

ШИТЬЕ
И КРОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 6/2016

Детская одежда

**ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ**
ДЖЕМПЕРЫ
И БРЮКИ

НАДЕВАЕШЬ
КАПЮШОН –
И, РРР,
ТЫ ЛЕВ!



**ЮНЫМ
МОДНИКАМ
И МОДНИЦАМ**
ВЕСЕЛЫЕ ПРИНТЫ
И АППЛИКАЦИИ

**КРУТЫМ
ПОДРОСТКАМ**
ФУТБОЛКА
С КАПЮШОНОМ



12+



WWW.MODANEWS.RU

Главная тема номера:

ДЕТСКАЯ МОДА



мальчики
и девочки
СЧАСТЬЕ
В ОДЕЖДЕ



• НОВЫЕ ТКАНИ В МИЛАНЕ • ELENA SHILOVA НА ВЫСТАВКЕ В ГЕРМАНИИ • ДИО

ИНОТЕНА



- **ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ**
 - Актуальные рисунки и силуэты детской одежды
- **ВЫСТАВКА**
 - Milano Unica в новом формате
- **У НАС В ГОСТЯХ**
 - Елена Шипилова готова выйти на европейский рынок
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
 - Детская одежда в стиле кантри (продолжение)
 - Идеальная посадка жакета
- **РАБОТА С КОЖЕЙ**
 - Шьем портмоне
- **МАСТЕР-КЛАСС**
 - Комплект для девочки-подростка
- **НЮАНС**
 - История журналов мод в России

УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.

13



11



Дорогие читатели!
Мы впервые предлагаем вам модели голландских дизайнеров в рамках специального выпуска журнала «Шик». Коллекция детской одежды подкупила нас своей простотой и в то же время оригинальным дизайном. Вы найдете в номере модели как для маленьких модников (от рождения до 10 лет), так и для детей постарше (10-16 лет). В технической части журнала даны две размерные таблицы для обеих возрастных групп (стр. 17). Парад моделей с техническими рисунками опубликован на стр. 7.

Обратите внимание, что модель 40 представлена только на стр. 54-55 - в силу ее простоты к ней не прилагаются лекала в натуральную величину.

Модель 41 (данные халаты-накидки) представлена на стр. 62-63 и на листе выкройки F.

Надеемся, что несколько непривычная организация материала внутри журнала не отпугнет вас от пошива детских изделий. Практически все они имеют невысокий уровень сложности. И только брюки для подростков (модели 31-33) чуть сложнее, что объясняется их оригинальным дизайном. Надеемся, что вы поделитесь с нами своими впечатлениями от работы с голландскими выкройками. Ждем ваших писем по адресу s.kostenko@konliga.ru

С уважением,
редакция журналов по шитью

10



63



4



50



Привет, котик!



Аппликация
своими
руками



21 Сорочка с капюшоном ●●●●
98-104-110-116-122-128-134

На капюшоне сорочки 21 –
«кошачьи уши». Все отделочные
детали выполнены из
контрастного денима.


Сорочка с
капюшоном
21

Платье 10



10 Платье ●●●●
98-104-110-116-122-128-134

Аппликация «голова кошки»
украшает платье 10. Нос из
искусственной замши
настрачивается сверху, а усы
рисуются текстильными
красками.



23 Брюки ●●●●
98-104-110-116-122-128-134

Брюки 23 – удобная
спортивная модель
со вставкой в области
шаговых швов, карманами
и эластичным поясом.

Брюки 23



Все дети обожают очаровательных кошечек и котят. Согласитесь, они же такие милые! Так что приклеивайте и пришивайте на детскую одежду этих чудесных зверушек.

Майка 16




16 Майка ●●
98-104-110-116-122-128-134

Майка 16 для девочки с изображением очаровательного котенка выполнена без воротника и рукавов. На передне рельефы, в которые втачана бахрома, выкроенная из материала изделия. На спинке рельефы без бахромы.



Такой принт, украшенный бантиком и розочкой, выглядит еще милее



18 Шорты ●●
98-104-110-116-122-128-134

Шорты 18 можно выполнить из материала с забавным рисунком. Но и из однотонных материалов они будут прекрасно выглядеть.

Шорты 18

Сорочка
с капюшоном
21

Надевает
капюшон –
и, ррр, ты
лев!

Брюки 23





25 Футболка ●●
98-104-110-116-122-128-134


Стильная и практичная футболка 25 свободного покроя с короткими рукавами. Покрой реглан декорирована изображением силуэта кошки.



Трикотажная футболка с блестящим рисунком

Рисунок кошки вы найдете на листе выкроек F (рисунок 4)

Футболка 25



17 Брюки ●●
98-104-110-116-122-128-134

Брюки 17 очень удобны за счет складок у пояса и широких манжет.

Брюки 17



Сорочка 20



20 Сорочка ●●●●

98-104-110-116-122-128-134

За счет комбинирования двух материалов сорочка 20 может стать как повседневной одеждой, так и очень стильной вещью для маленького модника.

И снова кошачья мордочка!




12 Туника ●●

98-104-110-116-122-128-134

Ушки из искусственной кожи втачаны в проймы туники 12. А глаза, нос и усы нарисованы текстильными красками.

Шорты 19



19 Шорты ●●●●

98-104-110-116-122-128-134

Шорты 19 выполнены из плотного хлопка с фактурной поверхностью – это очень эффектно!

Туника 12

Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности модели. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изделию в инструкциях по пошиву. На странице журнала, номер которой указан под рисунком, есть фото модели.



1 Платье ●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 13




2 Блузка ●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 14




3 Юбка ●●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 14



4 Джемпер ●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 15



5 Джемпер ●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 16




6 Туника ●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 14



7 Сорочка ●●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 12



8 Брюки ●●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 12



9 Брюки ●●●
Размеры 50/56-62/68-74/80-86/92-98

Стр. 15



10 Платье ●●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 2



11 Платье ●●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 9



12 Туника ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 6



13 Юбка ●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 10



14 Платье ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 10




15 Платье ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 8




16 Майка ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 4




17 Брюки ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 5



18 Шорты ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 4



19 Шорты ●●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 6




20 Сорочка ●●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 6



21 Сорочка с капюшоном ●●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 2




22 Куртка с капюшоном ●●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 49



23 Брюки ●●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 2




24 Футболка ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 53



25 Футболка ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 11



26 Платье ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 51



27 Футболка ●●
Размеры 98-104-110-116-122-128-134

Стр. 51




28 Футболка ●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 60




29 Футболка ●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 59




30 Спортивная куртка ●●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170-176

Стр. 59




31 Брюки ●●●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170-176

Стр. 60




32 Брюки ●●●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170-176

Стр. 59




33 Брюки ●●●●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170-176

Стр. 56



34 Шорты ●●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 59



35 Блузка ●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170-176

Стр. 56



36 Платье ●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 56



37 Юбка ●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 57



38 Блузка с капюшоном ●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 57



39 Джемпер с короткими рукавами ●●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 59



40 Топ ●
Размеры 134-140-146-152-158-164-170

Стр. 55

41 Накидки-полотенца ●
Лекала и описание работы на листе выкроек F

Стр. 61-62

Степени сложности

- для начинающих
- для практикующих
- для тех, кто шьет давно и уверенно
- для специалистов
- для специалистов с большим опытом



15 Платье ●●●
98-104-110-116-122-128-134

Платье 15 с рукавами-крылышками и трехъярусной юбкой. Материал с пайетками для лифа – лучший выбор. Рукава и оборки выполняются из легкого полупрозрачного материала в горошек, чтобы создать «летающий» эффект.

Какие очаровательные птицы фламинго – чудесный цвет, изящный силуэт. Не удивительно, что их образ вдохновляет дизайнеров. Лучше всего фламинго смотрится на нарядных моделях – для дня рождения, семейного торжества, вечеринки или просто выходного дня.

Платье 15

Мы ♥ фламинго!

Платье 11



11 Платье ●●●

98-104-110-116-122-128-134

Платье 11 с короткими втачными рукавами, кокетками и отложным воротником декорировано рисунком фламинго. **Важно знать:** на материале с содержанием синтетических волокон цветные оттенки будут более светлыми, а на натуральных, хлопке, например – более насыщенными.






14 Платье ●●

98-104-110-116-122-128-134

Фантастическое платье 14 с перьями – его хозяйка будет себя ощущать самой красивой в мире девчонкой. Лиф платья выполняется из трикотажа, а для юбки помимо отделки из перьев, можно выбрать мех или бахрому.



13 Юбка ●

98-104-110-116-122-128-134

Юбка 13 великолепно смотрится благодаря материалу с оригинальным рисунком и яркой декоративной эластичной тесьме, которая используется в качестве пояса.



Платье 14



Юбка 13



25 Футболка ● ●
98-104-110-116-122-128-134

Футболка 25
выполняется из
фактурного трикотажа и
имеет удлиненную
спинку. Вырез горловины
обработан контрастной
бейкой бело-голубого
оттенка, в шве проймы
застежка и завязки из
атласной ленты. Спинка
украшена аппликацией
небольшого размера.



Футболка 25

Эту обычную майку
легко можно превратить
в нарядную – нужен
лишь блестящий принт с
изображением красивой
птицы. Шаблон рисунка
вы найдете на листе
выкроек F (рисунок 1).




Куда бы вы ни
поместили эту
удивительную птицу,
она будет привлекать
внимание. Наша идея –
аппликация с рисунком
фламинго на спинке
изделия. Не бойтесь
фантазировать и
воплощайте свои идеи!



7 Сорочка ●●●

50/56-62/68-74/80-86/92-98

Сорочка 7 с несквозной ложной застежкой выглядит, как «два в одном». Эффект многослойности создает вставка из другого материала в области горловины.



8 Брюки ●●●

50/56-62/68-74/80-86/92-98

Брюки 8 выполнены из хлопковой ткани с неброским набивным рисунком. Они выглядят очень стильно за счет разнообразных карманов и широкого пояса со шлевками.

Сорочка 7



Брюки 8

Для маленьких исследователей

Милые, мягкие, теплые и совершенно особенные изделия представлены в коллекции для самых маленьких – такие же чудесные, как и сами малыши!



1 Платье ●●
50/56-62/68-74/80-86/92-98

Платье 1 с застежкой спереди на петли и пуговицы и короткими рукавами покроя реглан. Маленький акцент – накладные кармашки на передне

Платье 1



Туника 6



Блузка 2



Юбка 3


Этих летающих бабочек можно сделать самим – шаблон на листе выкроек F (рисунок 20). Вырезать бабочек из плотной декоративной бумаги, склеить две бабочки посередине, проложив внутри длинную леску в продольном направлении. Нанизать таким образом несколько бабочек на леску, можно украсить их маленькими стразами. Отгнуть крылья бабочек. Лески с бабочками закрепить на палке или нескольких палках – конструкция готова.



2 Блузка ●●

50/56-62/68-74/80-86/92-98

Низ рукавов блузки 2 отделан яркой эластичной бейкой. Центральная застежка на кнопки. Горловина изделия соборена и обработана бейкой из основного материала.



3 Юбка ●●

50/56-62/68-74/80-86/92-98


Для юбки 3 рекомендуется выбрать очень мягкий материал. Застежка на юбке декоративная, юбка с притачным поясом, в который вставлена эластичная тесьма, накладные карманы.



6 Туника ●●

50/56-62/68-74/80-86/92-98


Для туники 6 предлагается материал с экзотическим рисунком на тему тропического леса. Модель с очень короткими рукавами и застежкой в левом плечевом шве.



4 Джемпер ●●

50/56-62/68-74/80-86/92-98

Джемпер 4 имеет удлиненную спинку, перед с рельефами, в которых обработаны шлицы. Застежка на кнопки в левом плечевом шве, чтобы проще было снимать и надевать изделие.



9 Брюки ●●


50/56-62/68-74/80-86/92-98

Брюки 9 сделаны двусторонними, при этом обработка швов не слишком замысловатая – справиться будет нетрудно.



Джемпер 4

Брюки 9



5 Джемпер ● ● ● ●

50/56-62/68-74/80-86/92-98

Джемпер 5 выполняется из двух материалов-компаньонов – с рисунком и однотонного. По низу изделия выполнен пояс с кулиской и завязками.

*Двусторонние
брюки можно
носить и лицевой,
и изнаночной
стороной вверх*

Джемпер 5


Брюки 9



Куртка с капюшоном 22

У такой куртки и
застежка-молния
должна быть
особенной

Дети так любят
все экзотическое!
Тропические леса
и их обитатели
вдохновили
голландских
дизайнеров на
создание
оригинальной
коллекции одежды,
в которой
повседневные вещи
преобразились
за счет ярких
акцентов –
сочетания
материалов, броских
деталей, принтов
и аппликаций.



22 Куртка с капюшоном ●●●
98-104-110-116-122-128-134

Куртка 22 представлена
с несколькими вариантами
аппликаций.
Вариант с птицей
предусматривает куртку
из однотонного материала.
Аппликация в виде попугая
из разноцветных деталей
настрачивается на обе части
переда и правый рукав.
Эффектно будет выглядеть
аппликация из фактурного
материала, например,
бархатистого.

Путешествие в тропики

Футболка 27

Куртка
с капюшоном
22

Оригинальные
аппликации и
принты делают
обычную
спортивную
куртку яркой и
интересной



Вариант с жирафом
выполняется из однотонного
материала
с термоаппликацией или
принтом на перед
и нарисованными
текстильными красками
пятнами на спинке и рукаве.
Шаблон «пятна» вы
найдете на листе выкроек F
(рисунок 3).

Вариант со слонами –
весьма оригинальное
решение: на перед
выполняется крупная
аппликация головы слона, при
этом левый рукав играет
роль хвоста, а правый рукав
выполняется из материала
с рисунком в виде слонов.


Шорты 19

Брюки 23



23 Брюки ●●●●
98-104-110-116-122-128-134

У брюк 23 шаговый шов
немного занижен, при этом они
отлично сидят на фигуре
и стильно смотрятся. Пояс
с эластичной тесьмой и
завязками. Модный нюанс –
диагональные вытачки в области
колен и низа брюк.



19 Шорты ●●●
98-104-110-116-122-128-134

Стильные шорты 19 могут носить и мальчики, и девочки. В качестве акцента на шортах – карман с клапаном, отделанный тесьмой.



27 Футболка ●●●
98-104-110-116-122-128-134

Футболка 27 с V-образным вырезом горловины, имитирующим асимметричную застежку и отделанным контрастной бейкой с декоративными пуговицами. Спинка, рукава и нагрудный карман выполняются из материала с тематическим рисунком или фотопринтом. Перед из однотонного трикотажа. Самая забавная деталь – рисунок в виде ящерицы, как будто вылезающей из кармана!



26 Платье ●●●
98-104-110-116-122-128-134

Платье 26 – несложная модель, в ней главное – оригинальный материал!



Платье 26




Футболка
24

Шорты 19

Футболка 24

Футболка 27



24 Футболка ● ●
98-104-110-116-122-128-134

Футболка 24 с короткими
рукавами и застежкой на
навесные петли и пуговицы
спереди в левом шве проймы.
Перед декорирован
изображением головы тигра.



Кошачья натура

Эту классную майку выполнить очень просто. Перед – это прямоугольник из белого трикотажа. Спинка – две трапецевидные детали, наложенные друг на друга, из двустороннего трикотажа. Важно правильно выбрать трикотаж для этой модели – на срезах петли не должны расползаться, так как срезы изделия не обрабатываются. Но главное – декор: крупное изображение мордочки кошки на передке и отпечатки кошачьих лап на спинке.

Топ 40

Размеры 134–170

Выкроить детали без припусков на швы: перед – 1 деталь, спинка – 2 детали. Спинка без шва посередине – части спинки накладываются друг на друга в области горловины, а внизу расходятся. Срезы не обрабатываются. Печать рисунка можно заказать в специализированной мастерской или самостоятельно приклеить термоаппликации.

Вам потребуется


Трикотаж:

- ★ белого цвета – приблизительно 75x60 см;
- ★ двусторонний (серый на лицевой стороне, желтый или зеленый – на изнаночной) – примерно 75x90 см (для размера 170).

Для переда лучше использовать материал белого цвета или очень светлого оттенка другого цвета, чтобы аппликация хорошо просматривалась.

Описание работы

- ★ Выполнить термоаппликации на деталях изделия или заказать печать рисунков в специализированной мастерской.
- ★ Вдоль наклонных срезов частей спинки проложить машинные строчки.
- ★ Наложить правую часть спинки поверх левой, совмещая средние линии, и соединить части спинки по срезам горловины.
- ★ Стачать плечевые и боковые срезы изделия.
- ★ По срезам пройм проложить машинные строчки.
- ★ Края пройм отогнуть на лицевую сторону до половины ширины плеч и закрепить.






35 Блузка ●●

134-140-146-152-158-164-170-176

Оригинальная блузка 35 с удлиненной спинкой, передом с запахом, цельнокроеным воротником-стойкой. Низ перед немного собран посредством эластичной бейки.



33 Брюки ●●●●●

134-140-146-152-158-164-170-176

Брюки 33 из эластичной кожи разных цветов – жемчужина этой коллекции. При желании модель можно выполнить из других материалов, например, плотного трикотажа – получится совсем другой эффект.

Платье 36



36 Платье ●●

134-140-146-152-158-164-170


Платье 36 – очень простая модель, однако ее можно сделать эксклюзивной, выполнив на передке рисунок текстильными красками с использованием трафарета. На спинке – оригинальная застежка-молния.

Рисунок наносится с помощью трафарета и текстильных красок



38 Блузка с капюшоном ● ●
134-140-146-152-158-164-170

С чудесным мягким трикотажем, из которого выполнена блузка 38, немного контрастирует отделка – металлизированные заклепки в области плеч, но именно это создает «изюминку» образа. Капюшон делает эту блузку вне конкуренции!



37 Юбка ●
134-140-146-152-158-164-170
Внешний вид юбки 37 зависит от того, какой материал вы выберете – тонкий или плотный, мягкий или жесткий. Пробуйте разные варианты!

Блузка 38

Блузка 35

Юбка 37

Брюки 33

**Немного
дикие**

У подростков свое понимание того, что красиво, а что нет. Но мы готовы утверждать, что удобное платье, которое к тому же можно раскрасить по-своему, придется по вкусу юной барышне.

Футболка
29

Джемпер
с короткими
рукавами 39

Брюки 32


Юбка 37

Юбка
фигуристки —
модный
тренд этого
года




29 Футболка ●●
134-140-146-152-158-164-170

Футболка 29 дополнена вставкой в области горловины, что создает эффект многослойности.




32 Брюки ●●●●●
134-140-146-152-158-164-170-176

Брюки 32 – удачное сочетание денима и искусственной кожи – еще один модный нюанс.




39 Джемпер с короткими рукавами ●●
134-140-146-152-158-164-170

В джемпере 39 все немного укорочено – и перед, и спинка, и рукава. Низ, горловина и рукава отделаны трикотажной бейкой из трикотажа с рисунком в полоску. Свободный и немного небрежный стиль подчеркнет изящество юной красавицы.



30 Спортивная куртка ●●●●
134-140-146-152-158-164-170-176

Используя материал с броским рисунком, можно обычную спортивную куртку 30 превратить в стильную вещь, которая подойдет и юноше, и девушке.



34 Шорты ●●●●
134-140-146-152-158-164-170

Для шорт 34 предлагается плотный цветной деним, тогда они будут иметь более жесткую форму, либо более тонкий хлопковый материал, чтобы создать расслабленный стиль.

Спортивная куртка 30

Шорты 34






**декоративная
деталь**



28 Футболка ●●●
134-140-146-152-158-164-170

Футболка 28 выглядит оригинально благодаря комбинации деталей из материалов с разнотипным рисунком. Рукава можно закатать и зафиксировать патами.



31 Брюки ●●●●●
134-140-146-152-158-164-170-176

Брюки 31 по сути обычные брюки для бега, но декоративные швы и отделка их совершенно преобразают, и уже никому не придет в голову назвать их обычными.

*Футболка
28*

**Застежка-
молния с
декоративными
лентами —
яркий акцент
изделия!**

Брюки 31





Шорты 8




Растем вместе

Шорты 19




Шорты 34



Шорты 19



Разве можно сказать, что на всех этих фото одинаковые брюки? Тем не менее это одна и та же модель. Используйте разные по плотности, фактуре и рисунку материалы, чтобы изменить стиль брюк.



Лекала и
описание работы
к полотенцам-
накидкам 41 вы
найдете на листе
выкроек F.

Какие милые эти
уютные, роскошные
накидки-полотенца!
Малыши и
карапузы просто
в восторге от этих
опасно прелестных
зверушек.

Акула

Эти острые
зубки и
большой
плавник
распугают всех
чудиш перед
сном

Тигр

Или все-таки
кошка? Может
получиться
любой
представитель
семейства
кошачьих!

Осторожно! Дикие
звери в ванной!

Целый зоопарк — по одной выкройке

Зебра

Помимо
больших
глаз и
ушей у
этой зебры
еще
модная
«прическа»



Крокодил

Где же
крокодиловы
зубы?
Маленький
зубастик вам
покажет
свои!



Полотенце-накидку делают
двухслойной: внутри —
махровая хлопковая ткань,
хорошо впитывающая
влагу, а снаружи — мягкий
бархат или велюр.

Новая КЛАССИКА

- * Блузки и жакеты оригинальных конструкций
- * Летние пальто в стиле минимализма
- * Большие размеры: платье с запахом
- * Платья для девочек 4-8 лет

Номер
в продаже
с 20 июня



КОНЛИГА
МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №6/2016 (36)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2016

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редактор О. Горемыкина
Переводчик Т. Ковалева
Корректор Т. Кирюхина
Дизайнер И. Адушева
Специальный редактор М. Силаева
Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
107082, Москва, ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10),
6-й этаж. Телефон: (495) 775-1435

Основатели компании
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арфьева
Финансовый директор Н. Старкова
Директор по распространению К. Егоренко
Начальник производственного
отдела С. Пехтерева
По вопросам размещения рекламы
тел. 8-495-7751435
e-mail: s.gazina@konliga.ru
По вопросам распространения
тел. (495) 7775-1435, факс (495) 7775-1432
По вопросам подписки
тел. (495) 7775-1435, факс (495) 7775-1434

Подписные индексы:
каталог «Пресса России» – 45025
каталог «Почта России» – 99643/12443
Отдел мелкооптовой продажи
г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 6-й этаж.
Прямой телефон для звонков: 8 495 775-14-33

Адрес редакции:
107082, Москва,
ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6-й этаж
Телефон: (495) 7775-1435
Для писем: 105082, Москва, а/я 5,
с пометкой «для журнала ШИК»
E-mail: konliga@konliga.ru
Информацию об издательском доме
КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте
www.konliga.ru

Дата выхода в свет 17.05.16
Дата начала продаж 23.05.16

© 2015 Knip Mode / Kniprie, зарегистрированная торговая марка
KNIP BV, Нидерланды

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц,
достигших возраста 12 лет.

Отпечатано: Первый Полиграфический Комбинат
Россия, 143405, Московская область, Красногорский район,
п/о «Красногорск-5», Ильинское шоссе, 4-й км.

тел: +7 (495) 510 27 92
Зак. № 161041
Тираж 35 000 экз.
Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке
в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.



Жить - это интересно и выгодно!

ШИТЬЕ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 6/2016

**ДИЗАЙНЕРСКОЕ
РЕШЕНИЕ**

ПЛАТЬЕ
СО ШНУРОВКОЙ
НА СПИНЕ

**БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ**

БЛУЗКА С
ЦЕЛЬНОКРОЕНЫМИ
РУКАВАМИ

Внимание,
КОНКУРС!

Шьем
с **ШиКом**
см. стр. 21

**ШОРТЫ
ДЛЯ САМЫХ
СМЕЛЫХ**

ИЗ ДЖИНСОВОЙ
ТКАНИ

**ПЛЯЖНАЯ
МОДА**

ЦЕЛЬНЫЕ
КУПАЛЬНИКИ:
7 ВАРИАНТОВ



www.moskva.ru



Настольные книги профессионалов индустрии моды



Система кроя «М.Мюллер и сын» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции, благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»

Классические приемы конструирования дополнены особой информацией, оптимизирующей работу с готовыми лекалами. **Основные темы:** конструирование жакетов, пальто, жилетов, моделирование и т.д.



«Конструирование. Юбки и брюки».

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** построение конструкций юбок и брюк, моделирование, выкраивание подкладки и т.д.




«Конструирование. Платья и блузки»

Особое внимание уделено конструированию на нестандартные фигуры. **Основные темы:** чертежи базовых основ изделий, платья и блузки модных силуэтов, корсаж, нарядные платья и т.д.



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»

Секреты моделирования свадебных и вечерних платьев, нарядов для торжественных случаев, коктейлей, бальных танцев. Дана базовая основа боди из эластичных материалов.



«Исправление дефектов посадки».

На многочисленных примерах женской и мужской одежды демонстрируется устранение распространенных дефектов посадки изделий на фигуре. Даны советы, как избежать дефектов на более раннем этапе изготовления изделия.

Английский метод конструирования – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования Женская одежда»

190 практических чертежей, адаптированных к особенностям российских фигур.



«Английский метод конструирования и моделирования Детская одежда»

177 практических чертежей, адаптированных для новорожденных, детей и подростков до 14 лет.



«Английский метод конструирования и моделирования Мужская одежда»

100 практических чертежей конструкций классической, повседневной, спортивной, casual, защитной и рабочей одежды из ткани и трикотажа для мужчин.



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар. Основные принципы построения чертежей конструкций бельевых изделий, а также пляжной одежды и одежды для отдыха.



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич. Основные принципы конструирования классических и современных женских жакетов, а также приемы и особенности их моделирования.




«Эскиз и рисунок. Том 1 и Том 2»

Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование»

Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары».

Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг. В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Основы шитья. Практическое пособие»

Валерий Кок. Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. (495) 775 14 36/32, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

ИНСТРУКЦИИ

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, повязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, повязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5


По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.

- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.



Как переснять лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет.

Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекала. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал


Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Линии разрезов

Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).

В случае, когда дается несколько вариантов длины моделей, то следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения

Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

BELEGLIJSN = ЛИНИЯ (СРЕЗ) ОБТАЧКИ, ПОДБОРТА, ВНУТРЕННЕЙ ДЕТАЛИ

Bies = бейка, планка, обтачка

Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки

Binnenbeenpaad = линия шагового шва/среза

Boven = вверх(y)

Bovenmouwlijn (bovenmouwpaad) = верхний срез рукава

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь

Deelnaad = шов соединения деталей

Doorkniplijn = линия разреза

Figuurpaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля

Halve = половина

Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан

Kleplijn = линия клапана

Knoopsgat = прорезная петля

Knoop = пуговица

Kraag = воротник

Lijn = линия, срез

Links = левый, слева

Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с

Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)

Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (CP)

Model = модель

Mouwlip = пата рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwpaad) = нижний срез рукава

open, opening = открытый

участок, застежка, не застрачивать

Panel = крупный рисунок/принт

Panelhoogte = высота рисунка

Panellijn = граница рисунка

Perslijn = заутюжить по этой линии

Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков

Rechts = правый, справа

Rimpelen = соборить

Rits, ritsopening = застежка-молния

Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча

Schoudernaad = плечевая линия (шов)

Spiegelijn = ось симметрии

Split = застежка, разрез, шлица

Stiklijn = линия строчки, шва

Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала

Stofbreedte, stofbr. = ширина материала

Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка

Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии

Tunnel = кулилка

Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона

Voering = подкладка

Voeringlijn = линия (срез) подкладки

Voor = передняя часть, к переду

Vouw = сгиб

Vouwlijn = линия сгиба

Omvouw = перегнуть

Onderslag = край борта, край застежки

Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман

Zakingang = вход в карман

Zaklijn = линия кармана

Zelfkant = кромка материала

Zijnaad = боковая линия (шов)

oor = ухо

poes = кот

snavel = клюв

zoom = подгиб

Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.

Сколько нужно материала?

Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнораспорный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т.е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.

Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т.е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т.е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.

Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.

Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.
 - 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.
 - 1–1,5 см – для всех срезов подкладки.
- Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т.д., и после этого выкраивать изделие из основного материала.

Складка на подкладке спинки

Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.
- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.

Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т.п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсекается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.

Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов намечаются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать пошивочным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной шириной шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Обработать края изделия обтачным швом: сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и соединить их машинной строчкой. Припуски подрезать до 5 мм. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бейку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).

Обработка краев изделия швом вподгибку

Застрочить или подшить вручную обметанный припуск подгиба низа на изнаночную сторону (= шов вподгибку с открытым срезом). Заутюжить срез детали на изнаночную сторону, заутюжить подгиб низа детали на изнаночную сторону; застрочить (= шов вподгибку с закрытым срезом).

Шлевки пояса

Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.

2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).

3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.

Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.

Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см.

На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.

Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.

Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва). Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону

и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрочивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрочивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочный шов, где отделочная строчка прокладывается на Разновидностью настрочного шва является расстрочный шов. Припуски шва разутюживаются и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.

Втачивание рукава в пройму

1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует собрать или выполнить на нем складки.

3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.

Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.

3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрывать застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.

Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.

3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.

1 ПЛАТЬЕ

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал с рисунком, ширина 140 см				
0,55 м	0,60 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м
Однотонный материал-компаньон, ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 5 пуговиц.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 карман
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно! Подрезать рукав 4 до нужной длины по указанной линии. Для размеров 50–86 перед 1 и спинку 3 укоротить на 2 см.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

5 – бейка горловины, размером 32 (33–34–35–35,5) x 1,5 см (1 деталь, выкроить в косом направлении нити основы)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить карманы 2 (2 детали) из однотонного материала-компаньона.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать припуски застежки на перде 1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить.
2. Вдоль внешних срезов каждого кармана на закругленных участках проложить машинные строчки (стежки максимально длинные) временного назначения на расстоянии 0,3 см от срезов. Сделать шаблон кармана из тонкого картона. Наложить шаблон на изнаночную сторону детали кармана. Стянуть материал строчками так, чтобы припуски по краям кармана плотно обтянули шаблон. Сборки равномерно распределить и приутюжить припуски кармана. Удалить шаблон.
3. Настрочить карманы на лицевую сторону частей переда по разметке.
4. Обработать низ рукавов швом вподгибку.
5. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Настрочить швы по изделию.
7. Обработать боковые швы платья.
8. Заутюжить продольные срезы (С) вдоль припусков застежки (1 см) на изнаночную сторону. Отогнуть припуски застежки на ли-



цевую сторону частей переда по линиям краев бортов и обтачать нижние углы застежки на ширину припусков застежки (по линии низа – D). Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону, выправляя обтаченные углы. Приметать припуски застежки к срезам горловины. Дважды подогнуть, заутюжить и застрочить на изнаночную сторону припуск подгиба низа изделия (D). Проложить отделочно-закрепляющие строчки по краям бортов и по внутренним сгибам припусков застежки (F).

9. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две машинные строчки вдоль линии горловины (E), на 3 мм выше и ниже нее, для сосбаривания. Сосборить горловину до длины, равной длине бейки горловины 5. Сборки распределить равномерно.
10. На лицевую сторону изделия наложить бейку лицевой стороной вниз и притачать бейку. Заутюжить шов на бейку. Заутюжить поперечные срезы бейки (L). Обогнуть бейкой шов горловины, подогнуть внутрь открытый продольный (E) срез бейки и настрочить сгиб, прокладывая строчку в край.
11. Обметать петли на правой стороне застежки и пришить пуговицы на левую сторону застежки.

2 БЛУЗКА

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 5 кнопок, 40 см эластичной бейки (низ рукавов), 40 см эластичной тесьмы шириной 1 см (горловина).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно! Подрезать перед 1 и спинку 3 по указанной линии. Для размеров 50–86 перед 1 и спинку 3 укоротить еще на 2 см.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

5 – бейка горловины длиной, равной срезу горловины x 3 см (1 деталь, выкроить в косом направлении нити основы)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать припуски застежки на перде 1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки. Настрочить швы по изделию в край.
2. Обработать боковые швы блузки и нижние швы рукавов.
3. Отрезать два куса эластичной бейки длиной примерно на 6–8 см короче длины низа рукавов. Стачать бейку в кольцо и окантовать низ рукавов (J), растягивая бейку.
4. Уточнить длину бейки горловины в соответствии с длиной среза горловины изделия (срезы С), при необходимости подрезать излишки длины бейки, оставляя припуски на швы. Заутюжить на изнаночную сторону поперечные срезы бейки (K), заутюжить бейку вдоль посередине и сметать срезы (С).
5. Вметать бейку в горловину с лицевой стороны изделия, совмещая ее поперечные сгибы с линиями краев бортов.
6. Заутюжить продольные срезы (А) вдоль припусков застежки блузки (1 см) на изнаночную сторону. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону частей переда по линиям краев бортов (припуски накладываются поверх бейки) и обтачать срез горловины, втачивая бейку. Обтачать нижние углы застежки на ширину



припусков застежки (по линии низа – В). Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону, выправляя обтаченные края и отгибая бейку наружу.

7. Настрочить шов втачивания бейки по изделию в край. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной 32 (33–34–35–35,5) плюс припуски. Продеть тесьму внутрь бейки горловины и прикрепить срезы тесьмы около краев бортов. Застрочить боковые сгибы бейки, прокладывая строчки в край.
8. Дважды подогнуть, заутюжить и застрочить на изнаночную сторону припуск подгиба низа изделия (В). Проложить отделочно-закрепляющие строчки по краям бортов и по внутренним сгибам припусков застежки (D).
9. Установить кнопки на края застежки.



3 ЮБКА

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,30 м	0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, эластичная тесьма шириной 2,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 переднее полотнище юбки
- 2 карман
- 3 заднее полотнище юбки

Важно! Подрезать детали 1 и 3 по указанной линии талии. Для размеров 50–86 детали 1 и 3 укоротить на 2 см по линии низа.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

6 – пояс длиной, равной длине верхнего среза юбки х 6 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать припуск застежки на переднем полотнище юбки 1.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить.
2. Вдоль внешних срезов каждого кармана на закругленных участках проложить машинные строчки (стежки максимально длинные) временного назначения на расстоянии 0,3 см от срезов. Сделать шаблон кармана из тонкого картона. Наложить шаблон на изнаночную сторону детали кармана. Стянуть материал строчками так, чтобы припуски по краям кармана плотно обтянули шаблон. Сборки равномерно распределить и приутюжить припуски кармана. Удалить шаблон.

3. Настрочить карманы на лицевую сторону частей переднего полотнища юбки по разметке.
4. Обработать боковые швы юбки.
5. Заутюжить продольные срезы вдоль припусков застежки юбки (1 см) на изнаночную сторону. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону частей переднего полотнища юбки по линиям краев застежки и обтачать нижние углы застежки на ширину припусков застежки (по линии низа – D). Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону, выправляя обтаченные углы.
6. Застрочить на изнаночную сторону припуск подгиба низа изделия (D). Проложить отделочно-закрепляющие строчки по краям застежки и по внутренним сгибам припусков застежки (F).
7. На лицевую сторону левой стороны застежки юбки наложить правую часть застежки, совместить средние линии и сколоть.
8. Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие для продергивания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине и притачать пояс (оба среза) к верхнему срезу юбки, совмещая шов пояса с левым боковым швом. Пояс отогнуть вверх, припуски заутюжить на юбку.
9. Продеть эластичную тесьму (длина = обхвату талии ребенка + припуски) в пояс, стачать тесьму в кольцо. Равномерно распределить сборки.
10. На правой стороне застежки обметать петли и пришить пуговицы на левую сторону застежки.



4 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,65 м	0,75 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 бочок
- 4 спинка
- 5 рукав

Важно! Подрезать детали 1, 2 и 4 по указанным линиям до нужной длины. Для размеров 50–86 детали 1, 2 и 4 укоротить еще на 2–2,5 см.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

7 – бейка горловины, размером 36 (38–39–40–40,5) х 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам (по срезам шлиц припуски = 2,5 см). После выкраивания на правых плечевых срезах переда 1 и спинки 4 подрезать припуски застежки, оставив только припуски на шов.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать цельнокроенные припуски застежки на левом плече переда 1 и спинки 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Притачать бочки к переду до контрольных знаков шлиц. Заутюжить швы и припуски шлиц на перед. Настрочить швы рельефов в край по переду до шлиц. Обработать шлицы в рельефах переда: отогнуть половину ширины припуска шлицы со стороны бочка (= внутренняя сторона шлицы) на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, выправить угол и застрочить припуск по длине шлицы, прокладывая строчку вдоль внутреннего края. Аналогично обтачать нижний угол шлицы со стороны переда (= внешняя сторона шлицы), проложить с лицевой стороны машинную строчку вдоль сгиба внешней стороны шлицы так, чтобы она была продолжением строчки рельефа. Расправить края шлицы и закрепить с лицевой стороны ее верхний конец наклонной строчкой.
2. Застрочить подгиб низа переда и бочков на изнаночную сторону.
3. Стачать боковые срезы изделия, швы заутюжить на спинку.
4. Отогнуть подгиб низа спинки на лицевую сторону и обтачать боковые срезы спинки на ширину подгиба низа. Отогнуть припуск подгиба низа на изнаночную сторону, выправить углы; застрочить подгиб низа спинки и припуски открытых участков боковых срезов.
5. Обработать правый плечевой шов.
6. Уточнить длину бейки горловины. Перегнуть бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать поперечные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить концы и заутюжить вдоль посередине. Сметать продольные срезы бейки.
7. Вметать бейку в горловину с лицевой стороны, совмещая ее концы с линиями краев застежки левого плеча. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону изделия, накладывая их поверх бейки, и втачать бейку в горловину. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону, бейку – наружу, заутюжить шов на изделие и настрочить в край, продолжая строчку по краям застежки. Установить кнопки на края застежки. Наложить края застежки один на другой и сметать срезы пройм.
8. Обработать продольные швы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Втачать рукава в проймы изделия.



5 ДЖЕМПЕР

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал с рисунком, ширина 140 см				
0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м
Однотонный материал-компаньон, ширина 140 см				
0,25 м	0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 кнопки, 2 люверса и 90 см ленты или тесьмы шириной 1 см (для кулиски пояса).



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 бочок
- 3 карман
- 4 спинка
- 5 рукав

Важно! Подрезать детали 1, 2 и 4 по указанным линиям до нужной длины. Для размеров 50–86 детали 1, 2 и 4 укоротить еще на 2–2,5 см.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

7 – бейка горловины, размером 36 (38–39–40–40,5) x 2 см (1 деталь).

8 – пояс, размером 57 (61–65–70–73) x 8 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. После выкраивания на правых плечевых срезах переда 1 и спинки 4 подрезать припуски застежки, оставив только припуски на шов. Деталь кармана 3 выкроить только одну, с припуском 2 см по верхнему срезу (А).

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроенные припуски застежки на левой стороне переда 1 и спинки 4;
- припуск по верхнему краю кармана 3;
- участок расположения люверсов на поясе 8 (на внешней стороне детали, спереди посередине).


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладной карман и соединить его с изделием: застрочить припуск по верхнему краю накладного кармана на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по передней боковой (В) и нижней (В) сторонам кармана на изнаночную сторону.
2. Настрочить карман на правую сторону переда по разметке, совмещая срезы (С).
3. Притачать бочки к переду (срезы С), втачивая карман. Настрочить швы в край на перед.
4. Обработать правый плечевой шов.
5. Обработать боковые швы изделия.
6. Уточнить длину бейки горловины. Перегнуть бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать поперечные срезы (F). Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить концы и заутюжить вдоль посередине. Сметать продольные срезы бейки (G).
7. Вметать бейку в горловину (G) с лицевой стороны, совмещая ее концы с линиями краев застежки левого плеча. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону изделия, накладывая их поверх бейки, и втачать бейку в горловину. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону, бейку – наружу, заутюжить шов на изделие и настрочить в край, продолжая строчку по краям застежки.

Материал с рисунком

Однотонный материал-компаньон



- ки. Установить кнопки на края застежки. Наложить края застежки один на другой и сметать срезы пройм.
- Обработать продольные швы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Втачать рукава в проймы изделия.
 - Стачать концы пояса в кольцо (= левый боковой шов).
 - Установить люверсы на внешней стороне пояса на расстоянии 3 см от передней средней линии, по обеим сторонам от нее. Перегнуть пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и сметать продольные срезы.
 - Притачать пояс к изделию, припуски шва настрочить в край по изделию. Вставить через отверстия ленту или тесьму для завязок. Завязать концы завязки узлами.

6 ТУНИКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,55 м	0,65 м	0,75 м	0,80 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- перед
- бочок
- спинка
- рукав

Важно! Для размеров 50–86 детали 1, 2 и 4 укоротить на 2–2,5 см.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

7 – бейка горловины, размером 36 (38–39–40–40,5) x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. После выкраивания на правых плечевых срезах переда 1 и спинки 4 подрезать припуски застежки, оставив только припуски на шов.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать цельнокроенные припуски застежки на левых плечевых срезах переда 1 и спинки 4.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

- Притачать бочки к переду до контрольных знаков шлиц. Заутюжить швы и припуски шлиц на перед. Настрочить швы рельефов в край по переду до шлиц.
- Обработать шлицы в рельефах переда: отогнуть половину ширины припуска шлицы со стороны бочка (= внутренняя сторона шлицы) на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа. Отогнуть припуск на изнаночную сторону, выправить угол и застрочить припуск по длине шлицы, прокладывая строчку вдоль внутреннего края. Аналогично обтачать нижний угол шлицы со стороны переда (= внешняя сторона шлицы), проложить с лицевой стороны машинную строчку вдоль сгиба внешней стороны шлицы так, чтобы она была продолжением строчки рельефа. Расправить края шлицы и закрепить с лицевой стороны ее верхний конец наклонной строчкой.
- Застрочить подгиб низа переда и бочков на изнаночную сторону.
- Стачать боковые срезы изделия, швы заутюжить на спинку.
- Отогнуть подгиб низа спинки на лицевую сторону и обтачать боковые срезы спинки на ширину подгиба низа. Отогнуть припуск

подгиба низа на изнаночную сторону, выправить углы; застрочить подгиб низа спинки и припуски открытых участков боковых срезов.

- Обработать правый плечевой шов.
- Уточнить длину бейки горловины. Перегнуть бейку горловины вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать поперечные срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить концы и заутюжить вдоль посередине. Сметать продольные срезы бейки.
- Вметать бейку в горловину с лицевой стороны, совмещая ее концы с линиями краев застежки левого плеча. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону изделия, накладывая их поверх бейки, и втачать бейку в горловину. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону, бейку – наружу, заутюжить шов на изделие и настрочить в край, продолжая строчку по краям застежки. Обметать петли и пришить пуговицы на краях застежки. Наложить края застежки один на другой и сметать срезы пройм.
- Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Втачать рукава в проймы изделия. Застрочить припуски на нижних участках пройм на изнаночную сторону.



7 СОРОЧКА

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал с рисунком, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м
Однотонный материал-компаньон, ширина 140 см				
0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м
Кусок трикотажного полотна 15x20 см				

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 5 пуговиц, 2 маленькие пришивные кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- перед
- карман
- вставка застежки – внешняя и внутренняя
- спинка
- рукав
- манжета
- пата рукава – внешняя и внутренняя

Важно! Разрезать спинку 4 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- бейка горловины, размером 26,5 (27–28–29–29,5) x 2 см (1 деталь, выкроить в косом направлении нити основы)
- бейка застежки, размером 9,5 (10–10,5–11–11) x 2 см (2 детали)



- 10 – бейка кармана, размером 5 (5,5–6–6,5–7) x 4 см (1 деталь)
11 – бейка низа, размером 52,5 (56,5–60,5–64–65,5) x 7 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам (по низу изделия припуск = 2,5 см), кроме срезов горловины переда 1 и спинки 4, здесь припуски не проектируются. Детали 2, 8 и 10 выкроить на одном слое материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- внутренние паты рукавов 7;
- половину ширины бейки кармана 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Сложить бейку кармана вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы (С). Притачать бейку к верхнему срезу кармана, шов заутюжить вниз и настрочить в край.
2. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на правую часть переда с лицевой стороны по разметке.
3. Обработать бейками срезы застежки переда: притачать внешнюю сторону бейки к срезу застежки (С) с лицевой стороны. Надсечь припуск шва к концу строчки, шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить открытый продольный срез внутренней бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания в край. Наложить левую бейку на правую и притачать нижние срезы бейки к соответствующему срезу застежки переда (D).
4. Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки, шов заутюжить на кокетку и настрочить в край.
5. Обработать плечевые швы изделия.
6. Уточнить длину бейки горловины. Перегнуть бейку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать поперечные срезы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть бейку на лицевую сторону и заутюжить вдоль посередине.
7. Втачать внешнюю сторону бейки в горловину (включая бейки застежки) с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на бейку горловины. Заутюжить продольный срез внутренней стороны бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву втачивания в край.
8. Сложить детали вставки застежки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины (H) и срезы правого края застежки вставки (J). Вывернуть вставку на лицевую сторону, выправить обтачанные края, сметать и обметать открытые срезы детали (J).
9. С изнаночной стороны переда наложить вставку внешней стороной вниз, совмещая средние линии деталей и края горловины; приколоть вставку к левой бейке. Притачать вставку, прокладывая строчку в шов притачивания левой бейки.
10. Заутюжить манжеты вдоль посередине лицевыми сторонами наружу.
11. Сложить паты рукавов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные и один (с углом) поперечные срезы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть паты на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку.

12. На лицевую сторону манжет, посередине деталей, наметать паты, совмещая срезы (K). На изнаночную сторону рукавов наложить манжеты с патами лицевыми сторонами вниз и притачать манжеты/паты к низу рукавов. Швы подрезать до 7 мм, обметать, настрочить по рукавам и пока отложить.
13. Втачать рукава в проймы.
14. Обработать боковые швы изделия и продольные швы рукавов.
15. Заутюжить манжеты на лицевую сторону рукавов, закрывая швы притачивания, и пришить манжеты к швам рукавов незаметными стежками. Пришить сквозными стежками пуговицы на концы пат.
16. Уточнить длину бейки низа в соответствии с длиной низа изделия. Стачать бейку низа в кольцо по поперечным срезам. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу, сметать продольные срезы. Притачать бейку к низу изделия с лицевой стороны. Заутюжить подгиб низа изделия с бейкой на изнаночную сторону и застрочить, прокладывая строчку по намеченной линии (Q) – в готовом изделии бейка должна выступать за край низа сорочки.
17. Пришить отделочные пуговицы на правую бейку застежки с лицевой стороны изделия. Пришить кнопки на правый край застежки вставки и бейку застежки изделия с изнаночной стороны.

8 БРЮКИ

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Основной материал, ширина 140 см				
0,60 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 2 прозрачные пуговицы, 1 застежка-молния длиной 10 см, 25 см отделочной тесьмы шириной 1,5 см, эластичная тесьма с петлями

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, оранжевые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 1а обтачка низа передней части брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 накладной боковой карман со складками
- 4 задняя часть брюк
- 4а обтачка низа задней части брюк
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Разрезать по указанным линиям разреза деталь 1, чтобы получить отрезную шаговую деталь передней части брюк, и деталь 4, чтобы получить кокетку задней части брюк.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 6 – откосок, размером 6,5 (7,5–8,5–9,5–10) x 6 см (1 деталь).
- 7 – клапан бокового накладного кармана, размером 8 (8,5–9–9,5–10) x 8 см (1 деталь).
- 8 – задний карман, размером 10,5 (11,5–12,5–13,5–14) x 7 (8–9–10–10,5) см – 2 детали (длина включает 2 см – цельнокроеную обтачку верхнего среза).
- 9 – деталь шлевок, размером 2 x 43 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали 3, 6, 7 и 9 выкроить только из одного слоя материала.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроеную обтачку бокового накладного кармана 3;
- подкладку пояса 5;
- половину ширины клапана кармана 7;
- цельнокроеные обтачки задних карманов 8.

Материал с рисунком

Однотонный материал-компаньон




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать на передних частях брюк карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман (А). Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить двойную отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка цельнокроеного с подкладкой кармана наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Притачать отрезные шаговые детали к передним частям брюк. Настрочить припуски шва по передним частям брюк.
3. Притачать кокетки к задним частям брюк, настрочить швы двойной строчкой по кокеткам.
4. Обработать задние накладные карманы: заутюжить цельнокроеную обтачку верхнего среза кармана на изнаночную сторону и застрочить. Проложить отделочную строчку по верхнему краю кармана. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить по разметке карман на заднюю часть брюк с лицевой стороны.
5. Обработать боковые швы брюк.
6. Обработать правый боковой накладной карман: с лицевой стороны заутюжить складки по разметке и застрочить сгибы в край. Застрочить цельнокроеную обтачку кармана на изнаночную сторону. Проложить отделочную строчку по верхнему краю кармана. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить по разметке карман на правую половину брюк с лицевой стороны.
7. Перегнуть клапан вдоль пополам лицевой стороной внутрь, обтачать концы. Вывернуть клапан, выправить края, сметать продольные срезы и проложить отделочную строчку по краям детали. Обметать петлю посередине клапана, на расстоянии 1 см от нижнего края. Притачать клапан над боковым накладным карманом. Отогнуть клапан вниз, приутюжить. Отрезать кусок отделочной тесьмы длиной, равной длине клапана плюс припуски. Заутюжить припуски на концах тесьмы на изнаночную сторону. Настрочить тесьму на шов притачивания клапана.
8. Обработать шаговые швы брюк.
9. Стачать средние срезы брюк до застежки.
10. Обработать застежку брюк (подробнее см. стр. 20).
11. На детали шлевки заутюжить продольные припуски на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.
12. Разрезать полученную заготовку на 6 одинаковых деталей. Приколоть шлевки лицевыми сторонами вниз одним срезом к верхнему срезу брюк: две – спереди, остальные – сзади (у заднего среднего шва две шлевки приколоть рядом, располагая одну вертикально, другую – по диагонали). Еще одну шлевку выкроить из отделочной тесьмы: отрезать кусок тесьмы длиной, равной длине шлевки. Заутюжить деталь вдоль пополам и застрочить края. Приколоть полученную шлевку на левую часть брюк на расстоянии 1 см от уже приколотой шлевки.
13. Уточнить длину пояса и подкладки пояса по верхнему срезу брюк, излишки подрезать у левых концов, оставляя припуски на шов. Обметать петли по разметке для эластичной тесьмы с петлями на подкладке пояса. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы детали и срезы концов. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края. Вложить тесьму с петлями внутрь пояса, пропустить ее концы через петли и приколоть тесьму, чтобы она не попала под дальнейшие строчки.
14. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, шов заутюжить на пояс. Заутюжить продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и настрочить сгиб по шву притачивания пояса в край, продолжая строчку по остальным краям пояса. Уточнить длину тесьмы с петлями, застрочить поперечные срезы тесьмы швом вподгибку с закрытым срезом.
15. Отогнуть шлевки на пояс, заутюжить внутрь поперечные срезы деталей и настрочить сгибы шлевок в край.
16. Стачать боковые и шаговые срезы обтачек низа брюк. Обтачать нижние срезы брюк обтачками. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить открытые срезы обтачек внутрь и настрочить в край.

17. Обметать петлю и пришить пуговицу на концы пояса. Пришить пуговицу на боковой карман в соответствии с петлей на клапане. Пришить на подкладку пояса прозрачные пуговицы для застегивания эластичной тесьмы.



9 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Двусторонний материал, ширина 140 см				
0,30 м	0,35 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 2,5 см

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 карман
- 3 задняя часть брюк

Важно! Разрезать деталь 1 по указанной линии разреза, чтобы получить центральную и боковую детали передней части брюк. Для размеров 50–86 детали 1 и 3 подрезать по линии низа на 2,5 см.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 4 – пояс, размером 48 (51–55–58–60) x 8 см (1 деталь).
- 5 – манжета брюк, размером 17 (18–19–20–21) x 8 см (2 детали).


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Изделие двустороннее, швы можно обработать несколькими способами: а – стачать срезы деталей на оверлоке максимально широкой строчкой (7–8 мм) и настрочить шов прямой строчкой, прокладывая ее по краю припуска; б – стачать срезы деталей прямой строчкой, подрезать припуски до 7 мм, шов настрочить фигурной строчкой (ширина фигурной строчки 7–8 мм); стачать срезы деталей на плоскошовной машине.
2. Обработать накладные карманы и рельефы передних частей брюк: заутюжить припуск к верхнему краю кармана (А) на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуск по нижнему срезу кармана (В) на изнаночную сторону. Наложить карман на лицевую сторону боковой передней части брюк по разметке и настрочить карман по нижнему краю (В). Боковые срезы кармана наметать на срезы основной детали. Обработать рельефы передних частей брюк, втачивая в швы передние срезы карманов.




3. Обработать боковые, шаговые и средние срезы брюк (см. п. 1).
4. Стачать пояс в кольцо, оставляя посередине внутренней стороны пояса отверстие для вывертывания. Заутюжить пояс вдоль посередине и притачать (оба среза), растягивая пояс, к верхнему срезу брюк (см. п. 1). Продеть эластичную тесьму (длина тесьмы 43–46–49–51–52 см плюс припуски на шов) внутрь пояса, отрегулировать длину тесьмы, если требуется, стащить ее в кольцо. При желании подшить края отверстия на внутренней стороне пояса вручную.
5. Стачать манжеты брюк в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине лицевыми сторонами наружу и притачать (оба среза), растягивая манжеты, к низу брюк (см. п. 1).

Основной материал



Трикотаж «в резинку»



11 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,85 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,15 м	1,25 м
Материал-компаньон, ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 маленькая пуговица, текстильные краски.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед лифа
- 1а обтачка горловины переда
- 3 переднее полотнище юбки платья
- 4 припуск складки
- 5 спинка
- 5а обтачка горловины спинки
- 6 рукав
- 7 воротник – верхний и нижний

Важно! Разрезать спинку 5 по указанной линии, чтобы получить спинку лифа и заднее полотнище юбки платья. Скопировать отдельно обтачки 1а и 5а с деталей 1 и 5 по указанным на лекалах линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам, кроме срезов горловины переда и спинки. Деталь 4 выкроить только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки горловины 1а и 5а;
- нижний воротник 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


1. При желании нарисовать текстильными красками фламинго (или рисунок на ваш выбор) внизу переднего полотнища юбки.
2. Стачать средние срезы переда лифа, шов разутюжить.
3. Стачать средние срезы спинки до отметки застежки, шов разутюжить.
4. Обработать плечевые и боковые швы лифа платья.
5. Обработать части воротника: сложить попарно воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы отлета и концов (F). Подрезать шов до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и проложить по ним строчку в край.
6. Вметать части воротника в горловину лифа с лицевой стороны, совмещая концы частей воротника с контрольными знаками. Стачать части обтачки горловины по плечевым срезам. Поверх воротника наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины, втачивая воротник, и срезы застежки спинки на ширину обтачки. Надсечь припуски шва. Отогнуть обтачку и припуски застежки спинки на изнаночную сторону, воротник – наружу. Выправить обтачанные края и настрочить внутренний край обтачки горловины с лицевой стороны лифа. Застрочить края застежки спинки. Выполнить нитяную петлю у правого края застежки.
7. Заутюжить и застрочить припуск по низу каждого рукава на изнаночную сторону по линии G. Затем отогнуть отворот рукава на лицевую сторону по линии H. Приметать отворот к продольным срезам рукавов.
8. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
9. Притачать отрезной припуск складки к срезам (N) частей переднего полотнища юбки.



10. С изнаночной стороны стачать складку переднего полотнища юбки от верхнего среза до контрольного знака по линии (M). Разутюжить припуски складки.
11. Обработать боковые швы юбки платья. Притачать юбку к лифу платья, настрочить припуски шва по юбке.
12. Обработать низ изделия швом вподгибку.
13. Пришить пуговицу на левый край застежки спинки.

Материал-компаньон

Основной материал



12 ТУНИКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, эластичная тесьма шириной 2,5 см, остатки искусственной кожи или замши, текстильные краски.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 переднее полотнище юбки тунки
- 3 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 4 спинка
- 4а обтачка горловины спинки
- 5 заднее полотнище юбки тунки
- 6 «кошачье ухо»

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям. Подрезать детали 2 и 5 до нужной длины по указанной линии. Разрезать деталь 3 по указанной линии, чтобы получить подкладку кармана. Разрезать переднее полотнище юбки 2 по линии входа в карман. Разрезать детали 1 и 4 по указанным на лекалах линиям, чтобы получить переднюю 1 и заднюю 4 части рукава.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

7 – пояс и подкладка пояса, размером 56 (58,5–61–63,5–65,5–68–70,5)х 3 см (2 детали).



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить «кошачьи уши» 6 (4 детали) из искусственной кожи.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки горловины 1а и 4а;
- припуски застежки спинки 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. На передке нарисовать глаза, нос, усы кошки.
2. Сложить попарно детали «кошачьих ушей» лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить края. Проложить строчки в край по обтачанным краям «ушей». Заложить и заметать складки по нижним срезам деталей. Наметать «уши» на передние части рукавов с лицевой стороны, совмещая срезы деталей.
3. Втачать передние части рукавов в проймы переда, втачивая «уши». Настрочить швы по переду. Втачать задние части рукавов в проймы спинки, настрочить швы по спинке.
4. Обработать верхние швы рукавов.
5. Обработать боковые швы лифа (вверху заканчивая строчки у линии шва).
6. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.
7. Стачать части обтачки горловины в цельную деталь по плечевым срезам. Притачать поперечные срезы обтачки (предварительно уточнив длину обтачки) к продольным срезам припусков застежки спинки. Сложить лиф и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и заутюжить припуски застежки спинки на изнаночную сторону. Настрочить внутренние края обтачки горловины и припусков застежки спинки. Наложить края застежки спинки один на другой, совмещая средние линии, и сметать.
8. Обработать на юбке туники карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроеного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
9. Обработать боковые швы юбки, пояса и подкладки пояса (посередине одного шва подкладки пояса оставить отверстие для продевания эластичной тесьмы).
10. Притачать пояс к лифу и юбке, швы заутюжить на пояс. Заутюжить продольные срезы подкладки пояса внутрь. Наложить подкладку пояса на изнаночную сторону пояса, наметать. Настрочить швы притачивания пояса (с лицевой стороны пояса), прокладывая строчки в край так, чтобы сгибы подкладки пояса

попали под строчки. Вдеть эластичную тесьму (длина 52–53–54–55–56–57–58 см) внутрь пояса, отрегулировать длину тесьмы, стачать ее в кольцо. При желании подшить отверстие в подкладке пояса вручную потайными стежками.

11. Обработать низ юбки изделия швом вподгибку.

12. Обметать петли и пришить пуговицы на края застежки спинки.

13 ЮБКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: декоративная эластичная тесьма шириной 4 см (пояс).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 2 переднее полотнище юбки
- 5 заднее полотнище юбки

Важно! Подрезать детали 2 и 5 до нужной длины по указанной линии.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать боковые швы юбки.
2. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 52–53–54–55–56–57–58 см плюс припуски на шов. Стачать концы эластичной тесьмы в кольцо двойным швом.
3. Наложить тесьму нижним краем на верхний срез юбки с лицевой стороны и настрочить, немного растягивая тесьму.
4. Обработать низ юбки швом вподгибку.



14 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ


98	104	110	116	122	128	134
Трикотаж, ширина 140 см						
0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м
Материал с отделкой перьями, ширина 140 см						
0,35 м	0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 4 пуговицы, эластичная тесьма шириной 6 см, 1 м атласной ленты шириной 1,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.



ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 переднее полотнище юбки платья
- 4 спинка
- 4а обтачка горловины спинки
- 5 заднее полотнище юбки платья

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям. Разрезать детали 1 и 4 по указанным линиям, чтобы получить переднюю 1 и заднюю 4 части рукава.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам (нижний срез юбки платья выкроить без припуска). Обратите внимание(!) при выкраивании деталей из материала с отделкой перьями следует резать только текстильную основу, а перья не резать.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- обтачки горловины 1а и 4а;
- участок расположения петель на переда 1;
- припуск застежки на спинке 4.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Втачать передние части рукавов в проймы переда. Настрочить швы по переду. Втачать задние части рукавов в проймы спинки, настрочить швы по спинке.
2. Обработать верхние швы рукавов.
3. Обработать боковые швы лифа (вверху заканчивая строчки у линии шва).
4. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону.
5. Обметать петли для завязок на передке на расстоянии 1 см от линии горловины и по 1 см в обе стороны от средней линии детали.
6. Стачать части обтачки горловины в цельную деталь по плечевым срезам. Притачать поперечные срезы обтачки (предварительно уточнив длину обтачки) к продольным срезам припусков застежки спинки. Сложить лиф и обтачку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и заутюжить припуски застежки спинки на изнаночную сторону. Настрочить внутренний край обтачки горловины (кулиса для завязок), заканчивая строчку у внутренних краев припусков застежки спинки, и пока отложить.
7. Заутюжить ленту вдоль посередине лицевой стороной наружу и застрочить края. Разрезать ленту пополам. Продеть полученные завязки в кулиску горловины, приколоть задние концы завязок у краев застежки спинки. Настрочить внутренние края припусков застежки спинки от горловины до низа (фиксируя концы завязок). Наложить края застежки спинки один на другой, совмещая средние линии, и сметать.
8. Аккуратно удалить перья с припусков швов юбки платья. Обработать боковые швы юбки платья.
9. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 52–53–54–55–56–57–58 см плюс припуски на шов. Стачать концы эластичной тесьмы в кольцо. Наложить тесьму нижним краем на верхний срез юбки и настрочить, немного растягивая тесьму. Аналогично настрочить тесьму на припуск по нижнему срезу лифа.
10. Обметать петли и пришить пуговицы на края застежки спинки.

Трикотаж

Материал с отделкой перьями



15 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал с пайетками, ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м
Эластичный подкладочный материал, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м
Материал в горошек, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 1 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 бочок переда
- 3 спинка
- 4 бочок спинки
- 5 подкладка переднего и заднего полотнищ юбки
- 6 передняя часть рукава
- 7 задняя часть рукава

Важно! Подрезать детали 1, 2, 3, 4 (снизу) и 5 (сверху) до нужной длины по указанным линиям.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

8 – оборка, размером 7 (8–8,5–9–9,5–10–10,5) x 114 (118–122–126–130–134–138) см – 6 деталей.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Нижние срезы оборок (L) выкраиваются без припусков.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать рельефы переда и спинки лифа, а также рельефы подкладки лифа.
2. Обработать плечевые и боковые швы лифа и подкладки лифа.

Материал в горошек

Подкладочный материал



Материал с пайетками

3. Сложить лиф и подкладку лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Шов подрезать до 5 мм, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтаченный край. Проложить строчку вдоль края горловины на расстоянии 1,8 см от него, оставляя сзади небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы.
4. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной ок. 40 см. Продеть тесьму в кулиску горловины, отрегулировать длину тесьмы, стачать ее в кольцо. Застрочить отверстие.
5. Сметать срезы проймы изделия и подкладки.
6. Стачать верхние срезы передней и задней частей рукавов (Н) на длину 3 см вниз от срезов окатов (F). Обработать внешние срезы частей рукавов (Н и J) узким швом вподгибку.
7. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
8. Стачать поперечные срезы частей оборок в три кольца. Нижние срезы оборок обметать на оверлоке специальной узкой строчкой или обметать узкой плотной зигзагообразной строчкой.
9. Сосборить оборки по верхним срезам до длины участков их притачивания (G и M).
10. Обработать боковые швы подкладки юбки.
11. Наложить нижнюю оборку лицевой стороной на лицевую сторону подкладки юбки, располагая оборку обработанным краем вверх и совмещая линию шва притачивания оборки и нижнюю линию (M) на подкладке; притачать оборку, отогнуть ее вниз. Аналогично настрочить среднюю оборку.
12. Наложить верхнюю оборку изнаночной стороной вниз на лицевую сторону подкладки юбки, совместить верхние срезы (G) деталей и сметать.
13. Притачать юбку к лифу платья.
14. Обработать низ подкладки юбки (N) швом вподгибку.

4. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
5. Стачать бейку горловины в кольцо, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны детали. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы.
6. Втачать бейку в горловину. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной ок. 40 см. Продеть тесьму в бейку горловины, отрегулировать длину тесьмы и стачать ее в кольцо. Подшить края отверстия на бейке вручную потайными стежками.
7. Стачать бейки пройм в кольцо, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны деталей. Заутюжить бейки вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы.
8. Втачать бейки в проймы. Отрезать два куса эластичной тесьмы длиной чуть меньше длины проймы. Продеть тесьму в бейки пройм, отрегулировать длину тесьмы (немного стягивая бейки) и стачать ее в кольцо. Подшить края отверстия на бейках вручную потайными стежками.
9. Обработать низ изделия швом вподгибку.
10. Детали бахромы нарезать на узкие полоски (по 0,5 см), не доходя 2 мм до шва.

16 МАЙКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 1 см, 1 бантик, 1 розочка, термоаппликация.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 бочок переда
- 3 спинка
- 4 бочок спинки

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 9 – бейка горловины, по длине горловины x 2,5 см (1 деталь)
- 10 – бейка проймы, по длине проймы x 2,5 см (2 детали)
- 11 – деталь для бахромы, размером 24 (25–26–27–28–29–30) x 5 см (2 детали)


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали для бахромы по трем срезам (А) выкраиваются без припусков.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Приклеить термоаппликацию на перед или в специализированной мастерской заказать печать изображения котенка. Пришить декоративный бантик и розочку на перед (см. фото).
2. Наметать детали для бахромы к срезам рельефов переда от контрольных знаков до линии низа. Обработать рельефы переда, втачивая детали для бахромы и настрачивая швы по переду.
3. Обработать рельефы спинки, настрачивая швы по спинке.



17 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 люверса, эластичная тесьма шириной 3 см, шнур длиной 90 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроенный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк


Важно! Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 5 – пояс, размером 57,5 (59–60–62–63–64,5–66) x 7 см (1 деталь).
- 6 – манжета брюк, размером 24 (25–26–27–28–29–30) x 20 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать участок расположения люверсов на поясе 5 (по середине с внешней стороны пояса).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заложить и заметать складки по разметке на передних и задних частях брюк.
2. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка цельнокроеного с подкладкой кармана наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
3. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
4. Обработать средний шов брюк.
5. На поясе установить люверсы на расстоянии 1,7 см по обеим сторонам от передней средней линии.
6. Стачать пояс в кольцо, оставляя посередине внутренней стороны пояса отверстие для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы.
7. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 52–53–54–55–56–57–58 см плюс припуски на шов. Продеть тесьму в пояс, отрегулировать длину тесьмы и стачать ее концы. Растягивая пояс с эластичной тесьмой, проложить по нему две параллельные строчки на расстоянии 1 см от верхнего края пояса и на расстоянии 1 см от шва притачивания, чтобы образовалась кулилка. Продеть шнур в кулиску.
8. Стачать манжеты в кольцо. Заутюжить манжеты вдоль посередине и сметать срезы. Сосборить низ брюк до длины манжет. Притачать манжеты к низу брюк.



18 ШОРТЫ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, застежка-молния длиной 15 см.


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть шорт
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть шорт
- 4 пояс и подкладка пояса



Важно! Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Подрезать детали 1 и 3 до нужной длины по указанным на лекалах линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать подкладку пояса 4.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Заложить и заметать складки по разметке на передних и задних частях шорт.
2. Обработать карманы с отрезными бочками: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка цельнокроеного с подкладкой кармана наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
3. Обработать боковые и шаговые швы шорт.
4. Обработать средний шов брюк до застежки на задних частях шорт.
5. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать шов до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Притачать пояс (отгибая подкладку пояса) к верхнему срезу шорт, шов заутюжить на пояс.
6. Заутюжить припуски застежки шорт/пояса на изнаночную сторону. Притачать застежку-молнию, начиная от верхнего края пояса.
7. Заутюжить продольный срез и срезы концов подкладки пояса на изнаночную сторону. Отогнуть подкладку пояса на изнаночную сторону пояса и настрочить продольный сгиб подкладки по шву притачивания пояса в край. Подшить концы подкладки пояса к лентам застежки-молнии вручную потайными стежками.
8. Обработать низ шорт швом вподгибку.



19 ШОРТЫ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 2 прозрачные пуговицы, 1 застежка-молния длиной 10 см, 25 см отделочной тесьмы шириной 1,5 см, эластичная тесьма с петлями.


ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш C, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть шорт
- 1а обтачка низа передней части шорт



- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 накладной боковой карман со складками
- 4 задняя часть шорт
- 4а обтачка низа задней части брюк
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Разрезать по указанным линиям разреза деталь 1, чтобы получить отрезную шаговую деталь передней части шорт, и деталь 4, чтобы получить кокетку задней части шорт.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 6 – откосок, размером 7,5 (8–8,5–9–9,5–10–10) x 6 см (1 деталь).
- 7 – клапан бокового накладного кармана, размером 10 (10–11–11–11–11,5) x 10 см (1 деталь).
- 8 – задний карман, размером 14,5 (15–15,5–16–16,5–17–17,5) x 8,5 (9–9,5–10–10,5–11–11,5) см – 2 детали (длина включает 2 см – цельнокроеную обтачку верхнего среза).
- 9 – деталь шлевок, размером 2x45 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали 3, 6, 7 и 9 выкроить только из одного слоя материала.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроеную обтачку бокового накладного кармана 3;
- подкладку пояса 5;
- половину ширины клапана кармана 7;
- цельнокроеные обтачки задних карманов 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

См. описание к модели 8 на стр. 26.



20 СОРОЧКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м
Материал в горошек, ширина 140 см						
0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,25 м	0,30 м	0,30 м	0,30 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 9 пуговиц, 2 кнопки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 карман
- 3 клапан кармана – внешний и внутренний
- 4 спинка
- 5 рукав
- 7 воротник стойка – внешний и внутренний

Важно! Разрезать по указанным линиям разреза перед 1 и спинку 4, чтобы получить кокетки переда 1 и спинки 4, а также рукав 5, чтобы получить переднюю и заднюю части рукава.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

- 11 – манжета рукава, размером 18 (18,5–19–19,5–20–20,5–21) x 2,5 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуски застежки на переда и кокетке переда 1;
- цельнокроеные обтачки карманов 2;
- внутренние детали клапанов карманов 3;
- воротник стойку 7.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать накладные карманы и соединить их с изделием: заутюжить цельнокроеную обтачку накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Обработать клапаны карманов: сложить клапан и подкладку клапана лицевыми сторонами и обтачать боковые и нижнюю стороны. Подрезать шов обтачивания до 5 мм, вывернуть клапан, выправить края, сметать верхние срезы и проложить отделочную строчку по боковым и нижним краям детали. Обметать петлю на клапане посередине.
3. Наложить клапан поверх кармана и приметать к верхнему срезу переда по разметке.
4. Притачать кокетки переда к частям переда, втачивая клапаны. Швы заутюжить на кокетки и настрочить.
5. Притачать кокетку спинки к спинке, шов заутюжить на кокетку и настрочить.
6. Обработать застежку переда: заутюжить продольные срезы припусков застежки (1 см) на изнаночную сторону. Заутюжить припуски застежки на изнаночную сторону частей переда по линиям краев бортов и настрочить внутренние сгибы припусков. Проложить строчки в край по внешним сгибам застежки.
7. Стачать плечевые срезы изделия. Швы настрочить по спинке.
8. Обработать боковые швы изделия.
9. Сложить детали воротника стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Надсечь припуски шва к концам строчек. Подрезать припуски шва обтачивания до 5 мм, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить обтачанные края.
10. Втачать внешнюю стойку с лицевой стороны изделия. Шов заутюжить на стойку. Заутюжить срез внутренней стойки на изнаночную сторону и настрочить в шов втачивания. Проложить строчку по краям стойки.
11. Стачать локтевые (L) срезы частей рукавов до застежки. Обработать края застежки рукавов швом вподгибку. Настрочить локтевые швы по верхним частям рукавов.
12. Обработать передние швы рукавов.
13. Перегнуть манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить детали вдоль посередине.
14. Притачать внешние стороны манжет к низу рукавов, швы заутюжить на манжеты. Подогнуть срезы внутренних сторон манжет и настрочить по швам притачивания в край. Проложить строчку в край по остальным краям манжет.

15. Втачать рукава в проймы.
16. Застрочить подгиб низ изделия на изнаночную сторону.
17. Обметать петли на концах стойки и на левом краю застежки.
Пришить пуговицы справа в соответствии с петлями (на воротнике одна пуговица пришивается со стороны внутренней стойки).
18. Установить кнопки на манжеты рукавов.

Основной материал

Материал в горошек



21 СОРОЧКА С КАПЮШОНОМ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м
Материал в горошек, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Деним, ширина 140 см						
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м
Трикотаж, ширина 140 см						
0,30 м	0,30 м	0,35 м	0,35 м	0,40 м	0,45 м	0,45 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 7 пуговиц, эластичная тесьма шириной 1 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 карман
- 4 спинка
- 5 рукав
- 5а манжета
- 6 пата рукава – внешняя и внутренняя
- 8 боковая часть капюшона и подкладки капюшона
- 9 центральная часть капюшона и подкладки капюшона
- 10 «ухо» – внешнее и внутреннее

Важно! Разрезать по указанным линиям разреза перед 1 и спинку 4, чтобы получить кокетки переда 1 и спинки 4. Подрезать рукав 5 до нужной длины по указанной линии. Скопировать отдельно манжету 5а с рукава 5.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить детали 2 и 9 только из одного слоя соответствующих материалов.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

- Продублировать прокладкой следующие детали:
- припуск застежки на переда и кокетке переда 1;
 - цельнокроеную обтачку кармана 2;
 - внутренние детали пат рукавов 6;


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


1. Обработать накладные карманы и соединить их с изделием: заутюжить цельнокроеную обтачку накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на основную деталь с лицевой стороны по разметке.
2. Притачать кокетки переда к частям переда. Швы заутюжить на кокетки и настрочить.
3. Притачать кокетку спинки к спинке, шов заутюжить на кокетку и настрочить.
4. Обработать застежку переда: заутюжить продольные срезы припусков застежки (1 см) на изнаночную сторону. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону и обтачать срезы уступов (= срезы горловины от края борта до средней линии). Надсечь припуски к концам строчек у точек уступов. Отогнуть припуски застежки на изнаночную сторону частей переда по линиям краев бортов, приутюжить и настрочить внутренние сгибы припусков. Проложить строчки в край по внешним сгибам застежки.
5. Стачать плечевые срезы изделия. Швы настрочить по спинке.
6. Обработать боковые швы изделия.
7. Сложить детали «ушей» попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (К), припуски подрезать до 5 мм, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Заложить и заметать складки по нижним срезам (J) «ушей». Наметать по разметке «уши» на лицевую сторону боковых частей капюшона с лицевой стороны, совмещая срезы.
8. Стачать срезы боковых и центральной частей капюшона (втачивая «уши») и подкладки капюшона. Швы капюшона настрочить по средней части.
9. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку капюшона на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Проложить строчку для получения кулиски вдоль переднего края капюшона по намеченной линии на расстоянии 18–20 см от срезов горловины капюшона (Е), т.е. на этом этапе строчка прокладывается только в верхней части капюшона. Продеть в полученную кулиску эластичную тесьму длиной ок. 20–25 см и закрепить ее концы поперечными строчками (при необходимости уточнить длину тесьмы).
10. Втачать капюшон, отгибая подкладку капюшона, в горловину сорочки с лицевой стороны. Шов заутюжить на капюшон. Подогнуть срез горловины подкладки капюшона (Е) внутрь и настрочить сгиб в шов втачивания. Закончить строчку кулиски капюшона.
11. Сложить паты рукавов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные и один (с углом) поперечные срезы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть паты на лицевую сторону, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петли на патах.

Деним



Основной материал



Материал в горошек



Трикотаж



12. На изнаночную сторону рукавов наметать паты внешними сторонами вниз. Поверх пат наложить манжеты рукавов лицевыми сторонами вниз и обтачать нижние срезы рукавов. Шов подрезать до 5 мм. Отогнуть манжеты на лицевую сторону рукавов, выправить швы обтачивания и проложить по ним отделочную строчку. Заутюжить верхние срезы манжет на изнаночную сторону и настрочить сгибы на рукава. Отогнуть паты поверх манжет и приколоть. Пришить пуговицы в соответствии с петлями. Пристегнуть паты.
13. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы.
14. Обработать низ изделия швом вподгибку.
15. Обметать петли на левой стороне застежки, пришить пуговицы на правую сторону застежки.

22 КУРТКА С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Куртка со слоном: материал зеленого цвета, ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м
Куртка со слоном: материал бежевого цвета, ширина 140 см						
0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м
Куртка со слоном: материал с рисунком, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м
Куртка с жирафом или птицей: основной материал, ширина 140 см						
1,10 м	1,15 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м	1,25 м

Дополнительно: 1 разъемная застежка-молния длиной 45–45–45–50–50–55–55 см.

Для куртки со слоном: 1 пуговица («глаз»).

Для куртки с птицей: 1 пуговица, остатки войлока («белок глаза»), остатки материалов пяти цветов.

Для куртки с жирафом: термоаппликация головы и шеи жирафа, текстильные краски коричневого и золотого цветов.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
 - 2 подкладка кармана
 - 5 спинка
 - 6 боковая часть капюшона
 - 7 центральная часть капюшона
 - 8 рукав
- Для куртки со слоном:
- 3 «слон»
- Для куртки с птицей:
- 4 «птица»
 - 8а «клюв птицы»

Важно! Разрезать по указанным линиям разреза рукав 8, чтобы получить манжету 8. Для куртки со слоном:

Выкроить части детали 3 так, чтобы получились левая и правая детали.

Для куртки с птицей:

Скопировать отдельно часть «клюва птицы» 8а по указанной линии с рукава 8. Выкроить по отдельности остальные части детали «птица» из остатков разноцветных материалов. Выкроить круг из войлока для «белка глаза»

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

9 – передняя часть пояса, размером 15,5 (16–16,5–17–17,5–18–18,5) x 9 см (2 детали).

10 – задняя часть пояса, размером 31 (32–33–34–35–36–37) x 9 см (1 деталь).

11 – бейка капюшона, размером 56 (57–58–59–60–61–62) x 3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить деталь 7 только из одного слоя материала.

Для куртки со слоном: части детали «слона» 3 выкроить без припусков по всем срезам.

Для куртки с птицей: части детали «птицы» выкроить без припусков по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

«Слон»

Части детали аппликации «слона» 3 лицевой стороной вверх наложить на лицевую сторону соответствующих частей переда, наметать по срезам и настрочить, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм от них. Пришить пуговицу-«глаз».

«Птица»

Части детали аппликации «птицы» лицевой стороной вверх наложить на лицевую сторону соответствующих частей переда, начиная с нижних «перьев» и заканчивая верхними «перьями». Настрочить детали аппликации, прокладывая строчки на расстоянии 5 мм от срезов.

Большую часть «клюва» настрочить на правый рукав, нижнюю часть «клюва» настрочить на перед. Части «головы» наложить последними поверх нижних частей «клюва» и «перьев»; настрочить. Настрочить «белок глаза». Пришить пуговицу на «белок глаза».

«Жираф»

Приклеить термоаппликацию на перед или в специализированной мастерской заказать рисунок головы и шеи жирафа.

На рукаве и спинке выполнить рисунок пятен жирафа (см. лист лекал F – «деталь» 3, черные линии).

ОБРАБОТКА КУРТКИ


1. Обработать боковые швы и карманы в швах: на лицевую сторону переда наложить одну часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и обтачать вход в карман между контрольными знаками. Надсечь припуск шва к концам строчки, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону переда, выправить край и, при желании, проложить по краю кармана отделочную строчку. Притачать вторую часть подкладки кармана к спинке по разметке, швом шириной 8 мм. Настрочить шов по подкладке кармана. Сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь и стачать боковые срезы и срезы подкладки кармана, выполняя закрепки в концах кармана.
2. Обработать плечевые швы изделия.
3. Куртка с птицей и жирафом: стачать центральную и боковые части капюшона по срезам (Н). Настрочить швы по боковым частям капюшона.
4. Куртка со слоном: обработать капюшон (см. выше) и подкладку капюшона (аналогично). Сложить капюшон и подкладку капюшона изнаночными сторонами внутрь, сметать все срезы.
5. Заутюжить бейку капюшона вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сметать продольные срезы. Притачать бейку к краю капюшона, настрочить припуски шва по капюшону.
6. Втачать капюшон в горловину изделия, настрочить припуски шва по изделию.
7. Стачать боковые срезы передней и задней частей пояса.
8. Обработать застежку-молнию на перед/застежке капюшона/концах пояса можно двумя способами – с открытыми лентами застежки (см. куртка с «птицей») и с закрытыми лентами (см. куртка со «слоном» и «жирафом»). Первый способ – заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и притачать (оба среза) к низу куртки. Шов настрочить по куртке. Заутюжить внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. На изнаночную сторону куртки наложить застежку-молнию (от верхнего края застежки капюшона до нижнего края пояса) внешней стороной вверх, звеньями по направлению к боковым швам, совместить края лент застежки-молнии со срезами бортов и притачать. Подрезать припуски по срезам бортов изделия на 2–3 мм (чтобы позже срезы были полностью закрыты лентами застежки-молнии). Отогнуть швы на лицевую сторону изделия, направляя звенья застежки-молнии наружу, и настрочить внутренние края лент застежки в край. Вторым способом – притачать к низу куртки только внешнюю сторону пояса, шов заутюжить на куртку. Заутюжить внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. С лицевой стороны изделия (от верхнего края застежки капюшона до линии

нижнего сгиба пояса) наметать застежку-молнию, располагая ее внешней стороной вниз, звеньями по направлению к боковым швам; наметать. Отогнуть половину ширины пояса на лицевую сторону (поверх застежки-молнии), приколоть. Притачать застежку-молнию, одновременно обтачивая концы пояса. Подрезать припуски по срезам бортов изделия на 2-3 мм (чтобы позже срезы были полностью закрыты лентами застежки-молнии). Вывернуть пояс на лицевую сторону, отогнуть звенья застежки-молнии наружу, заутюжить швы на изнаночную сторону изделия. Настрочить швы притачивания застежки-молнии. Расправить пояс, заутюжить его вдоль посередине и настрочить предварительно обметанный срез внутренней стороны пояса по шву притачивания.

9. Притачать манжеты к низу рукавов, швы расстрочить. Обработать продольные швы рукавов/манжет. Застрочить подгиб низа манжет на изнаночную сторону.
10. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.


Материал бежевого цвета
(для куртки со слоном)

Основной материал
(для куртки с жирафом или птицей)



Материал зеленого цвета (для куртки со слоном)


groen stofbreedte 140 cm



23 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 люверса, эластичная тесьма шириной 3,5 см, шнур или лента длиной 80 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 4 отрезная шаговая деталь задней части брюк
- 5 задний карман

Важно! Разрезать по указанным на лекалах линиям разреза следующие детали:

- переднюю часть брюк 1, чтобы получить лекало передней вставки 1;
- деталь 2, чтобы получить лекало подкладки кармана 2;
- деталь 3, чтобы получить кокетку задней части брюк 3.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

6 – пояс, размером 53 (54–55–56–57–58–59)х 8 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроеные обтачки задних карманов 5;
- участок расположения люверсов на поясе 6 (посередине внешней стороны пояса);


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать карманы с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана (меньшая деталь) вход в карман. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. На лицевую сторону бочка, цельнокроенного с подкладкой кармана, наложить основную деталь изнаночной стороной вниз, совмещая край кармана с линией разметки, выполнить закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь по срезам.
2. Притачать вставки к передним и задним частям брюк соответственно. Швы настрочить по основным деталям.
3. Обработать все вытачки на деталях брюк, швы настрочить в край.
4. Притачать кокетки к верхним срезам задних частей брюк, швы настрочить по кокеткам.

Трикотаж «в резинку»

Основной материал



- Обработать накладные карманы и соединить их с задними частями брюк: заутюжить цельнокроеную обтачку накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на основную деталь с лицевой стороны по разметке. В верхних углах кармана выполнить закрепки в виде треугольников.
- Обработать боковые и шаговые швы брюк.
- Стачать средние срезы брюк; на участке ложной застежки стачать внутренние срезы припусков застежки. Заутюжить шов влево и настрочить до застежки. На ложной застежке застрочить край левой стороны застежки и настрочить внутренние срезы припусков двойной строчкой.
- Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны пояса. Установить люверсы на внешней стороне пояса по обе стороны от передней средней линии на расстоянии 3 см от нее и 2 см от линии верхнего сгиба. Заутюжить пояс вдоль посередине, сметать срезы. Притачать пояс к верхнему срезу брюк. Настрочить припуски шва по верхнему краю брюк.
- Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 52–53–54–55–56–57–58 см плюс припуски на шов. Продеть тесьму в пояс, отрегулировать длину тесьмы и стачать ее концы. При желании подшить края отверстия в поясе вручную.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.

24 ФУТБОЛКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, шнур длиной 20 см, термоаппликация.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 спинка
- 2а обтачка низа спинки
- 3 рукав

Важно! Подрезать детали 1 и 2 до нужной длины по указанным линиям. Скопировать отдельно обтачки 1а и 2а с деталей 1 и 2 по указанным на лекалах линиям.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

4 – бейка горловины длиной равной, длине горловины x 1,8 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. **Важно!** Застежка выполняется в шве левой проймы переда, поэтому левые детали следует выкраивать с припусками застежки (со стороны переда к цельнокроеному припуску застежки добавляется 1 см, со стороны рукава добавляется 2 см), правые – без припусков застежки, лишь с припусками на шов.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:


- припуск застежки на левой части переда 1;
- участок шириной 4 см в области застежки на левом рукаве 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

- Приклеить термоаппликацию на перед или в специализированной мастерской заказать печать рисунка головы тигра.

- Втачать рукава в проймы (на левой пройме – до застежки). Швы настрочить по проймам (слева – до застежки).
- Разрезать шнур на три равные части, перегнуть куски шнуров, формируя из них навесные петли. Наметать две петли на лицевую сторону переда, на край застежки, располагая петли сгибами внутрь. Настрочить петли двумя строчками: одну строчку проложить вдоль срезов, вторую проложить около линии края застежки со стороны припуска.
- Уточнить длину бейки горловины в соответствии с длиной горловины футболки от одного края застежки до другого (на передаче край застежки совпадает с линией проймы, на рукаве край застежки совпадает с линией края цельнокроеного припуска) плюс припуски на шов. Перегнуть бейку вдоль посередине лицевой стороны внутрь и обтачать концы, втачивая в шов переднего конца навесную петлю. Вывернуть бейку на лицевую сторону, заутюжить вдоль посередине, отгибая петлю наружу.
- Вметать бейку в горловину изделия с лицевой стороны так, чтобы концы бейки располагались вровень с линиями краев застежки. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону, накладывая их поверх бейки, и притачать бейку. Отогнуть бейку наружу, припуски застежки – на изнаночную сторону. Проложить строчку в край по краям застежки и настрочить шов притачивания бейки по горловине. Наложить верхний край застежки с петлями на припуск нижнего края застежки, совмещая линии пройм, и выполнить поперечную закрепку 1 см у нижнего конца застежки.
- Обработать боковые швы изделия и нижние продольные швы рукавов.
- Обработать низ рукавов швом вподгибку.
- Стачать части обтачки низа в цельную деталь по боковым срезам. Наложить на изнаночную сторону футболки обтачку низа лицевой стороной вниз и обтачать нижний срез. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на лицевую сторону изделия, выправить шов. Заутюжить верхний срез обтачки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край.
- Пришить пуговицы на нижнюю сторону застежки переда (= на рукав).



25 ФУТБОЛКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м

Дополнительно:

- Для изделия с кошкой – 80 см атласной ленты шириной 1,5 см, термоаппликация кошки;
- Для изделия с фламинго – 50 см косой бейки (окантовка горловины), 1,60 м атласной ленты шириной 1,5 см, аппликация с изображением фламинго.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1b обтачка низа переда
- 2 спинка
- 2b обтачка низа спинки
- 3 рукав

Важно! Подрезать детали 1 и 2 до нужной длины по указанным линиям. Разрезать спинку 2 по указанной линии, чтобы получить нижнюю часть спинки 2. Скопировать отдельно обтачки низа 1b и 2b с деталей 1 и 2 по указанным на лекалах линиям.

Для изделия с кошкой – начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

- 4 – бейка горловины длиной, равной длине горловины x 1,8 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. **Важно!** Застежка выполняется в шве левой проймы переда, поэтому левые детали следует выкраивать с припусками застежки (со стороны переда к цельнокроеному припуску застежки добавляется 1 см, со стороны рукава добавляется 2 см), правые – без припусков застежки, лишь с припусками на шов 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

Изделие с кошкой

1. Приклеить термоаппликацию на перед или в специализированной мастерской заказать печать рисунка кошки блестящей краской.
2. Втачать рукава в проймы (на левой пройме – до застежки). Швы настрочить по проймам (слева – до застежки).
3. Уточнить длину бейки горловины в соответствии с длиной горловины футболки от одного края застежки до другого (на переднем крае застежки совпадает с линией проймы, на рукаве край застежки совпадает с линией края цельнокроеного припуска) плюс припуски на шов. Перегнуть бейку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть бейку на лицевую сторону, заутюжить вдоль посередине.
4. Вметать бейку в горловину изделия с лицевой стороны так, чтобы концы бейки располагались вровень с линиями краев застежки. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону, накладывая их поверх бейки, и притачать бейку. Отогнуть бейку наружу, припуски застежки – на изнаночную сторону. Проложить строчку в край по краям застежки и настрочить шов притачивания бейки по горловине.
5. Наложить верхний край застежки на припуск нижнего края застежки, совмещая линии пройм, и выполнить поперечную закрепку 1 см у нижнего конца застежки. Разрезать ленту пополам и настрочить куски ленты на горловину у краев застежки. Подрезать на угол свободные концы лент и завязать ленты бантом.
6. Притачать нижнюю часть спинки к нижнему срезу основной детали спинки, шов заутюжить.
7. На лицевую сторону переда и спинки наложить соответствующие обтачки низа лицевыми сторонами вниз и обтачать нижние срезы. Швы подрезать до 5 мм, отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Настрочить внутренние срезы обтачек низа.
8. Обработать боковые швы изделия и нижние продольные швы рукавов.
9. Обработать низ рукавов швом вподгибку.


Изделие с фламинго выполняется аналогично, за исключением отделки (здесь на спинку настрачивается аппликация с изображением фламинго) и обработки горловины.

10. Втачать рукава в проймы (на левой пройме – до застежки). Швы настрочить по проймам (слева – до застежки).

11. Застрочить припуски застежки на изнаночную сторону. Наложить верхний край застежки на припуск нижнего края застежки, совмещая линии пройм, и выполнить поперечную закрепку 1 см у нижнего конца застежки.

12. Окантовать горловину футболки косой бейкой, подгибая внутрь поперечные концы бейки у краев застежки.

13. Перегнуть атласную ленту пополам посередине лицевой стороной внутрь, совместить продольные края и проложить по ним строчки в край. Разрезать полученную ленту пополам. Застрочить концы швом вподгибку с закрытым срезом. Настрочить куски лент на горловину у краев застежки; завязать бантом.



26 ПЛАТЬЕ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал с рисунком, ширина 140 см						
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м
Однотонный материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, 1,50 м атласной ленты шириной 1 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 рукав

Важно! Подрезать детали 1 и 2 до нужной длины по указанным линиям. Скопировать отдельно обтачки 1a и 2a с деталей 1 и 2 по указанным на лекалах линиям.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

4 – бейка горловины длиной, равной длине горловины x 1,8 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. **Важно!** Застежка выполняется в шве левой проймы переда, поэтому левые детали следует выкраивать с припусками застежки (со стороны переда к цельнокроеному припуску застежки добавляется 1 см, со стороны рукава добавляется 2 см), правые – без припусков застежки, лишь с припусками на шов.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- припуск застежки на левой части переда 1;
- участок шириной 4 см в области застежки на левом рукаве 3.




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Втачать рукава в проймы (на левой пройме – до застежки). Швы настрочить по проймам (слева – до застежки).
2. Заутюжить атласную ленту вдоль пополам лицевой стороной наружу и стачать продольные края. Отрезать кусок ленты длиной 36 см (остальная лента будет использована в качестве пояса). Отрезать три куса по 8 см для навесных петель и 2 куса по 6 см для шлевок. Приколоть концы шлевок к боковым срезам переда, с лицевой стороны, у линии талии, расстояние между концами каждой шлевки 1 см.
3. Перегнуть куски ленты (по 8 см), формируя из них навесные петли. Наметать две петли на лицевую сторону переда, на край застежки, располагая петли сгибами внутрь. Настрочить петли двумя строчками: одну строчку проложить вдоль срезов, вторую проложить около линии края застежки со стороны припуска.
4. Уточнить длину бейки горловины в соответствии с длиной горловины платья от одного края застежки до другого (на передаче край застежки совпадает с линией проймы, на рукаве край застежки совпадает с линией края цельнокроеного припуска) плюс припуски на шов. Перегнуть бейку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы, втачивая шов переднего конца навесную петлю. Вывернуть бейку на лицевую сторону, заутюжить вдоль посередине, отгибая петлю наружу.
5. Вметать бейку в горловину изделия с лицевой стороны так, чтобы концы бейки располагались вровень с линиями краев застежки. Отогнуть припуски застежки на лицевую сторону, накладывая их поверх бейки, и притачать бейку. Отогнуть бейку наружу, припуски застежки – на изнаночную сторону. Проложить строчку в край по краям застежки и настрочить шов притачивания бейки по горловине. Наложить верхний край застежки с петлями на припуск нижнего края застежки, совмещая линии пройм, и выполнить поперечную закрепку 1 см у нижнего конца застежки.
6. Обработать боковые швы изделия и нижние продольные швы рукавов.
7. Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.
8. Пришить пуговицы на нижнюю сторону застежки переда (= на рукав).
9. На поясе концы застрочить швом вподгибку с закрытым срезом. Продеть пояс в шлевки.


Материал с рисунком

dessin 1/2 stofbr. 70 cm



Однотонный материал

uni 1/2 stofbr. 70 cm



27 ФУТБОЛКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Однотонный материал, ширина 140 см						
0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м
Материал с рисунком, ширина 140 см						
0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы, термоаппликация.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1a обтачка низа переда
- 2 нагрудный карман
- 3 нижний карман
- 4 спинка
- 4a обтачка низа спинки
- 5 рукав

Важно! Разрезать спинку 4 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки 4. Скопировать отдельно обтачки 1a и 4a с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

6 – бейка горловины длиной, равной длине горловины, включая длину ложной застежки (линия Н) x 2,4 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Нагрудный карман 2 выкроить только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

стороной вниз и обтачать нижний срез. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону изделия, выправить шов. Настрочить верхний срез обтачки.

9. Обработать продольные швы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Втачать рукава в проймы.
10. На перед/кармане выполнить термоаппликацию (см. фото).

28 ФУТБОЛКА

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 134–170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м
Материал в полоску, ширина 140 см						
0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 карман
- 3 спинка
- 3а обтачка низа спинки
- 5 рукав
- 6 пата рукава – внешняя и внутренняя

Важно! Перед 1 и спинку 3 выполнить в разворот. Скопировать отдельно обтачки 1а и 3а с деталей 1 и 3 по указанным на лекалах линиям. Разрезать детали 1 и 3 по указанным линиям, чтобы получить боковые части переда 1 и спинки 3, а также кокетку спинки 3.

Начертить в виде прямоугольника следующую деталь:

7 – бейка горловины, размером 53,5 (55–56–57,5–59–60–61,5) x 2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Проконтролировать наличие левых и правых деталей!

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроеную обтачку кармана 2;
- внутренние паты рукава 6.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


1. Стачать перед и боковую часть переда. Настрочить шов по боковой части.
2. Притачать кокетку к верхнему срезу спинки. Настрочить шов по кокетке. Стачать спинку и боковую часть спинки. Настрочить шов по боковой части.
3. Заутюжить цельнокроеную обтачку накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Проложить отделочную строчку по верхнему краю кармана. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед с лицевой стороны по разметке. Выполнить закрепки в виде треугольников на верхних углах кармана.
4. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
5. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Надсекая припуск горловины в углу, втачать бейку лицевой стороной изделия так, чтобы поперечные срезы бейки (Н) располагались в углу горловины (при этом строчка начинается и заканчивается у линии шва, т.е. поперечные припуски бейки остаются свободными). Отогнуть бейку наружу, шов – на изделие. Расправить бейку и стачать ее поперечные срезы на угол. Разутюжить

шов и обметать шов притачивания бейки. Настрочить шов притачивания бейки по изделию двойной строчкой.

6. Сложить паты рукавов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные и один (с углом) поперечный срезы. Подрезать швы до 5 мм, вывернуть паты на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть внутрь срезы на открытом участке паты и подшить сгибы потайными стежками. Проложить по краям паты отделочную строчку. Обметать петли на патах. Настрочить паты строчками в виде перечеркнутых квадратов на изнаночную сторону рукавов.
7. Обработать продольные швы рукавов. Застрочить двойными строчками подгиб низа рукавов на изнаночную сторону по разметке линии низа. Пришить пуговицы с лицевой стороны рукавов для пристегивания паты. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
8. Обработать боковые швы обтачки низа изделия. На лицевую сторону изделия наложить обтачку низа лицевой стороной вниз и обтачать срезы. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и настрочить внутренний срез обтачки низа двойной строчкой.


Основной материал

panter stofbreedte 140 cm



Материал в полоску

streepstof stofbreedte 140 cm



29 ФУТБОЛКА

Размеры 134–170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м
Трикотаж, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса, шнур длиной 1,25 м.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.



ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 карман
- 3 спинка
- 3а обтачка низа спинки
- 4 вставка горловины
- 5 рукав

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1а и 3а с деталей 1 и 3 по указанным на лекалах линиям. Подрезать рукав 5 до нужной длины по указанной линии.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

7 – бейка горловины, размером 53,5 (55–56–57,5–59–60–61,5) x 2 см (1 деталь).

8 – манжета, размером 29 (30–31–32–33–34–35,5) x 4 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать участок расположения люверсов на перед 1 у средней линии.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
2. Заутюжить вставку горловины посередине лицевой стороной наружу и обметать совмещенные срезы детали.
3. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Надсекая припуск горловины в углу, втачать бейку лицевой стороны изделия так, чтобы поперечные срезы бейки (Н) располагались в углу горловины (при этом строчка начинается и заканчивается у линии шва, т.е. поперечные припуски бейки остаются свободными). Отогнуть бейку наружу, шов – на изделие. Расправить бейку и стачать ее поперечные срезы на угол. Разутюжить шов и обметать шов притачивания бейки. С изнаночной стороны переда наложить вставку горловины лицевой стороной вниз и наметать по шву притачивания бейки. Настрочить шов притачивания бейки по изделию двойной строчкой, притачивая вставку.
5. Стачать манжеты в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине и сметать срезы. Обработать продольные швы рукавов. Заметать подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. С изнаночной стороны рукавов наложить манжеты так, чтобы они выступали за линию низа рукавов на 5 мм и приметать. Проложить двойные машинные строчки вдоль внутренних срезов подгиба низа рукавов, притачивая манжеты. Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки.
6. Установить люверсы внизу на перед, на расстоянии 2,5 см от средней линии и 1,5 см от линии низа. Обработать боковые швы обтачки низа изделия. На лицевую сторону изделия наложить обтачку низа лицевой стороной вниз и обтачать срезы. Шов обтачивания подрезать до 5 мм, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и настрочить внутренний срез обтачки низа двойной строчкой. Продеть шнур в полученную кулиску низа через люверсы. Завязать концы шнура.


Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm




Трикотаж

1/2 stofbr. 70 cm



30 СПОРТИВНАЯ КУРТКА



Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,85 м	0,90 м	0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м
Подкладочный материал, ширина 140 см							
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см							
0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м

Дополнительно: 1 разъемная застежка-молния длиной 60 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 4 рукав
- 5 воротник-стойка

Важно! Разрезать перед 1 по указанной линии, чтобы получить боковую часть и кокетку переда 1. Разрезать спинку 2 по указанной линии, чтобы получить кокетку спинки 2.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

6 – пояс, размером 67 (69–71–73–75–77–79–81) x 13 см (1 деталь).

7 – манжета, размером 20 (20,5–21–21,5–22–22,5–23–23,5) x 13 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ НА ОСНОВНОМ МАТЕРИАЛЕ

Разложить детали на основном материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ ДЛЯ ПОДКЛАДКИ

Разложить детали на подкладочном материале в соответствии с планом раскладки. Чтобы получить складку на детали подкладки спинки 3, расположить среднюю линию детали спинки на расстоянии 2 см от сгиба подкладочного материала (сгиб не разрезать!), соблюдая направление нити основы. Добавить припуски на швы ко всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать рельефы переда (1) с карманами в швах: на лицевую сторону переда наложить одну часть подкладки кармана лицевой стороной вниз и обтачать вход в карман между контрольными знаками. Надсечь припуск шва к концам строчки, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону переда, выправить край и проложить по краю кармана отделочную строчку. Притачать вторую часть подкладки кармана к боковой части переда (1) по разметке швом шириной 8 мм. Настрочить шов по подкладке кармана. Сложить перед и боковую часть переда лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы рельефа и срезы подкладки кармана, выполняя закрепки в концах кармана. Проложить отделочную строчку по рельефу так, чтобы она была продолжением отделочной строчки по краю кармана, в концах строчек у входа в карман выполнить поперечные закрепки по 1 см.
2. Притачать кокетки к основным деталям, швы настрочить по кокеткам.
3. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
4. Перегнуть воротник-стойку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и сметать продольные срезы. Вметать воротник-стойку в горловину изделия с лицевой стороны, немного растягивая его при вметывании.
5. Обработать продольные швы рукавов. Стачать концы манжеты в кольцо. Заутюжить детали вдоль посередине и сметать срезы. Приметать манжеты к низу рукавов, растягивая манжеты.

6. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
7. С изнаночной стороны стачать складку подкладки спинки на двух участках – от среза горловины вниз на 5 см и от среза низа вверх на 5 см, припуск складки заутюжить. Стачать плечевые срезы подкладки. Стачать боковые срезы подкладки. Стачать продольные срезы подкладки рукавов, оставляя в подкладке левого рукава нестачанный участок длиной ок. 25-30 см. Втачать подкладку рукавов в проймы подкладки.
8. Растягивая, притачать внешнюю сторону пояса к низу изделия. Растягивая, притачать внутреннюю сторону пояса к низу подкладки.
9. Заутюжить внутрь верхние припуски лент застежки-молнии. Наметать на лицевую сторону частей переда части застежки-молнии, располагая их звеньями по направлению к боковым швам, внешними сторонами вниз.
10. Сложить изделие и подкладку лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линии низа пояса, и обтачать срезы бортов, концов пояса (втачивая застежку-молнию) и горловины (втачивая воротник). С изнаночной стороны сшить между собой швы притачивания пояса, где возможно. Вывернуть изделие на лицевую сторону через отверстие в шве подкладки рукава. Выправить обтачанные края. Притачать подкладку рукавов к швам приметывания манжет, притачивая манжеты. Подогнуть срезы отверстия в подкладке рукава внутрь и застрочить.
11. Проложить двойную отделочную строчку по краям бортов и одинарную в край – по шву горловины изделия.

Трикотаж




Основной материал

Подкладочный материал

1/2 stofbr. 70 cm


voering 1/2 stofbr. 70 cm



31 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 134–176



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см							
0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 2 люверса, эластичная тесьма шириной 4 см, 2 застежки-молнии (по длине входа в карман), ок. 2 м отделочной ленты шириной 2,5 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя передняя часть брюк
- 2 подкладка кармана
- 3 нижняя передняя часть брюк
- 4 задняя часть брюк

Важно! Объединить части лекала 4 в цельную деталь. Разрезать по указанным на лекалах линиям разреза следующие детали:

- верхнюю переднюю часть брюк 1, чтобы получить лекала центральной и боковой деталей 1;
- деталь 3, чтобы получить три секции нижней передней части брюк 3;
- деталь 4, чтобы получить боковую и нижнюю части задней части брюк, а также центральную и боковую части кокетки задней части брюк.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 7 – задний левый карман, размером 19 (19,5–20–20,5–21–22–22,5–23) x 12,5 (13–13,5–14–15–15,5–16–16,5) см – 1 деталь (длина включает 3 см – цельнокроеную обтачку верхнего среза).
- 8 – пояс длиной, равной длине верхнего среза брюк x 8,5 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить задний карман 7 только из одного слоя материала. Выкроить пояс 8 из трикотажа «в резинку».

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроеную обтачку заднего кармана 7;
- участок расположения люверсов на поясе 8 (посередине внешней стороны детали);


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать рельефы, карманы с застежками-молниями и отделкой лентами на верхних передних частях брюк (1): стачать центральную и боковую детали верхней передней части брюк, оставляя не стачанным участок входа в карман. Начертить с лицевой стороны центральной детали передней части брюк линию параллельную линии рельефа на расстоянии, равном ширине звеньев застежки-молнии плюс 4 мм. Начертить короткие поперечные линии, ограничивающие вход в карман (см. разметку). На центральной детали выполнить наклонные (45 градусов) надсечки к углам разметки. Заутюжить/заметать на изнаночную сторону припуски по всем четырем (два продольных и два поперечных) краям прореза. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя относительно краев входа в карман, и приметать. Отрезать кусок отделочной тесьмы, равный длине входа в карман плюс припуски на швы. Заутюжить припуски на швы по боковым сторонам тесьмы на изнаночную сторону. Наметать на центральную деталь тесьму, совмещая ее боковой продольный край с передним краем входа в карман. С лицевой стороны основной детали настрочить на расстоянии 1,5–2 мм передний край входа в карман, прокладывая строчку вдоль бокового края отделочной тесьмы (и притачивая застежку-молнию). К передней ленте застежки-молнии притачать (использовать однорожковую лапку) одну часть подкладки кармана, шов заутюжить на подкладку. Настрочить открытые края отделочной тесьмы на основную деталь, отгибая притачанную подкладку кармана,

чтобы она не попала под строчку. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали поверх притачанной части подкладки кармана и застежки-молнии; приметать. С лицевой стороны основной детали настрочить в край боковой и поперечные края входа в карман, притачивая застежку-молнию и подкладку кармана из основного материала. Стачать срезы подкладки кармана. Проложить отделочную строчку вдоль шва рельефа за два приема (выше и ниже кармана), отгибая детали кармана, чтобы они не попали под строчки.

2. Обработать нижние передние части брюк (3): последовательно стачать срезы секций детали (D+D, E+E). Швы заутюжить и настрочить.
3. Притачать нижние передние части брюк к верхним передним частям брюк (C+C). Швы заутюжить и настрочить.
4. Стачать передние средние срезы изделия (на участке ложной застежки стачиваются внутренние срезы припусков). Застрочить левый край ложной застежки. Заутюжить шов и припуски ложной застежки влево. Настрочить средний шов так, чтобы строчка являлась продолжением строчки, проложенной по левому краю застежки. Настрочить внутренние срезы припусков ложной застежки двойной строчкой.
5. Обработать задние части брюк (4): стачать центральную и боковую задние части брюк (срезы H), заутюжить и настрочить шов. Стачать центральную и боковую части кокетки задней части брюк (срезы J), заутюжить и настрочить шов. Притачать кокетку к задней части брюк (срезы K), шов заутюжить на кокетку и настрочить. Притачать нижнюю часть задней части брюк к основной детали (срезы L), шов заутюжить и настрочить.
6. Заутюжить цельнокроеную обтачку заднего накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Отрезать кусок отделочной тесьмы длиной 8 см плюс припуски на шов. Заутюжить концы тесьмы на изнаночную сторону. Заутюжить тесьму поперек пополам изнаночной стороной внутрь. Обогнуть тесьмой верхний край кармана, располагая тесьму на расстоянии 1 см от правой боковой стороны кармана, и настрочить тесьму по периметру. Проложить отделочную строчку по верхнему краю кармана. Настрочить карман на левую заднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке.
7. Стачать задние средние срезы (F) изделия, шов заутюжить и настрочить.
8. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
9. Стачать концы пояса в кольцо, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны пояса. Установить люверсы посередине внешней стороны пояса на расстоянии 4 см от передней средней линии. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы.
10. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, шов настрочить по брюкам. Продеть в эластичную тесьму в пояс, уточнить длину тесьмы и стачать ее в кольцо. При желании подшить края отверстия вручную. Продеть отделочную ленту в пояс через люверсы. Застрочить концы ленты швом вподгибку с закрытым срезом.
11. Обработать низ брюк швом вподгибку.



32 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичного материала.

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал (эластичный), ширина 140 см							
1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м
Искусственная кожа (эластичная), ширина 140 см							
0,40 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния (по длине застежки), 1 пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 прозрачные пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя передняя часть брюк
- 2 подкладка кармана
- 3 нижняя передняя часть брюк
- 4 задняя часть брюк
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекала 4 в цельную деталь. Разрезать по указанным на лекалах линиям разреза следующие детали:

- верхнюю переднюю часть брюк 1, чтобы получить лекала центральной и боковой деталей 1;
- деталь 3, чтобы получить три секции нижней передней части брюк 3;
- деталь 4, чтобы получить кокетку, боковую и нижнюю части задней части брюк.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 6 – откосок, размером 10 (10–11–11,5–12–12,5–12,5–13) x 6 см (1 деталь).
- 7 – задний карман, размером 19 (19,5–20–20,5–21–22–22,5–23) x 12,5 (13–13,5–14–15–15,5–16–16,5) см – 2 детали (длина включает 3 см – цельнокроеную обтачку верхнего среза).
- 8 – деталь шлевок, размером 55x3 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить детали 6 и 8 только из одного слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- подкладку пояса 5;
- цельнокроеные обтачки задних карманов 7;

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


1. Обработать рельефы и карманы на верхних передних частях брюк (1): обтачать одной частью подкладки кармана вход в карман (А) между контрольными знаками на центральной детали верхней передней части брюк. Надсечь припуски к концам строчек. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. С изнаночной стороны центральной детали поверх притачанной части подкладки наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз так, чтобы боковой срез основной детали был совмещен с боковым срезом второй части подкладки кармана, приколоть. Выполнить поперечные закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана (В). Стачать центральную и боковую детали верхней передней части брюк по срезам рельефа так, чтобы обтачанный край кармана не попал под строчку. Проложить отделочную строчку вдоль шва рельефа за два приема (выше и ниже кармана), отгибая детали кармана, чтобы они не попали под строчки. Наметать подкладку кармана на срезы ос-

новой детали.

2. Обработать нижние передние части брюк (3): последовательно стачать срезы секций детали (D+D, E+E). Швы заутюжить и настрочить.
3. Притачать нижние передние части брюк к верхним передним частям брюк (C+C). Швы заутюжить и настрочить.
4. Стачать передние средние срезы изделия до застежки. Обработать застежку брюк. Подробнее см. стр. 20.
5. Обработать задние части брюк (4): притачать кокетку (срезы H) к основной детали, шов заутюжить и настрочить по кокетке. Притачать боковую часть к основной детали (срезы J), шов заутюжить и настрочить. Притачать нижнюю часть к основной детали (срезы K), шов заутюжить и настрочить.
6. Обработать задние накладные карманы: заутюжить цельнокроеную обтачку заднего накладного кармана на изнаночную сторону и застрочить. Проложить отделочную строчку по верхнему краю кармана. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на заднюю часть брюк с лицевой стороны по разметке.
7. Стачать задние средние срезы (F) изделия, шов заутюжить и настрочить.
8. Обработать боковые и шаговые швы брюк.
9. Заутюжить продольные припуски детали шлевки на изнаночную сторону. Заутюжить деталь вдоль посередине изнаночной стороны внутрь и застрочить сгибы детали в край. Разрезать полученную заготовку на 5 деталей. Приколоть концы шлевки к верхнему срезу брюк: две спереди и три сзади, одну из которых – к среднему шву брюк.
10. Уточнить длину пояса и подкладки пояса в соответствии с длиной верхнего среза брюк (включая ширину откоса); излишки подрезать у левых концов деталей, оставляя припуски на шов.
11. Обметать петли на подкладке пояса для эластичной тесьмы с петлями. На лицевую сторону пояса наложить подкладку пояса лицевой стороной внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Припуски шва обтачивания подрезать до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Притачать пояс, отгибая подкладку пояса, к верхнему срезу брюк (втачивая шлевки), шов заутюжить на пояс. Вложить между поясом и подкладкой пояса эластичную тесьму с петлями, продеть концы тесьмы в петли и приколоть тесьму, чтобы она не попала под последующие строчки. Заутюжить продольный срез подкладки пояса на изнаночную сторону и наметать сгиб на шов притачивания пояса. Проложить строчку на расстоянии 2 мм по всем краям пояса (прикрепляя сгиб подкладки пояса). Застрочить концы эластичной тесьмы швом вподгибку с закрытым срезом. Пришить прозрачные пуговицы только к подкладке пояса. Застегнуть тесьму.
12. Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть срезы шлевки внутрь и настрочить сгибы шлевки в край.
13. Обработать низ брюк швом вподгибку.
14. Обметать петлю и пришить пуговицу на концы пояса.


Искусственная кожа

imitatieleer 1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал

stofvouw



33 БРЮКИ

Эту модель следует выполнять из эластичной искусственной кожи.

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Искусственная кожа (эластичная), ширина 140 см							
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м
Искусственная кожа серебристого цвета (эластичная), ширина 140 см							
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Искусственная кожа светло-коричневого цвета (эластичная), ширина 140 см							
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м
Искусственная кожа темно-коричневого цвета (эластичная), ширина 140 см							
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма с петлями, 2 прозрачные пуговицы для подкладки пояса, 6 пуговиц для отделки карманов, 1 застежка-молния длиной 18–18–18–20–20–20–25.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 верхняя передняя часть брюк
- 2 подкладка кармана
- 3 средняя/нижняя передняя часть брюк
- 4 задняя часть брюк
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Объединить части лекала 4 в цельную деталь. Разрезать по указанным на лекалах линиям разреза следующие детали:

- верхнюю переднюю часть брюк 1, чтобы получить лекала центральной и боковой деталей 1;
- деталь 3, чтобы получить секции средней передней части брюк 3 (мелкие секции следует пронумеровать в последовательности сборки, все срезы мелких секций – обязательно подписать, чтобы не перепутать при монтаже!) и две секции нижней детали передней части брюк (нижняя большая и нижняя меньшая);
- деталь 4, чтобы получить кокетку, боковую и нижнюю части задней части брюк.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать подкладку пояса 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать рельефы и карманы на верхних передних частях брюк (1): обтачать одной частью подкладки кармана вход в карман (А) между контрольными знаками на центральной детали верхней передней части брюк. Надсечь припуски к концам строчек. Подрезать шов до 5 мм, отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить отделочную строчку вдоль входа в карман. С изнаночной стороны центральной детали поверх притачанной части подкладки наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз так, чтобы боковой срез основной детали был совмещен с боковым срезом второй части подкладки кармана, приколоть. Выполнить поперечные закрепки в начале и конце кармана; стачать срезы подкладки кармана (В). Стачать центральную и боковую детали верхней передней части брюк по срезам рельефа так, чтобы обтачанный край кармана не попал под строчку. Проложить отделочную строчку вдоль шва рельефа за два приема (выше и ниже кармана), отгибая детали кармана, чтобы они не попали под строчки. Наметать подкладку кармана на основную деталь. Пришить 3 пуговицы на край кармана через равные интервалы.



- Обработать средние передние части брюк (3): последовательно стачать мелкие цветные секции деталей (срезы С). Швы заутюжить и настрочить.
- Обработать нижние передние части брюк (3): стачать секции частей между собой (срезы Е). Швы заутюжить и настрочить.
- Обработать передние части брюк (3): притачать нижние передние части брюк к средним передним частям брюк (срезы С). Притачать полученные детали к верхним передним частям брюк (срезы D). Швы заутюжить и настрочить.
- Обработать задние части брюк (4): притачать кокетку (срезы F) к основной детали, шов заутюжить и настрочить по кокетке. Притачать боковую часть к основной детали (срезы G), шов заутюжить и настрочить. Притачать нижнюю часть к основной детали (срезы H), шов заутюжить и настрочить.
- Обработать боковые и шаговые швы брюк.
- Стачать средние срезы брюк (сзади до застежки), шов расстрочить.
- Притачать пояс к верхнему срезу брюк, шов заутюжить на пояс. Припуски застежки брюк/пояса заутюжить на изнаночную сторону.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки изделия, начиная от линии верхнего края пояса.
- Обметать петли на подкладке пояса для эластичной тесьмы с петлями. На лицевую сторону пояса наложить подкладку пояса лицевой стороной внутрь и обтачать верхние срезы. Припуски шва обтачивания подрезать до 5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтаченный край. Вложить между поясом и подкладкой пояса эластичную тесьму с петлями, продеть концы тесьмы в петли и приколоть тесьму, чтобы она не попала под последующие строчки. Заутюжить поперечные и продольный срезы подкладки пояса на изнаночную сторону и наметать сгибы на ленты застежки-молнии и шов притачивания пояса соответственно. Проложить строчку на расстоянии 2 мм по верхнему и нижнему краям пояса (прикрепляя сгиб подкладки пояса). Подшить поперечные сгибы подкладки пояса потайными стежками к лентам застежки-молнии. Застрочить концы эластичной тесьмы швом вподгибку с закрытым срезом. Пришить прозрачные пуговицы только к подкладке пояса. Застегнуть тесьму.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 2 пуговицы, 1 застежка-молния длиной 10-12-12-12-12-15-15 см, 50 см отделочной тесьмы шириной 1,5 см, эластичная тесьма с петлями, 2 прозрачные пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17-19.

ДЕТАЛИ

- передняя часть шорт
- обтачка низа передней части шорт
- бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- накладной боковой карман со складками
- задняя часть шорт
- обтачка низа задней части шорт
- пояс и подкладка пояса

Важно! Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 4а с деталей 1 и 4 по указанным на лекалах линиям. Разрезать деталь 2 по указанной линии разреза, чтобы получить лекало подкладки кармана 2. Разрезать по указанным линиям разреза деталь 1, чтобы получить отрезную шаговую деталь передней части шорт, и деталь 4, чтобы получить кокетку задней части шорт.

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- откосок, размером 10 (10,5-11-11,5-12-12,5-13)х 6 см (1 деталь).
- клапан бокового накладного кармана, размером 13,5 (14-14,5-15-15,5-16,5-17)х 11 см (1 деталь).
- задний карман, размером 19,5 (20,5-21-22-22,5-23,5-24)х 11 (11,5-12-12,5-13-13,5-14) см – 2 детали (длина включает 3,5 см – цельнокроеную обтачку верхнего среза).
- деталь шлевок, размером 55х2 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Детали 3, 6, 7 и 9 выкроить только из одного слоя материала.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроеную обтачку бокового накладного кармана 3;
- подкладку пояса 5;
- половину ширины клапана кармана 7;
- цельнокроеные обтачки задних карманов 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

См. описание к модели 8 на стр. 26.




34 ШОРТЫ

Размеры 134-170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
1,15 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м




35 БЛУЗКА

Размеры 134-176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,45 м	1,50 м



Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 кнопка, 1,20 м эластичной бейки шириной 2 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед с цельнокроеным воротником
- 2 подборт с цельнокроеным воротником
- 3 кокетка спинки
- 4 спинка
- 5 рукав

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить детали 1, 2 и 5 без припусков на подгиб низа.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой подборта/воротник 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Ослабить натяжение верхней нитки в швейной машине и проложить две параллельные строчки длинных стежков по припуску верхнего среза (А) спинки между контрольными знаками. Собрать верхний срез спинки так, чтобы длина срезов стала равна длине нижнего среза кокетки спинки. Сборки распределить равномерно.
2. Притачать кокетку к спинке.
3. Заметать складки (Х) в верхней части переда по разметке.
4. Стачать и разутюжить задние средние швы обоих воротников (D).
5. Стачать плечевые срезы изделия (С). Припуски швов в концах строчек надсечь и втачать внешней воротник (цельнокроеный с частями переда) в горловину спинки (Е). Плечевые швы заутюжить на спинку, шов горловины спинки заутюжить на воротник.
6. На лицевую сторону переда/воротника наложить подборта/воротник лицевой стороной вниз и обтачать срезы запяха (= бортов) и воротника. Припуски подрезать до 5 мм и настрочить по внутренним деталям в край. Отогнуть подборта/воротник на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Подогнуть на изнаночную сторону срез горловины воротника на уровне горловины спинки и подшить вручную потайными стежками ко шву втачивания. Пришить внутренние края подбортов к припускам плечевых швов и складок. Сметать нижние срезы подбортов и основных деталей.
7. Наложить на лицевую сторону левой части переда правую часть переда изнаночной стороной вниз, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы.
8. Отрезать кусок эластичной бейки длиной немного короче длины нижнего среза переда. Заутюжить бейку вдоль посередине, обогнуть ею нижний срез переда и притачать, растягивая бейку так, чтобы под строчку попали все слои.
9. Стачать боковые срезы блузки, швы заутюжить на спинку.
10. Застрочить подгиб низа спинки на изнаночную сторону.
11. Окантовать бейкой нижние срезы рукавов, как было сделано для низа переда.
12. Обработать продольные срезы рукавов. Втачать рукава в проймы.
13. Пришить кнопку на уровне пересечения средних линий частей переда (=нижняя точка горловины).



36 ПЛАТЬЕ

Размеры 134–170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
1,30 м	1,40 м	1,55 м	1,65 м	1,75 м	1,85 м	1,95 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, застежка-молния с декоративными лентами длиной, равной длине средней линии спинки, текстильные краски.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка горловины переда
- 2 спинка
- 2а обтачка горловины спинки
- 3 переднее и заднее полотнища юбки платья
- 4 рукав

Важно! Объединить части лекала 3 в цельную деталь. Скопировать отдельно детали обтачек 1а и 2а с деталей 1 и 2 по указанным на лекалах линиям.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой детали обтачек 1а и 2а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать боковые и плечевые швы лифа и юбки.
2. Обработать плечевые швы обтачек горловины переда и спинки.
3. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины и срезы застежки спинки на ширину обтачки. Подрезать шов обтачивания до 5 мм и настрочить припуски по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку горловины на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и углы застежки; заутюжить припуски среднего шва спинки на изнаночную сторону. Настрочить внутренний край обтачки, прокладывая строчку с лицевой стороны лифа.
4. На лицевую сторону спинки наложить застежку-молнию внутренней стороной вниз, подогнуть верхние припуски лент застежки внутрь и настрочить ленты застежки-молнии на спинку двумя строчками.



5. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.
6. Притачать юбку к лифу.
7. Застрочить на изнаночную сторону подгиб низа юбки и рукавов.
8. С помощью трафарета нарисовать текстильными красками зебру на переднем полотнище юбки. Можно заказать печать рисунка в специализированной мастерской.

37 ЮБКА

Размеры 134–170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
0,90 м	1,00 м	1,05 м	1,10 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м

Дополнительно: отделочная эластичная тесьма шириной 4–5 см (пояс).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

3 переднее и заднее полотнища юбки

Важно! Объединить части лекала 3 в цельную деталь.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать боковые швы полотнищ юбки.
2. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии ребенка или 58–60–61–62–63–64–64 плюс припуски на шов. Стачать тесьму в кольцо запошивочным швом. Наложить тесьму изнаночной стороной на лицевую сторону припуска по верхнему срезу изделия и настрочить тесьму, растягивая ее, эластичной строчкой.
3. Обработать низ юбки швом вподгибку.




38 БЛУЗКА С КАПЮШОНОМ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.

Размеры 134–170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	0,95 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м	0,10 м



Дополнительно: упаковка (ок. 70 шт.) клеевых заклепок

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 3 капюшон

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 5 – бейка капюшона, размером 60x2 см (1 деталь).
- 6 – бейка проймы, размером 41 (42,5–43,5–45–46,5–48–49,5) x 1 см (2 детали).
- 7 – пояс, размером 78 (80–82–83,5–85–87–89) x 4 см (1 деталь).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить деталь 5 только из одного слоя материала.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.

1. Обработать плечевые швы изделия.
2. Приклеить заклепки на плечевую область изделия (см. фото).
3. Обработать боковые швы изделия.
4. Стачать части капюшона по передним и задним средним срезам, швы заутюжить и настрочить.
5. Втачать капюшон в горловину с лицевой стороны.
6. Стачать бейку капюшона в кольцо (предварительно уточнив ее длину). Притачать внешнюю сторону бейки с лицевой стороны капюшона, шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Подогнуть внутрь открытый срез внутренней стороны бейки и настрочить сгиб по шву притачивания.
7. Обработать проймы: стачать бейку проймы в кольцо (предварительно уточнив ее длину). Притачать внешнюю сторону бейки с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на бейку. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Подогнуть внутрь открытый срез внутренней стороны бейки и настрочить сгиб по шву притачивания.
8. Заутюжить пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и сметать продольные срезы. Притачать пояс к низу изделия, немного растягивая пояс. Настрочить шов по изделию.

Трикотаж «в резинку»

Основной материал



39 ДЖЕМПЕР С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ

Эту модель следует выполнять из трикотажа.



Размеры 134–170

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170
Основной материал, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м
Трикотаж «в резинку», ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 17–19.

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка
- 4 рукав

Начертить в виде прямоугольников следующие детали:

- 7 – пояс, размером 78 (80–82–83,5–85–87–89) x 4 см (1 деталь).
- 8 – бейка горловины, размером 47 (48–49–50–50,5–51,5–52) x 4 см (1 деталь).
- 9 – манжета, размером 26,5 (27,5–28,5–29,5–30,5–31,5–32,5) x 4 см (2 детали).

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 20.


1. Обработать боковые и плечевые швы изделия.
2. Обработать продольные швы рукавов. Втачать рукава в проймы изделия, совмещая контрольные знаки.

3. Стачать бейку горловины в кольцо (предварительно уточнив ее длину), заутюжить деталь вдоль посередине и сметать продольные срезы. Втачать бейку в горловину изделия, немного растягивая бейку. Настрочить припуски шва по горловине изделия.
4. Стачать продольные срезы рукавов. Втачать рукава в проймы.
5. Стачать манжеты в кольцо (предварительно уточнив их длину), заутюжить детали вдоль посередине и сметать продольные срезы. Притачать манжеты к низу рукавов, немного растягивая манжеты. Настрочить припуски шва по рукавам.
6. Стачать пояс в кольцо (предварительно уточнив его длину) и притачать к низу изделия, как было сделано для манжет и горловины.

Трикотаж «в резинку»



Основной материал



**ИНСТРУКЦИИ К МОДЕЛИ 40
СМ. НА СТР. 54-55**

МОДЕЛЬ 41 ПОДРОБНО ОПИСАНА НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК F

ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Накладные внутренние и прорезные карманы. Обработка карманов

Простой накладной карман

Срезы кармана обметать. Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 1) и застрочить. При желании можно проложить отделочную строчку в край по верхнему краю кармана.

Припуски по боковым и нижней сторонам кармана заутюжить на изнаночную сторону (рис. 2). Для заутюживания припусков по краям кармана рекомендуется использовать шаблон из картона, вырезанного по форме кармана в готовом виде.

На основной детали наметить местоположение кармана. На лицевую сторону основной детали наложить подготовленный карман лицевой стороной вверх и настрочить по боковым и нижней сторонам одной или двумя строчками (рис. 3).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Спешите подписаться на 1-е полугодие 2016 года «ШИТЬЕ И КРОЙ»

→ НА ПОЧТЕ



«Почта
России»
индекс –
99643





«Пресса
России»
индекс –
45025

КОМПЛЕКТ ШИК
(6 номеров, с №2 /2016 по №7/2016)
+ 6 СПЕЦВЫПУСКОВ
(№2 /2016 по №7/2016)
«Почта России» индекс – **12443**

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru


АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;
ОГРН 102770016530








ШИТЬЕ И КРОЙ — А —


снецвыпуск № 6/2016



























спецвыпуск № 6/2016





MIDDENACHTER STOFVouw 3


















3

2



PLOOI 3


DOORKNIPLIJN 1

PLOOI 3

MOUW LIP

MOUW LIP

R.V.D.R. 6





ШИТЬЕ И КРОЙ


— C —


МОДЕЛЬ

снеговыпуск № 6/2016














MIDDENNACHTER 2












ШИТЫЕ И КРОЙ

— D —

снечбыныск № 6/2016



MIDDENVOOR STOFVouw 1

6

1

PL001

R.V.DR. 6

MON-

VOOR 5
134
128
122
116
110
104
98

5

ONDERSLAG 5

MIDDENVOOR 5

MIDDENVOOR 3

VOOR 4

98
96
94

IT VAN DRAAD 1

KNOPSCAT 4

VOOR 4

HAAR 5

AFKNIPLIJN MODEL 18 DEEL

AFKNIPLIJN M

BELEG 3

RECHT

116


110


104


98


122


1











ER STOFVOUW 5



R.V.D.R. 4

28

DOORKNIPLIJN

PAS 3



98


104

110.

1.16.

122


8.



ШИТЬЕ И КРОЙ

специальность № 6/2016

— E —
Модель



ZAKINGANG 2

MIDDENNACHT

5

134
12

RECHT VAN DRAAD 4

86
74
62
50
56

MIDDENNACHTER

ZAKLIJN 1

RITS 4


ZAKLIJN MODEL
31
32 DEEL 4


RECHT VAN DRAAD 6


BELEGLIJN 1 a


5

6









DOORKNIPLIJN 3

DOORKNIP

DOORKNIP

DOORKNIPLIJN 4

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 4

BELEGLIJN 1

DOORKNIPLIJN 8

MIDDENVOOR RECHT VAN DRAAD 4

BELEG 8

DOORKNIPLIJN 3

8

R.V.DR.3

MIDDENVOOR SPIEGELIJN 3

OOG 4

MIDDENACHTER SPIEGELIJN 3

DOORKNIPLIJN MODEL


ZAKINGANG 1

33 DEEL 3

3

134 140 146 152 158 164 170 176

31 32



4.1 ПОЛОТЕНЦЕ-НАКИДКА С КАПЮШОНОМ

Размер: 80x80 см

лекала на листе F под номерами 26–32.

КОТ (ТИГР)

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

- махровая ткань – 1,70 м при ширине 1,40 м;
- остатки войлока белого и коричневого цветов;
- тонкий гибкий пластик.

ДЕТАЛИ

26 - внешний и внутренний капюшон – «голова кошки»

- внешнее и внутреннее полотнище – квадрат размером 80x80 см.

Скопировать отдельно глаз, ухо, внутреннее ухо, нос и полоски с детали 26.

ВЫКРАИВАНИЕ

Из основного материала: полотнище (2 детали), голова (2 детали) и ухо (4 детали).

Из белого войлока: внутреннее ухо (2 детали).

Из коричневого войлока: глаз (2 детали), нос (1 деталь) и полоски (2 детали).

Из пластика: ухо (2 детали)

Добавить припуски на швы по всем срезам полотнищ накидки, капюшона, ушей (по 1 см).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Мордочка: настроить по разметке глаза, нос и полоски на капюшон.

Уши: настроить внутреннее ухо на внешнее с лицевой стороны. Приметать деталь уха из пластика с изнаночной стороны уха. Сложить ухо и внутреннее ухо лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы деталей, подрезать шов обтачивания до 7 мм, вывернуть деталь, выправить края. Приметать уши к капюшону с лицевой стороны по разметке. Капюшон – голова кошки: сложить внешний и внутренний

- махровая ткань темно-зеленого цвета – 0,85 м при ширине 1,40 м;
- остатки войлока белого и черного цветов;
- тонкий гибкий пластик.

ДЕТАЛИ

28 - внешний и внутренний капюшон – «голова крокодила»;

29 - «хребет»;

- внешнее и внутреннее полотнище – квадрат размером 80x80 см.

Бумажное лекало внешнего капюшона разрезать по указанной линии, чтобы получить 1/2 детали. Бумажное лекало внешнего полотнища накидки разрезать по диагонали, чтобы получить две треугольные части. Скопировать отдельно глаз и зрачок с детали 28 и «хребет» для головы с детали 29.

ВЫКРАИВАНИЕ

Из махровой ткани светло-зеленого цвета: 1/2 полотнища (2 детали), 1/2 капюшона (2 детали), часть «хребта» для полотнищ накидки (2 детали), часть «хребта» для капюшона (2 детали).

Из махровой ткани темно-зеленого цвета: полотнище (1 цельная деталь), капюшон (1 цельная деталь).

Из белого войлока: глаз (2 детали).

Из черного войлока: зрачок (2 детали)

Из пластика: часть «хребта» для полотнищ накидки и часть «хребта» для капюшона (по 1 детали).

Добавить припуски на швы по всем срезам частей внешнего полотнища/внутреннего полотнища накидки, частей внешнего капюшона/внутреннего капюшона, частям «хребта» (по 1 см).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Глаза: настроить по разметке глаза и зрачки на части внешнего капюшона.

«Хребет» накидки и капюшона: на изнаночную сторону одной детали «хребта» наметать деталь из пластика. Сложить

1

vin


streep

stre

ШИТЬЕ И КРОЙ

снечвыгытск № 6/2016

— F —
MODER



купишьте лицевыми сторонами внутрь и сложите передние (длинные) срезы капюшона, подрезать шов до 7 мм. Вывернуть капюшон, выправить обтачанный край и сметать короткие срезы. Приметать капюшон к одному углу полотнища накидки.

Полотнища накидки: сложить внешнее и внутреннее полотнища накидки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы, втачивая капюшон (внизу оставить отверстие для вывертывания детали длиной ок. 15 см). Подрезать швы обтачивания до 7 мм. Вывернуть накидку налицевую сторону, подогнуть края отверстия внутрь и подшить вручную потайными стежками.

ЗЕБРА

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

- махровая ткань – 0,85 м при ширине 1,40 м;
- велюр, плюш или легкий искусственный мех на трикотажной основе с принтом «под зебру» – 0,85 м при ширине 1,40 м;
- остатки войлока белого, черного и розового цветов;
- остатки длинноворсового искусственного меха черного цвета на трикотажной основе;
- тонкий гибкий пластик.

ДЕТАЛИ

- 27 - внешний и внутренний капюшон – «голова зебры»
- внешнее и внутреннее полотнища – квадрат размером 80х80 см.
- Скопировать отдельно ухо, внутреннее ухо, глаз, зрачок и гриву с детали 27.

ВЫКРАИВАНИЕ

- Из махровой ткани: полотнище, капюшон (по 1 детали).
- Из велюра: полотнище, капюшон (по 1 детали) и ухо (4 детали).
- Из белого войлока: глаз (2 детали).
- Из розового войлока: внутреннее ухо (2 детали).
- Из черного войлока: зрачок (2 детали)
- Из черного искусственного меха: грива (1 деталь).
- Из пластика: ухо (2 детали)
- Добавить припуски на швы по всем срезам полотнищ накидки, капюшона, ушей (по 1 см).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Мордочка: настрочить по разметке глаза и зрачки на капюшон.

Уши, капюшон и полотнища накидки: см. описание кота выше. Пришить налицевую сторону капюшона гриву (нижние срезы) вручную мелкими потайными стежками.

КРОКОДИЛ

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

- махровая ткань светло-зеленого цвета – 0,95 м при ширине 1,40 м;

детали «хребта» лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы. Подрезать шов обтачивания до 6 мм, надсечь припуски в углах. Вывернуть «хребет» налицевую сторону, выправить обтачанный край, сметать открытые срезы. Наметать полученные детали налицевую сторону одной половины внешнего полотнища накидки и капюшона соответственно, совмещая средние срезы основных деталей со срезами деталей «хребта». Стачать средние срезы полотнища и капюшона, втачивая «хребет».

Капюшон и полотнища: см. описание кота выше, проконтролировать, чтобы части «хребта» на капюшоне и полотнище совместились встык на макушке.

АКУЛА

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

- махровая ткань серого цвета – 0,95 м при ширине 1,40 м;
- махровая ткань белого цвета – 0,85 м при ширине 1,40 м;
- остатки войлока белого и черного цветов;
- шариковый наполнитель для «плавника» (синтепух);
- тонкий гибкий пластик.

ДЕТАЛИ

- 30 - внешний и внутренний капюшон – «голова акулы»;
- 31 - «плавник»;
- 32 - «зубы»;
- внешнее и внутреннее полотнища – квадрат размером 80х80 см.

Бумажное лекало внешнего капюшона предварительно разрезать по указанной линии, чтобы получить 1/2 детали. Скопировать отдельно глаз и зрачок с детали 30.

Добавить припуски на швы по всем срезам полотнищ накидки, частей внешнего капюшона/внутреннего капюшона, к деталям «плавника» и «зубов» (по 1 см).

ВЫКРАИВАНИЕ

- Из махровой ткани серого цвета: полотнище (цельная деталь), капюшон (цельная деталь), 1/2 капюшона (2 детали).
- Из махровой ткани белого цвета: полотнище (цельная деталь), «зубы» (1 деталь).
- Из белого войлока: глаз (2 детали).
- Из черного войлока: зрачок (2 детали)
- Из пластика: «зубы» (1 деталь).


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Глаза: настрочить по разметке глаза и зрачки на части внешнего капюшона.

Плавник: Сложить части «плавника» лицевыми сторонами внутрь и стачать внешние срезы. Подрезать припуски шва у верхнего угла. Вывернуть деталь. Наполнить «плавник» наполнителем. Приметать нижние срезы «плавника» по разметке к одной части внешнего капюшона. Стачать части капюшона, втачивая «плавник».

«Зубы»: см. «хребет» крокодила выше, только «зубы» втачиваются в шов обтачивания переднего (длинного) среза капюшона.

Капюшон и полотнища: см. описание кота выше.



20

pupil

oog

doorknijnlijn

30

pupil

oog

oor

binnenoor

26

31

haar

M.A.

streep

binnenoor

oor

oor = ухо

binnenoor = внутреннее ухо

oog = глаз

neus = нос


streep = полоска

pupil = зрачок

vin = плавник

haar = грива, прическа

tanden = зубы



29





28


32

stofvouw

doorknipslijn

overneemlijn
kop





pupil

oog

3

stoufoww

27

g