

102 А, В Блузы ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке: А — ок. 62 см, В — ок. 60 см.
Рукав 3/4 на ок. 12 см короче стандартного.

Вам потребуется:

Блуза А. Гипюровое кружевное полотно с двусторонним фестончатым краем (одинаковый с обеих сторон) 2,10–2,10–2,20–2,20 м шириной 90 см; крепдешин для подкладки 0,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 маленькая пуговица.

Блуза В. Батист с односторонней вышитой каймой (шириной ок. 26 см) и кружевным фестончатым краем (шириной 15 см) 2,70–2,70–2,80–2,80 м шириной 90 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 маленькая пуговица.

Рекомендуемые ткани: кружевные полотна с фестончатыми краями, вышитые ткани с фестончатым краем. Легкие, мягко драпирующиеся ткани для подкладки.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 102 А и 102 В. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и в вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а и в припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Блуза А

Из гипюрового кружевного полотна с двусторонним фестончатым краем:

- | | |
|--------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |



Нижние срезы переда, спинки и рукавов совместить с фестончатым краем кружевного полотна.

Из крепдешина (подкладка):

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

Детали 1 и 2 до линии подкладки.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выде-



ленные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм и плечевых срезов переда подкладки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Блуза В

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

а) планка нижнего среза переда длиной 53–55,5–58–60,5–63 см и шириной 11,5 см, включая припуски;

б) планка нижнего среза спинки длиной 60,5–62–63,5–65–66,5 см шириной 11,5 см, включая припуски.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань, совместив нижние срезы переда и спинки с нижним краем вышитой каймы. Кружевной фестончатый край срезается и используется для планок нижних срезов переда и спинки. Обратите внимание на то, что середина вышитого мотива должна лежать по линии середины переда/спинки/рукавов. Нижние срезы планок и рукавов совместить с фестончатым краем ткани.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловины, пройм и плечевых срезов переда, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пшив:

Блуза А

■ На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины по 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку. Нижние концы припусков боковых швов пришить к нижнему краю блузы.

■ На перед разметить сметочными стежками разрез по линии середины переда. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Нижний срез подкладки подвернуть и застрочить.

■ Подкладку вложить в блузу лицевой стороной к изнаночной стороне, приметать к срезам горловины и пройм. Перед и подкладку сметать по линии разреза переда.

■ По линии середины спинки заложить встречную складку в направлении меток-стрелок и заметать вдоль среза горловины.

■ Разрез переда и горловины. На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Обтачку приколоть к переду и срезу

горловины поверх разметки разреза. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль среза горловины и вокруг размеченной линии разреза близко к разметке. Перед разрезать между швами, в нижних уголках выполнить косые надсечки. Припуск по срезу горловины срезать. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Внутренний срез обтачки пришить к подкладке.

■ На рукавах выполнить швы. Рукава втачать, припосадив их по окатам. Выше скрутки пройм припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.

■ Разрез переда закрыть на нитяную воздушную петлю и пуговицу.

Блуза В

■ По линии середины переда сметочными стежками разметить разрез. По линии середины спинки заложить встречную складку в направлении меток-стрелок и заметать вдоль среза горловины.

■ На перед стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Прямые верхние срезы кружевных планок нижних срезов переда и спинки наложить на перед и спинку на ширину по 5 мм и настрочить в край.

■ Выполнить боковые швы. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на спинку. Нижние концы припусков швов пришить к нижнему краю планки.

■ Разрез переда и горловины — см. блуза А. Внутренний срез обтачки горловины пришить к припускам плечевых швов и к глубине встречной складки спинки.


■ На рукавах выполнить швы. Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Разрез переда закрыть на нитяную воздушную петлю и пуговицу.

Планы раскладки

Блуза А


Гипюровое кружевное полотно с двусторонним фестончатым краем шириной 90 см



Крепдешин (подкладка) шириной 140 см

Блуза В

Батист с односторонней вышитой каймой и кружевным фестончатым краем шириной 90 см



Вдвое складывать ткань/кружевное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань/кружевное полотно лицевой стороной вверх. Для детали А точно сколоть фестончатые края кружевного полотна. Правый и левый рукава выкроить симметрично.