

101 Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от шва притачивания юбки 68 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом 2,15–2,20–2,20–2,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; кант 1,35–1,40–1,45–1,50–1,55 м.

Рекомендуемые ткани: плательные ткани с эластаном или без него.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 2 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 3 Средняя часть лифа спинки | 2x |
| 4 Боковая часть лифа спинки | 2x |
| 5 Боковая планка | 2x |
| 6 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 7 Заднее полотнище юбки | 2x |
| 8 Обтачка переда со сгибом | 1x |
| 9 Обтачка спинки | 2x |
| 10 Мешковина кармана | 4x |


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На средних частях лифа спинки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
- На средних и боковых частях лифов переда и спинки стачать плечевые срезы (контрольные метки 1 и 2). Припуски швов разутюжить.
- На боковых частях лифов переда и спинки стачать боковые срезы, контрольная метка 3. Припуски швов обметать и разутюжить.
- Каждую боковую планку сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь и приутюжить. Открытые срезы планки приколоть вместе к боковой части лифа переда от контрольной метки 4, далее приколоть к боковой части лифа спинки до контрольной метки 5, совместив плечевую метку на планке с плечевым швом. Планку приметать к боковым частям.

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань стретч с принтом шириной 140 см, размеры 36–44



WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



vk.com/burdaby

Детали 1–10


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



- Боковые части лифов переда и спинки вместе с боковыми планками притачать к рельефным срезам средних частей лифов переда и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 7, закрепляя планки. На частях лифа спинки строчку проложить до уголка, контрольная метка 6. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на лиф переда/спинки. Нижние срезы боковых частей лифа переда приколоть к косым срезам средней части лифа переда, закрепляя концы планок, далее сколоть вытачки, срезы и вытачки стачать. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вниз. На лифе платья стачать оставшиеся открытыми боковые срезы от низа до уголка, для этого припуски швов притачивания еще раз отвернуть вверх.

- Кант приметать вдоль среза горловины и нижнего среза лифа платья так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали, а плоская — на припуске. Концы кантов отвернуть наискосок к краям припуска.

- На задних полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

- На юбке выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов обметать и разутюжить.

- Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

- На переднем полотнище юбки заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать на припусках.

- Юбку притачать к лифу платья (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов), контрольная метка 10, закрепляя кант. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

- Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» внизу. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с размеченной линией горловины. Выполнить средний шов по спинке от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

- На обтачках переда и спинки стачать плечевые срезы, контрольная метка 8. Припуски швов

разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать.

- Обтачку приколоть к срезу горловины платья лицевой стороной к лицевой стороне. Концы обтачки отвернуть, не доходя по 5 мм до краев разреза. На платье припуски от краев разреза (потайная застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Вдоль среза горловины проложить строчку, закрепляя кант (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов). Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить, кант выступает. Задние концы обтачки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии.

- Срезы пройм переда и спинки и обтачек сколоть и стачать лицевыми сторонами на максимально возможную длину. Оставшиеся открытыми срезы пройм сначала со стороны переда вытянуть наружу из плечевых туннелей и стачать до плечевых швов. Затем со стороны спинки вытянуть наружу из плечевых туннелей и стачать до плечевых швов. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь. Обтачки настрочить на припуски швов притачивания близко к швам на максимально возможную длину. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Внутренние срезы обтачек пришить к припускам боковых швов.

- Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном

расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

