



122 Overall ••

Größe 34, 36, 38, 40, 42
Seitl. Hosenlänge ca. 36 cm,
Saumweite ca. 71 cm



Schnittübersicht



Stoffe & Zutaten

Stoffempfehlung: Leichte weichfallende, elastische Stoffe.
Velourslederimitat, bi-elastisch

Stoffverbrauch

Größe	34	36	38	40	42
Stoffbreite cm/ins	145	145	145	145	145
Stoffverbrauch (Meter/yds)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Zutaten: Vlieseline G 785. Gummiband, 1 cm breit: Gr. 34: 0,70 m, Gr. 36: 0,75 m, Gr. 38: 0,80 m, Gr. 40, 42: 0,85 m.

Zuschnitt

Papierschnitt

Schnitt in der benötigten Größe ausschneiden. Linien und Angaben für Modell 122 beachten. Taschenbeutel von Teil 3 extra abpausen, er gilt für

alle Größen. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Teile a bis c direkt auf den Stoff zeichnen.

Naht- und Saumzugaben

Für den Gummizug an den oberen Kanten der Hosenteile und den unteren Oberteilkanten 2,5 cm, für die restl. Nähte, Kanten und Saum 1,5 cm zugeben. Bei den Teilen a bis c sind die Zugaben in den Maßen enthalten.

Zuschchnittmaße für a, b, c

Größe	34	36	38	40	42	Breite für alle Größen (cm/ins)
a	42	43	44	45	46	13
b	39	41	43	45	47	13
c	56	56,5	57	57,5	58	7

Zuschneiden

- 1 Vorderteil 2x
- 2 Rückenteil im Stoffbruch 1x
- 3 Vord. Hosenteil 2x
- 3 Vord. Taschenbeutel 2x
- 3 Rückw. Taschenbeutel bis zur eingez. Linie 2x
- 4 Rückw. Hosenteil 2x
- a Vord. Blende 2x
- b Rückw. Blende 1x
- c Träger 2x

Nähen

■ **Oberteilnähte und Einreihen:** Am Vorder- und Rückenteil die Mittellinie unterhalb des Schlitzzeichens steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln, fortlaufend die Zugaben der Schlitzkanten nach innen umbügeln. Schlitzkanten 5 mm breit absteppen, am unteren Schlitzende quer steppen. Obere Kante der Vorder- und Rückenteile jeweils zwischen den Sternchen auf folgende Weite einreihen: Gr. 34: 15,5 cm, Gr. 36: 16,5 cm, Gr. 38: 17,5 cm, Gr. 40: 18,5 cm, Gr. 42: 19,5 cm. Rückenteil an der oberen Kante einreihen: Gr. 34: 36 cm, Gr. 36: 38 cm, Gr. 38: 40 cm, Gr. 40: 42 cm, Gr. 42: 44 cm. Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

■ **Träger nähen und ansteppen:** An den Blendenteilen die Seitennähte

steppen. Blende längs zur Hälfte falten, rechte Seite außen, Bruchkante einbügeln. An der inneren Hälfte der vord. Blenden Anstoßlinien für die Träger markieren, für Gr. 34, 36: 3 cm, Gr. 38, 40: 3,5 cm und Gr. 42: 4 cm neben der Seitennaht. Träger längs zur Hälfte falten, rechte Seite innen. Entlang der Längskante und einer Schmalseite steppen. Nahtzugaben zurückschneiden. Träger wenden, Kanten bügeln. Offene Trägerenden auf die inneren Blendenhälften stecken, die seitl. Trägerkanten treffen an die Anstoßlinien. Trägerenden auf den inneren Blendenhälften schmal feststeppen, an der Bruchkante der Blende quer über die Träger steppen.

Blende verstürzen und ansetzen:

Für die Bindebänder ab den vord. Blendenenden 21,5 cm abmessen und markieren. Blende längs falten, rechte Seite innen, an den Schmalseiten und den Längskanten bis zur Markierung steppen. Nahtzugaben an den Ecken schräg abschneiden. Blende wenden, Kanten bügeln. Die offenen Längskanten aufeinanderheften und zusammengefasst an die obere Kante des Oberteils steppen, die Seitennähte treffen aufeinander. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern und nach oben bügeln. Nahtzugabenenden schräg einschlagen und von Hand auf der Blende annähen.

Hosenteil:

■ **Vord. Taschenbeutel** von der oberen Kante bis zum unteren Querstrich auf die seitl. Kanten der vord. Hosenteile steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, Taschenbeutel nach innen wenden, Kanten bügeln, fortlaufend die Zugaben der restl. seitl. und unteren Kanten nach innen bügeln. Eingriffkanten zwischen den beiden oberen Querstrichen 7 mm breit absteppen. An den rückw. Hosenteilen die Taschenbeutel an die seitl. Ansatzkanten steppen. Taschenbeutel nach vorne, Nahtzugaben nach hinten bügeln. Fortlaufend die Saumzugaben nach innen bügeln.

■ **Vord. Hosenteile** die Anstoßlinie

treffend auf die rückw. Hosenteile stecken. Seitl. Kanten der vord. Hosenteile oberhalb der Eingriffstepplinie 7 mm breit auf die rückw. Hosenteile steppen, am Querstrich quer steppen. Kanten unterhalb der Eingriffstepplinie bis zum unteren Querstrich aufsteppen, an den beiden unteren Querstrichen jeweils quer steppen.

■ **Innere Beinnähte steppen,** dabei die Saumzugabe noch einmal nach unten legen. Saumzugabe wieder nach innen legen und vom vord. bis zum rückw. Taschenbeutel 7 mm breit feststeppen.


■ **Taschenbeutel** von oben bis zum unteren Querstrich im vord. Hosenteil aufeinandersteppen, obere Kante an den vord. Hosenteilen festheften.

■ **Mittellnaht steppen.** Zugaben der Mittellnaht von oben bis zum Beginn der Schrittrundung auseinanderbügeln. Im Schritt sollen die Nahtzugaben nicht flach gebügelt werden.

■ **Tallennaht mit Gummizug:** Das Oberteil an das Hosenteil steppen. Nahtzugaben nach unten bügeln und wie eingez. feststeppen. Zum Einziehen des Gummibandes 2 cm offen lassen. Gummiband einziehen, Enden aneinandernähen, fertige Weite für Gr. 34: 66 cm, Gr. 36: 70 cm, Gr. 38: 74 cm, Gr. 40: 78 cm, Gr. 42: 82 cm. Öffnung zusteppen.

Zuschneideplan

Velourslederimitat, 145 cm breit



Bei doppelter Stofflage zuschneiden, rechte Seite innen. Strichrichtung beachten!