Большие размеры

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 7/2018

ШИТЬЕ И КРОЙ

44 модели немецких дизайнеров



Гардероб на все случаи жизни

Для офиса и отдыха

Фавориты лета



Блузка а-ля Кармен

Испанские мотивы

Открываем плечи



Спортивные ансамбли

Куртка с капюшоном

Шьем из трикотажа

18007
4 607128 320261
12+
WWW.MODANEWS.RU

Главная тема номера:

ВЫСОКАЯ МОДА ЛЕТА 2018









- **HAUTE COUTURE**
  Armani Prive, Maison Margiela, Guo Pei и другие мастера высокого шитья
- **У НАС В ГОСТЯХ**
  Лиза Романюк о том, чем отличается Vemina от Vemina City
- **КОНКУРС**
  Textile Design Award: итоги первого конкурса от компании Solstudio
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
  – Моделирование купальников бикини (часть 2)
  – Конструирование модных аксессуаров
- **РАБОТА С КОЖЕЙ**
  Обработка карманов с застежкой-молнией
- **МУЛЯЖНЫЙ МЕТОД**
  Наколка прямой юбки
- **НЮАНСЫ ОБРАБОТКИ**
  – Платье в полоску шаг за шагом
  + ВКЛАДЫШ ЛЕКАЛ
  – Две модели французского дизайнера Доминика Пеллена



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.

Дорогие читатели!

Вы держите в руках номер, подготовленный на основе немецкого журнала "Мое шитье" (Meine Nahmode). Это специальный выпуск, посвященный дамам с крупными формами. Таблица размерных признаков опубликована в технической части журнала на стр. 1. Обращаем ваше внимание, что лекала даны БЕЗ припусков на швы.

Все модели в этом выпуске в целом несложные. В этом отличие коллекций немецких дизайнеров от итальянских, испанских, голландских. Вслед за авторами мы не ставим уровни сложности. Для тех, кто шьет давно и уверенно, все модели будут по силам.

Мы планируем регулярно знакомить вас с новинками от немецких дизайнеров. Будем рады обратной связи. Поделитесь с нами вашими впечатлениями от работы с немецкими лекалами. Пишите на наших страницах в социальных сетях.

С уважением, редакция журнала

Модель 1
Туника
Размеры 46/48–58/60

Туника из легкой струящейся вискозы с необычайно красивым принтом с фламинго. Боковые детали изделия выполнены из контрастного черного материала.







Модели 2+3
Жакет и брюки
со складками у пояса
Размеры 42/44–54/56

Брючный костюм - воплощение элегантности и стиля! Брюки выполнены со складками у пояса спереди и боковыми карманами с наклонными входами. Жакет с воротником пиджачного типа, с отрезными кокетками спереди и сзади, большими накладными карманами. Жакет рекомендуется носить с ремнем из кожи.

Городская элегантность





Модель 4
Шелковый топ
с кружевом
Размеры 42/44–54/56

Шелковый топ пригодится всегда! Модель из натурального шелкового атласа, без воротника и рукавов, с боковыми шлицами украшает широкое кружево внизу.

Модель 5
Блузка
Размеры 40/42 – 52/54

От блузки веет очарованием в стиле хиппи-шик: оборка горловины, выкроенная из плиссированного кружева, придает ей стильную небрежность. Благодаря кулиске с завязкой длину горловины можно регулировать по вкусу.



Белый в стиле хиппи



Модель 6
Топ с завязывающимися бретелями
Размеры 42/44–58/60
Наряд на скорую руку для отпуска: бретели топа завязываются на плечах.

Модель 7
Шелковая юбка со шлицей
Размеры 44–60
К топу в полоску прекрасно подойдет струящаяся шелковая юбка со шлицей сбоку и эластичной тесьмой по талии.

Лето пришло





Модель 8
Платье с сосборенным лифом
Размеры 42–54

Первое впечатление обманчиво! Это не плиссированная ткань, а совершенно сногсшибательный набивной рисунок на вискозном полотне. Лиф платья спереди и сзади присборен строчками, проложенными эластичными нитками. Узкие бретели-завязки обеспечивают дополнительную поддержку платья на фигуре.

Немного серебра





Модель 9
Белая блузка
Размеры 42/44–54/56
Классическая белая блузка из легкой и мягкой вискозы, с центральной застежкой, воротником с отрезной стойкой и короткими втачными рукавами.

Модель 10
Брюки в полоску
Размеры 42/44–54/56
Брюки из эластичного хлопка в мелкую полоску с добавлением люрекса прекрасно смотрятся с белоснежной блузкой. Модель выполнена с карманами в боковых швах и эластичным поясом с завязкой.

Модель 11
Жакет из трикотажа
Размеры 42/44–54/56
Жакет из трикотажа с рисунком и люрексом выполнен без подкладки, поэтому он очень мягкий. Модель с центральной застежкой на две петли и пуговицы, прорезными карманами с клапанами, заостренными лацканами, отложным воротником, одношовными втачными рукавами.

Модель 12
Туника
Размеры 42/44–58/60
Туника в неформальном стиле из натуральной хлопковой ткани в широкую полоску с небольшим добавлением люрекса, без воротника, с кулиской и шнуром по краю горловины, накладными карманами, отрезным лифом и короткими цельнокроеными рукавами. Оригинальная деталь: бахрома по нижнему срезу.

Эффектные рисунки



Модель 13
Комбинезон
Размеры 42/44–54/56

Мимо него просто не пройти! Чудесная модель из набивной вискозы выполнена со шлевками по талии, поэтому ее можно носить с ремнем или, как на фото, повязать вокруг талии пуловер. У комбинезона короткие цельнокроеные рукава, шов по талии, центральная застежка на петли и пуговицы, карманы брюк с отрезными бочками.

Модель 14
Длинный топ
Размеры 42/44–58/60

Топ без воротника и рукавов, с большой округлой горловиной расклешен книзу и удлинен сзади. Горловина переда слегка присборена, карманы в боковых швах весьма практичны.

Модель 15
Юбка
Размеры 42/44–58/60

Юбка на подкладке изготовлена из однотонного льна, прекрасно гармонирует с топом по цвету. Верхний край юбки обтачан подкладкой, потайная застежка-молния и шлица – в заднем среднем шве.



Шкатулка

ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

ШКАТУЛКА.РФ

ИНТЕРНЕТ
ГИПЕРМАРКЕТ

НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ

Шкатулка

ТКАНИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШТОР
ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

ШКАТУЛКА7.РФ

ИНТЕРНЕТ
ГИПЕРМАРКЕТ

реклама

ООО «Комфорт»125167 Москва ул. Планетная д.29, пом I, ком 1, оф 2, ОГРН 1167746365423

Непревзойденная *элегантность*





Модель 16
Жакет
Размеры 44–54

Этот комплект подойдет и для города, и для офиса: жакет с рельефами от пройм спереди и сзади, в передних рельефах обработаны карманы. Края жакета отделаны бахромой из основного материала. Изделие выполнено без подкладки – легкость и воздушность гарантированы.

Модель 17
Топ
Размеры 42/44–54/56

Топ идеально подобран по цвету к жакету, а оригинальный фактурный трикотаж с вытканными мелкими оборками придает ансамблю особый шарм.

Модель 18
Юбка
Размеры 42/44–54/56

Рельефы спереди и сзади придают юбке спортивный характер. Юбка выполнена без пояса, на подкладке, с застежкой-молнией сзади.

Модель 19
Удлиненный жилет
Размеры 42/44–54/56

Длинный жилет можно быстро накинуть на себя, да и выглядит он всегда к месту: прорезные карманы с листочками, большой воротник пиджачного типа, без застежки и подкладки.

Нежные оттенки

Модель 20
Блузка-туника
Размеры 42/44–50/52

Эту простую, но эффектную модель можно сшить за два-три часа. Короткие цельнокроеные рукава, окантованная горловина с завязками. Изделие сосборено по линии талии несколькими строчками, выполненными эластичными нитками.





Это вам к лицу!

Модель 21
Трикотажное платье
Размеры 42/44–58/60

Платье из эластичного трикотажа двух видов подкупает безупречной посадкой, а складки на переде скроют любые излишки фигуры.

Парад моделей

ПЛАТЬЯ



8 Платье
Размеры 42-54



21 Платье
Размеры 42/44 -58/60



23 Платье
Размеры 42/44 -54/56



40 Платье
Размеры 44-52




27 Платье-толстовка
Размеры 40/42 -52/54



31 Платье-рубашка
Размеры 42/44 -54/56



34 Платье
Размеры 40/42 -52/54



36 Платье
Размеры 40/42 -52/54

ЖАКЕТЫ/ЖИЛЕТ/КУРТКА




2 Жакет
Размеры 42/44 -54/56




11 Жакет
Размеры 42/44 -54/56



16 Жакет
Размеры 44-54



19 Жилет
Размеры 42/44 -54/56




25 Куртка
Размеры 40/42 -52/54

БЛУЗКИ

5 Блузка
Размеры 40/42 -52/54

9 Блузка
Размеры
42/44 -54/56



20 Блузка-туника
Размеры 42/44 -50/52



22 Блузка
Размеры
40/42 -52/54



28 Блузка
Размеры 42/44 -54/56

38 Блузка
Размеры 42/44 -50/52




35 Блузка
Размеры 44-54

Парад моделей

БРЮКИ/КОМБИНЕЗОН/ЛЕГИНСЫ




3 Брюки
Размеры 42/44 -54/56




10 Брюки
Размеры 42/44 -54/56




26 Легинсы
Размеры
42/44 -54/56



30 Брюки
Размеры 42/44 -54/56



33 Брюки
Размеры
46/48 -58/60



39 Брюки Размеры
42/44 -50/52



13 Комбинезон
Размеры
42/44 -54/56

ТОПЫ/ДЖЕМПЕР



4 Топ
Размеры 42/44 -54/56



6 Топ
Размеры
42/44 -58/60



14 Длинный топ
Размеры 42/44 -58/60



17 Топ
Размеры
42/44 -54/56




29 Топ
Размеры 42/44 -54/56



37 Джемпер
Размеры 40/42 -52/54

ТУНИКИ/ХАЛАТ




1 Туника
Размеры 46/48 -58/60



12 Туника
Размеры 42/44 -58/60



32 Туника
Размеры 46/48 -58/60



44 Халат
Размеры 42/44 -58/60

СУМКИ



41 Сумка



42 Сумка-кисет




43 Вечерняя
сумка


ЮБКИ



7 Юбка
Размеры 44-60



15 Юбка
Размеры
42/44 -58/60



18 Юбка
Размеры 42/44 -54/56



24 Юбка
Размеры 44-54

Модель 23
Платье с планкой
Размеры 42/44–54/56

Эта модель сшита из восхитительного материала с вытканной «мережкой» и цветочным принтом. Центральная однотонная планка зрительно вытягивает силуэт, а кулиски на талии и горловине придают платью спортивный стиль.

Модель 24
Юбка гофре
Размеры 44 – 54

Юбка в складку, в нашем случае – гофрированная, должна быть в любом гардеробе! Модель из полиэстера потрясающего серо-коричневого цвета стильно смотрится в ансамбле с классической джинсовой курткой.



Роман с летом

Модель 27
Платье-толстовка
Размеры 40/42–52/54

Это классное платье сшито из мягкого футерованного (с начесом с изнаночной стороны) трикотажа. Эффектные детали: большой накладной карман-кенгуру и капюшон, а также контрастная отделка – косая бейка и репсовая тесьма с наконечниками в кулиске капюшона.



Модель 26
Легинсы
Размеры 42/44–54/56

Короткое платье с легинсами – идеальный комплект. Сшить легинсы проще простого.



Модель 42
Сумка-кисет

Сшита из хлопковой ткани, дно - из соломки (подробнее см. стр. 30).



Спортивные ансамбли

Модель 25
Куртка с капюшоном
Размеры 40/42 – 52/54

Куртка из футерованного трикотажа двух цветов, с капюшоном, центральной застежкой-молнией, накладными карманами и кулисками на капюшоне и понизу.

Эффектный узел

Модель 28
Удлиненная блузка
Размеры 42/44–54/56
Классическая блузка, закрывающая бедра. Благодаря длинным боковым шлицам ее можно красиво завязать на талии – это скроет лишний объем и придаст оригинальность образу.

Модель 29
Топ
Размеры 42/44–54/56
Оттенок топа идеально подходит к блузке, носить его следует навыпуск.

Модель 30
Узкие брюки
Размеры 42/44 – 54/56
Узкие брюки из плотного эластичного джерси, без карманов, с вытачками сзади.



Модель 43
Сумка
Выполнена из материала с пайетками (подробнее см. на стр. 30).

Черный хорош и летом

Модель 31
Платье-рубашка
Размеры 42/44–54/56
В это платье невозможно не влюбиться! Благодаря большим накладным карманам и погонам оно выглядит весьма спортивно. Рукава выполнены с манжетами, а сквозная застежка зрительно стройнит фигуру.

Мятное настроение

Модель 32
Туника
Размеры 46/48–58/60
Наряд для расслабленного отдыха: туника из легкой вискозы мятного цвета с короткими цельнокроеными рукавами. Особенность модели: пришитые вдоль бейки горловины шнуры зеленого и белого цвета. По желанию двойным шнуром можно подхватить тунику и на талии.

Модель 33
Брюки-палаццо
Размеры 46/48–58/60
Брюки и туника образуют гармоничный ансамбль. Модель выполнена с боковыми карманами и эластичной тесьмой по талии.

Блузка а-ля Кармен: любовь с первого взгляда

Модель 22
Блузка с оборкой и открытыми плечами
Размеры 40/42–52/54
Открытые плечи – это прекрасный и женственный штрих, который никогда не выйдет из моды. Широкая оборка с эластичной тесьмой и узкие бретели.

Фавориты сезона

Модель 34
Платье
Размеры 40/42–52/54

Платье без воротника и рукавов, с рельефами спереди и сзади, со швом по талии. Платье выглядит очень изысканно благодаря люрексу, добавленному в ткань.





Модель 35
Блузка с широкой горловиной
Размеры 44–54
Отличная блузка в мелкий горошек: нагрудные вытачки обеспечивают хорошую посадку на фигуре. Широкая горловина, открывающая плечи, рукава покроя реглан.

Модель 36
Джинсовое платье
Размеры 40/42–52/54
Сшить это джинсовое платье со сквозной застежкой-молнией и V-образной горловиной довольно просто. Большие накладные карманы придают модели спортивный характер.

Модель 37
Джемпер
Размеры 40/42–52/54
Отличный выбор для прохладных летних вечеров, а если сшить блузку из такого красивого трикотажа, от нее просто глаз будет не оторвать!



Модель 38
Блузка с запáхом
Размеры 42/44 – 50/52
Блузка из легкой вискозы с рисунком, короткими втачными рукавами и сборками по талии, полученными с помощью эластичных ниток. Эту модель можно сделать с «настоящим» запáхом – с застежкой на кнопки и отделочными пуговицами – или с его имитацией.

Модель 39
Укороченные брюки
Размеры 42/44–50/52
Эта комфортная модель с эластичной тесьмой по талии и карманами в боковых швах.

Маленькое цветное платье
Модель 40
Размеры 44–52
Новая интерпретация «маленького черного платья»! Оно выполнено из прозрачного материала с роскошным принтом, на подкладке. Бретели и отделка верхнего края переда – атласная тесьма. Платье прекрасно будет смотреться и без надетой под него блузки!

Тренд: женственность



Модель 41
Сумка
Элегантная сумка с кожаным контрастным дном и ручками. Эта сумка хорошо подойдет к комплекту на стр. 28.



Все сумки на одной странице



Модель 42
Сумка-кисет
Простая в исполнении сумка-кисет из хлопковой ткани с принтом «под джинсу» и оригинальным дном из соломки – прекрасный вариант для лета. Ручкой служит толстый хлопчатобумажный шнур. Сумка подойдет к модели на стр. 20.

Модель 43
Вечерняя сумка
Сумка с фермуаром изготовлена из материала с пайетками, и ее не очень сложно сшить. Цепочку можно отстегнуть и убрать в сумку, если вы хотите использовать ее как клатч. Сумка подойдет к модели на стр. 23.




Модель 44
Шелковый халат
Размеры 42/44–58/60
Модель из шелка с V-образной горловиной, планкой по краям бортов и горловине, накладными карманами и завязывающимся поясом – неувядающая классика.

И дома, и на пляж

Анонс спецвыпуска «ШиКа» № 8/2018





Блузки и юбки

* Модели с открытыми плечами
* Юбки с оборками и бахромой
* Коллекция для девочек-подростков





Номер в продаже с 23 июля

КОНЛИГА МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №7/2018 (61)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2018

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редактор О. Горемыкина
Переводчик О. Резниченко
Корректор Т. Кирюхина
Дизайнер И. Адушева
Специальный редактор М. Силаева

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: (495) 280-0020

Основатели компании
А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева
Финансовый директор Н. Старкова
Директор по распространению К. Егоренко
Начальник производственного отдела С. Пехтерева
По вопросам размещения рекламы
тел. 8-495-280-0020, +7-966-149-07-09
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru
По вопросам распространения
тел. (495) 280-0020, факс (495) 280-0020
По вопросам подписки
тел. (495) 280-0020, факс (495) 280-0020

Подписные индексы:
«Каталог российской прессы» – 99643, 12443
«Почта России» – П7052
Отдел мелкооптовой продажи
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Прямой телефон для звонков: (495) 280-0020

Адрес редакции:
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: (495) 280-0020
Для писем: 117218 а/я 38, для журнала ШИК
E-mail: konliga@konliga.ru
Информацию об издательском доме КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте www.konliga.ru
Дата выхода в свет 13.06.18
Дата начала продаж 18.06.18

В номере используются материалы журнала Meine Nahmode plus
®2018 by BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Rheinfelden

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц, достигших возраста 12 лет.

Тираж сертифицирован
Бюро тиражного аудита ABC
www.press-abc.ru

Отпечатано: ООО «МДМ-ПЕЧАТЬ»
188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 114
Тел.: +7(812)459-9560
Зак. №41-07/31
Тираж 35 000 экз.
Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат АО «КОНЛИГА МЕДИА»
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.
Перепечатка только с разрешения редакции.

ГИПП Гильдия издателей периодической печати

MODA NEWS

ШИТЬЕ И КРОЙ®
специальный выпуск № 7/2018

Инструкции

Как измерить фигуру

Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо точно измерить фигуру. Обхват груди, обхват бедер и обхват плеча измеряется по наиболее выступающим точкам. Обхват талии измеряется по талии не слишком туго. Длина юбки и длина брюк сбоку измеряются от талии и соответствуют модельной длине, поэтому обращайте внимание на данные конкретной модели. Сравните свои размеры со значениями в таблице, и не стоит при этом лукавить, поскольку важно определить правильный размер, чтобы избежать последующего перешивания. Размер блузок, платьев и жакетов определяется по обхвату груди, юбок и брюк – по обхвату бедер.



Таблица размеров (рост 168 см)

Размер	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Обхват талии	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Обхват бедер	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Длина талии спереди	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5
Высота груди	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5
Ширина плечевого ската	13	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Длина рукава	60	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Обхват плеча	29	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46

Как найти нужную модель

Каждая модель в иллюстрированной/цветной части журнала имеет свой номер, под которым в приложении помещена инструкция по изготовлению. Под номером модели вы найдете следующие данные:

Эскиз модели: рисунок модели спереди и сзади.

Вам потребуется: данные по расходу материалов, фурнитуры, отделочных материалов и т.п., необходимые для изготовления модели. Данные для разных размеров указаны по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Лист лекал и контурная линия: на листе лекал A, B, C, D или F вы найдете под указанными номерами лекала (выкройки) соответствующих деталей. Номера указаны на полях листа лекал вверху и внизу. Проведя мысленно от найденного номера вертикальную линию вниз или вверх, вы найдете выделенный жирным шрифтом нужный номер детали. Он указан над контурной линией лекала детали. Для наглядности контуры лекал начертаны красным и черным цветом.

Лекала: перечень необходимых для модели пронумерованных деталей, а также данные о том, сколько раз нужно выкраивать деталь.

Сравните измерения своей фигуры (мерки) со значениями размерных признаков в таблице. Не следует измерять лекала деталей, т.к. в них заложены прибавки на свободное облегание.

Конструкции изделий в журнале выполнены на условно-типовую фигуру; ваша фигура может отличаться от условно-типовой фигуры, поэтому настоятельно рекомендуем сначала сшить макет модели из недорогого макетного материала, внести изменения (если требуется) и только после этого выкроить детали изделия из основного материала.

Как скопировать лекало с листа

Для наглядности обведите контуры лекал деталей на листе лекал карандашом или ручкой. Отметьте также все необходимые условные обозначения, контрольные знаки и линии разметки. Теперь детали можно скопировать на кальку или перевести с помощью зубчатого колесика для копирования. При снятии на кальку положите ее на лист лекал и обведите контуры всех отмеченных деталей. Если вы пользуетесь колесиком, положите под лист лекал бумагу и переведите все контурные линии и разметку. Эту работу следует выполнять очень тщательно, чтобы получить точные лекала деталей.

Как раскроить материал

В журнале показан один из рациональных вариантов раскладки лекал деталей на оригинальном материале. Если вы выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от указанного. Обратите внимание на то, что для одних деталей материал раскладывается в один слой («в разворот»), а для других – складывается вдвое («в сгиб»). При раскрое материала в один слой лекала деталей раскладывают на лицевой стороне материала. Если материал складывается вдвое, то лицевая сторона располагается внутри. Мелкие детали, как, например, обтачки, манжеты, карманы и т.п. на плане раскладки обозначены буквой, как в подразделе «Лекала», там же даны их размеры.

Разложите материал на столе, как показано на плане раскладки. Разложите на материале лекала деталей в соответствии с планом раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков) и приколите булавками или прижмите специальными грузиками. Обведите лекала деталей остро заточенным портновским мелом, добавьте припуски на швы и выкроите детали.

ДЕТАЛИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

Последовательность обработки изделия описана в инструкции.

По умолчанию: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной по низу); строчки временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять острозаточенным мелом, обмылком, специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления и в конце работы изделие подвергнуть окончательной утюжильной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце.

Соединение деталей: детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настрочены (по заутюженному шву прокладывается отделочная строчка), расстрочены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки).

Обтачивание краев деталей: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и проложить по краям машинную строчку (т.е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5–7 мм, то его следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками.

Окантовывание срезов (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, равной примерно 3 см. Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы.

Шов вподгибку: заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом), или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с закрытым срезом).

Если **изделие выполняется на подкладке**, то ее детали выкраиваются в соответствии с деталями верха изделия без учета подбортов и обтачек. Детали подкладки следует выкраивать с припусками на швы. Сначала детали подкладки соединяются между собой. После этого подкладка уточняется по изделию, излишки материала подрезаются. Подкладка соединяется с изделием на машине или вручную потайными стежками. Подкладка по низу может быть соединена с изделием или быть отлетной (в последнем случае низ подкладки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом).


СЛОВАРЬ

Abnäher = вытачка
angeschn. Besatz = цельнокроеный подборт/обтачка/припуск
Ansatz = линия/разметка
Ansatz Brusttasche = разметка кармана
Ansatz Klappe = линия притачивания клапана
Ansatz Leiste = линия притачивания листочки
Ansatz Tasche = линия притачивания кармана
Ärmelsaumkante = линия низа рукава
Besatzlinie = линия подборта/обтачки
Blende = планка/бейка
Blende abschneiden = отрезать планку/бейку
Blende ansetzen = притачать планку/бейку
Brusttasche = нагрудный карман
Bündchen ansetzen = притачать манжету
einkräuseln = присборить
Fadenlauf = направление нити основы/направление петельных столбиков
Falte = складка
Falte einlegen = заложить складку
Fransen = бахрома
Futtertaschenbeutel = подкладка кармана из подкладочной ткани
Gr. 42/44 = размер 42/44
Gürtelschlaufe = шлевка для пояса
Halsausschnitt = вырез горловины
hinten = сзади
Kante Umbruch = край/борт сгиба/перегиба
Knopfloch = петля для пуговицы
Linie = линия
Links = слева
Mod. 17 = модель 17
Mod. 27 um 10 cm verlängern = модель 27 удлинить на 10 см
Naht = шов/срез
Nahtlinie = линия шва/среза
Nahtlinie Blende = линия шва/среза планки
obere Kante = верхний край/срез
obere Rockkante = верхний срез юбки
Passennaht = шов/срез кокетки
rechts = справа
Reißverschluss = застежка-молния
Revers = лацкан
Reversumbruch = линия перегиба лацкана
rückw. Besatz = обтачка спинки
rückwärtige Mitte. rückw. Mitte = середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
Rüsche ansetzen = притачать рюш/оборку/волан
Saum/Tunnelstepp = линия строчки подгиба низа/кулиски
Saumkante = нижний край/срез/линия низа
Schlitz = шлица/разрез/застежка
Schnittteil = деталь (кроя)
Seitennaht = боковой шов/срез
Spitze ansetzen = притачать кружево
Stepplinie/Stepplinien = линия строчки
Stoffbruch = сгиб
Stofftaschenbeutel = подкладка кармана из основного материала
Tasche = карман
Taschenbesatz = обтачка кармана
Taschenbeutel = подкладка кармана
Taschenbeutel Linie = линия подкладки кармана
Taschenblende = планка/бейка/листочка кармана
Tascheneingriff = вход в карман
Taschenlinie = линия кармана
Träger = бретель (ручка сумки)
Tunnel aufsteppen = настрочить кулиску
Umbruch = сгиб/перегиб
Umbruchkante = край сгиба/перегиба
Umbruchlinie = линия сгиба/перегиба
Unterkragen = нижний воротник
Untertritt links = откосок левой стороны застежки/обтачка левой стороны
vord. Kante, vordere Kante = край борта/передний край
vord. und rückw. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части и середина спинки/заднего полотнища юбки /задней части
vordere Mitte, vord. Mitte, v. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки /передней части
vorn = спереди
Zusammensetzlinie = линия соединения


ПОДГОНКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ МАЛЕНЬКОГО И БОЛЬШОГО РОСТА

Конструкции изделий выполнены для фигур ростом 168 см. Если ваш рост значительно меньше или больше, недостаточно просто изменить длину изделия у линии низа. Например, линия талии будет располагаться при малом росте слишком низко, а при большом – слишком высоко.
Разницу длин следует распределить пропорционально. Ниже показано несколько примеров изменения лекал деталей для фигур маленького и большого роста.


Если, например, ваш рост на 6 см меньше или больше, чем указано в таблице размеров, распределите избыточную/недостаточную длину, как показано на примере плечевого изделия с втачным рукавом без нагрудных вытачек. Остаток избыточной/недостаточной длины можно откорректировать у линии низа.
У рукава с низким окатом высота оката не меняется, рукав можно расширить или заузить по линиям продольных срезов и укоротить/удлинить. При этом необходимо сравнить длину линии оката и линии проймы.




Удлинение изделия: разрежьте детали по намеченным линиям (пунктиры), разведите полученные секции деталей на нужные величины, приклеив полоски бумаги между ними. При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.




Укорачивание изделия: заложите и зафиксируйте складки нужной величины по намеченным линиям (пунктиры). При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.




ПРИМЕРЫ ПОДГОНКИ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ С НЕТИПОВЫМ РОСТОМ







Модель 1 Туника Размеры 46/48–58/60



Длина по средней линии спинки 75,5-78,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 9, 10+10a на листе F красный контур


Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с набивным рисунком длиной 1,30/1,40/1,40/1,45 м и шириной 1,40 м; вискоза с полиэстером черного цвета длиной 0,80/0,85/0,85/0,85 м и шириной 1,40 м.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 10+10a



склеить по соответствующим линиям соединения. Разрезать детали по линиям разметки.

ЛЕКАЛА


9 Спинка – 1 деталь из ткани с рисунком
9 Бейка спинки – 2 детали удвоенной ширины из ткани с рисунком
10 Перед – 1 деталь из ткани с рисунком
10 Бейка переда – 2 детали удвоенной ширины из ткани с рисунком
a) косая бейка для окантовывания среза горловины – 1 деталь из ткани с рисунком длиной 56,5/58/60/61 см и шириной 4 см (включая припуски)
9 Боковая деталь спинки – 2 детали из черной ткани
10 Боковая деталь переда – 2 детали из черной ткани

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Срез горловины выкроить без припуска, нижние срезы изделия выкроить с припусками шириной 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Притачать боковые детали к спинке и переду соответственно.
- Стачать правые плечевые срезы изделия. Шов заутюжить на спинку.
- Окантовать срез горловины изделия косой бейкой.
- Обработать левый плечевой шов.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.
- Стачать плечевые срезы беек. Швы разутюжить.
- Перегнуть бейки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижние срезы. Швы подрезать до 5 мм, вывернуть бейки на лицевую сторону и выправить обтачанные края; заутюжить бейки вдоль посередине. Притачать внешние стороны беек с лицевой стороны туники, швы заутюжить на бейки. Заутюжить внутренние срезы внутренних сторон беек на изнаночную сторону и настрочить сгибы в швы притачивания.
- С изнаночной стороны туники стачать между собой швы притачивания боковых деталей от поперечных контрольных знаков (= пройма) до низа, не доходя до него на несколько сантиметров.


МАТЕРИАЛ С РИСУНКОМ



ЧЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ




Модель 2 Жакет Размеры 42/44–54/56



Длина по средней линии спинки 73–76 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 12, 13, 15, 17 + 21 на листе E красный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с полиэстером длиной 2,35/2,45/2,65/2,95 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 1,00 м; 2 плечевые накладки; 2 полоски синтепона (= подокатники); косая бейка.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Подборт скопировать с лекала переда, для этого соединить между собой концы нагрудной и вытачки по талии. Кокетки переда и спинки отрезать от соответствующих лекал, нижний воротник скопировать с лекала верхнего воротника, нагрудный карман скопировать с лекала переда.

ЛЕКАЛА

12 Спинка – 2 детали
12 Кокетка спинки – 2 детали из основного материала, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
13 Перед – 2 детали
13 Кокетка переда – 2 детали из основного материала, 2 детали из клеевого прокладочного материала
13 Подборт – 2 детали из основного материала, 2 детали из клеевого прокладочного материала
13 Нагрудный накладной карман – 1 деталь
15 Рукав – 2 детали
17 Верхний воротник – 1 деталь из основного материала, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
17 Нижний воротник – 1 деталь
21 Боковой накладной карман – 2 детали
a) полоса для шлевок – 1 деталь длиной 45 см и шириной 8 см (включая припуски)

Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см. Ширина припусков по верхнему срезу боковых накладных карманов – 4 см, нагрудного кармана – 3 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Подборта, верхний воротник, кокетки переда и одну кокетку спинки продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Стачать средние срезы спинки (строчку начать от линии верхнего шва, чтобы припуски оставались открытыми) и настрочить шов на расстоянии 5 мм по ле-


вой части спинки.
- Притачать кокетку спинки к спинке, шов заутюжить на кокетку и настрочить на расстоянии 5 мм.
- На спинке стачать складки по разметке с изнаночной стороны, припуски складок разутюжить и расстрочить.
- Обработать на переде нагрудные вытачки от пройм.
- На переде стачать вытачки по талии и срезы подрезов, надсекая припуски швов в углах. Швы заутюжить.
- Обработать накладные карманы на частях переда (два боковых и один верхний на левой части переда): продублировать припуск по верхнему краю кармана полоской клеевого прокладочного материала. Заутюжить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на лицевую сторону основной детали по разметке с закрепками у верхних концов кармана.
- Притачать кокетки переда к частям переда, как было сделано для кокетки спинки.
- Выполнить плечевые и боковые швы жакета. Швы настрочить на расстоянии 5 мм.
- Стачать плечевые срезы подбортов и подкладки кокетки спинки. Швы разутюжить. Окантовать внутренние срезы и срезы пройм подбортов/подкладки кокетки косой бейкой.
- Втачать нижний воротник в горловину изделия с лицевой стороны; шов разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину подбортов/подкладки кокетки спинки с лицевой стороны; шов разутюжить (далее везде: подборта).
- На лицевую сторону изделия наложить подборта лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, лацканов, воротника (с посадкой верхнего воротника в концах) и нижние углы бортов, прерывая строчку у уступов лацканов (знаки 1). Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, отогнуть подборта на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Изнутри скрепить между собой швы горловины.
- Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа изделия.

Проложить отделочно-закрепляющие строчки вдоль внутренних срезов подбортов от низа до швов кокеток. Застрочить подгиб низа жакета между этими отделочно-закрепляющими строчками. Проложить отделочную строчку вдоль краев бортов и воротника на расстоянии 5 мм.
- Обработать рукава и соединить их с изделием: обработать продольный шов рукава. Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону и застрочить. Втачать рукав в пройму, с посадкой в верхней части оката.
- Пришить подокатники вручную к верхним участкам пройм жакета со стороны рукавов, выполняя из подокатников небольшую посадку.
- С изнаночной стороны пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам жакета.
- Расправить подборта и вручную пришить их внутренние края к соответствующим швам изделия.
- Полосу для шлевок перегнуть вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать срезы детали. Шов разутюжить на длинномерном предмете, например, на узкой линейке. Полосу вывернуть на лицевую сторону, располагая шов посередине внутренней стороны детали. Отрезать две шлевки для спинки длиной по 8 см и две шлевки для переда длиной по 14 см. Концы шлевок подогнуть внутрь и подшить сгибы потайными стежками. Проложить по краям шлевок отделочные строчки на расстоянии 5 мм. С лицевой стороны основных деталей наметать шлевки и настрочить их концы.


Размеры 42/44




Размеры 46/48 - 54/56



Модель 3 Брюки Размеры 42/44–54/56



Длина брюк сбоку 97–100,5 см. Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.



Детали 18+18a, 19+19a, 20–22 на листе B красный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с полиэстером длиной 2,05/2,35/2,65/2,85 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; застежка-молния длиной 17 см; пуговица диаметром 1,8 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал 18 + 18a, а также 19 + 19a склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала детали 20. Для правой стороны пояса скопировать переднюю деталь пояса и отрезать по средней линии передней части брюк.

ЛЕКАЛА

18 Задняя часть брюк – 2 детали
19 Передняя часть брюк – 2 детали
20 Бочок передней части брюк с подкладкой кармана – 2 детали
20 Подкладка кармана – 2 детали
21 Задняя деталь пояса – 2 детали из основного материала, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
22 Передняя деталь пояса – 4 детали из основного материала, (2 правые, 2 левые), 2 детали из клеевого прокладочного материала
a) откосок левой стороны застежки – 1 прямоугольник длиной 18 см и шириной 7 см

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Продублировать клеевым прокладочным материалом две передние (одну левую и одну правую) и одну заднюю деталь пояса.

■ Заутюжить на задних и передних частях брюк передние и задние сгибы («стрелки»), не доходя до низа на 15 см.

■ Обработать карманы с отрезными бочками: приклеить кромку (= узкая полоса из клеевого прокладочного материала) вдоль среза входа в карман на передней части брюк. На лицевую сторону основной детали наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман. Шов обтачивания подрезать до 7 мм. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. Проложить по краю кармана отделочную строчку на расстоянии 5 мм. Наложить на лицевую сторону бочка/подкладки кармана основную деталь подкладкой кармана вниз, совмещая край кармана с линией разметки, приколоть. Стачать срезы подкладки кармана. Выполнить короткие закрепки в концах кармана.

■ На передних частях брюк по разметке заложить и заметать складки. Наметать срезы подкладки карманов на соответствующие срезы передних частей брюк (включая передние срезы подкладки, они будут закреплены позже, при обработке застежки изделия).

■ Обработать боковые и шаговые швы брюк.

■ Стачать средние срезы брюк от застежки.

■ Обработать застежку брюк: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону. Приколоть одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки изделия так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на ее внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.


■ Обработать притачной пояс: стачать боковые срезы частей пояса и частей подкладки пояса в цельные детали. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки припусков шва. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Притачать пояс (отгибая подкладку пояса, чтобы не попала под строчку) к верхнему срезу изделия, совмещая лицевые стороны деталей. Шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и настрочить сгиб, прокладывая строчку в шов притачивания пояса. Если материал изделия толстый и/или плотный, то заранее обметанный срез подкладки пояса настрочить в шов притачивания пояса.

■ Обработать низ брюк с отворотами (отложными манжетами): заутюжить на изнаночную сторону припуски отворота по средней линии разметки (= линия верхнего края отворота). Настрочить нижний срез припуска на изделие или подшить вручную. Отогнуть на лицевую сторону отворот по линии низа брюк в готовом виде и пришить верхний край отворота над швами брюк незаметными стежками.


■ На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу.

■ Заутюжить передние и задние сгибы брюк до низа изделия.


Размеры 42/44




Размеры 46/48



Размеры 50/52 + 54/56



Модель 4 Топ Размеры 42/44–54/56





Длина по средней линии спинки 73,5–76,5 см.

Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 5+6 на листе B черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный шелковый атлас длиной 1,00/1,05/1,30/1,45 м и шириной 1,30 м; эластичная кружевная тесьма с двусторонним фестонным краем длиной 1,20–1,40 м и шириной 15 см.

ЛЕКАЛА


5 Спинка – 1 деталь
6 Перед – 1 деталь
a) косая бейка для окантовы-

вания горловины – 1 деталь длиной 72,5/74,5/76/78 см и шириной 4 см (включая припуски);
b) косая бейка для окантовывания пройм – 2 детали длиной 50/54/58/60 см и шириной 4 см (включая припуски).


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Срезы горловины, пройм и нижние срезы выкроить без припусков.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Кружевную тесьму настрочить на нижние срезы переда и спинки с лицевой стороны, прокладывая узкую плотную зигзагообразную строчку вдоль рисунка кружева. Подрезать излишки материала вдоль строчек.
- Обработать вытачки на переде.
- Обработать правый плечевой шов.
- Окантовать срез горловины соответствующей бейко.
- Обработать левый плечевой шов.
- Окантовать срезы пройм соответствующими бейками, немного растягивая бейки при притачивании.
- Стачать боковые срезы от окантованных пройм до швов настрачивания кружева.
- Обработать боковые срезы кружева (= шлицы) швом вподгибку.



Модель 5 Блузка Размеры 40/42–52/54





Длина по средней линии спинки 69,5–72,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1–4 на листе B черный контур

Размер 40/42
Размер 44/46
Размер 48/50
Размер 52/54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

однотонная вискоза длиной 2,00/2,05/2,20/2,40 м и шириной 1,45 м; плиссированное кружево длиной 0,35 м и шириной 1,45 м; 2 наконечника для шнура; эластичные швейные нитки.

ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 1 деталь
3 Рукав покроя реглан – 2 детали. **Внимание!** Выкроить зеркально симметрично.
4 Волан рукава – 2 детали
a) оборка горловины из вискозы – 2 детали длиной по 73,5/76/78,5/81,5 см и шириной 15,5 см;
b) оборка горловины из кружева длиной 127,5/132/137/143,5 см и шириной 11 см, выкроить из 4–5 частей;
c) косая бейка для окантовывания застежки переда – 1 деталь длиной 19 см и шириной 2,5 см (включая припуски);
d) кулиска горловины – 1 деталь длиной 98,5/103/108/114,5 см и шириной 3 см;
e) завязка – 2 детали длиной по 70 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см. Нижние срезы оборок и воланов выкроить с припусками по 0,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Разрезать перед по линии застежки (по средней линии от горловины до контрольного знака) и окантовать его соответствующей бейкой. Застрочить бейку в нижней точке застежки на угол с изнаночной стороны.
- Обработать боковые швы изделия.
- Подгибая нижние срезы воланов на изнаночную сторону, застрочить сгибы узкой плотной декоративной зигзагообразной строчкой. Подрезать излишки припусков рядом со строчками.
- Притачать воланы рукавов к нижним срезам рукавов, совмещая лицевые стороны деталей.
- Проложить по шву притачивания воланов к низу рукавов две строчки эластичными нитками, сосбаривая детали.
- Обработать вытачки на рукавах.
- Обработать продольные швы рукавов/воланов.
- Втачать рукава в проймы.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.
- Стачать части обеих оборок горловины в цельные детали бельевым двойным швом (детали сложить лицевыми сторонами наружу и стачать швом шириной 3 мм. Затем перегнуть детали по строчке лицевыми сторонами внутрь и стачать шириной шва 7 мм так, чтобы срезы внутреннего шва не были видны).
- Обработать внешние и передние срезы обеих оборок узким швом вподгибку или так, как были обработаны нижние срезы воланов рукавов. Наложить кружевную оборку на лицевую сторону оборки из основного материала, совместить открытые срезы и сметать их.
- Сосборить срез горловины и открытые срезы оборок до длины 98,5/103/108/114,5 см.
- Наложить оборки на лицевую сторону изделия лицевыми сторонами вверх и приметать.
- Заутюжить на изнаночную сторону и застрочить передние срезы кулиски горловины.


Притачать внешнюю сторону кулиски к срезу горловины блузки с лицевой стороны; шов заутюжить на кулиску. Перегнуть кулиску вдоль посередине, заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны кулиски и настрочить сгиб в шов притачивания.

- Стачать части завязки в цельную деталь. Заутюжить завязку вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы завязки; застрочить сгибы детали, прокладывая строчку в край. Продеть завязку в кулиску.


На концах завязки закрепить наконечники.

ВИСКОЗА


Размеры 40/42 + 44/46




Размеры 48/50 + 52/54



КРУЖЕВО




Модель 6 Топ Размеры 42/44–58/60



Длина по средней линии спинки 61–65 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 7+8 на листе D черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48



Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза в полоску с люрексом длиной 0,80/0,80/1,45/145/1,50 м.

ЛЕКАЛА

7 Спинка – 1 деталь
8 Перед – 1 деталь
a) бретель-завязка – 4 детали длиной 30 см и шириной 3 см (включая припуски)

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 1,5 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать боковые срезы топа от линии швов пройм (т.е. припуски не стачиваются) до низа.
- Обработать швом вподгибку верхние срезы (= горловины) переда и спинки.
- Обработать швом вподгибку края пройм.
- Обработать бретели-завязки: заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы бретели-завязки; застрочить сгибы детали, прокладывая строчку в край.
- Пришить полученные бретели-завязки к верхним краям переда и спинки по разметке вручную с изнаночной стороны так, чтобы стежков не было видно с лицевой стороны. Завязать бретели-завязки на фигуре так, чтобы верхние края переда/спинки находились на комфортном уровне.

Размеры 42/44 + 46/48



Размеры 50/52 – 58/60



Модель 7 Юбка Размеры 44–60



Длина юбки 93 см.
Данные по расходу материала для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шелковый атлас с эластаном длиной 2,15 м, от размера 50 = 2,25 м и шириной 1,30 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии плюс припуски и шириной 2,5 см.


ЛЕКАЛА

a) полотнище юбки – 2 детали шириной по 95/97/101/103/105/107/109/111/113 см и шириной 93 см;
b) пояс – 1 деталь длиной 108/112/118/124/130/136/142/148/154 см и шириной 8 см, начиная с размера 50 выкроить пояс из 2 частей.

Все размеры указаны уже с учетом припусков!

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать боковые срезы полотнищ юбки (слева – от верхнего среза до шлицы – 50 см от линии низа).
- Обработать края шлицы и низ юбки швом вподгибку.
- Верхний срез изделия присборить до длины пояса, проложив для этого по припуску шва две параллельные строчки с максимальной длиной стежка. Стянуть ткань строчками до нужной длины.
- Если пояс состоит из частей (для размера 50 и больше) – стачать части в цельную деталь. Стачать пояс в кольцо по поперечным срезам, оставляя посередине внутренней стороны пояса небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы. Притачать пояс к юбке с лицевой стороны, шов заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, подогнуть продольный срез на изнаночную сторону и подшить сгиб в шов притачивания.
- Продеть внутрь пояса эластичную тесьму, уточнить ее длину на примерке и стачать тесьму в кольцо.




Лекала деталей раскладываются на материале таким образом, чтобы стрелка, указывающая направление нитей основы на лекалах, располагалась параллельно кромкам материала.

Модель 8 Платье Размеры 42–54



Длина сбоку 107,5–111,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 8+9 на листе C черный контур



Размер 42
Размер 44
Размер 46
Размер 48
Размер 50
Размер 52
Размер 54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза длиной 2,90 м и шириной 140 см с купонным рисунком высотой 80 см/ или без купонного рисунка – 2,50 м; эластичные швейные нитки.

ЛЕКАЛА

8 шаблон спинки лифа
9 шаблон переда лифа
a) перед – 1 деталь шириной 96/100/104110/116/128 см и длиной 125 см;
b) спинка – 1 деталь шириной 96/100/104/110/116/128 см и длиной 118 см;
c) бретель-завязка – 4 детали шириной 2 см и длиной 45 см.


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать верхние срезы переда и спинки узким швом вподгибку.
- Проложить по переду (см. разметку), вдоль верхнего края 23 строчки эластичными нитками, сосбаривая деталь. Проложить по спинке 16 строчек эластичными нитками, сосбаривая деталь.
- Перегнуть перед вдоль посередине, совмещая боковые срезы; наложить на сосборенный участок переда шаблон переда и наметить линии нагрудной вытачки, при необходимости подрезать излишки материала, оставляя припуски на швы по 1 см. Аналогично уточнить форму спинки по шаблону.
- Обработать вытачки на переде.
- Обработать боковые швы изделия.
- Обработать низ платья швом вподгибку.
- Обработать бретели-завязки: заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы бретели-завязки; застрочить сгибы детали, прокладывая строчку в край.
- Пришить полученные бретели-завязки (положение бретелей определить на примерке) к верхним краям переда и спинки вручную с изнаночной стороны так, чтобы стежков не было видно с лицевой стороны. Завязать бретели-завязки на фигуре так, чтобы верхние края переда/спинки находились на комфортном уровне.



Модель 9 Блузка Размеры 42/44–54/56




Длина по средней линии спинки 66,5–69,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1–5 на листе E черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с полиэстером длиной



1,30/1,45/1,60/1,70 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,20 м; 7 пуговиц размером 11 мм.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

нижний воротник скопировать с лекала верхнего воротника.

ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 2 детали
3 Рукав – 2 детали
Внимание! Выкроить зеркально симметрично.
4 Верхний воротник – 1 деталь из основного материала, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
4 Нижний воротник – 1 деталь
5 Стойка воротника – 2 детали из основного материала, 1 деталь из клеевого прокладочного материала

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Верхний воротник и одну деталь стойки воротника продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Обработать вытачки на переде.
- Припуски застежки частей переда по разметке дважды заутюжить на изнаночную сторону и застрочить внутренние сгибы припусков застежки.
- Обработать плечевые и боковые швы блузки.
- Обработать воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа): сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (т.е. внешние срезы), выполняя посадку в концах из верхнего воротника; подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, подрезать излишки припусков в углах.

Размеры 40/42 + 46/48




Размеры 50/52 + 54/56



Воротник вывернуть, выправить обтачанные края. Стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить обработанный воротник, совмещая линии середины на стойках и воротнике, совместить и обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник. Подрезать шов обтачивания в концах стойки до 5–7 мм. Стойку вывернуть, выправить шов. Втачать внутреннюю стойку в горловину с изнаночной стороны, шов заутюжить на стойку. Подогнуть на изнаночную сторону срез внешней стойки и настрочить в шов или по шву втачивания внутренней стойки.

- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.
- На правом конце стойки воротника наметить положение петли посередине на расстоянии 1,5 см от переднего конца стойки. Первую петлю застежки блузки наметить на расстоянии 3 см от стойки, все остальные петли наметить на расстоянии 8,5 см одна от другой. Обметать петли по разметке. На левой стороне застежки пришить пуговицы в соответствии с петлями.

Модель 10 Брюки Размеры 42/44–54/56




Длина брюк сбоку 105,5–111 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 5+5a, 6+6a на листе D красный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопок с эластаном длиной 2,05/2,35/2,40/2,45 м и шириной 1,30 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии + припуски, и шириной 2,5 см; обрезки клеевого прокладочного материала.



ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 5+5a, а также 6+6a склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала передней части брюк.


ЛЕКАЛА

5 Задняя часть брюк – 2 детали
6 Передняя часть брюк – 2 детали
a) подкладка кармана – 4 детали;
b) завязка – 1 деталь длиной 155–160 см и шириной 3 см (включая припуски), может состоять из частей.


Детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать карманы в боковых швах: обтачать одной частью подкладки кармана срез входа в карман на передней части брюк между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана передней части брюк на изнаночную сторону основной детали по линии шва (= край кармана), выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совместить боковые срезы передней части брюк и подкладки кармана; расправить и приколоть подкладку. Стачать срезы подкладки кармана и выполнить закрепки в концах кармана.
- Стачать боковые срезы брюк, не захватывая края карманов.
- Обработать шаговые швы брюк.
- Обметать по одной петле на каждой передней части брюк для продевания завязки по разметке (предварительно эти участки продублировать квадратами из клеевого прокладочного материла).
- Стачать средние срезы брюк, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине припуска на обработку верхнего края.
- Заутюжить припуск на обработку верхнего края брюк на изнаночную сторону и застрочить (на расстоянии 3 см), формируя кулиску для эластичной тесьмы.
- Продеть тесьму в кулиску, стачать ее в кольцо.
- Обработать завязку: если требуется, соединить части завязки в цельную деталь. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы завязки; застрочить сгибы детали, прокладывая строчку в край. Продеть завязку в кулиску.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.



Модель 11 Жакет Размеры 42/44–54/56



Длина по средней линии спинки 65,5–68,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку.



Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 12, 14, 15, 16, 19+20 на листе E красный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

плотный трикотаж с рисунком длиной 1,90/2,10/2,15/2,40 м и шириной 1,50 м; лоскут клеевого прокладочного материала на трикотажной основе; клеевая кромка; 2 перламутровые пуговицы диаметром 22 мм; 2 плечевые накладки; 2 готовых подокатника; лоскут подкладочной ткани; косая бейка.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Подборт скопировать с лекала переда, для этого соединить между собой концы нагрудной и вытачки по талии. Внутреннюю кокетку спинки скопировать с лекала спинки, нижний воротник скопировать с лекала верхнего воротника.

ЛЕКАЛА

12 Спинка – 2 детали
12 Внутренняя кокетка спинки – 1 деталь
14 Перед – 2 детали

14 Подборт – 2 детали
15 Рукав – 2 детали
16 Верхний воротник – 1 деталь
16 Нижний воротник – 1 деталь, размер 42/44 – 2 детали
19 Клапан кармана – 2 детали из основного материала, 2 детали из подкладочной ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
20 Подкладка кармана – 2 детали из основного материала, 2 детали из подкладочной ткани (см. разметку)
a) обтачка кармана – 2 детали длиной 18 см и шириной 5 см (включая припуски)

Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и рукавов – 4 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клапаны карманов клеевым прокладочным материалом.
- Стачать средние срезы спинки, шов разутюжить.
- Обработать вытачки спинки.
- Обработать на переде нагрудные вытачки от пройм.
- На переде стачать вытачки по талии от среза подреза карманов.
- Подрезать припуски вдоль срезов подреза каждого кармана и сметать срезы встык.
- Обработать боковые швы жакета.
- Приклеить с изнаночной стороны частей переда/спинки долевики (полосы клеевого прокладочного материала = 19 x 5 см), центруя их относительно линий разметки карманов.
- Подрезать подкладку клапанов по боковым и нижним срезам на 2 мм. Сложить клапаны и подкладку клапанов лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и обтачать боковые и нижний срезы, выполняя посадку из клапанов в углах. Подрезать припуски швов до 5–7 мм, надсечь припуски на фигурных участках. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтачанные края, смещая швы обтачивания в сторону подкладки клапанов на величину канта обтачного шва – 2 мм. Приутюжить. Закрепить шов обтачивания вручную строчками незаметных стежков, прокладывая их с изнаночной стороны деталей.
- Обработать прорезные карманы с клапанами: на лицевую сторону основной детали наложить по разметке подготовленный клапан лицевой стороной вниз, обработанными краями вверх и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4 мм от срезов прореза. Притачать к одному срезу обтачки кармана подкладку кармана из подкладочного материала, шов заутюжить на подкладку. Отогнуть припуск шва притачивания клапана и встык ко шву приложить обтачку с подкладкой кармана лицевой стороной вниз; притачать обтачку, прокладывая строчку на расстоянии 4 мм от срезов прореза. Строчки должны быть равной длины, начинаться и заканчиваться они должны на одном уровне. Разрезать основную деталь между строчками, выполняя диагональные надсечки к концам строчек. Отогнуть обтачку с подкладкой на изнаночную сторону и выметать из нее рамку шириной 8 мм. Закрепить рамку, прокладывая строчку в шов притачивания. Отогнуть клапан вниз и выправить шов притачивания. Закрепить концы кармана, прокладывая строчку вдоль основания углов припусков. Вторую часть подкладки из основного материала притачать ко шву притачивания клапана. Стачать срезы подкладки кармана.
- Приклеить клеевую кромку вдоль срезов бортов, лацканов и горловины переда.
- Обработать плечевые швы жакета.
- Окантовать косой бейкой внутренние срезы подбортов и внутренней кокетки спинки.
- Обработать плечевые швы подбортов/внутренней кокетки спинки. Швы разутюжить. Окантовать косой бейкой срезы пройм подбортов и внутренней кокетки спинки. Обработать боковые швы подбортов/внутренней кокетки спинки. Швы разутюжить.
- Втачать нижний воротник в горловину изделия с лицевой стороны; шов разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину подбортов/внутренней кокетки спинки с лицевой стороны; шов разутюжить (далее везде: подборта).
- На лицевую сторону изделия наложить подборта лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, лацканов, воротника (с посадкой верхнего воротника в концах) и нижние углы бортов, прерывая строчку у уступов лацканов (знаки 1). Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм, отогнуть подборта на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Изнутри скрепить между собой швы горловины. Закрепить вручную обтачанные края бортов, лацканов и воротника, как было сделано для клапанов.
- Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа изделия и подшить его потайными стежками.
- Обработать рукава и соединить их с изделием: обработать продольный шов рукава. Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Втачать рукав в пройму, с посадкой в верхней части оката.
- Пришить подокатники вручную к верхним участкам пройм жакета со стороны рукавов, выполняя из подокатников небольшую посадку.
- С изнаночной стороны пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам жакета.
- Расправить подборта/внутреннюю кокетку спинки и вручную прикрепить их внутренние края и края пройм к соответствующим швам изделия.
- По разметке обметать петли для пуговиц на правом краю борта и пришить пуговицы на левый край борта.



Модель 12 Туника Размеры 42/44–58/60





Длина по средней линии спинки 103,5–107,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1–5 + 7 на листе F
черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопчатобумажный материал в полоску длиной 1,85/1,95/2,05/2,15/2,30 м и шириной 1,45 м; черно-белый шнур длиной 1,40 м и диаметром 0,4 см; кусок клеевого прокладочного материала.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Карман скопировать с лекала переда.

ЛЕКАЛА

1 Спинка лифа – 2 детали
2 Перед лифа – 1 деталь
3 Переднее и заднее полотнища юбки – по 1 детали, выкроить в поперечном направлении нити основы
4 Манжета рукава – 2 детали, выкроить в поперечном направлении нити основы
5 Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7 Обтачка горловины/застежки переда – 1 деталь
a) Накладные карманы – 2 детали, выкроить в поперечном направлении нити основы


Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по срезу входа в карман – 2 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать перед на участке застежки клеевым прокладочным материалом (полоса шириной ок. 3 см).
- Обработать вытачки на переде лифа.
- Обработать плечевые (верхние) швы изделия и обтачек горловины/застежки переда (далее везде: обтачка).
- Разрезать (можно наметить мелом) перед и обтачку по разметке застежки. На лицевую сторону изделия наложить обтачку лицевой стороной вниз, совместить одноименные срезы и швы; приметать. Обтачать срез горловины и срезы застежки, оставляя у верхнего края застежки отверстия длиной 0,8–1 см для шнура кулиски. Подрезать излишки припусков шва обтачивания (не подрезать припуски у отверстия для шнура), надсечь припуски на фигурных участках. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль шва горловины (на расстоянии 1 см), формируя кулиску, и вдоль внутренних срезов обтачки.
- Складывая детали лицевыми сторонами внутрь, притачать манжеты к нижним срезам рукавов; швы заутюжить на манжеты и пока отложить.
- Обработать накладные карманы на переде: срез входа в карман продублировать полоской клеевого прокладочного материала. Обработать вход в карман швом вподгибку с закрытым срезом. Заутюжить на изнаночную сторону передний и нижний срезы кармана; настрочить карман на лицевую сторону переда по разметке, совмещая полосы рисунка.
- Притачать спинку лифа к заднему полотнищу юбки.
- Притачать перед лифа к переднему полотнищу юбки.
- Обработать боковые швы изделия (от шлиц), нижние швы рукавов, включая поперечные срезы манжет (важно совмещать полосы рисунка на швах).
- Заутюжить подгиб низа манжет на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
- Обработать края шлиц швом вподгибку.
- Вдоль нижних срезов переда и спинки по разметке проложить машинную строчку (= верхний край бахромы). Удалить долевые нити ткани на участке бахромы.
- Продеть шнур в кулиску горловины.



Модель 13 Комбинезон Размеры 42/44–54/56




Длина сбоку от талии 100–105 см.

Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 10, 11+11a, 12, 13+13a+14 на листе C красный контур

Размер 42/44 ----------
Размер 46/48 -·-·-·-·-
Размер 50/52 -·-·-·-·-·-
Размер 54/56 ——————



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с рисунком длиной 2,35/2,75/3,05/3,25 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,80 м; 5 пуговиц размером 20 мм; эластичная тесьма шириной 1 см; пластмассовая кнопка.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 11 + 11a, а также 13 + 13a склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала бочка передней части брюк, подборта и обтачку горловины скопировать с лекал переда и спинки соответственно.

ЛЕКАЛА

10 Спинка лифа – 1 деталь
10 Обтачка горловины спинки – 1 деталь из основного материала, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
11 Задняя часть брюк – 2 детали
12 Перед лифа – 2 детали
12 Подборт – 2 детали из основного материала, 2 детали из клеевого прокладочного материала
13 Передняя часть брюк – 2 детали
14 Бочок передней части брюк с подкладкой кармана – 2 детали
14 Подкладка кармана – 2 детали
a) полоса для 5 шлевок – 1 деталь длиной 43 см и шириной 3 см (включая припуски).

Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа брюк – 2,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обтачку горловины спинки и подборта продублировать клеевым прокладочным материалом. Также продублировать цельнокроеные припуски застежки передних частей брюк.
- Обработать вытачки на частях переда лифа.
- Обработать верхние (плечевые) швы лифа и подбортов/обтачки горловины спинки (далее везде: подборта).
- На лицевую сторону частей переда лифа наложить подборта лицевой стороной вниз и обтачать срезы застежки и срез горловины. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть подборта на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. В конце работы пришить внутренние края подбортов к плечевым швам лифа.
- Обработать боковые швы лифа и нижние швы цельнокроеных рукавов.
- Обработать низ цельнокроеных рукавов швом вподгибку.
- Обработать карманы с отрезными бочками: приклеить кромку (= узкая полоса из клеевого прокладочного материала) вдоль среза входа в карман на передней части брюк.


На лицевую сторону основной детали наложить подкладку кар-

мана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман. Шов обтачивания подрезать до 7 мм. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. Проложить по краю кармана отделочную строчку на расстоянии 5 мм. Наложить на лицевую сторону бочка/подкладки кармана основную деталь подкладкой кармана вниз, совмещая край кармана с линией разметки, приколоть. Стачать срезы подкладки кармана. Выполнить короткие закрепки в концах кармана.

- Обработать боковые, шаговые и средний (от застежки) швы брюк комбинезона.
- Сложить брюки и лиф лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, задние средние линии, боковые швы, средние передние линии деталей, а также внутренние срезы подбортов и цельнокроеных припусков застежки брюк; притачать к лифу брюки, немного сосбаривая их.
- Обработать края застежки комбинезона: Отогнуть на лицевую сторону подборт/припуск застежки по линии края борта и обтачать нижний уступ застежки брюк (от сгиба до среднего переднего шва). Надсечь припуски к концу строчки. Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм. Отогнуть подборт/припуск застежки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края и приутюжить край застежки брюк. Обметать и застрочить на изнаночную сторону открытые срезы подбортов/припусков застежки брюк. Обметать три петли по разметке на правой стороне застежки лифа комбинезона; обметать две петли на брюках комбинезона (уровень положения петель отмечен на средней линии). Расправить края застежки и закрепить нижние уступы застежки.
- Настрочить эластичную тесьму на припуски шва по талии, сосбаривая изделие (длину тесьмы уточнить на примерке).
- Заутюжить полосу для шлевок вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить внутрь продольные срезы полосы и застрочить сгибы в край. Разрезать полосу на пять равных частей (= шлевки). Подогнуть поперечные срезы шлевок внутрь и настрочить шлевки на брюки и лиф по разметке.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.
- Пришить пуговицы на левый край застежки лифа и брюк. Пришить части кнопки на края застежки на уровне шва по талии.



Модель 14 Длинный топ Размеры 42/44–58/60



Длина по средней линии спинки 76–80 см.


Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 9+10 на листе D черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с эластаном длиной 1,45/1,70/1,70/1,75/1,80 м и шириной 1,50 м.



ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Подкладку кармана скопировать с лекала переда.

ЛЕКАЛА


9 Спинка – 1 деталь
10 Перед – 1 деталь
10 Подкладка кармана – 4 детали
a) бейка для окантовывания горловины – 1 деталь длиной 70/72/74/76/80 см и шириной 3 см (включая припуски);
b) бейка для окантовывания пройм – 2 детали длиной 53/58/65/71/77 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Срезы горловины и пройм выкроить без припусков. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 1,5 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах: обтачать одной частью подкладки кармана срез входа в карман на переде между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону основной детали по линии шва (= край кармана), выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совместить боковые срезы переда и подкладки кармана; расправить и приколоть подкладку. Стачать срезы подкладки кармана и выполнить закрепки в концах кармана.
- Срез горловины переда присборить на отмеченном участке на 3 см.
- Обработать правый плечевой шов топа.
- Окантовать срез горловины бейкой.
- Обработать левый плечевой шов.
- Окантовать срезы пройм бейкой.
- Стачать боковые срезы топа так, чтобы обтачанные края карманов не попали под строчки.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.

Размеры 42/44




Размеры 48/50 - 58/60



Клеевая кромка прокладывается по закругленным или выкроенным по косой срезам деталей для предотвращения деформации краев деталей.

Модель 15 Юбка Размеры 42/44–58/60




Длина юбки 69,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 10–11 на листе E черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

лен длиной 0,80/0,80/1,20/1,50/1,55 м и шириной 1,40 м;



подкладочная ткань длиной 0,80/0,80/1,20/1,50/1,55 м и шириной 1,40 м; клеевая кромка; потайная застежка-молния длиной 22 см.

ЛЕКАЛА


10 Заднее полотнище юбки – 2 детали из основного материала, 2 детали из подкладочной ткани, на 3 см короче
11 Переднее полотнище юбки – 1 деталь из основного материала, 1 деталь из подкладочной ткани, на 3 см короче

Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа юбки – 4 см. Ширина припуска на подгиб низа подкладки – 1,5 см. Ширина припусков шлицы – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на деталях юбки на деталях подкладки юбки.
- Стачать средние срезы заднего полотнища юбки от застежки до шлицы; шов разутюжить. Аналогично обработать задний средний шов подкладки.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки.
- Обработать боковые швы юбки и подкладки юбки.
- Приклеить кромку вдоль верхнего среза юбки с изнаночной стороны. Сложить юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Шов подрезать до 7 мм, при необходимости надсечь на фигурных участках и настрочить по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край юбки.
- Приклеить кромку вдоль краев шлицы со стороны припусков. Обработать низ юбки и края шлицы швом вподгибку, подшивая припуски вручную потайными стежками.
- Подкладку над шлицей вырезать в виде арки и обработать срезы узким швом вподгибку. Обработать низ подкладки швом вподгибку. Подшить края застежки подкладки к лентам застежки-молнии вручную потайными стежками.


Размеры 42/44 + 46/48



Размеры 50/52 + 58/60




Модель 16 Жакет Размеры 44–54



Длина по средней линии спинки 64–67 см.
Данные по расходу материала для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 11–16 на листе F черный контур

Размер 44
Размер 46
Размер 48
Размер 50
Размер 52
Размер 54



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопок с полиэстером длиной 2,10/2,10/2,10/2,25/2,30/2,35 м и шириной 1,60 м; 2 плечевые накладки; клеевая кромка; остаток подкладочной ткани для подкладки кармана шириной 25 см и длиной 20 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Внутреннюю кокетку спинки скопировать с лекала спинки, подкладку кармана скопировать с лекала переда.

ЛЕКАЛА

11 Спинка – 2 детали
11 Внутренняя кокетка спинки – 1 деталь
12 Бочок спинки – 2 детали
13 Бочок переда – 2 детали
14 Перед – 2 детали
14 Подборт – 2 детали
14 Подкладка кармана – 2 детали из основного материала, 2 детали из подкладочной ткани
15 Верхняя часть рукава – 2 детали
16 Нижняя часть рукава – 2 детали
a) обтачка нижнего среза спинки – 1 деталь длиной 59/61/64/67/70/73 см и шириной 4 см;
b) обтачка нижнего среза переда – 2 детали длиной 15,5/16,5/17,5/18/19/20 см и шириной 4 см;
c) обтачка нижнего среза рукава – 2 детали длиной 26,5/27/27,5/28/29/29,5 см и шириной 4 см;
d) полоса бахромы для борта, горловины и низа жакета – 2 детали длиной 120/122,5/126/129/132,5/135,5 см и шириной 2 см;
e) полоса бахромы для низа рукавов – 2 детали длиной 26,5/27/27,5/28/29/29,5 см и шириной 2 см.


Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать средний шов и рельефы спинки.
- Обработать рельефы переда и карманы в швах: приклеить клеевую кромку вдоль припуска входа в карман. Обтачать подкладкой из основного материала вход в карман на детали переда, прокладывая строчку между контрольными знаками и смещая строчку обтачивания относительно линии кармана в сторону среза на 2 мм (для того, чтобы подкладку кармана не было видно с лицевой стороны в готовом изделии). Заутюжить припуск шва на подкладку и на-

строчить в край. Притачать подкладку кармана из подкладочного материала к цельнокроеному подзору кармана со стороны бочка переда, шов заутюжить на подкладку. Сложить перед и бочок лицевыми сторонами внутрь, стачать срезы рельефа и подкладки кармана, выполняя закрепки в концах кармана. Шов и подкладку заутюжить на перед, выправляя обтачанный край кармана так, чтобы он выглядел продолжением рельефа. С изнаночной стороны вручную слабозатянутыми стежками закрепить обтачанный край кармана.

- Приклеить клеевую кромку вдоль срезов бортов и горловины частей переда и вдоль среза горловины спинки.
- Обработать боковые швы жакета.
- Обработать плечевые швы жакета.
- Обработать плечевые швы подбортов/внутренней кокетки спинки. Стачать части обтачки низа в цельную деталь по боковым срезам. Притачать полученную обтачку низа к внутренним срезам подбортов, начиная строчки, отступив от внутреннего среза обтачек низа 1 см (чтобы можно было обработать срез швом вподигбку). Внутренние срезы подбортов, внутренней кокетки спинки и обтачки низа обметать и застрочить на изнаночную сторону (далее везде: подборта).
- На лицевую сторону срезов бортов, горловины и низа жакета наметать полосы бахромы лицевыми сторонами вниз (поперечные срезы совместить встык).
- На лицевую сторону жакета наложить подборта лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, горловины и низа, втачивая полосы бахромы. Шов обтачивания подрезать на разной ширине, чтобы уменьшить толщину шва, подрезать излишки припусков в углах; настрочить шов обтачивания на внутренние детали в край, где возможно. Отогнуть подборта на изнаночную сторону, отогнуть полосы бахромы наружу и выправить обтачанные края. Булавкой удалить нити ткани с полос бахромы, формируя кисти бахромы. Подшить внутренний край обтачки низа жакета потайными стежками к жакету.
- Обработать продольные швы рукавов. Стачать обтачки низа рукавов в цельные детали. Обтачать обтачками нижние срезы рукавов, втачивая в швы полосы бахромы, как было сделано для краев жакета. Подшить внутренний край обтачек низа рукавов потайными стежками.
- Втачать рукава в проймы с посадкой по окатам.
- С изнаночной стороны пришить плечевые накладки к швам пройм и плечевым швам жакета.
- Расправить подборта и вручную пришить их внутренние края к швам изделия соответственно.



Модель 17 Топ Размеры 42/44–54/56



Длина по средней линии спинки 60–63 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 5+6 на листе B черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48



Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

фактурный трикотаж с эластаном длиной 0,85/0,85/1,50/1,55 м и шириной 1,30 м.

ЛЕКАЛА


5 Спинка – 1 деталь
6 Перед – 1 деталь
a) бейка для окантовывания горловины – 1 деталь длиной 72,5/74,5/76/78 см и шириной 4 см (включая припуски);
b) бейка для окантовывания пройм – 2 детали длиной 50/54/58/60 см и шириной 4 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Срезы горловины и пройм выкроить без припусков. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 1,5 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать нагрудные вытачки.
- Обработать правый плечевой шов.
- Окантовать срез горловины соответствующей бейко.
- Обработать левый плечевой шов.
- Окантовать срезы пройм соответствующими бейками, немного растягивая бейки при притачивании.
- Стачать боковые срезы от окантованных пройм до низа.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.


Размеры 42/44 + 46/48



Размеры 50/52 + 54/56



Модель 18 Юбка Размеры 42/44–54/56



Длина юбки 60 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 10–11 на листе E черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

лен с полиэстером длиной 0,70/0,70/0,70/1,35 м и шириной 1,50 м; подкладочная ткань длиной 0,65/0,65/0,65/1,20 м и шириной 1,40 м; клеевая кромка; потайная застежка-молния длиной 22 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Разрезать лекала переднего и заднего полотнища юбки по линиям рельефов (детали подкладки не разрезать).

ЛЕКАЛА

10 Заднее полотнище юбки – 2 детали из основного материала, 2 детали из подкладочной ткани, на 3 см короче

10 Бочок заднего полотнища юбки – 2 детали

11 Переднее полотнище юбки – 2 детали из основного материала, 2 детали из подкладочной ткани, на 3 см короче

11 Бочок переднего полотнища юбки – 2 детали из основного материала


Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа юбки – 4 см. Ширина припуска на подгиб низа подкладки – 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на бочках переднего полотнища юбки и на подкладке переднего и заднего полотнищ юбки.
- Обработать передние и задние рельефы полотнищ юбки, настрачивая швы на расстоянии 5 мм.
- Стачать средние срезы заднего полотнища юбки от застежки до низа; шов разутюжить. Аналогично обработать задний средний шов подкладки.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки.
- Обработать боковые швы юбки и подкладки юбки.
- Приклеить кромку вдоль верхнего среза юбки с изнаночной стороны. Сложить юбку и подкладку юбки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Шов подрезать до 7 мм, при необходимости надсечь на фигурных участках и настрочить по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край юбки.
- Обработать низ юбки швом вподгибку, подшивая припуск вручную потайными стежками.
- Обработать низ подкладки швом вподгибку. Подшить края застежки подкладки к лентам застежки-молнии вручную потайными стежками.


ЛЕН

Размеры 42/44 - 46/48




ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

Размеры 42/44 - 46/48




ЛЕН

Размеры 50/52 - 54/56




ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ

Размеры 50/52 - 54/56



Модель 19 Удлиненный жилет Размеры 42/44–54/56





Длина по средней линии спинки 99–102 см.

Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 12+12a, 13+13a, 18+20 на листе E красный контур

Размер 42/44 .....
Размер 46/48 .—.—.—.—.
Размер 50/52 ⊢⊢⊢⊢⊢⊢⊢⊢⊢⊢
Размер 54/56 ————————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с полиэстером длиной 2,45/2,70/3,20/3,55 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал; клеевая кромка; остаток подкладочной ткани для подкладки кармана; косая бейка.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 12 + 12a, а также 13 + 13a склеить по соответствующим линиям соединения. Подборт скопировать с лекала переда, для этого соединить между собой концы нагрудной и вытачки по талии. Внутреннюю кокетку спинки скопировать с лекала спинки, нижний воротник скопировать с лекала верхнего воротника.

ЛЕКАЛА

12 Спинка – 2 детали

12 Внутренняя кокетка спинки – 1 деталь

13 Перед – 2 детали

13 Подборт – 2 детали

18 Верхний воротник – 1 деталь

18 Нижний воротник – 1 деталь

20 Подкладка кармана – 2 детали из основного материала, 2 детали из подкладочной ткани

a) листочка кармана – 2 детали из основного материала, 2 детали из клеевого прокладочного материла длиной 16 см и шириной 6 см (ширина в готовом виде – 3 см).

Все детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки, шов разутюжить.
- Обработать на переде нагрудные вытачки от пройм.
- На переде стачать вытачки по талии от среза подреза карманов.
- Подрезать припуски вдоль срезов подреза каждого кармана и сметать срезы встык.
- Обработать боковые швы жилета.
- Приклеить с изнаночной стороны частей переда/спинки долевики (полосы клеевого прокладочного материала = 19 x 7 см) так, чтобы две трети ширины долевика располагалась выше продольной линии разметки кармана.
- Продублировать листочки карманов клеевым прокладочным материалом.
- Обработать карманы с листочками с настрочными концами: перегнуть листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы; подрезать припуски швов обтачивания до 5 мм, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанные концы и заутюжить листочку вдоль посередине. На листочке наметить линию, определяющую ее ширину в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки наложить подкладку кармана из подкладочного материала лицевой стороной вниз, совместить срезы деталей и притачать подкладку, смещая строчку на 1 мм в сторону срезов деталей относительно линии, определяющей ширину листочки в готовом виде. К нижней линии разметки кармана (расположена ниже прореза кармана на 5–8 мм) приметать листочку с подкладкой кармана, совмещая линию разметки кармана и линию на листочке. Внешняя сторона листочки обращена к лицевой стороне основной детали, а сгиб – по направлению к нижнему срезу

детали. Подкладку кармана из основного материала приметать напротив листочки (выше прореза кармана на 5–8 мм), совмещая лицевые стороны подкладки и основной детали. Притачать детали кармана. Разрезать основную деталь между строчками в два приема от середины в обе стороны, выполняя диагональные надсечки к концам строчек, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку кармана, листочку отогнуть вверх; выправить швы. Стачать части подкладки кармана по срезам, закрепляя концы кармана. При необходимости подрезать излишки подкладки кармана. Вручную пришить концы листочки прочными потайными стежками к основной детали или настрочить в край.

■ Приклеить клеевую кромку вдоль срезов бортов, лацканов и горловины переда.

■ Обработать плечевые швы жилета.

■ Окантовать косой бейкой внутренние срезы подбортов и внутренней кокетки спинки.

Обработать плечевые и боковые швы подбортов/внутренней кокетки спинки. Швы разутюжить.

■ Втачать нижний воротник в горловину изделия с лицевой стороны; шов разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину подбортов/внутренней кокетки спинки с лицевой стороны; шов разутюжить (далее везде: подборта).


■ На лицевую сторону изделия наложить подборта лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, лацканов, воротника (с посадкой верхнего воротника в концах), прерывая строчку у уступов лацканов (знаки 1). Шов обтачивания подрезать до 5–7 мм и настрочить в край по внутренним деталям. Отогнуть подборта на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Изнутри скрепить между собой швы горловины.

■ Заметать припуски пройм изделия и подбортов/внутренней кокетки спинки на изнаночную сторону. Совместить сгибы и сметать их, прокладывая строчки точно по линиям сгибов. С изнаночной стороны обтачать срезы пройм, удаляя строчки заметывания. Подрезать швы до 5–7 мм, припуски швов настрочить на подборта в край, где возможно. Вывернуть на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

■ Заметать подгиб низа изделия и подбортов на изнаночную сторону. С изнаночной стороны стачать подгиб низа изделия и подбортов, прокладывая строчки на расстоянии 1–1,5 см от срезов. Подшить подгиб низа изделия потайными стежками. Пришить внутренние края подбортов к швам переда.



Модель 20 Блузка-туника Размеры 42/44–50/52



Длина по средней линии спинки 74,5-76,6 см.

Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 9, 10+10a на листе F красный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с набивным рисунком длиной 1,65/1,70/1,90 м и шириной 1,40 м; эластичные швейные нитки; 2 наконечника для шнура.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 10+10a склеить по соответствующим линиям соединения.

ЛЕКАЛА

9 Спинка – 1 деталь

10 Перед – 1 деталь

a) косая бейка для окантовывания застежки переда – 1 деталь длиной 34 см и шириной 3 см (включая припуски)

b) бейка для окантовывания среза горловины и завязок – 1 деталь длиной 124/126/127 см и шириной 3 см (включая припуски), выкроить из 2 частей.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2,5 см. Срез горловины выкроить без припуска.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Перед разрезать по разметке вдоль средней линии (= застежка). Окантовать срезы застежки косой бейкой. Стачать бейку на угол в конце застежки с изнаночной стороны.

■ Проложить эластичными нитками в области линии талии на переде и спинке по несколько параллельных строчек с интервалами 1 см, сосбаривая детали.


■ Обработать плечевые (верхние) швы блузки.

■ Окантовать косой бейкой срез горловины, застрачивая завязки равной длины. Закрепить на концах завязок наконечники.

■ Обработать нижние срезы цельнокроеных рукавов узким швом вподгибку.

■ Обработать боковые швы изделия.

■ Обработать низ изделия швом вподгибку.





Изменение приталивания

Каждая фигура индивидуальна, и поэтому у моделей прилегающего силуэта иногда требуется немного уменьшить величину приталивания. Этого можно достичь путем уменьшения раствора вытачек по талии переда и спинки, если они есть.

Кроме того, у бокового среза приталивание можно уменьшить немного спрямляя линию.

Модель 21 Платье Размеры 42/44–58/60



Длина 100–104 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 7+7a, 8+8a+9 на листе A черный контур


Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичного трикотажа с рисунком длиной 1,20/2,25/2,25/2,30/2,30 м и шириной 1,50 м; эластичного трикотажа оранжевого цвета длиной 0,35 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал для трикотажа.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 7+7a, а также 8+8a склеить по соответствующим линиям соединения. Бейку горловины спинки отрезать от лекала спинки, подкладку кармана скопировать с лекала переда.



ЛЕКАЛА

7 Спинка – 1 деталь трикотажа с рисунком
7 Бейка горловины спинки – 2 детали из оранжевого трикотажа, 2 детали из клеевого прокладочного материала
8 Перед – 1 деталь из трикотажа с рисунком
8 Подкладка кармана – 4 детали из трикотажа с рисунком
9 Бейка горловины переда – 2 детали из оранжевого трикотажа, 2 детали из клеевого прокладочного материала
a) обтачка проймы – 2 детали трикотажа с рисунком длиной 49,5/53/57/58,5/64,5 см и шириной 3 см (включая припуски).


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 2,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Бейки горловины переда и спинки продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Сложить внешнюю и внутреннюю бейку горловины лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины (= внешние срезы). Припуски надсечь в углах и настрочить швы по внутренней бейке в край, где возможно. Вывернуть бейку на лицевую сторону, выправить обтачанный край. Обметать внутренний срез внутренней бейки.
- Выполнить плечевые швы беек горловины стачным швом вразутюжку.
- Выполнить плечевые швы платья стачным швом взаутюжку.
- Заложить и заметать складки по разметке на переде.
- Втачать, надсекая припуски шва в углах, внешнюю бейку в вырез платья. Шов заутюжить на бейку. Расправить бейку и настрочить внутренний обметанный край внутренней бейки в шов притачивания внешней бейки.
- Заутюжить обтачки пройм вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать полученными обтачками срезы пройм, швы подрезать до 6 мм, настрочить по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края пройм и настрочить внутренние сгибы обтачек сквозными строчками.
- Притачать части подкладки карманов к боковым срезам переда и спинки по разметке. Швы заутюжить на подкладку. Стачать боковые срезы изделия и срезы подкладки кармана с закрепками в начале и конце карманов.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.

ТРИКОТАЖ С РИСУНКОМ

Размеры 42/44




ОРАНЖЕВЫЙ ТРИКОТАЖ




ТРИКОТАЖ С РИСУНКОМ


Размеры 46/48 - 58/60



Модель 22 Блузка Размеры 40/42–52/54



Длина по средней линии спинки 59–62 см.
Данные по расходу материала для размеров 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.



Детали 14+15 на листе A красный контур

Размер 40/42
Размер 44/46
Размер 48/50
Размер 52/54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с полиэстером длиной 1,40/1,40/1,90/1,90 м и шириной 1,40 м; эластичная тесьма длиной ок. 1,20 м и шириной 2,5 см.

ЛЕКАЛА

14 Спинка – 2 детали
15 Перед – 1 деталь
a) оборка – 2 детали длиной 104/106/108/111 см и шириной 25 см (включая припуск по верхнему срезу для кулиски шириной 3,5 см);
b) косая бейка для окантовывания пройм – 2 детали длиной 27,5/30,5/35/38,5 см и шириной 3 см (включая припуски);
c) бейка для бретелей – 2 детали длиной 45 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Стачать нагрудные вытачки и заутюжить швы вниз.
- Выполнить средний шов спинки и боковые швы изделия.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.
- Окантовать срезы пройм косыми бейками.
- Обработать поперечные швы

оборки (= боковые/плечевые швы), оставляя в одном из швов отверстие на уровне припуска по верхнему срезу для продевания эластичной тесьмы. Обработать нижний срез оборки швом вподгибку с закрытым срезом.

■ На изнаночную сторону изделия наложить оборку лицевой стороной вниз, совмещая средние линии деталей, и притачать к верхним срезам переда и спинки швом шириной 1 см. Отогнуть оборку на лицевую сторону изделия, перегибая ее по линии верхнего края, и застрочить кулиску для эластичной тесьмы шириной 3 см. Продеть в кулиску тесьму, отрегулировать длину тесьмы на примерке и стачать ее в кольцо.

■ Заутюжить бретели вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы деталей и застрочить сгибы в край. Пришить бретели к переду и спинке, отрегулировав их длину на примерке.

Размеры 40/42 + 44/46



Размеры 48/50 + 52/54



Модель 23 Платье Размеры 42/44–54/56



Длина от талии 88 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1+1a, 2+2a+3 на листе А черный контур


Размер 42/44 ----------
Размер 46/48 -·-·-·-·-·-·-·-
Размер 50/52 – – – – – – – –
Размер 54/56 ———————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопок с рисунком длиной 1,80/2,40/2,40/2,40 м и шириной 1,45 м; хлопок белого цвета длиной 0,50/0,50/0,55/0,60 м и шириной 1,45 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; белый шнур длиной 3 м и толщиной 3 мм; 2 прозрачных зажима для шнура по талии.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 1+1a, а также 2+2a склеить по соответствующим линиям соединения.



Центральную планку отрезать от лекала переда.

ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь из ткани с рисунком
2 Перед – 2 детали из ткани с рисунком
2 Планка переда – 2 детали из белой ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
3 Кокетка – 4 детали из белой ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
a) полоса для кулиски по талии – 1 деталь из ткани с рисунком длиной 104/114/126/138 см и шириной 3 см;
b) оборка – 2 детали из ткани с рисунком шириной 141/151/163/175 см и длиной 25 см;
c) полоса для кулиски горловины – 1 деталь из белой ткани длиной 53,5/55/57/59 см и шириной 2 см (выкроить по косой).

Внимание! Начиная с размера 46/48 оборку выкроить из 4 частей.
Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ По 2 детали кокеток и 1 планку переда продублировать клеевым прокладочным материалом

■ Внешнюю и внутреннюю планки переда разрезать посередине на длину застежки. Сложить планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы застежки. Шов настрочить по внутренней планке в край. Вывернуть планки лицевыми сторонами вверх, выправить обтачанные края застежки. Притачать внешнюю планку к частям переда с лицевой стороны. Швы заутюжить на планку. Заутюжить внутрь продольные срезы внутренней планки и настрочить сгибы по швам притачивания в край.


■ Обработать нагрудные вытачки.

■ Заутюжить припуски по нижним срезам коротких цельнокроеных рукавов на изнаночную сторону и пока отложить.

■ Внешние кокетки притачать с лицевой стороны переда и спинки (фиксируя заутюженные припуски по низу рукавов), швы заутюжить на кокетки. На лицевую сторону внешних кокеток наложить внутренние кокетки лицевыми сторонами вниз и обтачать срезы пройм. Швы подрезать до 5–7 мм, отогнуть внутренние кокетки на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Подогнуть на изнаночную сторону продольные срезы внутренних кокеток и настрочить сгибы по


ТКАНЬ С РИСУНКОМ

Размеры 42/44




ТКАНЬ С РИСУНКОМ

Размеры 46/48 - 54/56



ОДНОТОННАЯ БЕЛАЯ ТКАНЬ



швам притачивания в край. Сметать срезы горловины кокеток.
- Обработать боковые швы платья, отгибая заутюженные припуски по низу рукавов.
- Опять отогнуть на изнаночную сторону припуски по низу рукавов и застрочить их, прокладывая строчки и по обтачанным краям пройм кокеток.
- Обработать швом вподгибку передние концы полосы для кулиски горловины. Притачать полосу для кулиски с лицевой стороны горловины изделия, шов заутюжить на полосу. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез полосы. Перегнуть полосу вдоль посередине и настрочить сгиб в шов притачивания, формируя кулиску. В конце работы продеть в кулиску шнур и завязать узлы на его концах.
- Обработать швом вподгибку передние срезы полосы для кулиски по талии. Заутюжить на изнаночную сторону продольные срезы полосы и настрочить ее с лицевой стороны платья по линии талии. В конце работы продеть шнур в кулиску, закрепить на нем прозрачные зажимы и завязать узлы на концах шнура.
- Части оборки соединить между собой в цельную деталь (в кольцо).
- Обработать низ оборки швом вподгибку. Сосборить верхний срез оборки до длины нижнего среза платья и притачать оборку к нему.

Модель 24 Юбка Размеры 44–54




Длина юбки 70 см.
Данные по расходу материала для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 10+10a+11 на листе A красный контур

Размер 44
Размер 46
Размер 48
Размер 50
Размер 52
Размер 54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

полиэстер длиной 2,00/2,00/2,15/2,25/2,25/2,30 м и шириной 1,45 м; подкладочная ткань длиной 0,95/1,00/1,10/1,15/1,25/1,30 м и шириной 1,45 м; небольшой кусок клеевого прокладочного



материала для пояса; потайная застежка-молния длиной 22 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 10+10a склеить по соответствующим линиям соединения. Лекало зеркально скопировать относительно средней линии так, чтобы получить 1/4 полотнища юбки. Затем зеркально скопировать деталь относительно этой линии еще раз так, чтобы получить 1/2 полотнища юбки.


ЛЕКАЛА

10 Переднее полотнище юбки – 1 деталь из основной ткани
10 Заднее полотнище юбки – 2 детали из основной ткани
11 Подкладка заднего полотнища юбки – 2 детали из подкладочной ткани
11 Подкладка переднего полотнища юбки – 1 деталь из подкладочной ткани
a) пояс – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала длиной 84/88/94/100/106/112 см и шириной 6 см (ширина в готовом виде – 3 см).


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать боковые швы юбки.
- Обработать низ юбки узким швом вподгибку.
- В специализированной мастерской выполнить гофрировку юбки.
- Стачать задние средние срезы юбки от застежки до низа.
- Уточнить длину пояса по фигуре. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки с лицевой стороны (при необходимост посаживая верхний срез юбки), шов заутюжить на пояс.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки и внешней стороне пояса, начиная от сгиба пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и пока отложить.
- Обработать боковые швы и задний средний шов (от застежки до низа) подкладки юбки. Обработать низ подкладки юбки швом вподгибку.
- Притачать подкладку к продольному срезу внутренней стороны пояса. Шов заутюжить на подкладку. Заутюжить срезы застежки подкладки юбки/внутренней стороны пояса на изнаночную сторону и подшить сгибы к лентам застежки-молнии вручную потайными стежками. Проложить сквозную строчку по шву притачивания пояса, закрепляя его внутреннюю сторону.



Модель 25 Куртка Размеры 40/42–52/54



20



Длина по средней линии спинки 68–71 см.
Данные по расходу материала для размеров 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 15, 16, 17, 19+20 на листе C черный контур

Размер 40/42
Размер 44/46
Размер 48/50
Размер 52/54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

футерованный трикотаж синего цвета длиной 1,25/1,25/1,30/1,30 м и шириной 1,52 м; футерованный трикотаж белого цвета

длиной 0,60/0,65/0,65/0,70 м и шириной 1,52 м; тонкий трикотаж белого цвета длиной 0,70 м и шириной1,40 м (подкладка); разъемная застежка-молния длиной 75 см; небольшой кусок клеевого прокладочного материала; белый шнур длиной 2,50 м и толщиной 6 мм; 4 зажима для шнура; металлические люверсы размером 8 мм.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Накладной карман скопировать с лекала переда. Бейку кармана скопировать с лекала кармана. Лекала переда и спинки разрезать по начерченным линиям.

ЛЕКАЛА

Синий трикотаж:

15 Спинка – 1 деталь
15 Кокетка спинки – 1 деталь
16 Перед – 2 детали
16 Кокетка переда – 2 детали
16 Карман – 2 детали
a) обтачка кармана – 2 детали из основного материала, 2 детали из клеевого прокладочного материала
19 Боковая часть капюшона – 2 детали из синего трикотажа, 2 детали из белого подкладочного трикотажа
20 Средняя часть капюшона – 1 деталь из синего трикотажа, 1 деталь из белого подкладочного трикотажа

Белый трикотаж:

15 Бейка спинки – 1 деталь
16 Бейка переда – 2 детали
17 Рукав – 2 детали
b) манжета – 2 детали длиной 21,5/22,5/23,5/24,5 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по низу изделия – 4 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Притачать к частям переда и к спинке соответствующие бейки и кокетки.
- Обработать нагрудные вытачки.
- Обработать плечевые и боковые швы изделия.
- На боковых частях капюшона продублировать клеевым прокладочным материалом (квадраты 2 x 2 см) участки, где будут установлены люверсы. Притачать к боковым частям капюшона среднюю часть капюшона. Швы разутюжить. Аналогично обработать подкладку капюшона. Сложить капюшон и подкладку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы. Шов надсечь на фигурных участках и настрочить в край по подкладке. Установить люверсы по разметке (при необходимости под люверсы подложить дополнительно небольшие кусочки основного материала). Отогнуть подкладку капюшона на изнаночную сторону, выправить обтачанный край. Заметать на изнаночную сторону срез горловины подкладки капюшона и пока отложить.
- Втачать капюшон в горловину изделия с лицевой стороны, отгибая подкладку, чтобы не попала под строчку. Шов заутюжить на капюшон.
- Продублировать клеевым прокладочным материалом (квадраты 2 x 2 см) участки припуска по низу изделия, где будут установлены люверсы. Установить люверсы по разметке (при необходимости, под люверсы подложить дополнительно небольшие кусочки основного материала).
- На лицевую сторону частей переда/капюшона наметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями – от срезов. Отогнуть припуск по низу изделия на лицевую сторону, поверх застежки-молнии, и приколоть. Отогнуть подкладку капюшона на лицевую сторону поверх застежки-молнии и приколоть. Притачать застежку-молнию, обтачивая края застежки капюшона и края бортов на ширину припуска по низу изделия. Отогнуть на изнаночную сторону подкладку капюшона, припуск по низу изделия и шов притачивания застежки-молнии, звенья застежки отогнуть наружу. Выправить швы. Настрочить заметанный край горловины подкладки капюшона в шов втачивания капюшона. Проложить отделочную строчку вдоль краев застежки куртки на расстоянии 9 мм.
- Застрочить подгиб низа куртки, формируя кулиску для шнура.
- Проложить машинную строчку по разметке вдоль переднего края капюшона, формируя кулиску для шнура.
- Обработать накладные карманы: на лицевую сторону кармана наложить обтачку кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман. Надсечь припуски шва обтачивания через равные промежутки, настрочить шов обтачивания в край по обтачке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Заутюжить на изнаночную сторону верхний, боковой и нижний срезы кармана. На лицевую сторону части переда наложить карман лицевой стороной вниз так, чтобы припуск по переднему срезу кармана перекрывал отделочную строчку вдоль края борта. Притачать карман по переднему срезу. Отогнуть карман на лицевую сторону части переда и настрочить по верхнему, боковому и нижнему краям.
- Обработать продольные швы рукавов и манжет. Перегнуть манжеты лицевыми сторонами наружу вдоль посередине и притачать (оба среза) к низу рукавов, растягивая манжеты. Швы притачивания настрочить по рукавам.
- Втачать рукава в проймы.
- Продеть в кулиски шнуры, закрепить на них зажимы, на концах завязать узлы.


СИНИЙ ТРИКОТАЖ




БЕЛЫЙ ТРИКОТАЖ




ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТРИКОТАЖ



Модель 26 Легинсы Размеры 42/44–54/56



Длина сбоку 101–107 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.



Детали 7+7a, 8+8a на листе B черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

биэластичный трикотаж длиной 1,15/1,20/1,90/1,90 м и шириной 1,50 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии и шириной 2,5 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 7+7a, а также 8+8a склеить по соответствующим линиям соединения.

ЛЕКАЛА

7 Задняя часть легинсов – 2 детали
8 Передняя часть легинсов – 2 детали

Детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать боковые, шаговые, и средние швы легинсов, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине цельнокроеного припуска по верхнему срезу в левом боковом шве.


■ Застрочить на изнаночную сторону цельнокроеный припуск по верхнему срезу изделия, прокладывая строчку на расстоянии 3 см от верхнего сгиба. Продеть эластичную тесьму в полученную кулиску, уточнить длину тесьмы на примерке и стачать ее в кольцо.

■ Обработать низ легинсов швом вподгибку.

Размеры 42/44 + 46/48




Размеры 50/52 + 54/56



Модель 27 Платье-толстовка Размеры 40/42–52/54





Длина по средней линии спинки 91–94 см.

Данные по расходу материала для размеров 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 15, 16+16a, 17+18 на листе С черный контур

Размер 40/42 -·-·-·-·-·-·-·-

Размер 44/46 -•-•-•-•-•-•-•-

Размер 48/50 xxxxxxxxxxxxxxxx

Размер 52/54 -+-+-+-+-+-+-+-

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

футерованный трикотаж длиной 1,90/1,95/1,95/2,25 м и шириной 1,52 м; небольшой кусок клеевого прокладочного материала для трикотажа; косая бейка черного цвета длиной 1,60 м; репсовая лента черного цвета длиной 1,40 м и шириной 1,5 см; 2 наконечника для репсовой ленты; металлические люверсы размером 8 мм.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Лекало детали 15 удлинить на 10 см. Части лекал деталей 16+16a склеить по соответствующим линиям соединения. Карман скопировать с лекала переда и выкроить его в разворот с цельнокроеными обтачками шириной по 3 см, начертив их в зеркальном отражении относительно входа в карман (см. план раскладки).

ЛЕКАЛА

15 Спинка – 2 детали
16 Перед – 2 детали
16 Карман – 1 деталь
17 Рукав – 2 детали
18 Капюшон – 2 детали
а) манжета – 2 детали длиной 21,5/22,5/23,5/24,5 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Стачать передние и задние средние срезы, швы заутюжить влево и настрочить.

■ Обработать нагрудные вытачки.

■ Обработать накладной карман-кенгуру: продублировать клеевым прокладочным материалом цельнокроеные обтачки входов в карман. Застрочить обтачки на изнаночную сторону кармана. Заутюжить верхний, боковые и нижний срезы кармана на изнаночную сторону. Настрочить карман на перед по разметке.

■ Стачать плечевые и боковые срезы платья, швы настрочить по спинке.

■ Стачать средние срезы капюшона и настрочить шов. Продублировать клеевым прокладочным материалом (квадраты 2 х 2 см) участки, где будут установлены люверсы. Установить люверсы по разметке (при необходимости под люверсы подложить дополнительно небольшие кусочки основного материала). Окантовать косой бейкой внутренний срез цельнокроеной обтачки капюшона. Заутюжить обтачку капюшона на изнаночную сторону и настрочить внутренний край, прокладывая строчку по строчке окантовывания. В полученную кулиску в конце работы продеть репсовую ленту и закрепить на ее концах наконечники.


■ Втачать капюшон в горловину с лицевой стороны и окантовать шов косой бейкой. Заутюжить окантованный шов на платье и настрочить внутренний край окантовки, закладывая припуск шва в углу горловины маленькой складкой.

■ Обработать продольные швы рукавов и манжет. Перегнуть манжеты лицевыми сторонами наружу вдоль посередине и притачать (оба среза) к низу рукавов, растягивая их. Швы притачивания настрочить по рукавам.


■ Втачать рукава в проймы, швы настрочить по проймам.

■ Обработать низ платья швом вподгибку.

Размеры 40/42 - 48/50



Размеры 52/54





Изменение приталивания

Каждая фигура индивидуальна, и поэтому у моделей прилегающего силуэта иногда требуется немного уменьшить величину приталивания. Этого можно достичь путем уменьшения раствора вытачек по талии переда и спинки, если они есть.

Кроме того, у бокового среза приталивание можно уменьшить немного спрямляя линию.

Модель 28 Блузка Размеры 42/44–54/56



Длина по средней линии спинки 88,5–91,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1+1a, 2+2a, 3–5 на листе E черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


вискоза с рисунком длиной 1,95/2,00/2,15/2,30 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; 9 пуговиц размером 11 мм.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 1+1a, а также 2+2a склеить по соответствующим линиям соединения. Нижний воротник скопировать с лекала верхнего воротника.

ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 2 детали
3 Рукав – 2 детали
Внимание! Выкроить зеркально симметрично.




4 Верхний воротник – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
4 Нижний воротник – 1 деталь из основной ткани
5 Стойка воротника – 2 детали из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
a) манжета – 2 детали из основной ткани длиной 23,5/24,5/25,5/26,5 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см), 2 детали из клеевого прокладочного материала на половину ширины;
b) косая бейка для обработки застежки рукава – 2 детали длиной 20 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия и припусков боковых шлиц – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Верхний воротник и одну деталь стойки воротника продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Обработать вытачки на переде.
- Припуски застежки частей переда по разметке дважды заутюжить на изнаночную сторону и застрочить внутренние сгибы припусков застежки.
- Обработать плечевые и боковые (от пройм до шлиц) швы блузки.
- Обработать воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа): сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (т.е. внешние срезы), выполняя посадку в концах из верхнего воротника; подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, подрезать излишки припусков в углах. Воротник вывернуть, выправить обтачанные края. Стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить обработанный воротник, совмещая линии середины на стойках и воротнике, совместить и обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник. Подрезать шов обтачивания в концах стойки до 5–7 мм. Стойку вывернуть, выправить шов. Втачать внутреннюю стойку в горловину с изнаночной стороны, шов заутюжить на стойку. Подогнуть на изнаночную сторону срез внешней стойки и настрочить в шов или по шву втачивания внутренней стойки.
- Разрезать рукава по линиям застежки и окантовать срезы застежек бейками. С изнаночной стороны стачать бейки на угол в верхней точке застежки.
- Обработать продольные швы рукавов. Заложить и заметать складки по низу рукавов.
- Перегнуть манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать швы обтачивания до 5–7 мм, вывернуть манжеты на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Притачать внешние стороны манжет к нижним срезам рукавов, швы заутюжить на манжеты. Подогнуть срезы внутренних сторон манжет и настрочить сгибы в швы притачивания. На концах манжет обметать петли и пришить пуговицы.
- Втачать рукава в проймы.
- Обработать низ блузки и края шлиц швом вподгибку.
- На правом конце стойки воротника наметить положение петли посередине на расстоянии 1,5 см от переднего конца стойки. Первую петлю застежки блузки наметить на расстоянии 4 см от стойки, все остальные петли наметить на расстоянии 8,5 см одна от другой. Обметать петли по разметке. На левой стороне застежки пришить пуговицы в соответствии с петлями.


Размеры 40/42 + 46/48



Размеры 50/52 + 54/56



Модель 29 Топ Размеры 42/44–54/56



Длина по средней линии спинки 60–63 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.



Детали 5+6 на листе B черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж длиной 0,85/0,85/0,90/0,90 м и шириной 1,50 м.

ЛЕКАЛА


5 Спинка – 1 деталь
6 Перед – 1 деталь
a) бейка для окантовывания горловины – 1 деталь длиной 72,5/74,5/76/78 см и шириной 4 см (включая припуски);

b) бейка для окантовывания пройм – 2 детали длиной 50/54/58/60 см и шириной 4 см (включая припуски).


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Срезы горловины и пройм выкроить без припусков. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на переде.
- Обработать правый плечевой шов.
- Окантовать срез горловины соответствующей бейко.
- Обработать левый плечевой шов.
- Окантовать срезы пройм соответствующими бейками, немного растягивая бейки при притачивании.
- Стачать боковые срезы
- Обработать низ топа швом вподгибку.



Модель 30 Узкие брюки Размеры 42/44–54/56



Длина брюк сбоку 106–110,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 7+7a, 8+8a+9 на листе B черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48



Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичное джерси длиной 1,20/1,25/2,00/2,00 м и шириной 1,48 м; потайная застежка-молния длиной 22 см; косая бейка для верхнего среза изделия.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 7+7a, а также 8+8a склеить по соответствующим линиям соединения. Лекало детали 9 приклеить к лекалу детали 7 по линии разметки, чтобы получить заднюю часть брюк с вытачкой от талии.

ЛЕКАЛА


7+9 Задняя часть брюк – 2 детали
8 Передняя часть брюк – 2 детали

Детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на задних частях брюк.
- Обработать боковые (слева – от застежки), шаговые и средний швы брюк.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки брюк.
- Окантовать косой бейкой верхний срез брюк. Заутюжить окантованный припуск по верхнему срезу изделия на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную потайными стежками.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.


Размеры 42/44 + 46/48




Размеры 50/52 + 54/56



Модель 31 Платье-рубашка Размеры 42/44–54/56



Длина по средней линии спинки 114–117 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.



Детали 1+1a, 2+2a, 3–6 на листе E черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичная ткань длиной 2,20/2,65/2,70/3,00 м и шириной 1,50 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,40 м; 14 пуговиц диаметром 13 мм.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 1+1a, а также 2+2a склеить по соответствующим линиям соединения. Нижний воротник скопировать с лекала верхнего воротника.

ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 2 детали
3 Рукав – 2 детали
4 Верхний воротник – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
4 Нижний воротник – 1 деталь из основной ткани
5 Стойка воротника – 2 детали из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
6 Погон – 2 детали из основной ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала на половину ширины
a) манжета – 2 детали из основной ткани длиной 23,5/24,5/25,5/26,5 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см), 2 детали из клеевого прокладочного материала на половину ширины;
b) клапан верхнего кармана – 2 детали из основной ткани длиной 12,5 см и шириной 10 см (ширина в готовом виде – 5 см), 2 детали из клеевого прокла-

дочного материала на половину ширины;
c) верхний накладной карман – 2 детали длиной 13,5 см и шириной 18 см, включая припуски встречной складки (ширина в готовом виде – 12 см);
d) клапан нижнего кармана – 2 детали из основной ткани длиной 16 см и шириной 12 см (ширина в готовом виде – 6 см), 2 детали из клеевого прокладочного материала на половину ширины;
e) нижний накладной карман – 2 детали длиной 19 см и шириной 22 см, включая припуски встречной складки (ширина в готовом виде – 16 см);
f) обтачка верхнего накладного кармана шириной 12 см и длиной 3 см;
g) обтачка нижнего накладного кармана шириной 16 см и длиной 3 см;
h) косая бейка для окантовывания застежки рукава – 2 детали длиной 20 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Верхний воротник, одну деталь стойки воротника, по 2 детали клапанов, манжеты и погоны продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Обработать вытачки на переде.
- Припуски застежки частей переда по разметке дважды заутюжить на изнаночную сторону и застрочить внутренние сгибы припусков застежки.
- Обработать верхние и нижние накладные карманы: заложить и заметать встречную складку (общий припуск складки 6 см) посередине кармана. На лицевую сторону кармана наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез детали и боковые срезы кармана на ширину обтачки. Подрезать излишки припусков. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, одновременно заутюживая припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Настрочить карманы на основную деталь по разметке.
- Обработать клапаны: перегнуть клапан лицевой стороной внутрь, обтачать боковые срезы. Швы обтачивания подрезать до 5–7 мм, вывернуть клапан на лицевую сторону и выправить края. Сметать открытые срезы клапана. Проложить по краям клапана отделочную строчку.


На лицевую сторону основной детали, над накладным карманом, наложить клапан внешней стороной вниз, сгибом – вверх и притачать. Подрезать шов притачивания до 5 мм, отогнуть клапан вниз и настрочить шов на расстоянии 7 мм.

- Обработать плечевые и боковые швы платья.
- Обработать воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа): сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (т.е. внешние срезы), выполняя посадку в концах из верхнего воротника; подрезать шов обтачивания до 5–7 мм, подрезать излишки припусков в углах. Воротник вывернуть, выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между ними расположить обработанный воротник, совмещая линии середины на стойках и воротнике, совместить и обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник. Подрезать шов обтачивания в концах стойки до 5–7 мм. Стойку вывернуть, выправить шов. Втачать внутреннюю стойку в горловину с изнаночной стороны, шов заутюжить на стойку. Подогнуть на изнаночную сторону срез внешней стойки и настрочить в шов или по шву втачивания внутренней стойки.
- Разрезать рукава по линиям застежки и окантовать срезы застежек бейками. С изнаночной стороны стачать бейки на угол в верхней точке застежки.
- Обработать продольные швы рукавов. Заложить и заметать складки по низу рукавов.
- Перегнуть манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать швы обтачивания до 5–7 мм, вывернуть манжеты на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Притачать внешние стороны манжет к нижним срезам рукавов, швы заутюжить на манжеты. Подогнуть срезы внутренних сторон манжет и настрочить сгибы в швы притачивания. Проложить по краям манжет отделочные строчки. На концах манжет обметать петли и пришить пуговицы.
- Обработать погоны: перегнуть погон посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и срезы фигурного конца. Подрезать припуски до 5–7 мм, подрезать излишки припусков в углах и вывернуть деталь на лицевую сторону. Выправить обтачанные края и проложить по ним отделочную строчку. Обметать петлю у фигурного конца погона. Наметать погоны на плечевые швы платья, совмещая срезы пройм.
- Втачать рукава в проймы.
- Обработать низ платья швом вподгибку.
- На правом конце стойки воротника наметить положение петли посередине на расстоянии 1,5 см от переднего конца стойки. Первую петлю застежки блузки наметить на расстоянии 3 см от стойки, все остальные петли наметить на расстоянии 8,5 см одна от другой. Обметать петли по разметке. На левой стороне застежки пришить пуговицы в соответствии с петлями. Пришить пуговицы на плечевые швы платья, в соответствии с петлями на погонах.


Размеры 42/44



Размеры 46/48 - 54/56



Модель 32 Туника Размеры 46/48–58/60





Длина по средней линии спинки 74–77 см.

Данные по расходу материала для размеров 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1, 2, 6+8 на листе F черный контур

Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза длиной 1,75/1,75/1,80/1,80 м и шириной 1,40 м; шнур зеленого и белого цвета толщиной 3 мм; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м.


ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 1 деталь
6 Бейка горловины спинки – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
8 Бейка горловины переда – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа и припусков шлицы – 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Бейки горловины продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Обработать вытачки на переде.
- Обработать плечевые швы изделия и беек горловины.
- На изнаночную сторону изделия наложить бейку горловины лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Шов надсечь в углу и подрезать излишки припусков. Настрочить шов обтачивания на изделие в край. Отогнуть бейку на лицевую сторону изделия и выправить край горловины. Подогнуть на изнаночную сторону открытый внутренний срез бейки и настрочить сгиб в край. Отрезать от белого и зеленого шнура куски длиной по 75 см и вручную пришить вдоль шва настрачивания внутреннего края бейки, центруя шнуры по средней передней линии. Сзади оставшиеся свободными концы завязать бантом и закрепить его несколькими стежками.
- Обработать нижние срезы коротких цельнокроеных рукавов узким швом вподгибку.
- Обработать боковые швы (до шлиц).
- Обработать швом вподгибку низ изделия и края шлиц.
- На уровне линии талии выполнить нитяные шлевки. Остатки шнуров сплести между собой и использовать в качестве пояса-завязки, продев их в шлевки.




Модель 33 Брюки Размеры 46/48–58/60



Длина брюк сбоку 105,5–111 см.
Данные по расходу материала для размеров 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 5+5a, 6+6a на листе D красный контур

Размер 46/48
Размер 50/52
Размер 54/56
Размер 58/60



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с эластаном длиной 2,00/2,30/2,40/2,45 м и шириной 1,45 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии и шириной 2,5 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 5+5a, а также 6+6a склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала передней части брюк.


ЛЕКАЛА

5 Задняя часть брюк – 2 детали
6 Передняя часть брюк – 2 детали
a) подкладка кармана – 4 детали

Детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах: обтачать одной частью подкладки кармана срез входа в карман на передней части брюк между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана передней части брюк на изнаночную сторону основной детали по линии шва (= край кармана), выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совместить боковые срезы передней части брюк и подкладки кармана; расправить и приколоть подкладку. Стачать срезы подкладки кармана и выполнить закрепки в концах кармана.
- Стачать боковые срезы брюк, не захватывая края карманов.
- Обработать шаговые швы брюк.
- Стачать средние срезы брюк, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине припуска на обработку верхнего края.
- Заутюжить припуск на обработку верхнего края брюк на изнаночную сторону и застрочить (на расстоянии 3 см), формируя кулиску для эластичной тесьмы.
- Продеть тесьму в кулиску, уточнив длину на примерке, и стачать ее в кольцо.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.



Модель 34 Платье Размеры 40/42–52/54





Длина от талии 60,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 10–17 на листе B красный контур

Размер 40/42
Размер 44/46
Размер 48/50
Размер 52/54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопок с полиэстером и люрексом длиной 1,55/1,70/1,95/2,10 м и шириной 1,30 м; подкладочная ткань длиной 1,50/1,55/1,75/2,00

м и шириной 1,40 м; узкая кромка для горловины и пройм; потайная застежка-молния длиной 60 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Подкладку кармана скопировать с лекала переда.

ЛЕКАЛА

10 Спинка лифа – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани
11 Центральная часть заднего полотнища юбки – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани
12 Бочок спинки лифа – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани
13 Боковая часть заднего полотнища юбки – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани
14 Бочок переда лифа – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани
15 Боковая часть переднего полотнища юбки – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани
16 Перед лифа – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из подкладочной ткани
17 Центральная часть переднего полотнища юбки – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из подкладочной ткани
a) подкладка кармана – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 1,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Обработать карманы в швах рельефов переднего полотнища юбки: обтачать одной частью подкладки кармана срез входа в карман на центральной части переднего полотнища юбки между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону основной детали по линии шва (= край кармана), выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совместить срезы рельефа основной детали и подкладки кармана; расправить и приколоть подкладку. Стачать срезы подкладки кармана и выполнить закрепки в концах кармана.
■ Стачать срезы рельефов переднего полотнища юбки, не захватывая края карманов.
■ Обработать рельефы заднего полотнища юбки.
■ Обработать рельефы спинки и переда лифа.
■ Притачать полотнища юбки к спинке и переду лифа соответственно.
■ Обработать плечевые и боковые швы платья.
■ Стачать задние средние срезы платья от застежки до низа.
■ Притачать застежку-молнию к краям застежки платья.
■ Обработать подкладку платья, как было сделано для платья, но без карманов. Укоротить подкладку по низу на 1,5–3 см и обработать низ подкладки швом вподгибку.
■ Сложить платье и подкладку платья лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, подкладывая под строчку кромку, чтобы предотвратить край горловины от деформации. Подрезать излишки припуска шва обтачивания, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках; настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край горловины.
■ Аналогично обтачать срезы пройм платья.
■ Подогнуть срезы застежки подкладки и подшить сгибы к лентам застежки-молнии. Изнутри скрепить швы по талии платья и подкладки платья.
■ Обработать низ платья швом вподгибку.

ХЛОПОК

Размеры 40/42 + 44/46




ПОДКЛАДОЧНАЯ ТКАНЬ



ХЛОПОК

Размеры 48/50




ХЛОПОК

Размеры 52/54




Модель 35 Блузка Размеры 44–54



Длина 57,5–60 см.
Данные по расходу материала для размеров 44, 46, 48, 50, 52, 54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1–5 на листе C черный контур

Размер 44
Размер 46
Размер 48
Размер 50



Размер 52
Размер 54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с эластаном длиной 1,05/1,05/1,10/1,10/1,15/1,15/ м и шириной 1,50 м; эластичный клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м.


ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 1 деталь
3 Рукав – 2 детали
4 Задняя обтачка горловины – 1 деталь из трикотажа, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
5 Передняя обтачка горловины – 1 деталь из трикотажа, 1 деталь из клеевого прокладочного материала


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Части обтачки горловины продублировать клеевым прокладочным материалом.
■ Обработать вытачки на деталях.
■ Обработать боковые швы изделия.
■ Обработать продольные швы рукавов.
■ Втачать рукава в проймы.
■ Стачать части обтачки горловины в кольцо. На лицевую сторону блузки наложить обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины, подрезать излишки припусков и настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край горловины. Пришить внутренний край обтачки к швам изделия с изнаночной стороны.
■ Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.



Модель 36 Платье Размеры 40/42–52/54




Длина по средней линии спинки 99,5–102,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 11, 12, 13+13a+14 на листе D красный контур

Размер 40/42
Размер 44/46
Размер 48/50
Размер 52/54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичная джинсовая ткань длиной 1,30/1,50/1,95/2,00 м и шириной 1,40 м; косая бейка



длиной ок. 2,00 м; разъемная застежка-молния с двумя замками длиной 80 см.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 13+13a склеить по соответствующим линиям соединения.


ЛЕКАЛА

11 Кокетка спинки – 1 деталь
12 Спинка – 2 детали
13 Перед – 2 детали
14 Накладной карман – 2 детали


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см; не предусмотрены припуски по верхним срезам накладных карманов. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы спинки, шов заутюжить влево и настрочить.
- Кокетку притачать к спинке, шов настрочить по кокетке.
- Обработать вытачки на спинке и переде.
- Обработать накладные карманы на частях переда: заутюжить на изнаночную сторону цельнокроеный припуск по верхнему краю кармана и приколоть. С лицевой стороны кармана стачать складку по разметке так, чтобы срез припуска располагался внутри складки и попал под строчку. Заутюжить припуски по боковым и нижним срезам детали на изнаночную сторону и настрочить карман на лицевую сторону основной детали по разметке.
- Обработать плечевые и боковые швы платья.
- На лицевую сторону частей переда наложить и приметать части застежки-молнии, располагая их звеньями – от срезов, внешними сторонами вниз. Отогнуть подгиб низа на лицевую сторону поверх застежки-молнии и приколоть. Притачать части застежки-молнии, обтачивая нижние участки бортов на ширину подгиба низа. Подрезать припуски по краям бортов со стороны основной детали до ширины 7 мм (чтобы позже срезы были закрыты отделочными строчками, которые будут проложены позже) и пока отложить.
- Окантовать косой бейкой срез горловины платья, подгибая поперечные срезы у краев бортов.
- Отогнуть на изнаночную сторону шов притачивания застежки-молнии, звенья застежки направить наружу и настрочить швы притачивания двойной строчкой. Отогнуть на изнаночную сторону подгиб низа платья и застрочить его. Отогнуть на изнаночную сторону окантованный припуск горловины и настрочить внутренний край окантовки.
- Окантовать срезы пройм косой бейкой, замыкая бейки в наиболее незаметных местах. Заутюжить окантованные припуски пройм на изнаночную сторону и настрочить внутренние края окантовок.




Модель 37 Джемпер Размеры 40/42–52/54



Длина по средней линии спинки 62–65 см.
Данные по расходу материала для размеров 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 4–6 на листе A красный контур



Размер 40/42
Размер 44/46
Размер 48/50
Размер 52/54

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с эластаном длиной 1,40/1,40/1,45/1,50 м и шириной 1,50 м.

ЛЕКАЛА

4 Спинка – 1 деталь
5 Перед – 1 деталь
6 Рукав – 2 детали
a) бейка для окантовывания горловины – 1 деталь длиной 57,5/59,5/62/63 см и шириной 3 см (включая припуски).

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Срез горловины выкроить без припуска. Ширина припуска на подгиб низа – 1,5 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать нагрудные вытачки.
- Выполнить один плечевой шов.
- Окантовать срез горловины бейкой.
- Выполнить второй плечевой шов.
- Обработать боковые швы изделия.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ изделия и рукавов швом вподгибку.



Модель 38 Блузка Размеры 42/44–50/52





Длина по средней линии спинки 71,5-73,5 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 7–9 на листе E черный контур

Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
вискоза длиной 1,45/1,75/1,80 м и шириной 1,45 м; эластичные швейные нитки; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; 2 кнопки (по желанию) и 2 отделочные пуговицы диаметром 23 мм.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ
Обтачки скопировать с лекал переда и спинки.


ЛЕКАЛА
7 Спинка – 1 деталь
7 Обтачка горловины спинки – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из клеевого прокладочного материала
8 Перед – 2 детали
8 Обтачка горловины/запаха переда – 2 детали из основной ткани, 2 детали из клеевого прокладочного материала
9 Рукав – 2 детали

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа – 2,5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
- Части обтачки горловины продублировать клеевым прокладочным материалом.
- Обработать нагрудные вытачки.
- Обработать плечевые швы блузки и обтачки горловины.
- На лицевую сторону блузки наложить обтачку горловины лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины/запаха переда до цельнокроеных припусков на обработку краев бортов; надсечь припуск шва в углах и притачать нижние срезы обтачки к верхним срезам цельнокроеных припусков. Подрезать излишки припусков шва обтачивания и настрочить шов обтачивания по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и заутюжить цельнокроеные припуски на обработку краев бортов на изнаночную сторону.
- Обработать боковые швы блузки.
- Проложить по разметке вдоль линии талии семь строчек эластичными нитками, начиная их у линий краев бортов (цельнокроеные припуски и обтачку отогнуть, чтобы не попали под строчки). Вывести нитки на изнаночную сторону, завязать прочными узлами и закрепить концы ниток.
- Отогнуть цельнокроеные припуски на обработку краев бортов на лицевую сторону и обтачать нижние углы бортов. Отогнуть припуски на изнаночную сторону, выправить обтачанные края; заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Настрочить внутренний срез обтачки горловины сквозной строчкой.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Обработать низ рукавов швом вподгибку.
- Наложить левую часть переда на правую, совместив средние линии, и отметить положение кнопок и отделочных пуговиц. Пришить по разметке кнопки и с лицевой стороны – отделочные пуговицы. Возможен иной вариант – без застежки, без кнопок. Следует наложить левую часть переда на правую и пришить отделочные пуговицы сквозными стежками, соединяя части переда между собой.



Модель 39 Брюки Размеры 42/44–50/52





Размер 42/44
Размер 46/48
Размер 50/52

Длина брюк сбоку 86–90 см.
Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 5+5a, 6+6a на листе D красный контур

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
габардин длиной 1,60/1,65/1,95 м и шириной 1,45 м; эластичная тесьма длиной, равной обхвату талии и шириной 2,5 см; шнур длиной ок. 2 м.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ
Части лекал деталей 5+5a, а также 6+6a склеить по соответствующим линиям соединения. Подкладку кармана скопировать с лекала передней части брюк.

ЛЕКАЛА
5 Задняя часть брюк – 2 детали
6 Передняя часть брюк – 2 детали
a) подкладка кармана – 4 детали

Детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
- Обработать карманы в боковых швах: обтачать одной частью подкладки кармана срез входа в карман на передней части брюк между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки. Отогнуть подкладку кармана передней части брюк на изнаночную сторону основной детали по линии шва (= край кармана), выправить обтачанный край. Наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз с изнаночной стороны основной детали, совместить боковые срезы передней части брюк и подкладки кармана; расправить и приколоть подкладку. Стачать срезы подкладки кармана и выполнить закрепки в концах кармана.



■ Стачать боковые срезы брюк, не захватывая края карманов.
■ Обработать шаговые швы брюк.
■ Обметать по одной петле на каждой передней части брюк для продевания завязки на расстоянии 1,5 см от линии верхнего края цельнокроеного пояса и на расстоянии 3 см от средней линии передних частей брюк (предварительно эти участки продублировать квадратами из клеевого прокладочного материала).
■ Стачать средние срезы брюк, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине припуска на обработку верхнего края.
■ Заутюжить припуск на обработку верхнего края брюк на изнаночную сторону и застрочить (на расстоянии 3 см), формируя кулиску для эластичной тесьмы.
■ Продеть эластичную тесьму в кулиску, стачать ее в кольцо.
■ Через ранее обметанные петли продеть в кулиску шнур и завязать на его концах узлы (при необходимости подрезать шнур до нужной длины).
■ Обработать низ брюк швом вподгибку.

Модель 40 Платье Размеры 44–52




Длина от талии 63 см.
Данные по расходу материала для размеров 44, 46, 48, 50, 52 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 12+13 на листе А черный контур

Размер 44
Размер 46
Размер 48
Размер 50
Размер 52

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

легкий полиэстер с цветочным рисунком длиной 1,60/1,65/1,70/1,75/1,85 м и шириной 1,40 м; подкладочная ткань длиной 1,60/1,65/1,70/1,75/1,85



м и шириной 1,30 м; атласная тесьма для бретелей и отделки верхнего края переда длиной ок. 1,70 м и шириной 1 см; эластичная тесьма длиной ок. 0,60 м и шириной 1 см.

ЛЕКАЛА


12 Спинка – 2 детали из основной ткани, 2 детали из подкладочной ткани

13 Перед – 1 деталь из основной ткани, 1 деталь из подкладочной ткани

Детали выкроить по косой. Подкладку выкроить на 3 см короче изделия. Детали выкроить с припусками на швы и на подгиб низа шириной 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Обработать нагрудные вытачки на переде и на подкладке переда.
■ Обработать средний шов спинки и подкладки спинки.
■ Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы. Подрезать излишки припусков шва обтачивания, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках. Наметать атласную тесьму, закладывая ее маленькими складками в углах, на верхний край переда, рядом со швом обтачивания (отгибая подкладку, чтобы она не попала под строчку). Настрочить верхний край тесьмы на перед и пока отложить, не отгибая подкладку на изнаночную сторону.
■ Сложить спинку и подкладку спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Шов настрочить по подкладке в край и пока отложить, не отгибая подкладку на изнаночную сторону.
■ Стачать одной строчкой боковые срезы платья и подкладки платья.
■ Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанные верхние края переда и спинки. Проложить сквозную машинную строчку вдоль верхнего края спинки на расстоянии 1,2 см от него, формируя кулиску для эластичной тесьмы. Продеть эластичную тесьму в кулиску, отрегулировать ее длину на примерке и закрепить концы тесьмы на припусках боковых швов.
■ Настрочить нижний край атласной тесьмы на перед сквозной строчкой.
■ Обработать нижний срез платья и подкладки узким швом вподгибку или мелким плотным декоративным зигзагом, или специальной узкой краевой строчкой на оверлоке.
■ Уточнить длину бретелей на примерке и пришить их вручную со стороны подкладки платья по разметке.



Модель 41 Сумка



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

плотный хлопок с водоупорной пропиткой для сумок длиной 0,50 м и шириной 1,30 м; подкладочная ткань длиной 0,50 м и шириной 1,30 м; 1 пара готовых кожаных ручек для сумки; один длинный кожаный ремень для сумки; кожаное дно для сумки с перфораций по верхнему краю; прочные толстые нитки бежевого цвета.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

■ Выкроить из основной ткани 2 детали в виде прямоугольников, размеры которых соответствуют выбранному дну сумки и желаемой высоты (+ припуски).
■ По инструкции пришить дно к нижним срезам деталей сумки вручную толстыми бежевыми нитками через перфорации дна.
■ Стачать боковые срезы сумки от нижних до верхних срезов.
■ Стачать углы кожаного дна, как сказано в инструкции.
■ Измерить сумку и выкроить по ее размерам подкладку цельной деталью в виде прямоугольника. Выкроить из основного материала внутренний накладной карман нужной величины с припусками на швы.
■ Обработать верхний край накладного кармана швом вподгибку. Заутюжить открытые срезы кармана на изнаночную сторону и настрочить на под-

кладку кармана.
- Стачать подкладку сумки по боковым срезам (оставляя отверстие для вывертывания в одном из швов). Стачать углы внизу подкладки, чтобы она повторяла форму дна сумки.
- Сложить подкладку и сумку лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы, вкладывая в шов, у боковых швов сумки, кожаный ремень (если кожа ремня толстая, то его лучше настрочить/пришить вручную на готовую сумку). Шов обтачивания настрочить по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону сумки, ремень отогнуть наружу и выправить обтачанный край сумки.
- Пришить швы углов подкладки к швам углов дна сумки изнутри вручную.
- Застрочить или подшить вручную отверстие в боковом шве подкладки.
- С лицевой стороны сумки установить ручки или пришить их, в зависимости от выбранной модели ручек. Положение ручек следует откорректировать в соответствии с личными предпочтениями и длиной выбранных ручек.


Модель 42 Сумка-кисет



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
плотный хлопок с водоупорной пропиткой для сумок длиной 0,50 м и шириной 1,40 м; готовое дно для сумки из соломки; шнур для ручки сумки длиной 1,30 м и диаметром 1,5 см; шнур длиной 1,40 м и толщиной 0,5 см (для стягивания верхнего края сумки); 2 квадратные накладки из кожи для крепления ручки сумки; люверсы (четное количество) диаметром 11 мм для стягивающего шнура; два люверса диаметром 14 мм.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
- Выкроить из основной ткани деталь длиной, равной длине окружности дна + припуски, и нужной высоты (в нашем примере: 78 x 40 см).
- Обработать боковой шов сумки.
- Настрочить верхний край дна из соломки на припуск по нижнему срезу сумки двойной строчкой.
- Отогнуть на изнаночную сторону припуск по верхнему краю сумки шириной примерно 6 см и приколоть (припуск можно застрочить или не застрачивать, он будет удерживаться люверсами).
- Настрочить кожаные накладки по боковым сторонам сумки. Установить посередине кожаных накладок люверсы диаметром 14 мм.
- Установить вдоль верхнего края сумки люверсы (в нашем примере 8 штук) диаметром 11 мм через равные интервалы.
- Продеть в большие люверсы шнур для ручки диаметром 1,5 см, завязать на концах ручки прочные узлы (можно скрепить узлы нитками в цвет шнура незаметными стежками).
- Продеть через маленькие люверсы шнур диаметром 0,5 см и завязать на концах узлы. Сумку стянуть этим шнуром и завязать бантом.

Модель 43 Вечерняя сумка



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
прочная ткань с пайетками длиной 0,30 м и шириной 1,20 м; атласная подкладочная ткань длиной 0,30 м и шириной 1,40 м; клеевой прокладочный материал длиной 0,30 м; прямоугольная застежка-фермуар с петлями для крепления длинной ручки; длинная ручка-цепочка для сумки с карабинами на концах.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
- Выкроить из основной ткани 2 детали сумки по размеру фермуара + припуски (в нашем примере это прямоугольники 25 x 23 см). Аналогично выкроить детали подкладки из подкладочной ткани и прокладки из клеевого прокладочного материала.
- Продублировать подкладку прокладкой.
- Обработать сумку: отложить от линии верхнего края сумки вниз величину, равную боковой стороне фермуара (здесь: 8 см) и поставить контрольные знаки. Стачать детали сумки между собой между контрольными знаками.
- Обработать подкладку сумки, как было сделано для сумки, но оставляя в шве стачивания отверстие для вывертывания.
- Надсечь припуски швов сумки и подкладки сумки в концах строчек. Сложить сумку и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние и боковые срезы до надсечек за два приема. Припуски шва обтачивания подрезать до 5-7 мм, подрезать излишки припусков в углах. Вывернуть сумку на лицевую сторону и выправить обтачанные края.
- Скрепить швы сумки и подкладки изнутри в нескольких местах.

Застрочить или подшить вручную края отверстия в шве подкладки сумки.
- Пришить фермуар к верхним краям сумки, следуя инструкции.
- Пристегнуть ручку-цепочку к фермуару.

Спешите подписаться на 2-е полугодие 2018 года «ШИТЬЕ И КРОЙ»



→ НА ПОЧТЕ

«Каталог российской прессы» индекс – **99643**




→ Каталог «Почта России» индекс – **П7052**

КОМПЛЕКТ ШИК
(6 номеров, с №8/2018 по №1/2019) +
6 СПЕЦВЫПУСКОВ (№8 /2018 по №1/2019)
«Каталог российской прессы» индекс – **12443**

Наиболее полную информацию о всех возможных способах подписки вы найдете на сайте www.konliga.ru

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,
юр. адрес: 109390, Москва,
ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1;
ОГРН 102770016530

Модель 44 Халат Размеры 42/44–58/60



Данные по расходу материала для размеров 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60 перечислены по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Детали 1+1a, 2+2a, 3, 4+4a на листе D черный контур

Размер 42/44 .....
Размер 46/48 .—.—.—.—.
Размер 50/52 .-.-.-.-.-.-.
Размер 54/56 .—..—..—..—..
Размер 58/60 ———————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


шелк длиной 2,85/2,90/3,75/3,80/3,90 м и шириной 1,35 м.

ПЕРЕД РАСКРОЕМ

Части лекал деталей 1+1a, а также 2+2a и 4+4a склеить по соответствующим линиям соединения. Карман и бейку кармана скопировать с лекала переда.

ЛЕКАЛА

1 Спинка – 1 деталь
2 Перед – 2 детали
2 Карман – 2 детали
2 Бейка кармана – 2 детали,



выкроить по косой
3 Рукав – 2 детали
Внимание! Выкроить зеркально симметрично.
4 Планка – 2 детали, выкроить по косой
a) манжета рукава – 2 детали длиной 38/39/40/41/42 см и шириной 8 см (ширина в готовом виде – 4 см);
b) пояс – 2 детали общей длиной 210 см и шириной 7 см (ширина в готовом виде – 3,5 см);
c) полоса для 2 шлевок – 1 деталь длиной 14 см и шириной 4 см.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 3 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать нагрудные вытачки.
- Обработать накладные карманы: бейку кармана наложить лицевой стороной вниз на изнаночную сторону кармана, совместить верхние срезы и обтачать их. Шов обтачивания настрочить по карману в край. Отогнуть бейку на лицевую сторону кармана и выправить шов. Заутюжить открытый нижний срез бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб детали на карман с лицевой стороны. Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижний срезы кармана и настрочить карман на основную деталь по разметке.
- Выполнить плечевые и боковые швы изделия.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.
- Стачать части планки в цельную деталь. Перегнуть планку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть планку на лицевую сторону, выправить обтачанные края и заутюжить деталь вдоль посередине.


Притачать внешнюю сторону планки с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на планку. Подогнуть продольный срез внутренней стороны планки и настрочить сгиб в шов притачивания.

- Обработать рукава с манжетами: притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава, шов заутюжить на манжету. Стачать продольные срезы рукава и манжеты. Шов заутюжить назад. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить внутрь продольный срез внутренней стороны манжеты и настрочить сгиб в шов притачивания.
- Втачать рукава в проймы.
- Обработать две шлевки: заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить внутрь открытые срезы детали и застрочить сгибы. Подогнуть срезы шлевок внутрь и настрочить их на линию талии на боковые швы.
- Обработать пояс: соединить части пояса в цельную деталь. Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные и поперечные срезы, оставляя посередине продольного шва небольшое отверстие для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края и подшить края отверстия вручную потайными стежками.


Размеры 42/44 + 46/48




Размеры 50/52 - 58/60





Лекала деталей раскладываются на материале таким образом, чтобы стрелка, указывающая направление нитей основы на лекалах, располагалась параллельно кромкам материала.



A
G

9. 7


C
C
C
C
vord. Mitte Stoffbruch
G
rückw. Mitte Naht vord. Mitte Stoffbru


1a
2a
2
8a
A
5
Fadenlauf Schnittteil 5
Saumkante Schnittteil 6
6
8a
Zusammensetzlinie Schni
Zusammensetzlinie Schnittteil 1a
Tunnel aufsteppen Schnhittteil 1
ch Fadenlauf Schnittteil 10


7a
8
3
13
1
H
itteil 8a
Reißverschluss
Reißverschluss
Fadenlauf Schnittteil 12
rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 4
rückw. Mitte Stoffbru
rüc
1
4
B
B
B
E




А

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7/2018


Saumkante Schnittteil 12
Zusammensetzlinie Schnittteil 1
Saumkante Schnittteil 4
Saumkante Schnittteil 13
B
B
G
G
G
G

G

G

G

G

Saumkante Schnittteil 11

Schlitz Schnittteil 2

Nahtlinie Blende Schnittteil 2

10a


A

Stoffbruch Mitte Stoffbruch

Fadenlauf Schnittteil 9

9.

Fadenlauf Schnittteil 14


Zusammensetzlinie Schnitteil 2a
2a
2
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 2
rückw. Mitte Naht vord. Mitte
Zusammensetzlinie Schnittteil 10a
B
1a
Saumkante Schhittteil 1a Rüsche ansetzen
Tunnel aufsteppen Schnhittteil 2
Saumkante Schnitteil 7a
D
Saumkante Schnitte

Fadenlauf Schnitteil 7a

Saumkante Schnitteil 14

hinten


Zusammensetz.


Fadenlauf Schnitteil 3


3


vorn


Stoffbruch Fadenlauf Schnitteil 11



Träger
Nahtlinie Blende Schnittteil 2
Stoffbruch Schnittteil 10
11
Reißverschluss hinten Schnittteil 11
Saumkante Schnittteil 5
linie Schnittteil 7a
Zusammensetzlinie Schnittteil 7
lzlinie Schnittteil 2
Träger
D
B
F
F
F
F



Fadenlauf Schnittteil 7
B
B
Zusammensetzlinie Schnittteil 8
H


Stoffbruch Schnittteil 15
15
Saumkante Schnittteil 2a Rüsche ansetzen
Nahtlinie Blende Schnittteil 2a
rückw. Mitte Naht Schnittteil 14
14
Blende abschneiden Sch
rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 7
7
Saumkante Schnittteil 10
15
14
10a



A
Zusammensetzlinie Schnittteil 10
vord. Mitte Stoffbruch Faden
A
5
6.


vord. Mitte Stoffbruch Schnit
13
Falte einlegen
Stoffbruch Schnittteil 10
B
Falte einlegen
Falte einlegen
8
lauf Schnittteil 8
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Sch
4



tteil 13
Zusammense
E
C
C
C
C
nittteil 15
11
10


12
9.
rückw. Mitte Naht Schnittteil 9
rückw. Mitte Naht Schnittteil 9
eil 9
ückw. Mitte Naht Schnittteil 9
Fadenlauf Schni
A
A
A
7
9.
4
angesch


7a



7a
7a
Zusammensetzlinie Schnittteil 7a
Saumkante Mod. 17 und 29 Schnittteil 5
Spitze ansetzen Mod. 4 Schnittteil 5
Abnäher Schnittteil 9
vord. Mitte Reißverschuss Schnittteil 19
an. Besatz Schnittteil19
A
B
B
B
B

2 6.


15
Fadenlauf Schnittteil 15
C
A
Tascheneingriff
Taschenbeutel

8a



rückw. Mitte
C
C
C
C
Zusammensetzlinie Schnittteil 8a
Taschenbeutel Linie
Zusammensetzlinie Schnittteil 19a
19a
Taschenbeutel Linie
8a
Taschenbeutel Linie
10
Reißverschluss Schnittteil 10
Fadenlauf Schnittteil 10
rückw. Mitte Naht Schnittteil 18



В ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7/2018


ıttteil 9
Fälle einlegen
Saug
Zusammensetzlinie Schnittteil 18
18
rückw. Mitte Naht Schnitt
Fadenlauf Schnittteil 12
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
Zusammensetzlinie Schnittteil 7
7

Reißverschluss links Schnittteil 9

vord. Mitte Naht Schnittteil 8

Fadenlauf Schnittteil 19

Saumkante

Saumkante Schnittte

Saumkante Schnittteil 13

Fadenlauf Schnittteil 8

Stepplinie Mod. 26

Umbruch Schnittteil 18a

Saumkante Schnittteil 1

obere Kante Mod. 30, Umbruch Mod. 26 Schnittteil 8

Schnittteil 19

umkante Schnittteil 17

Reißverschluss links Schnittteil 9

Taschenbeutel

Zusammensetzlinie Schnittteil 18a

18a

vord. Mitte

6.

vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schittteil 6

17

Fadenlauf

Saumkante Mod. 26 Schnittteil 7a

Mod. 30 Schnittteil 7a

vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 16

16

Umbruch Schnittteil 19a

Saumkante

Umbruch Schnittteil 19a

Saumkante

rückw. Mitte Naht

Taschenbeutel

e Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 17

Fadenlauf Schnittteil 11

rückw. Mitte Naht Fad

Fadenlauf Schnittteil 18

rückw. Mitte Naht Schnittteil 7

Abtrennlinie für Mod. 30 Schnittteil 7

Untertritt links


vord. Mitte Schnittteil 22


Schnittteil 7


22


te Mod. 26 Schnittteil 8a


Mod. 30 Schnittteil 8a


20
Unterfritt links
Vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 20
Zusammensetzlinie Schnittteil 8
Saumkante Mod. 17 und 29 Schnittteil 6
13
8
Taschenbeutel Linie
Spitze ansetzen Mod. 4 Schnittteil 6
angeschn. Besatz Schnittteil 7
Umbruch Schnittteil 7
Fadenlauf Schnittteil 13
Schnittteil 18
Stepplinie Schnitt
Schnittteil 3
Schnittteil 15
C
D
ω



Saumkante Schnittteil 2
Saumkante Schnittteil 4
Bruch Fadenlauf Schnittteil 4
rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 21
Saumkante Schnittteil 18a
Saumkante Schnittteil 4
21
4
12
21
18



Umbruch Schnittteil 18a
Umbruch Schnittteil 18a
Reißverschluss links Mod. 30 Schnittteil 8



schluss links Mod. 30 Schnittteil 8
Umbruch Schnittteil 19a
Saumkante Schnittteil 19a
Gr. 40/42
Gr. 44/46
Gr. 48/50
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 2
2
15
16
18a
17




l1	10	22	19a	19


Saumkante Schnittteil
Saumkante Sch.
Fadenlauf Schnittteil 14
14
14
13
20


4
14
4
Fadenlauf Schnittteil 14
rückw. Mitte Stofbruch
Fadenlauf Schnittteil 4
Mod. 27 um 10 cm verlängern Schnittteil 15
Taschenlinie Schnittteil 14


2
16a
1
3
Gürtelschlau
Saumkante Schnitteil 1
1
Saumkante Mod. 25 Schnitteil 15
Saum/Tunnelstepp Mod. 25 Schnitteil 15
Saumkante Schnitteil 2
2
A

17 8 16



5 20 15

10

rückw. Mitte Stofb

rückw. Mitte Stofbruch Fadenlauf Schnittteil 10

Besatzlinie Schnittteil 10

20

vord. Kante Schnittteil

15


rückw.Mitte Stoffbruch Mod. 25, Naht M

Abnäher Schnittteil 1

Nahtlinie Mod. 25 Schnittteil 15

Nahtlinie Mod. 25 Schnittteil 15

19 9. 18



С
ШИТЬЕ И КРОЙ
специальный выпуск
№7/2018

11a

Zusammensetzlinie Schnittteil 11a

Mod. 27 um 10 cm verlängern Schnittteil 15

Mod. 27 um 10 cm verlängern Schnittteil 15

Mod. 27 um 10 cm verlängern Schnittteil 15

Gürtelschlaufe

B


B

B

B

Halsausschnitt Mod. 4

angeschn


Halsausschnitt Mod. 27
Halsausschnitt Mod. 27
A
A
A
1. Besatz Schnittteil 13
Besatzlinie Schnittteil 12
Nahtlinie Mod. 25 Schnittteil 16
Nahtlinie Mod. 25 Schnittteil 16
Gürtelschlaufe
Fadenlauf Schnittteil 17
vord. Mitte Schnittteil 13
Zusammensetzlinie Schnittteil 11
11
16a
Zusammensetzlinie Schnittteil 16a
Fadenlauf Schnittteil 13

vord. Mitte Naht Mod. 27 Fadenlauf Schnittteil 16

Reißverschluss Mod. 25

16

12

13a

Zusammensetzlinie Schnittteil 13a

C

C

C

C

vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 12

vord. Kante Schnittteil 12

B

rückw. Mitte Fadenlauf Schnittteil 20

rückw. Mitte Fadenlauf Schnittteil 8

obere Kante Schnittteil 8

8

rückw. Mitte Stofbruch Faden

Saumkante Schnittteil 11a

obere Kante Tasche Mod. 25 und 27

Taschenbesatz Mod. 25

Taschenеingriff Mod. 27

Taschenеingriff Mod. 25


Fadenlauf Sch


obere Kante Schnittte

Taschenеingriff Mod. 27

vord. Mitte Stoffbruch Fadenlau


Tasche Mod. 25 Schnittteil 16



Zusammensetzlinie Schnittteil 16
Tasche Mod. 27 Schnittteil 16
Saumkante Mod. 25 Schnittteil 15
Stepplinie Schnittteil 19
Gürtelschlaufe
Saum/Tunnelstepp Mod. 25 Schnittteil 15
Stepplinie Schnittteil 19
angeschn. Besatz Schnittteil 18
Tasche Mod. 27 Schnittteil 16
Tasche Mod. 25 Schnittteil 16
13





11a


14



B
B
B
Fadenlauf Schnittteil 3
Saumkante Mod. 27 Schnittteil 16a
Saumkante Schnittteil 3
3
Gürtelschlaufe
11


Stepplinie Schnittteil 8
Saumkante Schnittteil 17 Bündchen ansetzen
Stepplinie Schnittteil
Saumkante Schnittteil 13a
Besatzlinie Schnittteil 12
17
12
13a


Stepplinie Schnit
Stepplinie S
vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 5
5
10


tteil 9
tte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 9
e Umbruch Fadenlauf Schnittei 18
Fadenlauf Schnitte
18
Gürtelschlaufe
rd. Mitte Reißverschluss Schnittteil 19
A
A
A
A
.9
chnittteil 9


A
A
A
A
A
E
E
A
C
C
C
C


4a
2
9.
13a
5a
A
A
A
A
E
E
E
C
C
C
Zusammensetzlinie Schnittteil 13a
Zusammensetzlinie Schnittteil 5a
Zusammensetzlinie
Tascheneingriff Schnitt
Tasch

8 2a 1a 3

8

vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnitttteil 8

Zusammensetzlinie Schnittteil 6a

C C C C C C

B B B B B

teil 10

7 10

1

1

6a

D D D D D

rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Sch

angeschn. Besatz S


Umbruchlinie Schnitt

Umbruchlinie Schnittteil 14

Fadenlauf Schnittteil 3

7

rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 7





D

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7/2018


Tasche Sch
Zusammensetzlinie Schnittteil 13
Zusammensetzlinie Schnittteil 5
5
Tasche Sch
A
B
Saumkante Schnittteil 7
Saumkante Schnittteil 12
E
Zusammensetzlinie Schnittteil 1
B
B
B
B
Tasche Schnittteil 2
C
E
Zusammensetzlinie Schnittteil 2


Tascheneingriff Schnittte
C
C
Knopfloch
Mod. 10
Tascheneingriff Schnittte
Tascheneingriff Schnittte
Tascheneingriff Schnittte
Umbruch Schnittteil 6
Stepplinie Schnittteil 6
Fadenlauf Schnittteil 6
Saumkante Mod. 39 Schnittteil
Ansatz Tasche
Saumkante Schnittteil 13a
11
rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil11
Taschenbeutel Schnittteil 10
Tasche Schnittteil 2
Fadenlauf Blende
Taschenblende Schnittteil 2
nittteil 2
nittteil 2
qbere Kante Schnittteil 6

Gr.42/44
Gr.46/48
Gr.50/52
Gr.54/56
Gr.58/60
A
E
1a
Zusammensetzlinie Schnitteil 4a
Umbruchlinie Schnitteil 4a
Ansatz Tasche
5a
Taschenbeutel Schnitteil 10
2a
Zusammensetzlinie Schnitteil 2a
Saumkante Schnitteil 1a

Fad

Abnäher Schnitttteil 12

Saumkante Mod. 39 Schnittteil 6a

mmensetzlinie Schnittteil 1a

Träger

Fadenlauf Schnitt


B


B


B


B


D



Steppllnie Schnittteil 5
Umbruch Schnittteil 5
obere Kante Schnittteil 5
Fadenlauf Schnittteil 14
enlauf Schnittteil 12
mkante Schnittteil 8
C
C
6.
Zusammensetzlinie Schnittteil 6
D


Saumk
B
B
B
B
5
Saumkante Schnittteil 10
B
D



vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 2
ante Mod. 10 und 33 Schnittteil 5a
4a
vord. Kante Schnittteil 2 Blende ansetzen
2
rückw. Mitte Stoffb
9.
5a
11
13a



Reißversch
vord. Mitte
13
Saun
3
Saumkante Schnittteil 2a
ruch Fadenlauf Schnittteil 9
vord.
13



Saumkante Mod. 10 und 33 Schnittteil 6a
Gr.42/44
Gr.46/48
Gr.50/52
Gr.54/56
Gr.58/60
hluss
Fadenlauf Schnittteil 13
nkante Schnittteil 3 Blende ansetzen
einkräuseln
einkräuseln
einkräuseln
einkräuseln
einkräuseln
Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 10
10
6a



Saumkante Schnitteil 9
Umbruchlinie Schnitteil 4
Zusammensetzlinie Schnitteil 4
C
C
C
F
E
4


14 12 6.


6.
19
A
C
Fadenlauf Schnittteil 19
Umbruch Fadenlauf Schnittteil 6
rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 4
11
chnittteil 13
Vord. Mitte Stoffbruch
6.
1a
5
11
4


vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnitteil 11
Saumkante Mod. 9 Schnittteil 1
Fadenlauf Schnitteil 9
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnitteil 11
Revers Mod. 19 Schnittteil 13
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnitteil 11
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnitteil 11
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnitteil 11
Schlitz Mod. 28 Schnittteil
C
C
C
D
D
D
D


3
9.
8
a
8
A
A
A
A
Stepplinien Schnittte
C
vord. Kante Schnittteil 13
Besatzlinie Schnittteil 8
e Fadenlauf Schnittteil 8
Stepplinie Schnittteil 8
Stepplinie Schnittteil 8
e Mod. 19
nittteil 13a
2


2a
2 7
ngeschn. Bestz Schnittteil 8
il 8
Kante Umbruch Schnittteil 8
rückw. Mitte Naht Fadenlauf Reißverschluss Schnittteil 10
rückw. Mitte Naht Fadenlauf Reißverschluss
2a
21
Zusammensetzlinie Schnittteil 2a
rückw. Mitte Naht Fadenlauf
Stepplinie
Fadenlauf Schnittteil 21
Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 18
Fadenlauf Schnittteil 3
Mitte Naht Fadenlauf Reißverschluss
Fadenlauf Schnittteil 13





Е

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7/2018


Besatzlin
Reevers Mod. 19 S
Reevers Mod. 2 Schnittteil 13
Zusammensetzlinie Schnittteil 1a
1a
Zusammensetzlinie Schnittteil 1
A
A
A
Schnittteil 13
Saumkante Mod. 28 Schnittteil 1a
Seitennaht Schnittteil 11
Stofftaschenbeutel
Futtertaschenbeutel
D
D
D
D
C
Zusammensetzlinie Schnittteil 2


Revers Mod. 2 Schnittteil 13
Unterkragen
Schlitz Mod. 28 Schnittteil 2
Schlitz Mod. 15 Schnittteil 10
Schlitz Mod. 28 Schnittteil 2
Schlitz Mod. 15 Schnittteil 10
Nahtlinie Mod. 18 Schnittteil 11
Schlitz Mod. 28 Schnittteil 2
Schlitz Mod. 15 Schnittteil 10
Schlitz Mod. 15 Schnittteil 10
Nahtlinie Mod. 18 Schnittteil 11
Schlitz Mod. 15 Schnittteil 10
Revers Mod. 2 Schnittteil 13
Revers Mod. 19 Schnittteil 13
Nahtlinie Mod. 2 Schnittteil 13
Nahtlinie Mod. 2 Schnittteil 13
Nahtlinie Mod. 2 Schnittteil 13
Brusttasche Mod. 2 Schnittteil 13
Fadenlauf Brusttasche
satzlinie Schnittteil 14
Saumkante Schnittteil 9
Saumkante Schnittteil 7
Besatzlinie Schnittteil 14
Ansatz Tasche
Ansatz Klappe
Ansatz Tasche
Ansatz Klappe
Besatzlinie Mod. 11 und 19 Schnittteil 12

Ansatz Leiste

Besatzlinie Sch

Ansatz Leiste Mod. 19

Steppplinie Schnittteil 7

Steppplinie Schnittteil 7

Besatzlinie Schnittteil 13a

Fadenlauf Schnittteil 15

9.

Gürtelschlaufe Mod. 31

Gürtelschlaufe Mod. 31

Gürtelschlaufe Mod. 31

Gürtelschlaufe Mod. 31

Abnäher Mod. 11, Falte Mod. 2 Schnittteil 12

Gürtelschlaufe Mod. 2

Saumkante Mod. 19 Schnittteil 13a

13a

d. 31 Schnittteil 1a

Saumkante Mod. 31 Schnit

Zusammensetzlinie Schnittteil 13a

vord. Mitte Fadenlau

rückw.

rückw. Mitte

18

rückw. Mitte Naht Fadenlauf Reißverschluss S

Gr.42/44

7

rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf

12a

Saumkan

Nahtlinie Mod. 18 Schnittteil 10

Ansatz Tasche Mod. 2

Zusammensetzlinie

Mod. 18 Schnittteil 10

Nahtlinie Mod. 18 Schn

Saumkante Mod. 9 Schnittteil 2

11 Schnittteil 12


Saumkante Mod. 11


Saumkante Mod. 19 Schnitt


Gürtelschlaufe Mod


Ansatz Brust


Ansatz Klappe



Schnittteil 10
Gr.50/52
Gr.54/56
Schnittteil 7
Zusammensetzlinie Schnittteil 12
Besatzlinie Schnittteil 7
vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 8
te Mod. 28 Schnittteil 2a
Besatzlinie Schnittteil 13
Schnittteil 12a
Besatzlinie Schnittteil 13
Saumkante Mod. 2 Schnittteil 12
Saumkante Mod. 19 Schnittteil 13
Saumkante Mod. 2 Zusammensetzlinie
Saumkante Schnittteil 8
eitennaht Schnittteil 10
10
13
A
B
C



Saumkante Mod. 9 Schnittteil 2
17
17
Gr.46/48
Gr.50/52
Gr.54/56
Saumkante Schnittteil 14
5
rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 5
rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 17
B
19


Saumkante Mod. 15 Schnittteil 10
Fadenlauf Schnittteil 20
20
Schlitz Schnittteil 3
Unterkragen
Saumkante Mod. 18 Schnittteil 10
Passennaht Mod. 2 Schnittteil 12
1
Fadenlauf Schnittteil 12
Seitennaht
Gr.54/56
Gr.50/52
Gr.46/48
Gr.42/44
rückw. Mitte Naht Schnittteil 12
12
12
20



Saumkante Mo
Ansatz Bru
te Schnitteil 3
Mod. 15
aht Mod. 18
Saumkante Schnittteil 3 Manschette ansetzen
3
14
vord. Kante Schnittteil 14
vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 14
Seitennaht Mod. 18
14
13a



eil 2a
usttasche
Mod. 2
eil 12a
tasche
vord. Mitte Fadenlauf Schnittteil 2
vord. Kante Umbruch Schi
Umbruch Schnittteil 2
angeschn. Besatz Schnittteil 2
Reverskante Schnittteil 14
Saumkante Mod. 18 Schnittteil
Saumkante Schnittteil 15
Saumkante Mod. 15 Schnittteil 11
eitennaht Mod. 15
15
2
21
15
18
12a



S
B
B
C
C
Gr.42/44
Gr.46/48
Gr.50/52
Gr.54/56
16
nittteil 2
Unterkragen
rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 16
16
13


Fadenl
rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 5
7
15
Saumkante Schnittteil 9

4 5 8 1


5
auf Schnittteil 13
Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil 1
Fransen
Schlitz
Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil 1
Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil 1
Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil 1
Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 1
Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil 1


13
6.
11
16
3
9
Stepplinie Mod. 20 Schnittteil 9
Nahtlinie Mod. 1 Schnittteil 10
Schnittteil 3
Zusammensetzlinie -Schnittteil 10a
3
16
11
Schlitz s
nittteil 16


2
14
12
A
rückw, Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 9
Halsausschnitt Mod.20
12
Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil
Halsausschnitt Mod.20
Halsausschnitt Mod. 1
Stepplinie Mod. 20 Schnittteil 10a
Ärmelsaumkante M
rückw. Mitte Naht Schnittteil 11
Besatzlinie Schnittteil 11
Halsausschnitt Mod. 1
Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil 2
Tasche





F

ШИТЬЕ И КРОЙ

специальный выпуск

№7/2018


Schlitz Mod. 32 Schnitt
Schlitz Mod. 32 Schnitt
Schlitz Mod. 32 Schnitt
Schlitz Mod. 32 Schnitte
Nahtlinie Mod. 1 Schnittteil 9
7
15
Saumkante Schnittteil 9
Schlitz Mod. 32 Schnittteil 2


Ärmelsaumkante Schnittteil 11
Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 1
Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 1
Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 1
Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnitt
Tasche
B
B
B
B
teil 2
tteil 2
teil 2
il 2
vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schlitz Schnittteil 7
Saumkante Schnittteil 4
Umbruchkante Schnittteil 4
Fransen
Saumkante Schnittteil 3
4
10
10
l 10
teil 10

Fadenlauf Sch

Ärmelsa

vord

Nahtlinie Mod. 1 Schnittteil 10a

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
Schnittteil 6

6.

13

Saumkante Schnittteil 13

Reversumbruch Schnittteil 14

eingriff Schnittteil 13

Ärmelsaumkante Mod. 12 Schnittteil 2

Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 2

Schlitz Mod. 32 Schnittteil 1

Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 2

Schlitz Mod. 32 Schnittteil 1

Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 2

Schlitz Mod. 32 Schnittteil 1

Ärmelsaumkante Mod. 32 Schnittteil 2

Schlitz Mod. 32 Schnittteil 1

14

Mitte Kante Fadenlauf Schnittteil 14

Tasche

Nahtlinie Mod. 1 Schnittteil 9

Schnittteil 10

vord. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 10


Fadenlauf Schnittteil 12


Saumk


Taschenbeutel


Fadenlauf Schnittteil 15


Tascheneingriff Schnittteil 14



Seitennaht Schnittteil 3
Tascheneingriff
Tasche
obere Rockkante Schnittteil 3
Saumkante Schnittteil 14
Taschenbeutel


Saumkante Mod. 32 Schnittteil 2
Halsausschnitt Mod.12
Halsausschnitt Mod. 32 Schnittteil 1
Halsausschnitt Mod.12
Halsausschnitt Mod. 32 Schnittteil 1
Saumkante Schnittteil 15
Blende Mod. 1 Schnitteil 9
Blende Mod. 1 Schnitteil 9
Blende Mod. 1 Schnitteil 9
Blende Mod. 1 Schnitteil 9
Blende Mod. 1 Schnitteil 9
B
Blende Mod. 1 Schnittteil


Blende Mod. 1 Schnitteil
Blende Mod. 1 Schnitteil
Blende Mod. 1 Schnitteil
Blende Mod. 1 Schnitt
B
B
B
B
Zusammensetzlinie -Schnittteil 10
vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Schnittteil 8
8
1


Nahtlinie Mod. 12 Schnittteil 2
Nahtlinie Mod. 12 Schnittteil 1
vord. und rückw
rückw. Mitte Naht Mod. 12, Stoffbruch Mod. 3
Saumkante Schnittteil 16
vord. Mitte Stoffbruch Fader


vord. und rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 3
vord. und rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 3
Zusammensetzlinie -Schnittteil 10
A
vord. und rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 3
vord. und rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 3
vord. und rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf Schnittteil 3
Halsausschnitt Mod. 32 Schnittteil 2
Halsausschnitt Mod. 32 Schnittteil 2
Halsausschnitt Mod. 12 Schnitt
2 Fadenlauf Schnittteil 1
lauf Schnittteil 2
Schlitz Mod. 12 Schnittteil 2
2
10


Saumkante Schnittteil 12
Saumkante Mod. 32 Schnittteil 1
Halsausschnitt Mod. 12 Schnittteil 2

10a