

ШИТЬЕ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 8/2018

**ЛЕТНЕЕ
ПАЛЬТО**

**Из тюля
с вышивкой**

**ДИЗАЙН
ИЗ ИТАЛИИ**

**Три коллекции
ведущих
модельеров**

**ПЛАЩ ДЛЯ
ПРОХЛАДНЫХ
ДНЕЙ**
**С отлетной
кокеткой**

**ЮНЫМ
МОДНИКАМ**


**Комплекты
в морском
стиле**

**БОЛЬШИЕ
РАЗМЕРЫ**
**Комбинезон
с открытой
спиной**

by Нептун


в августовском номере журнала 40 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров






1 ЖАКЕТ стр. 2

размеры 40/42/44/46 ■ ■




2 БРЮКИ стр. 2

размеры 40/42/44/46 ■ ■




3 КОМБИНЕЗОН стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■ ■




4 БЛУЗКА стр. 4

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■



5 БРЮКИ стр. 4

размеры 42/44/46/48 ■ ■



6 ПОЯС стр. 4

размеры 42/44/46/48 ■




7 ПЛАТЬЕ стр. 5

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




8 ТОП стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■



9 ЖАКЕТ стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■ ■




10 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




11 ЖАКЕТ стр. 7

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■



12 ЮБКА стр. 7

размеры 42/44/46/48 ■ ■



14 ПЛАЩ стр. 9

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




13 ПЛАТЬЕ стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



15 БРЮКИ стр. 9

размеры 42/44/46/48 ■ ■



16 ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО стр. 9

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




17 ПЛАЩ стр. 10

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



18 ЖАКЕТ стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




Степени сложности

- для начинающих
- ■ для ПРАКТИКУЮЩИХ
- ■ ■ для ТЕХ, КТО ШЬЕТ ДАВНО и УВЕРЕННО
- ■ ■ ■ для СПЕЦИАЛИСТОВ
- ■ ■ ■ ■ для СПЕЦИАЛИСТОВ с БОЛЬШИМ ОПЫТОМ


19 БРЮКИ стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




20 ЮБКА стр. 12

размеры 38/40/42/44 ■




21 ПЛАТЬЕ стр. 12

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




22 ПЛАТЬЕ стр. 13

размеры 40/42/44/46 ■




23 САРАФАН стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




24 ЖАКЕТ стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



25 ЮБКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■




26 БЛУЗКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■




30 БРЮКИ стр. 17

размеры 42/44/46/48 ■ ■




27 КОМБИНЕЗОН стр. 15

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




28 ПЛАТЬЕ стр. 16

размеры 42/44/46/48 ■ ■



29 БЛУЗКА стр. 17

размеры 42/44/46/48 ■ ■



31 ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



32 ПЛАТЬЕ стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




33 ПЛАТЬЕ стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



34 КОМБИНЕЗОН стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■ ■




35 ЖАКЕТ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




36 БРЮКИ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■




37 КОМБИНЕЗОН стр. 22

размеры НА 3/6/9/12 месяцев ■ ■




38 ПЛАТЬЕ стр. 22

размеры НА 6/9/12/18 месяцев ■ ■ ■




39 КОМБИНЕЗОН стр. 23

размеры НА 6/9/12/18 месяцев ■ ■ ■



40 ПЛАТЬЕ стр. 23

размеры НА 3/6/9/12 месяцев ■ ■ ■ ■



ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали

1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**


Мод. 10 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42 — — — — —
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

Мод. 22 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

2. К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




3. Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




4. На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



5. Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ



6. Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

←---→ участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

←---→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

—▲— точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●→ направление, в котором закладывается припуск складки.

—|— место расположения и размер петли или кармана.

⊙ место пришивания пуговицы.


Словарь терминов

Abbottonatura	– застежка на петли и пуговицы
Altezza	– ширина
Alto	– верх
Aperto	– открытый, не подлежащий обработке
Apertura	– передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	– наклеивание, прикрепление
Appoggio	– наложение детали поверх другой детали
Arricciare	– сосборить
Bordo	– прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	– кулилка для вставки косточки
Cappuccio	– капюшон
Centrale	– средний, центральный
Centro dietro intero	– середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	– средний срез спинки или задней части
Coulisse	– кулилка
Cucire	– строчка, сшить
Davanti	– перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	– правый, правая
Dietro	– спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	– направление долевой нити
Doppio intero	– сгиб
Elastico	– растягивающийся, эластичный
Finachino	– бочок бокового кармана
Fianco	– боковая часть, бочок
Fodera	– подкладка
Fondo	– низ
Impuntura	– строчка
Inizio	– начало
Inserire (ins.)	– вставить, продеть
Intero	– сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	– застежка-молния
Lato	– сторона, край
Lato rimagliato	– обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	– язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	– рукав
Manichino	– короткий рукав
Metatura	– метраж
Molleggiare	– выполнить посадку
Motivo applicazione	– аппликация
Orlo	– подгиб
Paramontura	– внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	– часть
Passante	– шлевка
Piegare	– согнуть
Pateletta	– клапан (кармана)
Pelo	– мех, ворс
Qui	– тут, здесь
Sacchetto tasca	– подкладка кармана
Scalfo	– пройма
Scollo	– горловина
Secondo	– второй
Sinistro (sinistra)	– левый, левая
Sopracollo	– верхний воротник
Sottocollo	– нижний воротник
Spacco	– прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	– плечо
Tagliare	– разрезать, надсечь
Tasca	– карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	– маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	– выстегивание

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ	3	6	9	12	18	24	36
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ


КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивая срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полоску для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полоску для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полоски, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.




КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).




НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).



КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.



Застрочить незастроченный участок кулиски (В).

Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрачиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.

КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.


■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.


На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками вверх (немного ниже среза горловины) и вниз (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наметывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).

Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.



■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравниваются), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.


■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки:
 56 (57,5-59-60,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 40/42), 1,50 м (разм. 44/46) материала с ткаными лентами и тесьмой в тон и контрастного цвета, ширина – 150 см ● 1,35 м (разм. 40/42), 1,45 м (разм. 44/46) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 4 пуговицы в тон, диаметр – 30 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), твил, панамы с редким утком, парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), хлопковый атлас, креп-сатин, двойной креп, гладкий бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от пунктирной линии разметки; лекала частей рукава – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.


СПИНКА	20
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	21
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	22
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	23
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 20 и детали для дублирования подгиба частей рукавов, как на основном материале. Затем разложить лекало детали 21 без цельнокроеного подборта. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и цельнокроеных подбортов. Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки на лицевую сторону. Обтачать нижние срезы (= линия сгиба подгиба) и срезы горловины. Заутюжить припуски горловины на обтачку горловины спинки с подбортами. Настрочить в край. Вывернуть. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». Аналогично закрепить подгиб низа изделия, заутюженный ранее на изнаночную сторону. ● Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● По разметке обметать петли на правом борте. Пришить пуговицы на левом борте в соответствии с петлями.



2 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



Длина по боковому шву от линии талии:
 88,5 (90-91,5-93) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 м (разм. 40/42), 1,80 м (разм. 44/46) материала с ткаными лентами и тесьмой в

тон и контрастного цвета, ширина – 150 см ● 35 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 75 (80-85-90) см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), твил, панамы с редким утком, парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), хлопковый атлас, креп-сатин, двойной креп, гладкий бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	21+21A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	22+22A
ПОЯС	23
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	24
БОЧОК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 24


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 23, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа брюк.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить обтачку переднего кармана на подкладку переднего кармана и притачать. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая припуски входа в карман, заутюженные на подкладку кармана, прямой строчкой в край до того, как подкладка кармана будет отогнута на изнаночную сторону. ● В указанном направлении заложить складки передних половинок брюк. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии передних половинок брюк до участка застежки задних половинок брюк. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, 5 мм припуска внутреннего среза пояса косой бейкой. ● Притачать внешний срез пояса к линии талии брюк. Заутюжить припуски вверх. ● В среднем шве задних половинок брюк со внешней частью пояса выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. ● Отогнуть внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри к лентам застежки-молнии. Закрепить окантованный срез внутренней части пояса потайной строчкой в шов притачивания внешней части пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

МАТЕРИАЛ С ЛЕНТАМИ И ТЕСЬМОЙ




ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



3 КОМБИНЕЗОН ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



Длина по боковому шву от линии талии:
 31,5 (32,3-33,1-33,9) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,20 м (разм. 40/42), 1,30 м (разм. 44/46) однотонной вуали шириной 150 см ● 70 (75-75-80) см эластичной тесьмы шириной 1 см ● 2 металлические кнопки диаметром 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, шифон, кружево ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.


СПИНКА ЛИФА	21
ПЕРЕД ЛИФА	22
ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	23
ВНУТРЕННЯЯ КУЛИСКА ЛИНИИ ТАЛИИ	A = 46,5 (48,5-50,5-52,5) X 1,5 CM
БРЕТЕЛЬ	B = 41 (42-43-44) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов деталей лифа комбинезона и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб срезов выреза спинки и срезов пройм и горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда лифа обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Подвернув, заутюжить подгиб средней линии частей спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы лифа двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на части спинки. ● Сложить бретель по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. ● Обработать срезы пройм/горловины лифа, как было сделано для срезов средней линии спинки, вкладывая по разметке поперечные срезы бретелей. **Внимание!** Продольный шов каждой бретели должен быть направлен наружу. Отогнуть бретели вверх. Закрепить их к горловине стежками «вперед-назад иголкой». ● Совместить внутреннюю и внешнюю детали половинок шорт. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на внутренние детали. Настрочить в край. ● Сложить каждую половинку шорт по боковой линии (отдельно внутренние детали от внешних деталей). Стачать шаговые срезы, совмещая шов низа. Заутюжить припуски на задние половинки шорт. ● Отогнуть внутренние детали шорт на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски средних срезов на участке застежки левой задней половинки шорт. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Подрезать припуски у основания застежки левой задней половинки шорт. Сметать средние срезы левой половинки шорт. Подогнуть внутрь припуски средних срезов правой половинки шорт (в т.ч. на участке застежки). Вложить между ними сметанные срезы левой половинки шорт (до участка застежки). Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Тщательно закрепить основание застежки. Сметать совмещенные срезы линии талии шорт. ● Наложить отогнутую вверх кулиску лицевой стороной по разметке на изнаночную сторону лифа и приметать. Аналогично приколоть по разметке шорты к линии талии лифа, располагая лицевую сторону внешних шорт к лицевой стороне лифа. По пунктирной линии разметки проложить сквозную строчку, прошивая все слои. Отогнуть кулиску вниз. Настрочить в край шов притачивания, оставляя шорты отогнутыми вверх. Отогнуть шорты вниз. Подогнуть внутрь совмещенные припуски нижнего среза лифа и припуск нижнего среза кулиски. Застрочить в край до контрольного знака (треугольнички). ● Отрезать кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 63 (67-71-75) см. Вложить эластичную тесьму в кулиску. Закрепить обметочными стежками поперечные срезы эластичной тесьмы на расстоянии 1 см от средних срезов спинки комбинезона. Подогнуть внутрь поперечные срезы кулиски, убирая под них поперечные срезы эластичной тесьмы. Застрочить потайными стежками. ● На спинке, у горловины и у линии талии установить по разметке с изнаночной стороны на правой части спинки головки кнопок (с углублением). С лицевой стороны левой части установить основания кнопок (с выступом) в соответствии с головками кнопок.




4 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки:
59,5 (61-62,5-64) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 42/44), 1,50 м (разм. 46/48) поплина с цветочным рисунком, ширина – 150 см ● 70 см (разм. 42/44), 75 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 6 пуговиц в форме полусферы и под перламутр в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

рами (ткань из китайской крапивы), пике, креп, сатин, жатка, матовая сторона креп-сатина.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.


СПИНКА	25
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	26
ВОРОТНИК	27 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	28
МАНЖЕТА	A = 22 (23-24-25) X 10 CM
БЕЙКА СРЕЗА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	B = 15 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить подборт, лекало детали 26 и половину лекала детали А. Лекало детали 27 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Сложить спинку по средней линии лицевой стороной внутрь. Проложить строчку от горловины до контрольного знака (кружочек). Заложить складки так, чтобы строчка оставалась посередине. Приметать складки к срезу горловины. ● Обработать внутренние срезы цельнокроеных подбортов швом вподгибку. ● Отогнуть подборта на лицевую сторону по сплошной линии разметки. Стачать нижние срезы (по линии сгиба подгиба). Обтачать уступ лацкана части переда до контрольного знака (кружочек). Подрезать припуски. Отогнуть подборта на изнаночную сторону и приметать к плечевым срезам частей переда. ● Выполнить плечевые и боковые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку. ● Совместить две детали воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Втачать внутренний воротник в срез горловины спинки. Подогнуть внутрь припуски горловины воротников на участках горловины переда. Вложить между ними припуски среза горловины части переда. Продолжить строчку горловины спинки по участкам горловины переда. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего воротника. Закрепить в край к заутюженным вверх припускам втачивания внутреннего воротника в срез горловины спинки. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Подготовить и выполнить застежки рукавов с окантованными срезами. ● В указанном направлении заложить нижние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль срезов. ● Выполнить нижний шов рукава двойным (английским) швом. Заутюжить припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты, не прокладывая отделочных строчек по контуру манжет. ● По разметке обметать петли на правом борте и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на левом борте и на задних краях манжет в соответствии с петлями.



прокладочного материала шириной 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 20 см • 1 пуговица в тон, диаметр – 20 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, мебельный (вощенный) ситец, хлопковый атлас, габардин, пике, панاما, рами (ткань из китайской крапивы).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


ПОЯС	14
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	15+15А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	16+16А
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	17
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = 21 X 6 CM
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 14, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. • Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. • С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. • На передней половине изделия выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, настрачивая заутюженные на подкладку кармана припуски входа в карман прямой строчкой до того, как подкладка кармана будет отогнута на изнаночную сторону. • В указанном направлении заложить складки передних половинок брюк. Закрепить строчкой вдоль среза. • Прямые подкладки карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. • Выполнить боковые и шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо и отложить, т.к. отделка будет произведена позднее. • На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с цельнокроеной обтачкой, отделявая контур обтачки правой стороны застежки прямой строчкой, и продолжить, выполняя отделочную строчку в край по среднему шву изделия. • Добавляя 1 см на припуски, обрезать левую часть пояса по разметке вдоль среднего переднего среза. • Стачать средние задние срезы частей пояса. • Выполнить притачной пояс со следующими изменениями: выполнить выступ справа; притачать пояс к линии талии изделия, оставляя выступ над левой стороной застежки; продолжить, как в инструкции, не отделявая строчкой верхний контур пояса. • Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону по пунктирной линии разметки, подогнув внутрь припуск. Застрочить в край. По желанию выполнить отвороты. • Обметать петлю по разметке на правом выступе пояса. Пришить пуговицу на левой стороне в соответствии с петлей.



6 ПОЯС ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 45 см сатина с цветочным рисунком, ширина – 150 см • 25 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

матовая сторона креп-сатина, креп, жатка, поплин, пике, рами (ткань из китайской крапивы).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПОЯС	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ ЗАВЯЗКА	20
------	--	----

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали 19 и два раза лекало детали 20 так, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить два раза лекало детали 19, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Сложить завязку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть. • Совместить две детали пояса лицевыми сторонами внутрь. Вложить припуски открытых срезов завязок, отогнутых внутрь (швом – вниз). Обтачать пояс по контуру, оставляя посередине внизу отверстие для выворачивания. Закрепить участки притачивания завязок дополнительными строчками. Вывернуть через оставленное отверстие. Отогнуть завязки наружу. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. • Надеть пояс, центрируя среднюю переднюю линию пояса спереди. Перекрестить завязки сзади и завязать их бантом спереди.



7 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 42
- — — — — размер 44
- — — — — размер 46
- — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 53 (54-55-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,30 (2,35-2,40-2,45) м легкого однотонного денима (джинсовый материал) шириной 150 см • 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 6 контрастных пуговиц, диаметр – 30 мм • 2 контрастные пуговицы, диаметр – 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, поплин, панاما, жатка, твил, хлопковый атлас, креп-сатин, двойной креп, гладкий бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С и D.

СПИНКА ЛИФА	29
ПЕРЕД ЛИФА	30
РУКАВ	31
ВОРОТНИК	32
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	33+33А
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 33
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 33
ОКАНТОВКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	С = 21 X 2 CM
МАНЖЕТА	D = 22 (23-24-25) X 9 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 32 и В), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 32 и D, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Соеди-



нять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей переда лифа обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Подготовить и выполнить застёжки рукавов с окантованными срезами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● В указанном направлении заложить нижние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль срезов. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты, прокладывая двойную строчку по швам притачивания манжет и не продолжая этих строчек по контуру манжет. ● Стачать боковые срезы полотнищ юбки, выполняя попутно в каждом боковом шве карман в шве. Заутюжить обработанные припуски боковых швов юбки на заднее полотнище юбки. ● Заложить встречные складки юбки в указанном направлении. Закрепить строчкой вдоль среза, фиксируя попутно подкладки карманов к верхнему срезу переднего полотнища юбки. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Дважды подвернув, отогнуть цельнокроеный подборт стороны застёжки переда платья на изнаночную сторону. Затем – на лицевую сторону. Обтачать выступы горловины до контрольного знака (кружочек). Подрезать припуски. Отогнуть подборта на изнаночную сторону и приметать. ● Совместить две детали воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. ● Втачать внутренний (= продублированный) воротник в срез горловины спинки. Подогнуть внутрь срезы горловины воротников на участках горловины переда. Вложить между ними припуски среза горловины соответствующей части переда. Продолжить строчку горловины спинки по участкам горловины переда. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего (= непродублированного) воротника. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам втачивания внутреннего воротника в срез горловины спинки. Настрочить шов втачивания воротника строчкой на расстоянии 1 см. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● По разметке обметать петли на правом борте и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на левом борте и на задних краях манжет в соответствии с петлями.



8 ТОП ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44



Длина по средней линии спинки:
40,5 (42-43,5-45) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см (разм. 38/40), 90 см (разм. 42/44) однотонного полиэстерового сатина шириной 140 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, шандунг (вид чесучи), тафта, полотно с высоким коэффициентом драпировки, жатка ИЛИ прозрачные: кружево, жоржет, вуаль, шифон.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
РУКАВ	21
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 74 (75,5-77-78,5) X 1 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали

с припусками на швы по 5 мм для срезов горловины и продольных срезов бейки горловины. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа и рукавов, 1 см на подгиб верхних срезов рукавов и срезов пройм (= отверстия рукавов).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку горловины вдоль пополам изнаночной стороной. Притачать совмещенные срезы обтачки к срезу горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Застрочить сгиб обтачки строчкой в край. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону, подогнув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить прямой строчкой. Аналогично обработать верхний срез рукава. ● Втачать рукава в нижние участки пройм спинки и переда, завершая у контрольных знаков («т»). Обработать совмещенные припуски зигзагом. Заутюжить припуски на верхних участках пройм на проймы. Обработать, как было сделано для нижних срезов изделия, завершая строчку горизонтально у краев участков втачивания рукавов в нижние части пройм. ● В специализированной мастерской заказать печать рисунка на ваш выбор на обозначенном участке переда изделия.



9 ЖАКЕТ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44



Длина по средней линии спинки:
61 (62,5-64-65,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м однотонного хлопкового пике с вафельным переплетением, ширина – 150 см ● 80 см (разм. 38/40), 85 см (разм. 42/44) клеевого прокладочного материала шириной 90 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, рами (ткань из китайской крапивы), хлопковый атлас, панам, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), креп-сатин, двойной креп, гладкий бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА + РУКАВ	8
ПЕРЕД + РУКАВ	9+9A
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	10
МАНЖЕТА	11
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 10, А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и стачивая средние срезы цельнокроеных частей рукавов. ● Притачать верхним срезом манжету к низу рукава. Заутюжить припуски на манжеты. Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава с манжетой. ● Заутюжить половину ширины манжеты на изнаночную сторону, подогнув внутрь припуск. Закрепить потайными стежками к заутюженным наверх припускам притачивания манжет. Настрочить сгиб манжеты строчкой на расстоянии 7 мм. Стачать плечевые срезы подборт и обтачки горловины спинки. Обработать внутренние срезы полученной детали швом вподгибку. ● Наложить подборта с обтачкой горловины спинки на изделие. Обтачать нижние срезы (вдоль линии сгиба подгиба) и срезы бортов до участка втачивания воротника. Подрезать припуски. Отогнуть подборта с обтачкой горловины спинки на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа. Сметать срезы горловины. Настрочить сгиб подгиба и борта (до участка втачивания воротника) строчкой на расстоянии 7 мм. Закрепить

подгиб низа потайными слабо затянутыми стежками. ● Совместить две детали воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски горловины воротников на участках горловины переда. Вложить между ними припуск среза горловины соответствующей части переда и подборов, располагая подборт к верхнему воротнику. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Втачать нижний воротник в срез горловины спинки. Подогнуть внутрь припуск открытого среза верхнего воротника. Закрепить строчкой в край или потайными стежками в шов втачивания нижнего воротника.



10 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 49 (50-51-52) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,90 (1,95-2-2,05) м клетчатого вискозного материала шириной 140 см ● 1,85 (1,90-1,95-2,05) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 35 см ● 1 лакированная в тон кнопка, диаметр – 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, рами (ткань из китайской крапивы), пике, панам, мебельный (воощеный) ситец, шандунг (вид чесучи), тафта; легкие: парча, камчатный материал (дамас, вид жаккардовой ткани), фламандское полотно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В. Для выкраивания подкладки использовать лекала частей лифа без изменений и лекала полотнищ юбки, укороченные на 3 см.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ЛИФА	1
БОКОВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ ЛИФА	2
БОЧОК СПИНКИ	3
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ЛИФА	4
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА ЛИФА	5
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	6
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	7+7А
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	8+8А
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 49,5 (50,25-51-51,75) X 2 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	В = 45 (46-47-48) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Лекала деталей следует раскладывать так, чтобы клетки (по возможности) совпадали после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 5 мм для срезов горловины, пройм и продольных срезов беек пройм и горловины. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать бочки спинки к боковым частям спинки. Боковые части спинки притачать к средней части спинки. Заутюжить припуски на середину детали. Аналогично соединить части переда лифа. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Выполнить плечевые швы. Аналогично стачать боковые срезы полотнищ юбки. ● Соединить детали подкладки лифа, как было выполнено для деталей лифа из основного материала. Вложить подкладку лифа изнаночной стороной в изнаночной стороны в лиф из основного материала. Сметать срезы пройм и горловины. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины лифа. Отогнуть половину ширины бейки горловины на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками в шов притачивания. Аналогично притачать бейки пройм

к срезам пройм. ● Стачать боковые срезы полотнищ подкладки юбки, как было сделано для юбки из основного материала. Заутюжить, подвернув, подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить подгиб юбки из основного материала на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см, закрепить потайными стежками. ● Изнаночной стороной надеть юбку на изнаночную сторону подкладки юбки. Сметать верхние срезы. ● Заложить складки юбки (с подкладкой). Закрепить строчкой вдоль среза (кроме левых складок). ● Притачать юбку к низу лифа, прерывая строчку у боковых складок и захватывая только припуск из основного материала. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, подворачивая припуски подкладки внутрь и накладывая подвернутый припуск лифа на соответствующий припуск юбки. Закрепить их потайными стежками или строчкой изнутри к лентам застежки-молнии. Затем строчкой закрепить к линии талии подкладку на пропущенных ранее участках. ● Подогнуть припуски линии талии левых складок, постепенно уменьшая до 0 у середины встречной складки. Закрепить потайными стежками. Застегнуть застежку-молнию. С изнаночной стороны наложить левую переднюю складку на левую заднюю складку. Установить основание кнопки (с выступом) изнутри на задней складке. На передней складке изнутри установить головку кнопки (с углублением) в соответствии с основанием кнопки. ● Подвернуть припуск линии талии лифа и закрепить в шов притачивания юбки к низу лифа потайными стежками или потайной строчкой.



11 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки: 50,5 (52-53,5-55) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,40 (1,45-1,50-1,55) м плотного эластичного трикотажа с вафельным переплетением, ширина – 150 см ● 1,10 (1,15-1,20-1,25) м подкладки в тон, ширина – 140 см ● 70 см (разм. 42/44), 75 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 8 украшенных квадратных пуговиц под перламутр в тон, сторона – 1,5 см ● 2 металлические кнопки диаметром 18 мм ● 1 пара плечиков

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюш (эластичные) ИЛИ полотно, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), панам (эластичные с редким и крупным утком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от пунктирной линии разметки; лекало рукава, соединенное с лекалом манжеты. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	12
ПЕРЕД + ПОДБОРТ	13
ВОРОТНИК	14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	15
МАНЖЕТА	16
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ПЕТЕЛЬ	В = 22 X 1 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 13 до пунктирной

линии разметки притачивания подкладки, лекала деталей 14, 16, А и детали для дублирования подгиба, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2,5 см для верхних срезов манжет и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● **Продублировать** клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На правом борте выполнить *обтачные петли*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью (кроме петли на линии горловины, которая будет выполнена в виде отверстия, оставленного в шве втачивания воротника). ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Совместить две детали воротника изнаночными сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Стачать на участке верхней правой петли. Подрезать припуски по сторонам. Вывернуть. Вметать совмещенные срезы воротников, отогнутых вниз, в срез горловины на отрезке между контрольными знаками («Т»). **Внимание!** Следует проверить расположение верхней петли, она должна быть на правой стороне изделия. ● Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и цельнокроеных подбортов. ● Наложить подборта с обтачкой горловины спинки лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Обтачать нижние срезы (= линия сгиба подгиба) и срезы горловины, оставляя открытой петлю, тщательно подгибая и убирая припуски по краям петли. ● Отогнуть подборта, обтачку горловины спинки и подгиб низа на изнаночную сторону. Отогнуть воротник наверх. ● Выполнить разрезы на правом подборте по разметке обтачных петель. Подрезать припуски. Подогнуть припуски. Закрепить петли по контуру потайными стежками или строчкой изнутри. ● Настрочить борта, низ изделия и внешний контур воротника двойной строчкой на расстоянии 1 см и 2 см. Закрепить открытый верх подгиба невидимой строчкой или слабо затянутым швом «козлик». ● Притачать манжеты к низу рукавов. Разутюжить припуски. Настрочить на участках манжет, как было сделано для бортов. ● Выполнить нижний шов рукава. ● Заутюжить подгиб манжет на изнаночную сторону. Застрочить и закрепить, как было сделано для подгиба низа изделия. ● Втачать рукава в проймы. ● С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия. ● Подготовить и выполнить *соединение подкладки с изделием*. ● По разметке пришить декоративные пуговицы на правом борте. Пришить пуговицы на левой части переда в соответствии с петлями. Затем по разметке установить головки кнопок (с углублением) на лицевой стороне левой части переда. Основания кнопок (с выступом) установить с изнаночной стороны правой части переда в соответствии с головками кнопок.



12 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
— — — — — размер 48



Длина по СРЕДНЕЙ ЗАДНЕЙ ЛИНИИ ОТ ЛИНИИ ТАЛИИ: 58 (59-60-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 85 (90-95-100) см плотного эластичного трикотажа с вафельным переплетением, ширина – 150 см • 70 см (разм. 42/44), 75 см (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см • 80 (85-90-95) см репсовой тесьмы в тон, ширина – 3 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см • 2 металлических крючка

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюш (эластичные) ИЛИ полотно, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), панاما (эластичные с редким и крупным утком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала полотнищ юбки, укороченные на 2 см.

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	12+12А
ВНЕШНИЙ ПОЯС	13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 12. Лекало детали 13 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб,


разложить лекало полотнища юбки, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны юбки обработать вытачки. Разрезать посредине припуски боковых вытачек и разутюжить их. Остальные вытачки заутюжить от середины детали.

● Стачать задние срезы юбки от участка застежки до разреза. ● Заутюжить цельнокроенные припуски разреза на лицевую сторону. Проложить строчку по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть цельнокроенные припуски разреза на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. Застрочить на расстоянии 1 см. Затем проложить строчку на расстоянии 2 см и продолжить ее, застрачивая подгиб низа. ● В среднем заднем шве юбки выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать вытачки и задние средние срезы подкладки, как было сделано для юбки из основного материала. Обработать низ подкладки швом вподгибку. ● Надеть подкладку на изделие. Сметать верхние срезы. ● Обрезать подкладку в соответствии с цельнокроеными припусками разреза. Притачать подкладку по контуру к припускам разреза изделия из основного материала строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Затем закрепить подгиб низа изделия из основного материала невидимой машинной строчкой или слабо затянутыми потайными стежками. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии потайными стежками вручную или строчкой изнутри.

● Для внутреннего пояса отрезать, добавляя на припуск, кусок репсовой тесьмы по размеру внешнего пояса. ● Изнаночной стороной наложить тесьму, отогнутую вверх, на лицевую сторону припуска верхнего среза внешнего пояса. Настрочить в край. Отогнуть репсовую тесьму на лицевую сторону внешнего пояса. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. ● Притачать внешний пояс к срезу линии талии юбки с подкладкой, оставляя слева выступ. Заутюжить припуски вверх (вместе с припуском на участке выступа). Отогнуть репсовую тесьму на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками в шов линии талии, продолжая и на участке выступа. ● Пришить крючки на правой части внутреннего пояса. Выполнить на левой стороне внешнего пояса навесные петли из ниток в соответствии с крючками. Если возникли трудности с выполнением петель из ниток – пришить металлические петли.



13 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии переда от линии талии: 111 (112-113-114) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,80 м эластичного тюля с купонным разноцветным цветочным вышитым рисунком (раппорт рисунка – 1,40 м), ширина – 300 см ● 1,05 (1,10-1,15-1,20) м кружевной тесьмы с фестонами по сторонам, ширина – 3 см ● 2,10 (2,15-2,20-2,25) м кружевной тесьмы с фестонами по одной стороне, ширина – 13 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 55 см

ВНИМАНИЕ! Метраж кружевной тесьмы зависит от ширины фестонов.

Данное изделие следует шить из указанного материала. При замене альтернативными материалами следует пересмотреть раскладку и метраж.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, жоржет, вуаль, кружево (эластичные и, предпочтительно, с купонным вышитым рисунком с повтором каждые 1,40 м) ИЛИ непрозрачные: креп, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), тафта (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА ЛИФА	19
ПЕРЕД ЛИФА	20
РУКАВ	21
ЮБКА	A = 103 (105-107-109) X 115 (116-117-118) CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме.

Низ лекала юбки должен приходиться на низ купона (с более частой вышивкой), лекала деталей 19, 20 и 21 должны располагаться на части купона с более редкой вышивкой. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы горловины, низа рукавов и низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда и частей спинки лифа обработать вытачки. Заутюжить вытачки переда вниз, а вытачки спинки – на середину детали. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины кружевной тесьмой с фестонами по сторонам. ● Окантовать низ рукава кружевной тесьмой с фестонами по сторонам, как было сделано для горловины. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать средние задние срезы юбки, оставляя открытым участок для застежки длиной 20 (20,5-21-21,5) см. Заутюжить припуски налево. ● Обработать нижний срез юбки узким декоративным зигзагом. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок кружевной тесьмы с фестонами по одной стороне по размеру низа юбки. Стачать кружевную тесьму в кольцо. Заутюжить припуски направо. Надеть изнаночной стороной кружевную тесьму (фестонами вверх) на лицевую сторону низа юбки. Закрепить тесьму строчкой в край в средний задний шов. Затем проложить строчку в край вдоль верхней стороны тесьмы (с фестонами). Прямая сторона тесьмы останется открытой. ● Сосборить с помощью коротких наметочных стежков верхний срез юбки до размера низа лифа. ● Притачать юбку к лифу, равномерно распределяя сборку. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, подгибая верхние поперечные срезы лент застежки-молнии внутрь и закрепляя их потайными стежками.



14 ПЛАЩ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48



Длина по СРЕДНЕЙ линии спинки:
90,5 (92-93,5-95) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,50 (2,55-2,60-2,65) м однотонного габардина шириной 150 см ● 1 м (разм. 42/44), 1,05 м (разм. 46/48) полотна с высоким коэффициентом драпируемости и в тон, ширина – 140 см ● 35 см атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 75 см (разм. 42/44), 80 см (разм. 46/48) м контрастной подкладки в мелкую полоску, ширина – 140 см (рукава) ● 1,10 м (разм. 42/44), 1,15 м (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 10,50 (10,70-10,90-11,10) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 2 металлические кнопки диаметром 15 мм ● 3 металлические блочки диаметром 10 мм (пояс) ● 1 металлическая пряжка с язычком, размер рамки – 3,5 x 6 см (пояс) ● 1 страза в прямоугольной оправе, размер – 8 x 3 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, хлопковый атлас, твил, мебельный (вощенный) ситец, панاما, матовая сторона креп-сатина, креп, шандунг (вид чесучи), тафта (сочетающиеся с полотном с высоким коэффициентом драпируемости).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, Е. Для выкраивания подкладки рукавов использовать лекала верхней и нижней частей рукава от пунктирной линии разметки шлицы, укоротив на 2 см.

ОТЛЕТНАЯ КОКЕТКА СПИНКИ	1
БОЧОК	2
ПЕРЕД	3+3А
ОТЛЕТНАЯ КОКЕТКА ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	4
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА СПИНКИ	5
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА СПИНКИ	6
СТОЙКА	7
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	8
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	10
СПИНКА	11+11А
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	12
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	13
ПОДБОРТ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	С = 18 X 10 CM
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ШЛЕВКА ПРАВОЙ ЧАСТИ ПОЯСА СПИНКИ	Е = 11 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На габардине и полотне, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 7). Лекало детали 4 разложить на габардине в разворот, как показано на схемах. На атласной подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали В. Лекало детали 4 разложить на атласной подкладке в разворот, как показано на схеме. На подкладке в полоску, сложенной в сгиб, разложить лекала частей рукава, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 5, 6, 8, А, D, половину лекала детали С и два раза лекало детали 7, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб отлетной кокетки спинки, низа изделия и рукавов. Выкроить без припусков нижние срезы внутренних кокеток.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить на проймы. ● Притачать бочки к соответствующим срезам частей переда. Разутюжить припуски и окантовать их косой бейкой, прокладывая строчку в край. ● Сложить листочку кармана по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть и отделать внешний контур листочки строчкой на расстоянии 1,5 см. Настрочить в край сгиб листочки. Поперечные края будут отделаны после притачивания листочек. ● На каждой части переда выполнить прорезной карман с листочкой с настрочными концами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: следует помнить, что листочка уже подготовлена и карман вертикальный; продолжить, как в инструкции, прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии разметки; окантовать совмещенные припуски стачанных частей подкладки кармана косой бейкой, прокладывая строчку в край. Закрепить закрепками из ниток поперечные края подкладки каждого кармана к припуску бочка. С лицевой стороны настрочить в край поперечные края каждой листочки (захватывая подложенную снизу подкладку кармана). ● Наложить подкладку отлетной кокетки левой части переда на отлетную кокетку левой части переда из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать сначала строчкой в край, а затем – строчкой на расстоянии 1,5 см. ● Подкладкой наложить декоративную кокетку на лицевую сторону левой части переда и приметать к открытым срезам. ● Сложить




спинку по средней линии разметки лицевой стороной внутрь. Выполнить шов верхней части встречной складки, прокладывая строчку по сплошной линии разметки до контрольного знака (кружочек). Вывернуть и приутюжить, центрируя по шву. Приметать складку к срезу горловины спинки. ● Заутюжить, подвернув внутрь 1 см припуска, подгиб низа отлетной кокетки спинки на изнаночную сторону. Застрочить в край. ● Изнаночной стороной наложить отлетную кокетку на лицевую сторону спинки. Сметать открытые срезы. ● Совместить две детали левой части пояса спинки. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. Отделать сначала строчкой в край, затем – строчкой на расстоянии 1,5 см. По разметке установить на левой части пояса металлические блочки. Наложить левую часть пояса (внимание, внутренней стороной блочек!) на спинку с лицевой стороны. Косой край левой части пояса должен быть направлен направо. Приметать по разметке открытый прямой поперечный срез левой части пояса к левому боковому срезу спинки. ● Сложить деталь для изготовления шлевки вдоль пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть так, чтобы шов располагался посередине с изнаночной стороны. Отделать строчками в край по сторонам. Стачать шлевку в кольцо. Разутюжить обработанные припуски. ● Подготовить правую часть пояса спинки, как было сделано для левой части спинки. По разметке обметать петлю (для язычка пряжки) у среднего среза детали. Продеть правую часть пояса в пряжку. Продеть язычок пряжки в петлю. Отогнуть средний край правой части пояса на изнаночную сторону, сгибая деталь по пунктирной линии разметки. Застрочить в край, закрепляя пояс к середине пряжки. ● Надеть на правую часть пояса шлевку до соответствующего контрольного знака. Шов стачивания шлевки должен располагаться с изнаночной стороны правой части пояса. Закрепить шлевку стежками «вперед-назад иголкой», проложенными в отделочную строчку на расстоянии 1,5 см (не захватывая внешнюю деталь). ● Наложить пояс внутренней стороной на лицевую сторону спинки. Пряжка должна оказаться слева. Приметать поперечные срезы правой части пояса по разметке к правому боковому срезу спинки. ● Застегнуть пояс. Продеть левую часть пояса в шлевку правой части. Затем отогнуть налево, к середине детали, и продеть в пряжку. ● Притачать бочки к спинке. Заутюжить припуски от середины детали. Окантовать их косой бейкой. ● Выполнить плечевые швы. ● Выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Окантовать косой бейкой нижние срезы внутренних кокеток. ● Притачать внутренние кокетки переда к соответствующим участкам внутренних срезов подборов. Заутюжить припуски на внутренние кокетки. Окантовать их косой бейкой. Продолжить окантовывать косой бейкой и внутренние срезы подборов на открытых нижних участках. ● Наложить внутреннюю кокетку спинки на внутренние кокет-

ГАБАРИН

ALTEZZA cm 150


ДОРРЮ ИНТЕРО - DIRTTO FILO



МЕТРАЖА m 2,50

ПОЛОТНО С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ДРАПИРУЕМОСТИ
ALTEZZA cm 140

ДОРРЮ ИНТЕРА - DIRTTO FILO




МЕТРАЖА m 1,00

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140

ДОРР. ИНТЕРА
DIRTTO FILO




МЕТРАЖА cm 35

ки переда с подбортами. Выполнить плечевые швы. ● Выполнить локтевой и нижний шов частей рукава из подкладочного материала. Втачать рукава из подкладочного материала в срезы пройм внутренней кокетки. ● Стачать средние задние срезы частей нижнего воротника. Разутюжить припуски. По разметке проложить по нижнему воротнику строчку. Притачать одну стойку к верхнему воротнику, а другую стойку – к нижнему воротнику. Разутюжить припуски и расстрочить их в край по сторонам. Втачать верхний воротник в срез горловины внутренней кокетки с подбортами, а нижний воротник – в срез горловины изделия из основного материала. ● Наложить по разметке внутреннюю кокетку с подбортами на изделие. Совместить воротники. Обтачать нижние срезы (вдоль линии сгиба подгиба низа) и срезы бортов до участка втачивания воротника. Затем обтачать срезы внешнего контура воротника. Отогнуть подборт с верхним воротником на изнаночную сторону. ● С лицевой стороны отделать строчкой в край борта и внешний контур воротника. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». Вдеть подкладку рукавов в рукава из основного материала. Подогнуть подгиб подкладки так, чтобы рукава из основного материала выступали на 2 см. Закрепить потайными стежками так, чтобы подкладка не затягивала рукава из основного материала. ● Установить по разметке основания кнопок (с выступом) с лицевой стороны левого борта в соответствии с основаниями кнопок. ● Посередине подгиба отлетной кокетки спинки установить страз. С изнаночной стороны зафиксировать закрепкой из ниток подгиб отлетной кокетки к спинке (под стразом). ● На лацканах обметать по разметке декоративные петли.

15 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 42
— размер 44
— размер 46
— размер 48



Длина по боковому шву от линии талии:
115,5 (117-118,5-120) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 м эластичного полотна с высоким коэффициентом драпируемости с купонным рисунком в виде мотыльков и градиентным переходом от светлого к темному оттенку, ширина – 160 см ● 30 см однотонного полотна с высокой степенью драпируемости, ширина – 90 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см

ВНИМАНИЕ! Метраж материала зависит от раппорта купонного рисунка.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, креп-сатин, жатка, двойной креп (эластичные; предпочтительно – с купонным рисунком и градиентным переходом от светлого к темному оттенку; сочетающиеся с тем же однотонным материалом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПОЯС ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	23 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	24+24A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	25+25A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	26
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 26

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале с рисунком, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Низ лекал половинок брюк должен приходиться на темную часть купона. На однотонном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали А, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 22 и 23, совмещая средние линии лекал со сгибом материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа брюк.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● На каждой передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая припуски входа в карман, заутюженные на подкладку кармана, строчкой в край до того, как подкладка кармана будет отогнута на изнаночную сторону. ● Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве

ОДНОТОННЫЙ МАТЕРИАЛ


ALTEZZA cm 90

ДОРРЮ
ИНТЕРА - D. FILO



МЕТР. cm 30

отверстие для застежки. Выполнить шаговые швы. Заутюжить припуски на задние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. ● Стачать правые срезы внешнего (= продублированного) пояса задних половинок брюк и внешнего пояса передних половинок брюк. Аналогично подготовить внутренний (= непродублированный) пояс. Обработать нижний срез внутреннего пояса зигзагом. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве брюк со внешним поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машине. ● Наложить внутренний пояс на внешний пояс. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски внутреннего пояса на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. Закрепить низ внутреннего пояса потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную.



16 ЛЕТНЕЕ ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 38
- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44

Длина по средней линии переда:
130 (131,5-133-134,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,40 м эластичного тюля с купонным разноцветным цветочным вышитым рисунком, ширина – 300 см
 - 15 см органзы с вышитыми прямоугольниками в тон, ширина – 90 см
 - 15 см атласа в тон, ширина – 140 см
 - 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
 - 4,40 (4,50-4,60-4,70) м кружевной тесьмы в тон и с фестонами по сторонам, ширина – 3 см
 - 95 см (разм. 38/40), 100 см (разм. 42/44) кружевной тесьмы с фестонами по одной стороне и в тон, ширина – 1 см
- ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● нити для вышивания разных цветов для рисунка на ваш выбор (в данном случае: птица воротника вышита желтыми, голубыми, красными и черными нитками) ИЛИ аппликация в виде птицы.
- ВНИМАНИЕ!** Метраж кружевной тесьмы зависит от ширины фестонов. Данное изделие следует шить из указанного материала. При замене альтернативными материалами следует пересмотреть раскладку и метраж.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, жоржет, вуаль, кружево (эластичные и, предпочтительно, с купонным вышитым рисунком) ИЛИ непрозрачные: креп, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), тафта (эластичные; сочетающиеся с атласом и органзой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

СПИНКА ЛИФА	24
ПЕРЕД ЛИФА	25
РУКАВ	26
ВОРОТНИК	27
СТОЙКА	28 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОДБОРТ ЛИФА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25
ЮБКА	В = 75 (77-79-81) X 132 (133-134-135) CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На тюле, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Низ лекала юбки должен приходиться на низ купона (с более частой вышивкой), лекала деталей 26 и А должны располагаться на части купона с более редкой вышивкой. На органзе, сложенной в сгиб, разложить лекала детали 27, как показано на схеме. **Внимание!** Вышитые прямоугольники на органзе должны быть совмещены. На атласе, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 28, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 28, как на атласе. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для среза горловины стойки и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы горловины, бортов лифа и юбки, низа рукавов и низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- С изнаночной стороны спинки и частей переда лифа обработать вытачки. Заутюжить вытачки спинки на середину детали, а вытачки переда – наверх.
- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Окантовать кружевной тесьмой (ширина – 1 см), прокладывая строчку в край, внутренние срезы подбортов.
- Изнаночной стороной подложить подборт по разметке под изнаночную сторону частей переда и приметать. Затем закрепить подборт строчкой к совмещенным припускам плечевых швов.
- Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы бортов переда с подбортами и срез горловины кружевной тесьмой (ширина – 3 см). Затем аналогично окантовать срезы бортов юбки.
- Обработать срезы внешнего контура воротника коротким декоративным зигзагом. Обрезать излишки припусков.
- Затем украсить воротник вышивкой на ваш выбор или же настрочить аппликацию строчкой в край по контуру.
- Совместить две детали стойки. Вложить между верхними срезами на участке между контрольными знаками («т») воротник, отогнутый вниз. Проложить строчку по внешнему контуру стойки. Вывернуть стойки изнаночными сторонами внутрь. Отогнуть воротник наверх. Настрочить в край верх детали. Обработать совмещенные срезы узким зигзагом.
- Подложить совмещенные припуски горловины стоек под окантованный припуск горловины изделия, располагая внешнюю стойку ко внутренней стороне окантованного припуска. Проложить строчку в край в шов горловины. Затем проложить строчку на расстоянии 1,3 см. Отогнуть воротник изнаночной стороной на лицевую сторону внешней стойки. Закрепить поперечные края обметочными стежками у шва втачивания стойки (по желанию).
- Окантовать, прокладывая строчку в край, низ каждого рукава кружевной тесьмой (ширина – 3 см).
- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на рукава.
- Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Обработать низ юбки узким декоративным зигзагом.
- С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез юбки до размера низа лифа. Притачать юбку к низу лифа, равномерно распределяя сборку. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить на окантованных участках строчкой на расстоянии 7 мм.

ОРГАНЗА



АТЛАС



ТЮЛЬ



**17 ПЛАЩ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46****ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ**

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
 95,5 (97-98,5-100) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,80 (3,90-4-4,10) м однотонного габардина шириной 150 см ● 1,95 (2-2,05-2,10) м пятнистой (леопардовой) атласной подкладки, ширина – 150 см ● 1,90 (1,95-2-2,05) м клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 1,30 м шнура в тон, диаметр – 5 мм ● 2 цилиндрических зажима-фиксатора по размеру шнура ● 2 металлические блочки диаметром 12 мм (капюшон) ● 8 металлических блочек диаметром 8 мм (паты рукавов) ● 6 металлических блочек диаметром 10 мм (пояс) ● 5 контрастных пуговиц диаметром 15 мм (капюшон) ● 4 контрастные пуговицы диаметром 20 мм (кокетки, погоны) ● 6 контрастных пуговиц диаметром 22 мм (застежка переда) ● 2 подпуговицы в тон, диаметр – 22 мм (капюшон) ● 1 металлический крючок с петлей (воротник) ● 1 контрастная кожаная пряжка со стержнем, размер – 4,5 x 7 см (пояс) ● 2 контрастные кожаные пряжки со стержнем, размер – 3 x 4 см (паты рукавов)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, хлопковый атлас, твил, мебельный (вощенный) ситец, панاما, деним (джинсовый материал), матовая сторона креп-сатина, креп, шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D. Для выкраивания подкладки лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда и лекало верхней части рукава переда от пунктирной линии разметки подборта; лекала верхней части рукава спинки, нижней части рукава, бочка и подкладки кармана – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	1+1A
БОЧОК	2
ПЕРЕД	3+3A
ОТЛЕТНАЯ КОКЕТКА СПИНКИ	4
ОТЛЕТНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА + БОЧОК	5
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	6
СТОЙКА	7
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	8
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	9
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА СПИНКИ	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА ПЕРЕДА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
ПОГОН	13
ПАТА РУКАВА	14
ПОЯС	15+15A
ПОДБОРТ A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 11	
ПОДКЛАДКА КАРМАНА B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 11	
ШЛЕВКИ РУКАВОВ C = 54 X 3 CM	
ШЛЕВКИ ЛИНИИ ТАЛИИ D = 40 X 1,5 CM	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 4, 5, 7, 9, 13 и 14). Лекало детали C разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 2, 3, 13, 14, A, половину лекала детали 6, два раза лекала детали 7 и детали для дублирования подгиба. Лекало детали 15 разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов частей спинки, средних и плечевых срезов верхних частей рукавов, верхних участков срезов пройм и верхних срезов рукавов (включая участки горловины и участки между «т»). Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Сложить листочку кармана по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть и отделать внешний контур каждой листочки строчкой на расстоянии 7 мм. Приколоть совмещенные срезы листочки, отогнутой на середину детали, к срезу входа в карман части переда и приметать. ● Притачать бочки к частям переда, выполняя попутно в шве притачивания бочка карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: притачать часть подкладки кармана из подкладочного материала к срезу входа в карман части переда с листочкой; притачать часть подкладки из основного материала к срезу входа в карман бочка; отогнуть листочку от середины детали; настрочить вход в карман строчкой на расстоянии 7 мм, продолжить отделочную строчку и по заутюженным на перед припускам шва притачивания бочка к части переда; в конце работы закрепить строчкой поперечные края листочки, затем дополнительно зафиксировать их потайными стежками. ● Притачать бочки к частям спинки. Заутюжить припуски на спинку.

Настрочить на расстоянии 7 мм. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. Заутюжить припуски налево. Настрочить в край, а затем – строчкой на расстоянии 1 см. ● Сложить деталь для шлевки вдоль (D) пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть и настрочить в край по сторонам. От детали для изготовления шлевки пояса отрезать кусок длиной 14 см (шлевка пояса). Оставшуюся деталь для шлевки пояса разрезать на три одинаковые части (шлевки линии талии). Заутюжить припуски поперечных срезов шлевки линии талии на изнаночную сторону. По разметке наложить шлевки на линию талии изделия, подворачивая внутрь примерно половину ширины припусков поперечных срезов. Закрепить строчкой вдоль линии сгиба припусков. Затем проложить строчку по другому сгибу так, чтобы поперечные срезы оказались убранными внутрь. ● Наложить отлетные кокетки переда на отлетную кокетку спинки. Стачать боковые срезы. Вывернуть. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки. Обтачать по внешнему контуру (срезы бортов и низа). Вывернуть. Отделать строчкой в край, а затем – строчкой на расстоянии 1 см. ● Наложить кокетку на изделие. Сметать срезы пройм и горловины. ● Выполнить плечевые швы, продолжая строчку и стачивая средние срезы деталей рукава. Заутюжить припуски на верхние части рукавов спинки. Отделывать строчкой в край, а затем – строчкой на расстоянии 1 см. ● Подготовить деталь для



лицевую сторону. Обтачать поперечные срезы, оставляя открытым отрезок (2 см) для вкладывания подкладки. Совместить цельнокроенные припуски шлицы и заутюжить их налево. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов подкладки на изнаночную сторону так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Закрепить подгиб подкладки рукавов потайными стежками так, чтобы подкладка не затягивала рукава из основного материала. Вложить подкладку под подгиб на участке шлицы со стороны правой части спинки и завершить строчку. Обрезать левую часть подкладки спинки в соответствии с цельнокроеным припуском шлицы. Затем притачать подкладку к левой стороне шлицы. Обработать нижний срез подкладки, как было сделано для подгиба рукавов. С лицевой стороны закрепить верхнее основание шлицы косой строчкой. ● Притачать боковые части капюшона к средней части. Заутюжить припуски внешнего капюшона на середину детали. Настрочить на расстоянии 7 мм. Разутюжить припуски внутреннего капюшона. ● По разметке установить блочки на внешнем капюшоне (для шнура). ● Совместить внутренний капюшон и внешний капюшон. Обтачать по контуру, оставляя посередине горловины отверстие для выворачивания. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски отверстия для выворачивания. Зашить отверстие потайными стежками. Настрочить горловину капюшона строчкой на расстоянии 7 мм. Затем проложить строчку по пунктирной линии разметки вдоль переднего края капюшона, формируя кулиску. ● Вдеть шнур в кулиску капюшона через блочки. Установить зажимы-фиксаторы на концах шнура. ● Совместить внутренний и внешний пояса. Обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски отверстия для выворачивания. Зашить отверстие потайными стежками. Отделать контур пояса строчкой на расстоянии 7 мм. ● Стачать шлевку пояса в кольцо. Вывернуть деталь. Продеть пояс в шлевку до контрольного знака для пряжки. Шов стачивания шлевки должен располагаться с внутренней стороны пояса. Закрепить шлевку стежками «вперед-назад иголкой» в отделочные строчки со стороны внутреннего пояса, не захватывая внешнюю деталь. ● По разметке установить на поясе блочки. Продеть прямым концом пояс в пряжку. Продеть язычок пряжки в соответствующую блочку. По разметке отогнуть край пояса на изнаночную сторону, оборачивая вокруг пряжки и шлевки, и застрочить в край. Затем продеть пояс в шлевки линии талии. ● Подготовить паты рукавов, как было сделано для пояса. Продеть паты в шлевки рукавов. ● По разметке обметать петли на горловине капюшона, на отлетных кокетках переда, на погонах и на частях переда (кроме нижней петли левой части переда). Пришить пуговицы по разметке на внешнем воротнике, на рукавах (у плечевых швов) и на передаче. Пристегнуть капюшон и погоны, закрепить, застегивая на пуговицы и петли, отлетные кокетки переда. Пришить пуговицы на левой части переда в соответствии с петлями, укрепляя первую и вторую пуговицы, пришив подпуговицы с изнаночной стороны. Пришить по разметке пуговицы на правой части переда.

18 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
65,5 (67-68,5-70) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 (1,70-1,75-1,80) м смесового льна в широкую полоску, ширина – 150 см ● 20 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см ● 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 2,30 (2,35-2,45-2,50) м косой атласной бейки в тон, ширина – 2,5 см ● 2,30 (2,35-2,45-2,50) м вощеного шнура в тон, ширина – 2,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, габардин, двойной креп, креп-сатин, хлопковый атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки кармана использовать лекало детали 11 от пунктирной линии разметки.


СПИНКА	9
ПЕРЕД	10
КАРМАН	11
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	12
РУКАВ + ОТВОРОТ	13
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ; СОВМЕСТИТЬ ДОЛЕВУЮ НИТЬ СО СТРЕЛКОЙ
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало подкладки кармана, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А, 11 и 12. Лекало детали В разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить обработанные припуски на середину детали. ● Выполнить боковые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку. ● Отрезать по куску атласной бейки и шнура по размеру входа в карман для втачного канта кармана. Сложить атласную бейку вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб бейки шнур. Установить на машину специальную лапку (например, лапку для застёжек-молний), которая позволит проложить строчку максимально близко к шнуру. Проложить строчку. Приметать полученный втачной кант, отогнутый вниз, к срезу входа в карман. Располагать кант следует так, чтобы после притачивания сгиб со шнуром выступал. ● Притачать подкладку кармана к нижнему срезу обтачки кармана. Заутюжить припуски на подкладки карманов. Наложить подкладку с обтачкой на карман из основного материала. Выполнить шов входа в карман, используя специальную лапку. Отогнуть подкладку с обтачкой на изнаночную сторону. Отогнуть втачные канты карманов вверх. Приметать подкладку по контуру к соответствующему карману из основного материала. ● По разметке наложить карманы подкладкой на лицевую сторону изделия. Подогнуть внутрь припуски карманов. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков кармана. ● Подготовить втачные канты для срезов бортов, как было сделано для втачных кантов карманов, и приметать к срезам бортов переда (с лацканами). ● Обработать внутренние срезы подбортов швом вподгибку. ● Наложить подборт по разметке на части переда. Обтачать нижние срезы (вдоль линии сгиба подгиба) и срезы бортов до участка втачивания воротника. Отогнуть подборт на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов подбортов и частей переда. Вложить между ними припуски плечевых срезов спинки, располагая лицевую сторону спинки к лицевой стороне частей переда. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. ● Подготовить втачной кант для воротника, как было сделано для втачных кантов карманов, и приметать к срезу внешнего контура верхнего воротника. Наложить нижний воротник на верхний воротник с кантом. Обтачать по внешнему контуру, установив на машину специальную лапку. Вывернуть. ● Втачать нижний воротник в срезы горловины частей переда на вертикальных участках и в срез горловины спинки. Подрезать припуски горловины нижнего воротника у плечевых швов и припуски горловины частей переда в углах. Заутюжить совмещенные припуски горловины спинки вверх, а припуски на вертикальных участках горловины частей переда – на проймы. Затем втачать верхний воротник на вертикальных участках срезов подбортов, подрезая припуски, как было сделано для нижнего воротника. Подогнуть внутрь припуск верхнего воротника на открытом участке горловины и закрепить в край к заутюженным вверх припускам втачивания нижнего воротника в горловину спинки. Подогнуть припуски срезов горловины частей переда и подбортов на горизонтальных участках. Вложить между ними совмещенные припуски горловины воротников. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков горловины частей переда на горизонтальных участках. Тщательно закрепить подрезанные припуски в углах. Продолжить строчку по вертикальному участку горловины части переда. ● Выполнить нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону, подогнув внутрь припуски. Застрочить в край. ● Втачать рукава в проймы. Окантовать, прокладывая строчку в край, припуски втачивания рукава куском косой бейки соответствующего размера, сложенной пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. ● По желанию: выполнить отвороты рукавов. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подогнув внутрь припуск. Застрочить в край, не захватывая карманы.



19 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковому шву от линии талии:
112,5 (114-115,5-117) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 м (разм. 40/42), 1,70 м (разм. 44/46) смесового льна в широкую полоску, шири-





на – 150 см • 30 см бязи в тон (подкладка), ширина – 90 см • 25 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 1,25 (1,30-1,35-1,40) м косой атласной бейки в тон, ширина – 2,5 см • 40 см вощеного шнура в тон, ширина – 2,5 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см • 1 металлический крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, пике, габардин, двойной креп, креп-сатин, хлопковый атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	16
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	17
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	18+18А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	19+19А
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	20
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = 14,5 X 6 CM
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 16). Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали D, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 17 и А (два раза лекало детали 16), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов частей подкладок карманов и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. • Отрезать по куску атласной бейки и шнура по размеру входа в карман для втачного канта каждого кармана. Сложить атласную бейку пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб бейки шнур. Установить на машину специальную лапку (например, лапку для застежек-молний), которая позволит проложить строчку максимально близко к шнуру. Проложить строчку. Приметать каждый полученный втачной кант, отогнутый вниз, к срезу входа в соответствующий карман. Располагать кант следует так, чтобы после притачивания сгиб со шнуром выступал. • Наложить изнаночной стороной обтачку кармана на срез входа в карман части подкладки кармана с лицевой стороны и приметать. Закрепить вдоль внутреннего среза сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой. • На каждой передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: прокладывая строчку по срезам входа в карман, использовать специальную лапку; отделать припуски входа в карман, заутюженные на подкладку кармана, строчкой в край; продолжить, как в инструкции. Приметать подкладки передних карманов к боковым и верхним срезам передних половинок брюк. • Выполнить боковые и шаговые швы. Разутюжить обработанные припуски. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. • На передних половинках изделия выполнить застежку-молнию с цельнокроеной обтачкой, отделявая контур обтачки правой стороны застежки прямой строчкой. • Притачать части пояса передних половинок брюк к боковым срезам пояса задних половинок брюк. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера, сложенной пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Совместить пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Еще раз совместить пояса. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. • Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски вверх. • С правой стороны внутреннего пояса установить крючок. С левой стороны внешнего пояса установить петлю в соответствии с крючком. • Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить потайной строчкой низ внутреннего пояса в шов притачивания внешнего пояса. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную.


ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 90



СМЕСОВЫЙ ЛЕН

ALTEZZA cm 150




20 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

Длина по средней задней линии от линии талии: 96 (97-98-99) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,25 м однотонной смесовой (с шелком) жатой марлевки шириной 160 см • 2,25 м эластичного трикотажного атласа (подкладка) в тон, ширина – 160 см • 15 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

тюль, вуаль, жоржет, шифон, органза, кружево (сочетающиеся с эластичной атласной подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D.

Внимание! Можно начертить прямоугольник на кальке, вырезать и приколоть к материалу или же начертить их мелом непосредственно на материале с изнаночной стороны.

ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	А = 70 (71-72-73) X 96 (97-98-99) CM
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО/ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	В = 70 (71-72-73) X 96 (97-98-99) CM
ПОЯС	С = 64 (68-72-76) X 9 CM
ПОДКЛАДКА ПОЯСА	Д = 64 (68-72-76) X 9 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить/начертить лекала деталей (два раза лекала деталей А и В). Лекала деталей С и D разложить/начертить на подкладке и материале в разворот, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали D, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. • Выполнить боковые швы двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки (= 16,5 см). Заутюжить припуски на заднее полотнище юбки. • Заутюжить, подвернув, подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез юбки до размера пояса. • Выполнить боковые швы подкладки юбки, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. Обработать низ под-


МАРЛЕВКА

ALTEZZA cm 160



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 160



кладки и собрать верхний срез подкладки юбки, как было сделано для юбки из основного материала. ● Изнаночной стороной надеть юбку из основного материала на подкладку юбки с лицевой стороны. Сметать верхние срезы. ● Продублировать пояс из основного материала, приметав с изнаночной стороны лицевой стороной пояса подкладочного материала. Далее рассматривать продублированный пояс как единую деталь. ● Притачать внешним срезом пояс к верхнему срезу юбки. Заутюжить припуски вверх. ● В левом боковом шве юбки со внешней частью пояса (= половина ширины детали) выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*. ● Отогнуть внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри. ● Закрепить, настрочив в край с лицевой стороны, низ внутренней части пояса к заутюженным вверх припускам притачивания внешней части пояса.

21 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 49 (50-51-52) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,10 м (разм. 38/40), 1,20 м (разм. 42/44) однотонного материала с редким утком и ткаными прямоугольниками, ширина – 140 см
- 1,05 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) жоржета в тон (подкладка), ширина – 140 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 53 (54,5-56-57,5) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

твил, креп-сатин, атлас, двойной креп, гладкий бархат, панاما, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), легкие: парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), фламандское полотно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки переда лифа и пояса переда использовать лекала деталей 23 и 24 без изменений.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	22+22A
ПЕРЕД ЛИФА	23
ПОЯС ПЕРЕДА	24
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	25
ПОДКЛАДКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 22+22A
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- С изнаночной стороны частей спинки, переда лифа и переднего полотнища юбки обработать выточки. Заутюжить вертикальные выточки на середину деталей, а горизонтальные выточки – вверх. ● Стачать средние срезы частей спинки от шлицы до участка застежки. ● В среднем шве спинки платья выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Притачать верхний срез пояса к нижнему срезу переда лифа, а нижний срез пояса – к верхнему срезу переднего полотнища юбки. Разутюжить обработанные припуски. ●



Выполнить плечевые и боковые швы. ● Выполнить в среднем шве спинки платья *шлицу с одинарным припуском по внутренней (правой) стороне шлицы*. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Заутюжить, подвернув, подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Обработать срезы шлицы подкладки зигзагом. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски срезов пройм подкладки и изделия из основного материала. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы. Настрочить, как было сделано для горловины. ● Подогнуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную.

22 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии от линии талии: 44 (45-46-47) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) однотонной тяжелой эластичной жатки, ширина – 150 см
- 90 см репсовой тесьмы в тон, ширина – 3,5 см (по желанию)
- 1 контрастная перламутровая пуговица в виде полусферы, диаметр – 8 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойной креп, креп-сатин, хлопковый атлас, гладкий бархат, габардин, твил, панاما, парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), фламандское полотно (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	14+14A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	15+15A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов частей спинки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб пройм и горловины и 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- С изнаночной стороны переда обработать выточки. Заутюжить вниз. ● Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки. ● Заутюжить припуски на участке застежки спинки на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 1,2 см, прокладывая строчку и по основанию выреза. Или приколоть кусок репсовой тесьмы. ● Сложить ленту, как складывается деталь при изготовлении навесной петли, оставляя между сторонами зазор 2 см. Наложить ленту на 5 мм срезов выреза спинки (сгиб «петли» должен быть направлен вниз, а горизонтальные участки должны быть расположены на расстоянии 7 мм от основания застежки). Обрезать излишки ленты, выступающие за горловину. Настрочить ленту в край вместе с припусками выреза застежки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Заутюжить, подвернув, подгиб горловины на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой, убирая под подгиб поперечные срезы ленты застежки спинки. Аналогично обработать срезы пройм. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Обметать по разметке петлю на правом верхнем углу застежки спинки. Пришить слева пуговицу в соответствии с петлей.





23 САРАФАН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 81 (82-83-84) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 (2,05-2,10-2,15) м однотонного (черного) полотна с высоким коэффициентом драпируемости, ширина – 150 см ● 50 см (разм. 42/44), 55 см (разм. 46/48) контрастного (сливочного цвета) крепдешина шириной 150 см ● 1,90 м (разм. 42/44), 2 м (разм. 46/48) репсовой ленты в тон (черной), ширина – 1 см ● 1,90 м (разм. 42/44), 2 м (разм. 46/48) контрастной (сливочного цвета) репсовой ленты, ширина – 3 см ● 30 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см ● 2 металлические пряжки с перекладиной по размеру бретелей (примерно: 4,5 x 2,5 см)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОТНУ:

атлас, креп-сатин, жатка, тяжелый крепдешин.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:

сатин, легкое полотно с высоким коэффициентом драпируемости (контрастные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕПСОВОЙ ТЕСЬМЕ:

атласная лента, лента из тафты, бархатная лента.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА	1+1А
БОЧОК СПИНКИ	2
ПЕРЕД	3+3А
БОЧОК ПЕРЕДА	4
БРЕТЕЛЬ	5
БОКОВАЯ ПОЛОСКА ПЕРЕДА	6
СРЕДНЯЯ ПОЛОСКА ПЕРЕДА	7
ШЛЕВКА БРЕТЕЛИ	А = 8 x 4,5 см
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 2
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛАМИ ДЕТАЛЕЙ 4, 6, 7

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах и подкладке, сложенных в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На лентах в рубчик, сдвоенных по ширине, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Боковые стороны лекал деталей 7 и 6 должны приходиться на кромку лент. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Для средней стороны детали 6 припуск будет завершаться у кромки ленты, которую не следует срезать. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки (2, 4) к срезам спинки и переда, подрезая припуски в углах. Заутюжить обработанные припуски на спинку/перед. ● Наложить среднюю сторону средней полоски (7) изнаночной стороной на лицевую сторону боковой стороны боковой полоски (6). Нахлест должен составлять около 2 мм. Закрепить, проложив сквозную центрированную строчку. Затем притачать средней стороной боковые полоски (6) к переду, выполняя попутно карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, в шве притачивания со следующими изменениями: притачать подкладку кармана из основного материала к срезу входа в карман со стороны полосок;



притачать подкладку кармана из подкладочного материала к срезу входа в карман со стороны переда; настроить в край заутюженные на часть подкладки кармана из подкладочного материала припуски; стачать части подкладки кармана по контуру. ● Наложить средние полоски (7) изнаночной стороной на лицевую сторону боковых припусков спинки. Проложить строчку в край боковой стороны тесьмы, оставляя в левом шве отверстие для застежки. ● Заутюжить припуск спинки на участке застежки на изнаночную сторону. Снизу подколоть ленту застежки-молнии. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припуска. Наложить полоску на участке застежки на открытую ленту застежки-молнии. Проложить прямую строчку. ● Стачать правые боковые срезы внутренней кокетки спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на внутреннюю кокетку спинки. ● Обработать низ внутренней кокетки ролевым швом. ● Наложить внутреннюю кокетку по разметке на изделие. Выполнить швы пройм. Заутюжить припуски на внутреннюю кокетку. Настроить в край. ● Сложить деталь для изготовления шлевки вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Стачать вертикальные срезы. Вывернуть так, чтобы шов оказался посередине с изнаночной стороны. Сложить по ширине (швом внутрь). Вложить каждую шлевку в пряжку. Приметать по разметке совмещенные срезы шлевки, отогнутой сгибом вниз, к переду. ● Сложить бретель по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по внешнему контуру (кроме задних поперечных срезов). Вывернуть. Приметать совмещенные задние срезы бретелей, отогнутых вниз, по разметке к верху спинки. Сгибы бретелей должны быть направлены к середине детали. ● Отогнуть внутреннюю кокетку на лицевую сторону. Стачать верхние срезы, закрепляя попутно бретели и шлевки. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски внутренней кокетки на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Продеть передние края бретелей в пряжки. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную.

КРЕПДЕШИН

ALTEZZA cm 150




РЕПСОВАЯ ТЕСЬМА ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ALTEZZA cm 1




РЕПСОВАЯ ТЕСЬМА СЛИВОЧНОГО ЦВЕТА

ALTEZZA cm 3



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



24 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки: 53,5 (55-56,5-58) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 40/42), 1,40 м (разм. 44/46) однотонного креп-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см ● 1,10 м (разм. 40/42), 1,20 м (разм. 44/46) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 металлическая пуговица с рельефными цветами, диаметр – 30 мм ● 1 пара плечиков



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, двойной креп, жатка, легкий габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки, соединенное с лекалом вставки плеча спинки, от разметки обтачки низа, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало верхней части переда, соединенное с лекалом вставки переда, от пунктирной линии разметки; лекало нижней части переда до нижней и диагональной пунктирных линий разметки; лекала частей рукава – без изменений. Удлинить на 2 см подгиб спинки и нижней части переда из подкладочного материала.


ВСТАВКА ПЛЕЧА СПИНКИ	1
ВСТАВКА ПЛЕЧА ПЕРЕДА	2
СПИНКА	3
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	4
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	5
ВОРОТНИК	6
ПОДБОРТ	7
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
ОБТАЧКА НИЗА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 6), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1, 2, 4, 7, A, B и два раза лекало детали 6, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб рукавов из основного материала и на подгиб подкладки спинки и переда.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Притачать вставки плеч (1, 2) к срезам частей спинки и верхних частей переда. Заутюжить припуски на вставки. Настрочить в край. ● С изнаночной стороны частей спинки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. Аналогично обработать вытачки нижних частей переда. Настрочить в край. ● Притачать нижние части переда к низу верхних частей переда. Заутюжить припуски наверх. Настрочить в край. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Стачать локтевые срезы частей рукава, выполняя посадку обозначенных участков. Выполнить нижний шов рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». ● Соединить части переда из подкладочного материала, как было сделано для деталей из основного материала. Заутюжить подгиб низа частей переда из подкладочного материала на изнаночную сторону. Притачать подборт к частям переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. ● Стачать средние срезы частей спинки из подкладочного материала. Заложить среднюю складку подкладки спинки. Закрепить строчкой изнутри на коротких отрезках (3 см) от горловины вниз и от низа вверх. Заутюжить налево. ● Соединить остальные детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. ● Совместить две детали воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть изнаночными сторонами внутрь. Вметать совмещенные срезы воротников, отогнутых вниз, в срез горловины изделия на участке между контрольными знаками (кружочки). ● Стачать боковые срезы обтачек низа нижних частей переда и обтачки низа спинки. Средние срезы полученной обтачки низа приметать к соответствующим срезам подборт, вкладывая подкладку с ранее подвернутым подгибом низа изделия. Заутюжить припуски на обтачки. ● Наложить подборт с обтачками по разметке на изделие. Вдеть подкладку в изделие из основного материала. Обтачать низ, срезы бортов и горловины. Заутюжить припуски притачивания обтачки на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть подборт с обтачкой низа и подкладкой на изнаночную сторону. Отогнуть воротник наверх. Закрепить обтачку низа потайными строчками в боковые швы и в средний шов спинки. Аналогично закрепить поперечные края обтачки низа. ● С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия из основного материала. ● Закрепить подгиб низа и рукавов подкладки к рукавам из основного материала и к обтачке низа, как объяснено в «Соединении подкладки с изделием». ● Обметать петлю по разметке на правом борте. Пришить пуговицу на левом борте в соответствии с петлей.



25 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



Длина по СРЕДНЕЙ ЗАДНЕЙ ЛИНИИ от линии талии: 60 (61-62-63) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 см (разм. 40/42), 95 см (разм. 44/46) однотонного креп-сатина шириной 150 см ● 55 см (разм. 40/42), 60 см (разм. 44/46) подкладки в тон, ширина – 140 см ● 35 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 25 см ● 1 металлический лакированный в тон крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойной креп, атлас, габардин, гладкий бархат, панама, мебельный (вощенный) ситец ИЛИ легкие: шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала полотнищ юбки, укороченные на 2 см.


ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	17
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	18
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	19
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	20

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 17 и 18), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два лекала деталей 17 и 18, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны переднего и частей заднего полотнищ юбки обработать вытачки. Заутюжить от середины деталей. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. ● Выполнить боковые швы. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Заутюжить, подвернув, подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Стачать боковые срезы частей пояса заднего и переднего полотнища юбки, как было сделано при выполнении боковых швов юбки. Аналогично подогнуть внутренний пояс. Притачать один пояс к верхнему срезу изделия из основного материала. Заутюжить припуски наверх. Другой пояс притачать к верхнему срезу подкладки юбки. Заутюжить припуски вниз. ● В среднем шве заднего полотнища юбки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Надеть подкладку с поясом на изделие с поясом. Стачать верхние срезы поясов. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Отогнуть подкладку и внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Заутюжить подгиб юбки из основного материала на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● С изнаночной стороны над застежкой-молнией пришить на правой стороне петлю. Слева пришить крючок в соответствии с петлей.



26 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46



Длина по СРЕДНЕЙ ЛИНИИ СПИНКИ: 61,5 (63-64,5-66) см



ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) однотонного эластичного кружева шириной 140 см ● 1 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) вуали в тон, ширина – 140 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

тюль, вуаль, шифон, жоржет (эластичные и с вышивкой).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВУАЛИ:

шифон, жоржет ИЛИ непрозрачные: крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПЕРЕД	17
РУКАВ	18
СПИНКА	19
ВОРОТНИК + ЗАВЯЗКА	20

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 7 мм на подгиб выреза застежки спинки; 3 мм – на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков низ рукавов, следуя узору кружева.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить, подвернув, подгиб срезов выреза застежки спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● С изнаночной стороны спинки и переда обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать низ изделия ролевым швом, закрепленным машинным зигзагом. ● Сложить воротник пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы на участках завязок. Вывернуть воротник изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Вложить припуск горловины изделия, оставляя завязки выступать над застежкой спинки. Проложить строчку изнутри, проходя через открытые поперечные срезы. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов завязок. Застрочить в край.



27 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 56,5 (57,5-58,5-59,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м смесового (с хлопком) атласа с многоцветным цветочным рисунком, ширина – 150 см ● 2,10 (2,15-2,20-2,25) м кружевной тесьмы в тон и с фестонами по одной стороне, ширина – 6,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 43 см **ВНИМАНИЕ!** Метраж кружевной тесьмы зависит от ширины фестонов.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

микадо, парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), бархат, креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта, твил, фламандское полотно, панама, мебельный (вощенный) ситец, диагональ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.




СПИНКА ЛИФА	10
ПЕРЕД ЛИФА	11
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	12
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	13
ОТВОРОТ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДА	14 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ЮБКИ-БРЮК	15+15A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ЮБКИ-БРЮК	16+16A
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА / ПРОЙМ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА / ПРОЙМ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 12
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 13

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 14 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Притачать бочки (12, 13) к срезам спинки и переда лифа. Заутюжить обработанные припуски от середины детали. ● Выполнить правый боковой шов. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать правые боковые срезы обтачки верхнего среза /пройм спинки и обтачки верхнего среза /пройм переда. ● Сложить отворот верхнего среза переда по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. Приметать совмещенными срезами отворот, отогнутый вниз, к верхнему срезу переда. Наложить по разметке обтачку верхнего среза/пройм на верхний срез и проймы изделия (поверх отворота). Выполнить шов верхнего среза и пройм. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить ее потайными строчками в швы притачивания бочков и в правый боковой шов. ● С изнаночной стороны задних и передних половинок юбки-брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины деталей. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки-молнии. Выполнить шаговые швы. ● Добавляя на припуски 1 см, отрезать по куску кружевной тесьмы для низа половинок брюк. Стачать каждый кусок тесьмы в кольцо. Надеть полученные кружевные бейки, отогнутые вверх, на низ брюк. Притачать кружевные бейки к срезам подгиба низа. Отогнуть низ брюк на изнаночную сторону по сплошной линии разметки. Закрепить подгиб, прокладывая строчку в шов притачивания кружевной бейки. Отогнуть низ брюк по пунктирной линии разметки на лицевую сторону, формируя отвороты и отгибая кружево вниз. Закрепить отвороты потайными строчками в боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы задних и передних половинок юбки-брюк. ● Заложить встречные складки. Закрепить складки строчкой изнутри от линии талии вдоль средней линии до контрольного знака. Затем закрепить складки к припускам средних швов строчками изнутри и приметать к срезам линии талии. ● Притачать верхним срезом юбку-брюки к низу лифа. Заутюжить припуски вниз. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Подогнуть внутрь припуски обтачки верхнего среза /пройм на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную.



28 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 58 (59-60-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 95 см (разм. 42/44), 100 см (разм. 46/48) двойного материала (внешняя сторона –



кружево, контрастное внутреннему слою материала), ширина – 140 см • 95 см (разм. 42/44), 100 см (разм. 46/48) подкладки в тон, ширина – 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 41 см • 1 металлический лакированный в тон крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), фламандское полотно, микадо, бархат, креп-сатин, двойной креп, шандунг (вид чесучи), тафта, панама, мебельный (воощеный) ситец, диагональ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки и переда, укороченные на 2 см.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	24+24A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	25

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов частей спинки платья и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• С изнаночной стороны переда и частей спинки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. • Стачать средние срезы частей спинки от шлицы до участка застежки. • В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Выполнить боковые швы. • Заутюжить припуски на участке разреза на лицевую сторону. Проложить строчку по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть припуски на изнаночную сторону вместе с подгибом низа. Отложить, т.к. отделка будет произведена позднее. • Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Заутюжить, подвернув, подгиб низа подкладки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов верхнего среза/пройм. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть припуски подкладки на участке застежки внутрь. Закрепить их к лентам застежки-молнии потайными стежками вручную или строчкой изнутри. Подогнуть припуски подкладки на участке разреза так, чтобы изделие из основного материала выступало на 5 мм. Закрепить их, как было сделано для припусков на участке застежки. Затем закрепить подгиб низа и припуски разреза платья из основного материала потайными стежками. • С изнаночной стороны на правом верхнем углу застежки пришить петлю. Слева пришить крючок в соответствии с петлей.



29 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки:
 60,5 (62-63,5-65) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1 м (разм. 42/44), 1,05 м (разм. 46/48) сатина с платочным принтом, ширина – 150 см • 10 см эластичного шнура в тон (навесные петли) • 2 пуговицы в тон, диаметр – 13 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкая жатка ИЛИ прозрачные: кружево, вуаль, шифон, жоржет.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	26
ПЕРЕД	27
ВОРОТНИК	28
РУКАВ	29


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме.

Предпочтительно, чтобы рукава оказались на однотонной части принта. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб рукавов и 5 мм на подгиб выреза застежки спинки. Выкроить без припусков нижние срезы переда и спинки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Заутюжить, подвернув примерно половину ширины цельнокроеного припуска (5 мм), подгиб срезов выреза застежки спинки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Стачать средние срезы частей спинки двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, до участка застежки. Заутюжить припуски направо. Закрепить основание застежки обметочными стежками. • С изнаночной стороны спинки и переда обработать вытачки. Заутюжить от середины деталей. • Выполнить плечевые швы двойным (английским) швом. Заутюжить припуски на спинку. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм двойным (английским) швом, совмещая контрольные знаки. Заутюжить припуски на рукава. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава двойным (английским) швом. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Обработать низ изделия зигзагом. • Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону, заутюжив внутрь половину ширины подгиба. Застрочить прямой строчкой. • Разрезать шнур на две равные части. Сложить каждую часть, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Обрезать излишки, оставляя припуски. Приколоть по разметке петли, отогнутые внутрь, к левому поперечному срезу воротника и приметать. • Сложить воротник пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть воротник. Отогнуть навесные петли наружу. Лицевой стороной втачать внутренний воротник в срез горловины с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешнего воротника. Закрепить его к заутюженным наверх припускам втачивания. Продолжить строчку по поперечным краям воротника. • С изнаночной стороны правого края воротника пришить пуговицы в соответствии с навесными петлями, формируя потайную застежку.



30 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48

Длина по боковому шву от линии талии:
 113 (114,5-116-117,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,60 м (разм. 42/44), 1,70 м (разм. 46/48) однотонного креп-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см • 25 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см • 1 застежка-молния в тон, длина – 17 см • 1 металлический лакированный в тон крючок



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка, двойной креп, легкий габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ПОЯС ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	21
ПОЯС ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	22
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	23+23A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	24+24A

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 21 и 22), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить два раза лекала деталей 21 и 22, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Затем выполнить шаговые швы. • Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски напра-



во. ● Стачать правые срезы внешнего пояса задних половинок брюк и внешнего пояса передних половинок брюк. Аналогично подготовить внутренний пояс. Обработать нижний срез внутреннего пояса зигзагом. ● Совместить пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски вверх. ● В левом боковом шве брюк со внешним поясом выполнить застёжку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски внутреннего пояса на участке застёжки. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застёжки-молнии. Закрепить низ внутреннего пояса потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Закрепить прямой строчкой. ● На левом верхнем углу застёжки со стороны задних половинок брюк пришить петлю. Со стороны передних половинок брюк пришить крючок в соответствии с петлей.



31 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 59 (60-61-62) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3 (3,10-3,20-3,30) м однотонного крепа шириной 150 см
- 2 (2,10-2,20-2,30) м трикотажного полотна (подкладка) в тон, ширина – 140 см
- 90 см (разм. 46/48), 95 см (разм. 50/52) клеевого прокладочного материала шириной 140 см
- 1 застёжка-молния в тон, длина – 53 см
- 1 прямоугольная аппликация (под украшение-бижутерию), размер – 4 x 3,5 см
- 1 пара чашек из мультипена

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

матовый креп-сатин, габардин, хлопковый атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (сочетающиеся с подкладкой из трикотажного полотна).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала деталей 7 и 8, укороченные на 3 см; лекала деталей 1, 5, 6 и 11 – без изменений.

СПИНКА ЛИФА	1
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД ЛИФА	2
РУКАВ/ВОЛАН СПИНКИ	3
РУКАВ/ВОЛАН ПЕРЕДА	4
ПОЯС СПИНКИ	5
ПОЯС ПЕРЕДА	6
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	7+7a
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	8+8a
ОТЛЕТНАЯ ДЕТАЛЬ ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	9+9a
ЗАВЯЗКА	10
ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕД ЛИФА	11

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано в верхней части соответствующей схемы. Лекало детали 9 разложить на материале в разворот, как показано на схеме в нижней части. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 11), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 5, 6 и 11, как на основном материале; лекала деталей 1, 5, 6 и 11, как на подкладке. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 мм на подгиб низа юбки из основного материала и срезы внешнего контура отлетной детали (нижний и средний срезы), срезы рукавов/воланов (нижний срез, срез низа и средний срез каждого рукава). Выкроить без припусков низ юбки подкладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали.
- С изнаночной стороны частей внутреннего переда лифа обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. Аналогично обработать вытачки подкладки переда лифа.
- Заложить складки каждой части внешнего переда лифа в указанном направлении. Закрепить строчкой вдоль среза. Изнаночной стороной наложить часть внешнего переда лифа на соответствующую часть внутреннего переда лифа с лицевой стороны. Сметать по контуру. Далее рассматривать продублированные части переда лифа как единые.
- Выполнить плечевые и боковые швы. Аналогично стачать плечевые и боковые срезы частей спинки и переда лифа из подкладочного материала.
- С изнаночной стороны частей переда лифа из подкладочного материала по разметке наложить чашки, располагая внутреннюю сторону чашек к изнаночной стороне подкладки. Примерить для проверки расположения чашек. Закрепить строчкой в край верх чашек.
- Наложить подкладку на части лифа из основного материала. Выполнить шов горловины части переда от контрольного знака («т») до контрольной буквы («А»). Продолжить каждую строчку по горловине части спинки. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край.
- Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Сметать нижние срезы и срезы пройм деталей лифа из основного материала и из подкладочного материала.
- Обработать срезы внешнего контура части рукава/волана швом вподгибку, застроченным прямой строчкой.
- Наложить каждую часть рукава/волана спинки на часть рукава/волана переда. Стачать средние срезы частей рукава до контрольного знака («т»). Разутюжить обработанные припуски.
- Совместить встык в углу (у «т») нижние срезы частей рукава. Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки («т») с боковым швом. Обработать совмещенные припуски зигзагом.
- Наложить правую часть переда на левую часть. Совместить средние линии. Закрепить строчкой нижние срезы частей переда лифа.
- Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застёжки.
- Обработать срезы внешнего контура отлетной детали правой части переднего полотнища юбки (9) швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. По линии разметки отогнуть среднюю часть детали на изнаночную сторону и сметать верхние срезы. Наложить отлетную деталь изнаночной стороной на лицевую сторону переднего полотнища юбки и приметать к правому боковому срезу и к верхнему срезу переднего полотнища юбки.
- Наложить заднее полотнище на переднее полотнище юбки (с от-

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

КРЕП



летней деталью). Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. ● Обработать низ юбки, как было сделано для срезов внешнего контура отлетной детали. ● Соединить детали подкладки юбки, как было сделано для деталей юбки из основного материала. Обработать низ подкладки юбки зигзагом. Вывернуть на изнаночную сторону юбку из основного материала. Изнаночной стороной надеть на нее подкладку. Сметать верхние срезы и срезы на участке застежки, совмещая средние линии и боковые швы.

● Притачать части пояса спинки к боковым срезам пояса переда. Разутюжить припуски. Вывернуть деталь. Аналогично подготовить пояс подкладки. Наложить пояс из подкладочного материала на пояс из основного материала. Между верхними срезами поясов вложить лиф, отогнутый вниз, располагая лицевыми сторонами внутрь внешний лиф ко внешнему поясу. Стачать верхние срезы поясов. Отогнуть пояс подкладки на изнаночную сторону. Отогнуть лиф наверх. Сметать нижние срезы поясов. Притачать нижние срезы поясов к юбке с отлетной деталью. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● В среднем шве спинки платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Сложить завязку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть. ● Притачать одну завязку, отогнутую на спинку, по разметке у левого бокового шва переда. Обрезать 5 мм припусков. Отогнуть завязку на перед. Застрочить на расстоянии 5 мм. Другую завязку, отогнутую направо, по разметке притачать к левой средней части пояса переда. Обрезать 5 мм припусков. Отогнуть завязку налево. Застрочить на расстоянии 5 мм. ● Наложить на среднюю часть пояса переда аппликацию (от шва притачивания завязки). Закрепить потайными стежками.

32 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 66,5 (67,5-68,5-69,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 м (разм. 46/48), 1,75 м (разм. 50/52) однотонного черного креп-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см ● 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) однотонного белого креп-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см ● 1,25 м (разм. 46/48), 1,35 м (разм. 50/52) трикотажного полотна (подкладка черного цвета), ширина – 140 см ● 1 м (разм. 46/48), 1,05 м (разм. 50/52) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 37 (38-39-40) см ● 1 металлический лакированный в тон крючок с петлей ● 1 пара чашек из мультипрена

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойной креп, габардин, хлопковый атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (сочетающиеся с подкладкой из трикотажного полотна).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания деталей подкладки лифа использовать лекала деталей 1 и 2 без изменений.

СПИНКА ЛИФА	1
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	2
ПЕРЕД ЛИФА	3
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	4
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	5
ВОЛАН ПРОЙМЫ И ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	6
ВОЛАН СЕРЕДИНЫ СПИНКИ	7
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ЛИФА	8 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
БОЧОК ПОДКЛАДКИ ПЕРЕДА ЛИФА	9
БРЕТЕЛЬ	А = 37,5 (38,5-39,5-40,5) X 2 СМ
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4; УКОРОТИТЬ НА 2 СМ
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5; УКОРОТИТЬ НА 2 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 9), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 7 и 8, как на основном материале; лекала деталей 1, 2 и два раза лекало детали 9, как на подкладке. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа юбки из основного материала. Выкроить без припусков низ юбки подкладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Притачать бочки спинки (2) к частям спинки. Аналогично притачать бочки подкладки переда (9) к частям спинки и к переду лифа из подкладочного материала. ● В указанном направлении заложить складки горловины переда лифа. Закрепить строчкой вдоль среза. Наложить изнаночной стороной перед лифа из основного материала на лицевую сторону детали переда лифа из подкладочного материала с бочками. Сметать по контуру. Далее рассматривать продублированные детали как единые. ● Выполнить боковые швы лифа. Аналогично выполнить боковые швы подкладки лифа. ● С изнаночной стороны переда лифа из подкладочного материала по разметке наложить чашки, располагая внутреннюю сторону чашек к изнаночной стороне подкладки. Примерить для проверки расположения чашек. Закрепить строчкой в край верх чашек. ● Сложить бретель по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Приколоть бретели, отогнутые вниз, по разметке к горловине переда и спинки так, чтобы их можно было поднять наверх после выполнения шва горловины. Подогнуть по размеру длину бретелей. Приметать бретели. ● Наложить черный волан проймы/горловины спинки на белый волан. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать оставшиеся срезы. ● Наложить воланы (черной стороной) на лицевую сторону лифа из основного материала и приметать к срезам пройм/горловины до участка застежки спинки. ● Наложить подкладку лифа на лиф из основного материала. Выполнить шов горловины переда, затем – горловины/пройм спинки, притачивая попутно и волны, и бретели. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить на расстоянии 7 мм на участках пройм и горловины спинки, завершая строчки на расстоянии 5 мм от горловины переда. ● Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Сметать нижние срезы. Отогнуть бретели и воланы наверх. ● Выполнить боковые швы юбки. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить припуски вниз. ● Наложить черный волан середины спинки на белый волан. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать оставшиеся срезы. ● Наложить воланы (черной стороной) по разметке (от «А» до «В») на лицевую сторону частей спинки платья и приметать к средним срезам частей спинки платья. Затем на участках горловины отогнуть воланы горловины вниз, накладывая их поверх воланов середины спинки. Приметать поперечные края воланов горловины к средним срезам спинки с воланами середины спинки. ● Стачать средние срезы частей спинки от участка застежки до разреза. ● Стачать боковые срезы переднего полотнища и частей заднего полотнища юбки из подкладочного материала, как было сделано для юбки из основного материала. Обработать низ подкладки юбки зигзагом. ● Вывернуть юбку из основного материала на изнаночную сторону. Изнаночной стороной надеть подкладку на юбку из основного материала. Подогнуть внутрь припуск верхнего среза подкладки юбки. Закрепить к совмещенным припускам линии талии, прокладывая строчку в шов притачивания юбки из основного материала. ● В среднем шве спинки платья с воланами выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить подгиб низа платья на изнаночную сторону. Изнаночной стороной с лицевой стороны наложить низ подкладки. Подогнуть внутрь припуски изделия с подгибом и воланами и подкладки на участке разреза. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой стороны разреза.


ЧЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150




БЕЛЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140





Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить на расстоянии 7 мм. С изнаночной стороны закрепить подгиб невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● С изнаночной стороны на правом верхнем углу застежки пришить петлю. Слева пришить крючок в соответствии с петлей.

33 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
————— размер 52



Длина по средней линии спинки от линии талии: 50 (51–52–53) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35–2,40–2,45) м однотонного шифона шириной 150 см ● 2 (2,05–2,10–2,15) м плотного эластичного трикотажного смесового (с вискозой) полотна (подкладка) в тон, ширина – 150 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 2,10 (2,15–2,20–2,25) м тюлевой тесьмы, расшитой рядами круглых и цилиндрических бусин в тон, ширина – 2 см ● 1 пара чашек из мультипрена

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, вуаль, кружево, вышитый тюль или тюль с ткаными эффектами (сочетающиеся с подкладкой из плотного эластичного трикотажного полотна).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	14+14А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	15+15А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	16
ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА СПИНКИ	17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ДЕКОРАТИВНАЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПОДКЛАДКА СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 ДО НИЖНЕГО КОНТРОЛЬНОГО ЗНАКА
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15 ДО НИЖНЕГО КОНТРОЛЬНОГО ЗНАКА

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали 16 так, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. Разрезать метраж подкладки пополам. Совместить два полученных куска в разворот лицевыми сторонами внутрь, не меняя направления нитей. На подкладке, сдвоенной в разворот, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить обозначенные участки горловины лекал деталей А и В, совмещая среднюю линию со сгибом клеевого прокладочного материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов кокеток и нижних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1 см на подгиб изделия и рукавов из основного материала и 2 см на подгиб подкладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали подкладки. Закрепить клеевой прокладочный материал строчкой в край по внешнему контуру. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Наложить декоративную кокетку переда на декоративную кокетку спинки. Стачать на участках до контрольного знака («т») боковые срезы кокеток двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на кокетку спинки. ● Подвернув, заутюжить подгиб низа кокетки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Аналогично обработать низ изделия, низ рукавов и срезы верхних вырезов рукавов. ● Выполнить нижний шов рукава двойным (английским) швом. ● Наложить перед на спинку кокетки, совмещая детали лицевыми сторонами внутрь. Затем лицевой стороной наложить перед и спинку платья соответственно на изнаночную сторону переда/спинки кокетки. Сметать, вкладывая внутрь припуски на открытых участках боковых швов кокетки. Выполнить боковые швы до разрезов, не захватывая нижние участки боковых швов кокетки (где строчки были проложены ранее). Затем выполнить плечевые швы. Разутюжить припуски. ● Обработать вытачки переда подкладки, как было сделано для вытачек переда из основного материала. ● Выполнить плечевые швы деталей из подкладочного материала. Выполнить боковые швы до разрезов. ● С изнаночной стороны переда из подкладочного материала по разметке наложить чашки, располагая внутреннюю сторону чашек к изнаночной стороне подкладки. Закрепить чашки длинными центрированными вертикальными стежками вручную, прокладывая их через равные промежутки. ● С изнаночной стороны изделия из основного материала наложить лицевой стороной другие детали подкладки (перед из подкладочного материала без чашек) и приметать. ● Надеть подкладку

(с чашками) на изделие из основного материала, совмещая их лицевыми сторонами внутрь. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. ● Подогнуть внутрь припуски пройм изделия из основного материала и подкладки. Вложить между ними припуски верхних срезов рукавов, совмещая углы рукавов с контрольными знаками. Проложить строчку вдоль линии сгиба припусков проймы. ● Притачать срезы разрезов подкладки к срезам разрезов изделия из основного материала. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. На открытых участках обработать срезы разрезов изделия, как было сделано при обработке низа изделия. ● Украсить изделие тесьмой с бусинами, как объяснено далее, помня, что у срезов тесьмы бусины необходимо закреплять! ● Изнаночной стороной наложить кусок тесьмы по разметке на горловину переда и спинки изделия с лицевой стороны. Тесьма должна повторять форму горловины, для этого по более короткой стороне тесьмы следует выполнить посадку. Закрепить тесьму в кольцо у средней линии переда. Закрепить тесьму к изделию потайными стежками по продольным сторонам тесьмы. Аналогично украсить рукава. Для облегчения закрепления тесьмы ее можно разрезать, а затем закрыть в кольцо у середины выреза соответствующего рукава, как была закрыта тесьма горловины у средней линии переда. Шов стачивания должен быть незаметен.

ШИФОН


ALTEZZA cm 150



МЕТРАЖА m 2,30

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150



МЕТРАЖА m 2,00 (: 2)

34 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по боковой линии от линии талии: 112,4 (113,6-114,8-116) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,80 м эластичного тюля с купонным геометрическим рисунком (высота купона – 70 см), ширина – 300 см
- 2,90 (2,95-3-3,05) м плотного эластичного трикотажного полотна (подкладка) в тон, ширина – 150 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 39 (40-41-42) см
- 1 пара чашек из мультипрена
- 3 металлических лакированных в тон крючка с петлями

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, вуаль, кружево, шифон (эластичные и с купонным рисунком; сочетающиеся с подкладкой из плотного эластичного трикотажного полотна).
Можно использовать материал с рисунком для брюк комбинезона и однотонный материал для лифа, разделив метраж и изменив раскладку.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ВНЕШНЯЯ ПРАВАЯ ПОЛОСКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ ЛИФА	1
ВНЕШНЯЯ ЛЕВАЯ ПОЛОСКА СПИНКИ	2
ВНЕШНЯЯ ЛЕВАЯ ПОЛОСКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПРАВАЯ ЧАСТЬ ЛИФА	3
ВНЕШНЯЯ БОКОВАЯ ВСТАВКА СПИНКИ ЛИФА	4
ВНЕШНЯЯ ЛЕВАЯ ПОЛОСКА ПРИТАЧИВАНИЯ ЧАШКИ ПЕРЕДА ЛИФА	5
ВНЕШНЯЯ ПРАВАЯ ПОЛОСКА ПЕРЕДА ЛИФА	6
ВНЕШНЯЯ ПРАВАЯ ПОЛОСКА ПРИТАЧИВАНИЯ ЧАШКИ ПЕРЕДА ЛИФА И ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ЛИФА	7
ВНЕШНЯЯ БОКОВАЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	8
ВНЕШНЯЯ ЧАШКА + ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	9
ВНЕШНЯЯ ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10+10A
ВНЕШНЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	11+11A
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ЧАШКИ + ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	12
БОКОВАЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ЧАШКИ	13
ВНУТРЕННЯЯ ПРАВАЯ ПОЛОСКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ ЛИФА	14
ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ ПОЛОСКА СПИНКИ	15
ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ ПОЛОСКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ И ПРАВАЯ ЧАСТЬ ЛИФА	16
ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ ПОЛОСКА ПРИТАЧИВАНИЯ ЧАШКИ ПЕРЕДА ЛИФА	17
ВНУТРЕННЯЯ ПРАВАЯ ПОЛОСКА ПЕРЕДА ЛИФА	18
ВНУТРЕННЯЯ ПРАВАЯ ПОЛОСКА ПРИТАЧИВАНИЯ ЧАШКИ ПЕРЕДА ЛИФА И ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ЛИФА	19
ВНУТРЕННЯЯ БОКОВАЯ ВСТАВКА СПИНКИ ЛИФА	A = СКОПИРОВАТЬ
ВНУТРЕННЯЯ БОКОВАЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	B = СКОПИРОВАТЬ
ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ВНУТРЕННЯЯ БОКОВАЯ ВСТАВКА СПИНКИ ЛИФА	C = СКОПИРОВАТЬ
ВНУТРЕННЯЯ БОКОВАЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10, УКОРОТИВ НА 2 СМ
ВНУТРЕННЯЯ ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	D = СКОПИРОВАТЬ
ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11, УКОРОТИВ НА 2 СМ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано в верхней части схемы. **Внимание!** Эта верхняя часть купонного рисунка должна быть однотонной! Подрезать материал и сложить его в сгиб. На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано в нижней части схемы. Лекала деталей 4, 8 и 9 должны быть разложены на однотонной части купонного рисунка, а низ лекал деталей 10 и 11 должен располагаться на нижней части купона с геометрическим рисунком, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 12, 13, A и B), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб низа внутренних брюк по 1 см. Выкроить без припуска низ внешних брюк.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- **ВНИМАНИЕ!** Соединить выкройки чашек, вставок и полосок, обращая внимание на контрольные буквы. Во время работы соединенную выкройку следует держать перед глазами в качестве образца. Необходимо помнить, что соответствующими внешними деталями подкладки после их соединения и выворачивания будут продублированы путем приметывания с изнаночной стороны детали из тюля. Внутренние детали из подкладочного материала зеркальны внешним деталям из подкладочного материала. После соединения и выворачивания они будут располагаться к изнаночной стороне внешних деталей подкладки (тех, которыми будут продублированы детали из тюля).
- Притачать каждую боковую часть внутренней чашки (13) к средней части (12). Разутюжить припуски.
- Наложить вкладыш чашки (из мультипрена) по разметке внутренней стороной на изнаночную сторону внутренней чашки. Подогнать по размеру. Притачать в край по контуру.
- С помощью коротких наметочных стежков собрать по разметке


обтачку горловины спинки, цельнокроеную со внешней чашкой (9), до размера соответствующей внутренней чашки (12). • Наложить изнаночной стороной внешнюю чашку (9) на внешнюю деталь внутренней чашки (без вкладыша) с лицевой стороны. Сметать по контуру. Далее рассматривать продублированные таким образом детали как единые. • Наложить внешнюю продублированную чашку (9, продублированная 12+13) на внутреннюю (с вкладышем, 12+13) чашку. Стачать срезы горловины переда, продолжая строчку по верхним срезам цельнокроеных обтачек до средних задних срезов. Заутюжить припуски на внутренние детали. Настрочить в край. Еще раз наложить внешнюю продублированную чашку (9, продублированная 12+13) на внутреннюю (с вкладышем, 12+13) чашку. Выполнить швы пройм. Продолжить строчку по нижним срезам цельнокроеных обтачек и средним задним срезам. Заутюжить припуски на внутренние детали (12+13). Настрочить в край, насколько возможно. С изнаночной стороны стачать совмещенные средние передние срезы внешних деталей (9, продублированные 12+13). Аналогично выполнить средний передний шов внутренних деталей (12+13). Сметать совмещенные нижние срезы деталей. • С помощью коротких наметочных стежков собрать по разметке внешнюю полосу до размера внутренней полосы. Наложить изнаночной стороной внешнюю полосу на внутреннюю с лицевой стороны. Сметать по контуру. Далее рассматривать их как единые детали. • Продублировать внешнюю вставку, приметав по контуру

с изнаночной стороны внутреннюю вставку лицевой стороной. Далее рассматривать их как единые детали. • Соединить внешние полосы спинки лифа, как написано далее. Притачать левую внешнюю боковую вставку спинки лифа (4) к верхнему косому срезу внешней левой полосы спинки (2). Притачать правую внешнюю боковую вставку спинки лифа (4) к нижнему косому срезу внешней правой полосы горловины спинки лифа (1). Разутюжить припуски и вывернуть детали. Затем притачать левую внешнюю вставку с полоской спинки (4+2) к косому нижнему левому срезу внешней левой полосы горловины спинки с правой частью лифа (3), завершая у среднего заднего среза. Правую внешнюю вставку с правой полоской горловины спинки (4+1) притачать к косому верхнему правому срезу внешней левой полосы горловины спинки с правой частью лифа (3), завершая у среднего заднего среза. Соединить внутренние детали спинки лифа, как было сделано для внешних деталей, помня о том, что внутренняя деталь должна быть зер-


ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



ТЮЛЬ



METRATURA PANNELLO m 1,80



кальна внешней детали. Соответственно, в инструкции (см. выше) для внешних деталей заменить их на номера внутренних деталей спинки лифа следующим образом: 2 заменить на 15, 1 заменить на 14, 4+2 заменить на А+15, 3 заменить на 16, 4+1 заменить на А+14, 3 заменить на 16. ● Соединить детали внешнего переда лифа, как объяснено далее. Притачать левую внешнюю боковую вставку переда лифа (8) к нижнему косому срезу внешней левой полоски притачивания чашки переда лифа (5). Притачать правую внешнюю боковую вставку переда лифа (8) к косому верхнему срезу внешней правой полоски переда лифа (6). Разутюжить припуски. Вывернуть. Притачать левую внешнюю боковую вставку переда лифа с левой полоской притачивания чашки переда лифа (8+5) к косому верхнему левому срезу внешней правой полоски притачивания чашки переда лифа с левой частью лифа (7), завершая у среднего переднего среза. Притачать правую внешнюю боковую вставку переда лифа с правой полоской переда лифа (8+6) к косому нижнему правому срезу внешней правой полоски притачивания чашки переда лифа с левой частью лифа (7). Соединить соответствующие внутренние детали переда лифа, как было сделано для внешних деталей, помня о том, что внутренняя деталь должна быть зеркальна внешней детали. Соответственно, в инструкции (см. выше) для внешних деталей заменить их на номера внутренних деталей спинки лифа следующим образом: 6 заменить на 18, 5 заменить на 17, 8+6 заменить на В+18, 7 заменить на 19, 8+5 заменить на В+17, 7 заменить на 19. ● Приколоть чашки, отогнутые вниз, к верхним срезам внешнего переда лифа, совмещая внешние детали лицевыми сторонами внутрь. Наложить внутренний перед на внешнюю деталь с чашками. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Аналогично совместить внешнюю и внутреннюю спинки и выполнить шов горловины спинки. ● Подогнуть внутрь припуски правых боковых срезов внутреннего переда и внешнего переда. Вложить между ними припуски правых боковых срезов спинки, располагая внешние детали ко внешним деталям, а внутренние, соответственно, ко внутренним деталям. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков. Затем сметать нижние срезы и левые боковые срезы лифа. ● Выполнить боковые швы брюк, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Выполнить шаговые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Аналогично подготовить внутренние половинки брюк, помня, что детали будут совмещаться лицевой стороной к изнаночной стороне. ● Стачать средние срезы брюк от линии талии задних половинок до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично выполнить средние швы внутренних брюк. ● Обработать низ внутренних брюк зигзагом. Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Изнаночной стороной надеть внешние брюки на внутренние брюки с лицевой стороны. Сметать верхние срезы и срезы на участке застежки. Притачать верхние срезы брюк к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● В левом боковом шве изделия выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● По разметке на внутренней левой стороне горловины спинки пришить крючки. Петли крючков пришить справа в соответствии с крючками.

35 ЖАКЕТ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
67,5 (69-70,5-72) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного (черного) крепа-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см ● 50 см (разм. 46/48), 55 см (разм. 50/52) однотонного (белого) крепа-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см ● 55 см (разм. 46/48), 60 см (разм. 50/52) жоржета в тон (черного цвета), ширина – 140 см ● 85 см (разм. 46/48), 90 см (разм. 50/52) подкладки в тон (черного цвета), ширина – 150 см ● 95 см (разм. 46/48), 100 см (разм. 50/52) клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 1 пуговицы, украшенная стразом посередине, диаметр – 22 мм ● 2 пуговицы, украшенные стразом посередине, диаметр – 18 мм ● 1 пара мультипленовых плечиков, обтянутых подкладкой
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 2 кружевных аппликации в тон (черного цвета) по размеру участков, обозначенных на лацкане и на верхнем воротнике ● термоклейкие стразы диаметром 2 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ-САТИНУ:

двойной креп, габардин, хлопковый атлас, полотно с высоким коэффициентом драпировки.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

шифон, вуаль, тюль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, D, E, H, I. Для выкраивания подкладки использовать лекало спинки от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта; лекала бочка спинки и подкладки кармана – без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 2 см.

СПИНКА	10
БОЧОК СПИНКИ	11
ПЕРЕД	12
ЗАВЯЗКА	13
ВНЕШНИЙ ЛАЦКАН	14

ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	15
МАНЖЕТА	16
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	17
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = 17,8 (18,5-19,2-19,9) X 20 CM
ОБТАЧКА КАРМАНА	D = 15,8 (16,5-17,2-17,9) X 3 CM
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ МАНЖЕТЫ	E = 3,5 X 0,5 CM
ВНУТРЕННИЙ ЛАЦКАН	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	H = 7 X 2 CM
ПОДОКАТНИК РУКАВА	I = 30 X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей D и H), как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основных материалах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 12, 14, 15, 16, А, В, F, G, два раза лекало детали D и детали для дублирования подгиба, как на основных материалах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия. Выкроить без припусков срезы входа в каждый карман со стороны частей переда из основного материала (для срезов входов в карманы подкладки – добавить обычные припуски).


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Разутюжить их. Срезы входа в каждый карман совместить встык. ● На части переда выполнить по разметке прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: разрез входа в карман уже имеется, надо выполнить лишь надсечку у среднего края входа в карман; продолжить, как в инструкции, сметывая боковые срезы обтачек кармана вместе с соответствующей частью подкладки кармана.

● Притачать бочки спинки к частям спинки. Стачать средние срезы частей спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Наложить внутренний лацкан на внешний лацкан. Обтачать по внешнему контуру от контрольного знака («т») до контрольного знака у места притачивания воротника (кружочек). Вывернуть. ● Стачать средние задние срезы частей нижнего воротника. Наложить нижний воротник на верхний. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. ● Втачать верхний воротник в горизонтальные срезы горловины внешних лацканов, а нижний воротник – в соответствующие срезы горловины внутренних лацканов. Разутюжить припуски. Сметать совмещенные срезы горловины лацканов и воротников. ● Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. ● Приколоть лацканы к косым срезам частей переда. Продолжить, прикалывая воротник к срезам горловины изделия. При этом внутренние лацканы и нижний воротник должны быть расположены к лицевой стороне изделия. Наложить по разметке подбора с обтачкой горловины спинки на изделие с лацканами и воротником. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и срезы горловины. Заутюжить припуски на подборт с обтачкой горловины спинки. Настрочить в край на участках бортов. Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки на изнаночную сторону. Отогнуть лацканы с воротником наверх. Настрочить шов втачивания строчкой на расстоянии 5 мм. Затем отогнуть лацканы и воротник на лицевую сторону изделия. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». ● Наложить белую завязку на черную. Обтачать по контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть. Приколоть завязку, отогнутую от середины детали и расположенную черной стороной к лицевой стороне изделия, по разметке к части переда (у вытачки). Притачать прямые поперечные срезы завязок. Обрезать 5 мм припусков. Отогнуть завязки на середину детали. Застрочить на расстоянии 5 мм, убирая внутрь припуски. ● Стачать средние срезы частей спинки из подкладочного материала. Подготовить и выполнить соединение подкладки с изделием, обрабатывая вытачки частей переда подкладки и продолжая каждую строчку вдоль срезов входа в карман. Сметать срезы пройм подкладки и изделия из основного материала. ● Стачать локтевые срезы частей рукава до застежки. ● Сложить бейку застежки рукава пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь.


ЧЕРНЫЙ КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150




БЕЛЫЙ КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150



ЖОРЖЕТ

ALTEZZA cm 140



Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы застежки рукава бейкой. ● Выполнить нижний шов рукава. Обработать припуски зигзагом и заутюжить их на верхние части рукавов. ● Сложить деталь для изготовления навесной петли. Стачать продольные срезы. Обрезать 7,5 мм припусков. Вывернуть детали. Сложить каждую деталь, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приметать совмещенные поперечные срезы петель, отогнутых внутрь, по разметке к передним краям манжет. ● Сложить манжету по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Отогнуть наружу навесные петли. Притачать внутренней частью и лицевой стороной манжеты к низу рукавов с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на манжеты. Подогнуть внутрь припуски открытых срезов внешних частей манжет. Закрепить в край к заутюженным на манжеты припускам притачивания внутренних частей манжет. ● Втачать рукава в проймы изделия с подкладкой. Обработать припуски втачивания рукавов зигзагом. ● С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов и швов пройм изделия. ● По разметке обметать петлю на правом борте. На левом борте пришить пуговицу в соответствии с петлей. Пришить на задних краях манжет пуговицы в соответствии с навесными петлями. ● Наложить изнаночной стороной по разметке кружевные аппликации на обозначенные участки левого лацкана и верхнего воротника с лицевой стороны. Закрепить по контуру и в соответствии с узором кружева потайными стежками вручную. Украсить аппликации, установив стразы. Между аппликациями установить в ряд 4 стразы.

36 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
103 (104,5-106-107,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,65-1,70) м в небольшой степени эластичного однотонного полиэстерового двойного крепа шириной 150 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 30 см эластичной тесьмы шириной 3 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, креп-сатин, жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (в небольшой степени эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПОЯС	16+16A
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	17+17A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	18+18A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 16 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 16, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Выполнить боковые швы, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. Выполнить шаговые швы. Заутюжить припуски на задние половинки брюк. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до линии талии передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. ● Обработать внутренний срез пояса зигзагом. ● Притачать внешним срезом пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве со внешней частью пояса выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов пояса. Закрепить их строчкой изнутри к лентам застежки-молнии. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 10 см (правый боковой участок). Добавляя 1 см на припуски средних поперечных срезов, отрезать два куска по 5 см (для левых боковых участков передней и задней половинок брюк). Вложить соответствующий кусок эластичной тесьмы на правый боковой участок. Закрепить у контрольных знаков попереч-




ные срезы эластичной тесьмы стежками «вперед-назад иголкой». Вложить левые боковые куски. Закрепить средний поперечный срез каждого левого бокового куска эластичной тесьмы, как было выполнено для поперечных срезов правого бокового куска эластичной тесьмы. Боковые поперечные срезы левых боковых кусков эластичной тесьмы вложить под подогнутые припуски внешней части пояса и закрепить к лентам застежки-молнии, как было выполнено для средних поперечных срезов. ● Закрепить внутренний срез пояса строчкой в край в шов притачивания внешней части пояса, растягивая эластичную тесьму и не захватывая ее строчкой. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или закрепить потайными стежками вручную.

37 КОМБИНЕЗОН ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 3 месяца
— — — — — на 6 месяцев
— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев



Длина по боковой линии от линии талии:
23,5 (25-26,5-28) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 60 (65-70-75) см эластичного однотонного (белого) джерси с вафельным переплетением, ширина – 140 см ● 1,45 (1,50-1,55-1,60) м контрастной (синей) плетеной тесьмы шириной 7 мм ● 5 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, трикотажное полотно, синель (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.


СПИНКА ЛИФА	27
ПЕРЕД ЛИФА	28 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	29
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	30
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ ШАГОВОГО СРЕЗА	31
КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 30
БЕЙКА НИЗА ШОРТ	B = 22 (22,5-23-23,5) X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 27 так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб карманов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку (для внешнего лифа) и на перед (для внутреннего лифа), чтобы не создавалось утолщений при совмещении деталей. ● Наложить лицевой стороной внутренний лиф на лицевую сторону внешнего лифа. Обтачать средние срезы частей спинки и левый выступ основания застежки. ● Оставить детали совмещенными, как для выполнения строчек на участке застежки. Вложить между срезами пройм и горловины тесьму так, чтобы после выполнения швов примерно половина тесьмы выступала. Выполнить швы пройм и горловины. Вывернуть. Внимание! Лиф остается пока открытым по боковым срезам! Разутюжить припуски. Отогнуть тесьму на внешний лиф. ● Выполнить боковые швы внешнего лифа. Продолжить строчки, стачивая боковые срезы деталей внутреннего лифа и тщательно совмещая швы пройм. Сметать нижние срезы лифов. ● На линию сгиба подгиба кармана наложить кусок тесьмы соответствующего размера. Настрочить центрированную строчкой. Заутюжить подгиб кармана на изнаночную сторону, отгибая соответствующую часть тесьмы наверх. Приметать поперечные срезы подгиба к соответствующим срезам кармана. ● Изнаночной стороной наложить карманы по разметке на лицевую сторону передних половинок шорт. Подогнуть внутрь припуски карманов. Настрочить карманы в край. ● По разметке обрезать цельнокроенный припуск левой стороны застежки задних половинок шорт. ● Стачать средние срезы задних половинок шорт до участка застежки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Заутюжить цельнокроенные припуски застежки задних половинок шорт, сгибая по пунктирной линии разметки, на изнаночную сторону. Наложить левую сторону на правую сторону застежки. Закрепить основание застежки, формируя строчкой треугольник. ● Выполнить боковые швы шорт. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки шорт. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхние срезы шорт до размера низа лифа. Затем собрать низ шорт до размера беек низа. ● Притачать изнаночной стороной внутренним срезом бейку низа к срезу низа шорт с лицевой стороны. Заутюжить припуски на бейку. ● Отогнуть внешние части беек низа на лицевую сторону, подвернув внутрь припуск открытого продольного среза. Закрепить в край к припускам притачивания, заутюженным на бейку низа. ● Сложить каждую планку застежки шагового среза по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Притачать лицевой стороной внутренний срез планки к шаговому срезу с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на планки. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза планки. Закрепить в край к






припускам, заутюженным на планки. ● Притачать шорты к низу лифа, вкладывая тесьму так, чтобы половина ширины тесьмы выступала, с левой стороны застежки спинки должен сформироваться выступ. Заутюжить обработанные припуски на лиф. Настрочить в край. Отогнуть тесьму вниз. ● Обметать по разметке петли на левой стороне застежки спинки и на планке шагового среза передних половинок шорт. Пришить пуговицы на правой стороне застежки спинки и на планке задних половинок шорт в соответствии с петлями.

38 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/9/12/18 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 месяцев
— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев
————— на 18 месяцев

Длина по средней линии спинки от линии талии: 18 (20-22-24) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 65 (70-75-80) см однотонного (синего) пике шириной 140 см ● 35 см (6/9 месяцев), 40 см (12/18 месяцев) контрастного (белого) пике шириной 140 см ● 1,35 (1,40-1,45-1,50) м синей тесьмы шириной 5 мм ● 2,20 (2,25-2,30-2,35) м контрастной (белой) тесьмы шириной 5 мм ● 3 пуговицы в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, рами (ткань из китайской крапивы), панاما, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), тафта (двух контрастных цветов).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D, Е.

СПИНКА ЛИФА	21
ПЕРЕД ЛИФА	22
ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	23
РУКАВ	24
ЮБКА	25
ВОРОТНИК	26
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕТЛИ БАНТА	A = 15 X 5 CM
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕНТ БАНТА	B = 16 X 5 CM
ШЛЕВКА БАНТА	C = 4 X 2 CM
МАНЖЕТА	D = 21 (21,7-22,4-23,1) X 4 CM
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	E = 18,5 (19,5-20,5-21,5) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 26). Лекала деталей А, В и С разложить на белом пике в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые и боковые швы лифа. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Совместить две детали каждой части воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. На внешнюю часть воротника наложить кусок синей тесьмы соответствующего размера, центрируя тесьму по сплошной линии разметки. Настрочить центрированной строчкой. ● Приколоть части воротника, отогнутые на проймы, располагая их лицевой стороной внутренних деталей к лицевой стороне лифа, к срезу горловины лифа до контрольных знаков (кружочки) на спинке. Отогнуть цельнокроенные подборта частей спинки на лицевую сторону, накладывая их поверх частей воротника. Наложить обтачку горловины. Выполнить шов горловины. Отогнуть подборта на изнаночную сторону вместе с обтачкой горловины, а части воротника – наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза обтачки горловины, убирая внутрь припуски горловины. Застрочить в край. Стачать срезы горловины частей воротника, совмещенные у средней линии переда, закрепляя их к горловине лифа переда на соответствующем участке и подрезая припуски в углах. ● Сложить вставку изнаночной стороной внутрь, сгибая по верхней линии. С лицевой стороны наложить на расстоянии 1 см от верхнего сгиба белую тесьму. Настрочить центрированной строчкой. ● Подложить обработанные совмещенные припуски вставки под срезы горловины переда от основания выреза горловины до контрольных знаков («т»). С лицевой стороны проложить строчку в край в шов втачивания частей воротника между контрольными знаками («т»). Продолжить строчку по основанию горловины. С изнаночной стороны закрепить потайными стежками припуски вставки к обтачке горловины. ● Отогнуть части воротника на проймы, накладывая их на изделие. ● На внешнюю часть манжеты настрочить кусок синей тесьмы соответствующего размера, прокладывая центрированную строчку. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать низ рукава до размера манжеты. Затем собрать верхние срезы рукавов до размера проймы. ● Притачать внешними частями манжеты к низу рукавов. Заутюжить припуски на манжеты. ● Выполнить нижний шов рукава, продолжая строчку по срезам манжеты рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Отогнуть внутренние части манжет на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза манжеты. Закрепить потайными стежками к заутюженным на манжеты припускам притачивания. ● Втачать рукава в проймы. ● Наложить кусок белой тесьмы соответствующего размера по разметке на лицевую сторону юбки. Настрочить центрированной строчкой. ● Стачать средние задние срезы юбки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● На участке застежки юбки заутюжить припуски на изнаночную сторону и приметать их к верхнему срезу юбки. Настрочить в край сгиб каждой стороны застежки юбки. ● За-


утюжить подгиб юбки на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез юбки до размера низа лифа. Притачать юбку к низу лифа, вкладывая участки припусков застежки частей заднего полотнища юбки между подогнутыми припусками подборов и частей спинки лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Сложить деталь для изготовления петель банта пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Стачать деталь в кольцо. С изнаночной стороны расположить этот шов посередине. Сформировать петли банта, присборив середину детали стежками вручную. ● Сложить деталь для изготовления шлевки банта пополам изнаночной стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Вывернуть так, чтобы шов располагался посередине с изнаночной стороны. Обернуть шлевку вокруг середины детали с петлями банта. С изнаночной стороны закрыть шлевку в кольцо потайными стежками вручную. ● Сложить деталь для изготовления лент банта по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания посередине. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. Сосборить и закрепить деталь стежками, как было выполнено для петель банта. Сложить деталь, формируя навесную петлю (сгиб должен располагаться посередине детали). Подложить, центрируя, ленты под шлевку с петлями банта. Ленты банта должны быть направлены вниз и расходиться примерно на 4 см. Закрепить потайными стежками ленты к шлевке банта. ● Наложить бант на основание горловины переда, центрируя по средней линии переда. Закрепить стежками вручную. ● Обметать петли по разметке на правой стороне застежки спинки. Пришить пуговицы слева в соответствии с петлями.

39 КОМБИНЕЗОН ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 6/9/12/18 МЕСЯЦЕВ

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — на 6 месяцев
— — — — — на 9 месяцев
— — — — — на 12 месяцев
————— на 18 месяцев

Длина по боковой линии от линии талии: 27 (28,5-30-31,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 75 (80-85-90) см эластичного однотонного (синего) пике шириной 140 см ● 30 см (6/9 месяцев), 35 см (12/18 месяцев) контрастного (белого) пике шириной 140 см ● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м синей тесьмы шириной 5 мм ● 75 см (6/9 месяцев), 80 см (12/18 месяцев) контрастной (белой) тесьмы шириной 5 мм ● 50 см контрастного (белого) шнура диаметром 5 мм ● 7 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, рами (ткань из китайской крапивы), панاما, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), тафта (двух контрастных цветов).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, С.

СПИНКА ЛИФА	18
ПЕРЕД ЛИФА	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВСТАВКА ПЕРЕДА	20 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	21
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	22
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА ШОРТ	23
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ ШАГОВОГО СРЕЗА	24
ВОРОТНИК	25
БЕЙКА НИЗА ШОРТ	A = 28 (28,5-29-29,5) X 5 CM
МАНЖЕТА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	C = 18 (19-20-21) X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 25). Лекала деталей 19 и 20 разложить на синем материале в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить по разметке разрез для застежки по средней линии задних половинок шорт. Подогнуть 5 мм

припусков срезов разреза на изнаночную сторону, постепенно сводя к 0 у основания застежки. Застрочить прямой строчкой. ● Выполнить плечевые и боковые швы лифа. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично выполнить боковые швы шорт. ● Совместить две детали каждой части воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. На внешнюю часть воротника наложить кусок синей тесьмы соответствующего размера, центрируя тесьму по сплошной линии разметки. Настрочить центрированной строчкой. ● Приколоть части воротника, отогнутые на проймы, располагая их лицевой стороной внутренних деталей к лицевой стороне лифа, к срезу горловины лифа до контрольных знаков (кружочки) на спинке. Отогнуть цельнокроенные подборта частей спинки на лицевую сторону, накладывая их поверх частей воротника. Наложить обтачку горловины. Выполнить шов горловины. Отогнуть подборта на изнаночную сторону вместе с обтачкой горловины. Отогнуть части воротника вверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза обтачки горловины, убирая внутрь припуски горловины. Застрочить в край. Затем стачать срезы горловины частей воротника, совмещенные у средней линии переда, закрепляя их к горловине переда лифа на соответствующем участке и подрезая припуски в углах. ● Сложить вставку изнаночной стороной внутрь, сгибая по верхней линии. С лицевой стороны наложить на расстоянии 1 см от верхнего сгиба белую тесьму. Настрочить центрированной строчкой. ● Подложить обработанные совмещенные припуски вставки под срезы горловины переда от основания выреза горловины до контрольных знаков («т»). С лицевой стороны проложить строчку в край в шов втачивания частей воротника между контрольными знаками («т»). Продолжить строчку по основанию горловины. С изнаночной стороны закрепить потайными стежками припуски вставки к обтачке горловины. ● Сложить шнур пополам. Закрепить полученную петлю (около 4 см) узлом. С лицевой стороны наложить поперечные края шнура по разметке на нижнюю часть горловины переда до контрольных знаков («т»). Петля должна быть отогнута вниз. Подвернуть припуски поперечных срезов шнура. Закрепить их обметочными стежками к изделию. ● Отогнуть части воротника на проймы, накладывая их на изделие со шнуром. ● Лицевой стороной наложить манжету по разметке на изнаночную сторону низа рукава. Стачать срезы низа. Отогнуть манжеты на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза каждой манжеты. Застрочить, накладывая кусок синей тесьмы соответствующего размера и настрачивая тесьму центрированной строчкой. ● Втачать рукава в проймы. ● Сосборить верхний срез шорт до размера низа лифа. Затем сосборить низ шорт до размера беек низа. ● На внешнюю часть бейки низа наложить посередине кусок белой тесьмы соответствующего размера. Настрочить тесьму центрированной строчкой. ● Притачать внешним срезом бейку низа к срезу низа шорт. Заутюжить припуски на бейки. ● Отогнуть внутренние части беек низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь припуск открытого продольного среза. Закрепить потайными стежками или потайной строчкой к заутюженным на бейки низа припускам в шов притачивания. ● Сложить каждую планку застежки шагового среза по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Притачать лицевой стороной внутренний срез каждой планки к шаговому срезу с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на планки. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза планки. Закрепить строчкой в край к заутюженным на планки припускам в шов притачивания. ● Притачать шорты к низу лифа, вкладывая соответствующие участки припусков застежки задних половинок шорт между подогнутыми припусками подборов и частей спинки лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Обметать по разметке петли на правой стороне застежки спинки и на планке шагового среза передних половинок шорт. Пришить пуговицы на левой стороне застежки спинки и на планке задних половинок шорт в соответствии с петлями.

40 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ НА 3/6/9/12 МЕСЯЦЕВ


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — на 3 месяца
- — — — — на 6 месяцев
- — — — — на 9 месяцев
- — — — — на 12 месяцев

Длина по средней линии спинки от линии талии: 18,5 (20-21,5-23) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 75 (80-85-90) см однотонного пике с вафельным переплетением, ширина – 140 см ● 3 пуговицы под перламутр в тон, диаметр – 8 мм ● контрастные нитки для фестонов ● контрастные нитки для вышивания



ВНИМАНИЕ! Вышивку ромбами по буфам можно заменить на строчки, выполненные эластичными нитками. Соответственно, вместо ниток для вышивания будут нужны эластичные нитки.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, рами (ткань из китайской крапивы), панاما, хлопковый атлас, шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали A, B, C, D.

КОКЕТКА ПЕРЕДА	25 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
СПИНКА ЛИФА	26
ПЕРЕД ЛИФА + ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	27
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	28
ВОЛАН ПРОЙМЫ	29
ОБОРКА ГОРЛОВИНЫ	A = 35,5 (36-36,5-37) X 2,5 CM
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ	B = 30 (31-32-33) X 1,5 CM
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ	C = 12,4 (13,3-14,2-15,1) X 0,75 CM
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	D = 16,7 (17,4-18,1-18,8) X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 25, B и D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов горловины, пройм, продольных срезов соответствующих обтачек и срезов притачивания оборки и воланов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков срезы внешнего контура воланов и оборки, нижние срезы изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Вверху и внизу обозначенного участка переда лифа с передним полотнищем юбки выполнить буфы: нанести на ткань разметку в виде рядов точек на расстоянии 5 мм. Расстояние между рядами 8-10 мм. Прошить швом «вперед иголку» по изнаночной стороне ткани. Когда все ряды точек будут прошиты, стянуть часть переда лифа до размера нижнего среза кокетки переда. По буфам вышить ромбы контрастными нитками для вышивания. Нижние ромбы посередине украсить стежками, используя нитки контрастного цвета. ● ИЛИ: Вместо вышивки ромбами по буфам можно заправить в машину эластичные нитки и проложить через равные промежутки строчки, выполняемые эластичными нитками на участке соединения переда лифа и переднего полотнища юбки, собирая деталь до размера низа переднего полотнища юбки. Поперечные края закрепить стежками «вперед-назад иголкой». ● Притачать кокетку к верхнему срезу переда лифа с вышивкой или с эластичными строчками. Заутюжить обработанные припуски на кокетку. ● По разметке выполнить по средней линии заднего полотнища юбки разрез для застежки. Наложить изнаночной стороной обтачку застежки на лицевую сторону заднего полотнища юбки. Притачать обтачку застежки, прокладывая строчку на расстоянии нескольких миллиметров от срезов. Сложить обтачку изнаночной стороной внутрь (по вертикальной линии разметки). Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза. Застрочить в край к припускам притачивания. Затем левую часть детали отогнуть на изнаночную сторону и приметать к верхнему срезу заднего полотнища юбки. ● Сосборить верхний срез заднего полотнища юбки до размера низа частей спинки лифа. ● Обработать внутренние срезы цельнокроенных подборов частей спинки лифа швом вподгибку. Отогнуть подборта на изнаночную сторону и приметать к срезам горловины. ● Притачать заднее полотнище юбки к низу частей спинки лифа, вкладывая участки припусков заднего полотнища юбки между подогнутыми припусками подборов и частей спинки лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Вышить по низу изделия контрастными нитками мелкие фестоны. Обрезать излишки материала. Аналогично расширить фестоны внешний контур воланов пройм и оборки горловины. ● Сосборить оборку горловины до размера горловины. Изнаночной стороной наложить оборку на лицевую сторону горловины изделия и притачать. ● Одним срезом притачать обтачку горловины к срезу горловины изделия с оборкой. Отогнуть половину ширины обтачки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых поперечных и продольного срезов обтачки. Закрепить потайными стежками, убирая припуски под обтачку. ● Сосборить волан проймы до обозначенного верхнего участка проймы (между «т») и закрепить строчкой вдоль среза. ● Приколоть воланы к соответствующим участкам пройм. На нижние участки пройм приколоть обтачки пройм, накладывая поперечные срезы обтачек поверх поперечных срезов воланов. Выполнить швы пройм. Обработать совмещенные припуски притачивания воланов пройм. Вывернуть. Заутюжить припуски на изнаночную сторону. Отогнуть на изнаночную сторону обтачки пройм. Настрочить в край шов притачивания каждого волана. Подогнуть внутрь припуски открытых продольных срезов обтачек пройм. Убрать под обтачки все припуски. Застрочить в край. ● Обметать по разметке петли на левой стороне застежки спинки платья. Пришить пуговицы справа в соответствии с петлями.

