

109 Платье

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 56 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно в тонкую полоску 2,30–2,30–2,30–2,30–2,35 м шириной 140 см; флизелин G 785; 4 кнопки для пришивания; 1 маленький крючок с перемычкой.

Важно: при раскрое, как на фото в журнале, расход ткани может увеличиться. Кокетки, клапаны, манжеты и планки низа (детали 22, 25, 27, 28, с и d) выкроены здесь по поперечной нити.

Рекомендуемые ткани: держащие форму льняные полотна, хлопчатобумажные или смешанные платяные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 109. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–е вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 21 Перед со сгибом | 1х |
| 22 Кокетка переда | 4х |
| 23 Планка переда со сгибом | 2х |
| 24 Спинка со сгибом | 1х |
| 25 Кокетка спинки со сгибом | 2х |
| 26 Рукав | 2х |
| 27 Манжета | 4х |
| 28 Клапан | 4х |
| 29 Мешковина кармана (карманы в швах) | 4х |
- а) 4 мешковины нагрудных карманов длиной по 13 см и шириной по 14 см, включая припуски;
б) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 15 см и шириной по 4 см, включая припуски;
в) планка по нижнему срезу переда длиной 59–61–63–65–67 см и шириной 39 см, включая припуски;
г) планка по нижнему срезу спинки длиной 68–70–72–74–76 см и шириной 39 см, включая припуски;
е) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 87–89–91–93–95 см и шириной по 11 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, вы-



vk.com/burdaby



деленные серым цветом. Дополнительно поверх нижних срезов притачивания планок переда приутюжить полосу прокладки шириной 3 см.

Пошив:

■ По 2 детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, стачать короткие и продольные остроугольные срезы. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, на уголках — наискосок. Клапан вывернуть, приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм.

■ Открытые срезы каждого клапана приколоть и приметать вместе к внешней кокетке переда по линии шва притачивания клапана между поперечной меткой и линией шва притачивания планки переда лицевой стороной к лицевой стороне, клапан направлен вверх. Внешние кокетки переда притачать к переду от среза проймы до поперечной метки от линии шва притачивания планки переда до края припуска (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить и обметать. Одну мешковину каждого кармана приколоть вдоль входа в карман внешней кокетки пере-

да поверх клапана лицевой стороной к лицевой стороне, другую мешковину кармана приколоть к припуску входа в карман переда. Мешковины кармана притачать вдоль размеченных линий швов, закрепляя на кокетке переда клапан. Мешковины кармана заутюжить вниз. Клапан отвернуть вверх. С изнаночной стороны мешковины кармана стачать. Припуски шва обметать вместе. Кокетку отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм. Верхнюю часть кнопки пришить с изнаночной стороны к клапану по разметке, нижнюю часть кнопки пришить, соответственно, к переду.

■ На спинке заложить и заметать бантовую складку по разметке.

■ На внешних и внутренних кокетках стачать плечевые срезы (контрольная метка 4). Припуски швов разутюжить. Внешнюю кокетку спинки отстрочить вдоль плечевых швов на расстоянии по 7 мм. Внешнюю кокетку спинки притачать к верхнему срезу спинки. Внутреннюю кокетку наложить на уже притачанную внешнюю кокетку лицевой стороной к лицевой стороне, стачать срезы горловин. Припуски шва срезать близко к строчке, на участках скруглений надсечь в нескольких местах. Припуски по срезам притачивания внутренней кокетки заутюжить на изнаночную сторону. Внутреннюю кокетку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Заутюженные срезы внутренней кокетки пришить к припускам швов притачивания внешней кокетки. На кокетках сметать срезы пройм. Горловину отстрочить на расстоянии 7 мм, кокетку спинки отстрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

■ Каждую планку переда сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, стачать скругленные верхние срезы. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Нижние концы правой и левой планок переда сложить лицевыми сторонами, ниже метки разреза на планках сколоть размеченные линии сгибов. Планки стачать по этим линиям, вывернуть и приутюжить. Открытые срезы планки переда приколоть вместе к переду вдоль срезов притачивания планки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1), при этом припуски переда аккуратно надсечь в уголках. Припуски шва заутюжить на перед и обметать вместе, у края горловины пришить несколькими стежками к внутренней кокетке. Планку переда отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 7 мм. У верхнего конца разреза к планкам пришить крючок и перемычку.

■ Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно

по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы (контрольная метка 5). Припуски швов разутюжить и обметать.

■ На планках нижних срезов переда и спинки (с и d) стачать короткие срезы (= боковые швы). Припуски швов разутюжить. Планку нижнего среза сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу, открытые срезы сметать, сгиб (= нижний край) приутюжить.

■ Планку нижнего среза приколоть к нижнему срезу платья лицевой стороной к лицевой стороне, совместив боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх. Платье отстрочить вдоль шва притачивания планки низа на расстоянии 7 мм.

■ Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (b). Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания (ширина окантовки в готовом виде 7 мм). Окантовку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски швов разутюжить и обметать.

■ Манжеты притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов притачивания и припуски по другим продольным срезам манжет заутюжить на манжеты. Манжеты сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, на концах манжет стачать короткие срезы. Манжеты вывернуть, внутренние заутюженные срезы манжет приколоть над швами притачивания. С лицевой стороны манжеты отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы. Край манжет отстрочить на расстоянии по 7 мм. К передним остроугольным концам манжет с изнаночной стороны пришить верхние части кнопок по разметке. Нижние части кнопок пришить к другим концам манжет.


■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Припуски швов обметать вместе.

■ Детали завязывающегося пояса (е) стачать в одну длинную деталь. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. На уголках припуски шва срезать наискосок. Пояс вывернуть и приутюжить. Открытый участок в шве зашить. Пояс отстрочить на расстоянии 7 мм.

План раскладки

Льняное полотно в тонкую полоску шириной 140 см

Размеры 36–44



Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.