

145 блуза для девочки ••

Размеры 110, 116, 122, 128, 134
Длина по спинке 43–45–47–49–51 см.

Вам потребуется:

Ткань в поперечную полоску 1,00 м шириной 140 см для всех размеров (раскрой по поперечной нити); 5–5–5–6–6 маленьких плоских пуговиц. Рекомендуемые ткани: держащие форму блузоновые ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 145. На деталях 1 и 3 обтачки нижних срезов вычерчены только для размера 110. Для остальных размеров обтачки вычертить на такую же ширину. С деталями 1 и 3 обтачки нижних срезов перенести как отдельные детали. На детали 3 метка-стрелка складки вычерчена для размера 110. Для остальных размеров метку-стрелку складки вычертить соответственно линиям выкройки. На детали 7 метки петель поставлены для размера 110. Для размеров 116–134 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 110. Метка нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных 2–2–3–3 петель



поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Обтачка нижнего среза полочки | 2x |
| 2 Кокетка полочки | 2x |
| 3 Спинка со сгибом | 1x |
| Обтачка нижнего среза спинки со сгибом | 1x |
| 4 Кокетка спинки со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка проймы полочки | 2x |
| 6 Обтачка проймы спинки | 2x |
| 7 Правая планка застежки | 1x |
| 8 Левый подборт | 1x |
| 9 Воротник-стойка со сгибом | 2x |
- а) задняя шлевка длиной 7 см и шириной 2 см, включая припуски.

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

Пошив:

■ По линии середины спинки заложить на спинке встречную складку в направлении метки-стрелки, заметать у верхнего среза.

■ Заднюю шлевку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Шлевку снова разложить. Оба продольные среза шлевки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу, приутюжить. Подвернутые края шлевки стачать в край. Концы шлевки приметать к верхнему срезу спинки между поперечными метками.

■ Полочки пришить между метками-звездочками до ширины по 7,5 см.

■ Кокетки полочек притачать к полочкам, кокетку спинки притачать к спинке. Припуски швов заутюжить на кокетки. Кокетки отстрочить вдоль швов притачивания на расстоянии по 7 мм.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов заутюжить на спинку. Спинку отстрочить вдоль плечевых швов.

■ На обтачках пройм выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Обтачки пройм приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, притачать между поперечными метками (контрольная метка 5). Выступающие концы обтачек отвернуть и приколоть.

■ Планку застежки притачать к переднему срезу правой полочки, левый подборт — к левой полочке. Планку и подборт отвернуть вперед, припуски швов разутюжить.

■ Обтачки нижних срезов полочек приколоть к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне, обтачку нижнего среза спинки — к спинке. Отметок разрезов проложить строчки вдоль краев разрезов и вдоль нижних срезов. У концов швов верхние срезы обтачек отвернуть. Выполнить бо-

ковые швы. Выступающие концы обтачек нижних срезов и обтачек пройм стачать. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить, далее заутюжить на изнаночную сторону припуски по нижним срезам полочек, планки застежки (правая полочка) и левого подборта.

■ Внутренние срезы обтачек подвернуть и заметать, при этом припуски обтачек нижних срезов в уголках надсечь.

■ Обтачку правой планки застежки заутюжить на изнаночную сторону, приметать. Обметать петлю по разметке. Планку заутюжить по шву притачивания на изнаночную сторону. Правую полочку отстрочить в край и по разметке. Планку с петлями отвернуть вперед и приутюжить.

■ Левый подборт отвернуть на изнаночную сторону, продольный срез подвернуть и заметать. Левую полочку отстрочить в край и на расстоянии 2 см.

■ Воротник-стойка. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать верхние и короткие передние срезы, при этом впереди строчку начать/закончить точно у размеченной линии шва втачивания воротника-стойки. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник-стойку вывернуть и приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину блузы, нижний срез нижнего воротника подвернуть и приметать над швом втачивания верхнего воротника. Воротник-стойку отстрочить по контуру в край. На правом конце воротника-стойки обметать петлю.

■ Нижний край и края разрезов отстрочить в край и на расстоянии по 2 см, вверху у концов разрезов — наискосок. Проймы отстрочить в край и на расстоянии по 2 см, внизу проложить поперечные строчки.

vk.com/burdaby

Детали 1–9



размер 110

размер 116

размер 122

размер 128

размер 134



План раскладки
при ширине ткани
140 см

Ткань сложить
вдвое лицевой сто-
роной вовнутрь.