

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

111 Длинный жилет •••

Размеры для высоких 72, 76, 80, 84, 88

Длина по спинке ок. 78 см.

Вам потребуется:

Шерстяной сатин 1,60 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,85–0,85–0,90–0,90–0,90 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 пуговица.

Рекомендуемые ткани: держащие форму ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

На детали 1 линии прорезного кармана вычерчены полностью для размера 72. На детали 2 задний конец кармана вычерчен для всех размеров. Для размеров 76–88 остальные линии кармана вычертить, совместив рельефные срезы полочки и боковой части.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.


Раскрой:

Из шерстяного сатина:

1 Полочка 2х
2 Боковая часть 2х
3 Спинка со сгибом 1х
4 Воротник со сгибом 2х
5 Стойка воротника со сгибом 1х
6 Подборт 2х
7 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
8 Мешковина кармана 2х
а) 4 обтачки (карманы) длиной по 16 см и шириной по 3 см, включая припуски.


Из подкладочной ткани: детали 1 и 8 до линий подкладки, деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, а также деталь 2.

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.



Детали 1–8

размер 72 —————
размер 76 —————
размер 80 —————
размер 84 —————
размер 88 —————



Пошив:

• Боковые части притачать к полочкам. Припуски швов разутюжить.

• Прорезные карманы в рамку — см. модель 140. Но линии совмещения обтачек разметить на расстоянии по 5 мм от линий швов притачивания обтачек. Обтачки притачать по разметке на расстоянии по 5 мм от сгибов.

• На спинке стачать вытачки. Глубины вытачек разрезать по середине, не доходя по ок. 8 см до вершин вытачек. Глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить. Боковые части притачать к спинке. Выполнить плечевые швы, подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.

• **Воротник с лацканами.** Подборт и обтачку горловины спинки приколоть к жилету лицевой стороной к лицевой стороне. При этом лацканы подбортов должны быть чуть шире лацканов поло-

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 176 см

Размер		68	72	76	80	84	88	92	96	100
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Высота груди	см	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Длина спины	см	43	43	44	44	45	45	46	46	47
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава	см	61	61	62	62	63	63	63	63	64
Обхват в.ч.руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

чек на уголках, чтобы уголки лацканов уже готового жилета не отворачивались вверх. Проложить строчки вдоль срезов бортов и срезов лацканов до поперечных меток. Подборт и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жилете. На каждой полочке глубину вытачки (лацкан) разрезать по середине между линиями вытачки на длину ок. 10 см. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, срезы обтачать, начав/закончив строчку точно у линии шва втачивания воротника. При этом верхний воротник должен быть чуть шире нижнего воротника на уголках, чтобы уголки воротника уже готового жилета не отворачивались вверх. Воротник вывернуть и вложить между жилетом и обтачкой горловины спинки с подбортами. Сначала нижний воротник втачать в горловины полочек, соответственно, от поперечных меток до вытачек. Припуски швов разутюжить. Затем оставшийся

открытым срез воротника втачать в горловину, проложив строчки от линии середины спинки в каждую сторону, далее стачать вытачки (лацканы). Припуски шва втачивания воротника разутюжить, глубины вытачек приутюжить. Верхний воротник втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки, при этом в уголках припуски подбортов надсечь. Припуски шва разутюжить. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх. Припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

• Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.

• На спинке подкладки по линии середины спинки застрочить складку на свободное облегание сверху и внизу на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. На подкладке стачать вытачки и выполнить швы.

- Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в жилет изнаночной стороной к изнаночной стороне. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную. У боковых швов припуски по срезам пройм жиле-

та и подкладки подвернуть в направлении друг к другу и сколоть булавкой. Просунуть руку между полочкой и подкладкой, захватить сколотые срезы одной проймы и вытянуть наружу. Булавки удалить, крепко держа срезы. Срезы пройм стачать от плечевого шва до поперечной метки на боковой части. Пройму выправить. Затем

просунуть руку между спинкой и подкладкой, оставшиеся открытыми срезы проймы вытянуть наружу и стачать. Пройму снова выправить. Аналогично выполнить другую пройму.

- Подкладку подвернуть вдоль нижнего края жилета, сгиб слегка приутюжить, оттянуть вверх мягкой дугой и приколоть к под-

гибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить.

- На правой полочке обметать петлю. Совет: для фиксации острых уголков лацканов с нижней стороны закрепите короткие края лацканов посередине к краям воротника несколькими стежками.

План раскладки

Шерстяной сатин шириной 150 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

