

123 Платье ●●●

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от шва притачивания юбки 68 см.

Вам потребуется:

Легкая хлопчатобумажная ткань 2,80–2,80–2,80–2,85–2,85 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 40 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; шнур 1,80–1,85–1,90–1,95–2,00 м толщиной 3 мм; 8 кистей.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткань.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1 Пластрон со сгибом | 1x |
| 2 Средняя часть лифа переда со сгибом | 1x |
| 3 Боковая часть лифа переда | 2x |
| 4 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 5 Лиф спинки со сгибом | 1x |
| 6 Заднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 7 Воротник-стойка со сгибом | 2x |
| 8 Обтачка переда со сгибом | 1x |
| 9 Рукав | 2x |

- а) 2 оборки рукавов длиной по 60–62–64–66–68 см и шириной по 29 см, включая припуски;
б) косая бейка для канта (шов притачивания пластрона) длиной 79–81–83,5–86–88,5 см и шириной 3 см, включая припуски;
с) косая бейка для канта (рельефный шов переда) длиной 98–100–103–106–109 см и шириной 3 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно лоскуты прокладки размером по ок. 3 x 3 см приутюжить с изнаночной стороны к деталям 1 и 8 поверх поперечных меток (= нижний концы разрезов).

Пошив:

■ Подготовить канты (b и c). Косые бейки сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. В сгибы косых беек вложить отрезки шнура. Вплотную к утолщенной части проложить строчку, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов.

■ Кант b приметать вдоль внешнего среза пластрона так, чтобы утолщенная часть канта лежала на детали у размеченной линии шва, а



vk.com/burdaby



плоская — на припуске. Кант с, как и кант b, приметать вдоль внешнего скругленного среза средней части лифа переда (деталь 2).

■ Пластрон притачать к средней части лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 2), закрепляя кант. Для этого использовать лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на пластрон.

■ Кисти приметать к пластрону вдоль размеченных линий краев разреза переда: по 1 кисти на расстоянии по 2 мм ниже линии шва втачивания воротника-стойки, по 1 кисти у нижнего конца разреза, еще по 2 кисти с каждого края разреза между верхними и нижними кистями с одинаковыми интервалами (кисти лежат на пластроне).

■ Обтачку переда наложить на пластрон и среднюю часть лифа переда лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать линии кра-

ев разреза переда, закрепляя кисти. Пластрон разрезать по линии середины переда до метки разреза. Припуски по краям разреза срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.

■ Боковые части лифа переда притачать к переднему полотнищу юбки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 1). Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Скругленные срезы средней части лифа переда и обтачки переда сметать. Среднюю часть лифа переда притачать к переду (лапка швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов), контрольная метка 3, закрепляя кант. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на среднюю часть лифа переда.

■ На лифе спинке и заднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины выпячек заутюжить к линии середины спинки.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 4 (швы смещены вперед). Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Воротник-стойка. Припуск по срезу втачивания одной детали воротника-стойки заутюжить на изнаночную сторону (= внутренний воротник). Детали воротника-стойки сложить лицевыми сторонами, стачать передние и верхние срезы, начав/закончив строчку точно у размеченной ли-

нии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник-стойку вывернуть, приутюжить. Внешний воротник втачать в горловину от контрольной метки 5. Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на воротник. Внутренний заутюженный срез воротника-стойки пришить над швом втачивания воротника.

■ Вдоль левых боковых срезов между метками разреза притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 50. Выполнить левый боковой шов выше и ниже потайной застежки на молнию (контрольная метка 7). Припуски шва разутюжить.

■ Выполнить правый боковой шов (контрольная метка 7). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Один продольный срез каждой оборки рукава присборить до длины нижнего среза рукава. Оборку притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вверх.

■ Выполнить швы рукавов (контрольная метка 8). Нижние срезы рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,5 см и настрочить.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам (контрольная метка 9).

■ Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.


План раскладки

Легкая хлопчатобумажная ткань шириной 140 см

Размеры 44–52

WEBKANTE

44 - 52



WEBKANTE

Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.