

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии: А — 34 см, В — 56 см.

Вам потребуется:

Блуза А. Тонкое трикотажное полотно с эластаном 1,40 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд.

Платье В. Тонкое эластичное трикотажное полотно с поперечным принтом металлик 1,70 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд.

Рекомендуемые ткани: тонкие эластичные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на разные линии и данные для моделей 105 А и 105 В.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа!).

Раскрой:

Блуза А, платье В:

- 1 Перед со сгибом 1x
- 2 Спинка со сгибом 1x
- 3 Рукав 2x
- 4 Внутренняя деталь рукава 4x
- а) 2 обтачки пройм переда длиной по 13 см и шириной по 4 см, включая припуски.



Только для блузы А:

- б) бейка для окантовки среза горловины переда длиной 28–28–29–29–30 см и шириной 3 см, включая припуски;
- с) бейка для окантовки среза горловины спинки длиной 29–30–31–32–32 см и шириной 3 см, включая припуски.

Только для платья В:

- 5 Обтачка горловины переда со сгибом 1x
- 6 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x

Прокладка А, В: детали, выделенные на плане раскладки серым цветом,



приметать над швами притачивания. С лицевой стороны окантовочные бейки настрочить в край.

• Припуски по нижним и задним косым срезам рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. На рукавах заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль среза и на высоту меток-стрелок.

• Каждый рукав вметать в пройму спинки от контрольной метки 3, при этом припуск по боковому срезу спинки выступает. Затем рукав вметать в пройму переда от контрольной метки 1 до контрольной метки 2. По одной дублированной и не дублированной прокладкой внутренней детали рукава сметать изнаночными сторонами. Припуски по более коротким внешним срезам внутренних деталей срезать. Срезы вместе обметать. Более длинные срезы внутренних деталей приколоть с изнаночной стороны переда и спинки (между контрольными метками 2 и 4, а также 3 и 5). Каждую обтачку проймы переда сложить вдоль

пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое обтачку приколоть к срезу проймы переда лицевой стороной к лицевой стороне, верхний конец обтачки лежит на нижнем краю рукава у контрольной метки 4. Проложить строчку вдоль среза проймы. Припуски шва срезать близко к строчке, у контрольных меток 2, 3 и 4 — надсечь. Припуски шва обметать вместе. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Пройму переда отстрочить на расстоянии 7 мм, у верхнего конца проложить поперечную строчку к отделочной строчке нижнего края рукава. Внутреннюю деталь каждого рукава отвернуть на пройму, рукава лежит на платье лицевой стороной к лицевой стороне. Верхний, сложенный складками срез рукава вложить под внутреннюю деталь рукава через открытый участок в шве и приколоть, притачать вдоль среза и на расстоянии 3,5 см от проложенной строчки. Рукав отвернуть поверх внутренней детали рукава.

• Выполнить боковые швы, контрольная метка 6. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Верхние концы припусков боковых швов пришить вручную.

• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 3 см.

Платье В


• Обтачки горловины переда и спинки приколоть, соответственно, к переду и спинке лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов срезать близко к строчкам. Обтачки отвернуть вверх и настрочить на припуски швов близко к швам. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, концы обтачек приметать.

• Далее платье шить так же, как блузу А. Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

Планы раскладки


Блуза А

Тонкое трикотажное полотно с эластаном шириной 150 см



Платье В

Тонкое эластичное трикот. полотно с поперечным принтом металлик шир. 150 см



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Для платья В обратите внимание на раппорт узора трикотажного полотна!