

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с эластаном шириной 150 см: бирюзового цвета — 0,30 м и синего цвета — 0,45 м для всех размеров; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только бизластичные трикотажные полотна.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

Из трикотажного полотна с эластаном синего цвета:

а) перед и спинка шириной по 37–39–41–43–45–47 см и длиной по 38 см.

Из трикотажного полотна с эластаном бирюзового цвета:

б) бандо шириной 74–78–82–86–90–94 см и длиной 26 см, в готовом виде 13 см;


с) планка длиной 13 см и шириной 3 см, включая припуски;

д) завязка длиной 30 см и шириной 3 см, включая припуски.

Пошив:


Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком. Подгибка низа настрачивается двойной иглой для сохранения ее эластичности.

- Спинку наложить на перед лицевой стороной к лицевой стороне, выполнить боковые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии 3 см.



- На бандо стачать короткие срезы (левый боковой шов). Припуски шва разутюжить. Бандо сложить до половины длины изнаночной стороной вовнутрь, сгиб лежит вверх, нижние срезы сколоть. Сметочными стежками на бандо разметить линию середины переда, шов лежит с левой стороны. На расстоянии по 5 мм от линии середины переда на бандо проложить строчки, бандо присборить посредине до длины 5 см. Продольные срезы планки поочередно заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Ширина планки в готовом виде — 1 см. Планку наложить по линии середины переда поверх сборки, верхний конец планки оставить выступающим. Планку настрочить в край. Выступающий конец планки отвернуть на изнаночную сторону и приколоть к нижним срезам бандо.
- Нижние срезы бандо притачать к верхним срезам переда и спинки, совместив левые боковые швы. Припуски шва обметать вместе и заутюжить вниз.
- Завязку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 7 мм от сгиба проложить строчку. Завязку вывернуть, завязать бант и нашить его у нижнего конца планки бандо.

Планы раскладки при ширине трикотажного полотна 150 см



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх.