

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 А, В Платья

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина от талии 58 см.

Вам потребуется:

Платье А. Вискозная ткань с принтом 0,65 м шириной 140 см для всех размеров; хлопчатобумажная ткань стретч 1,35 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,45–0,50–0,50–0,50–0,50 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; шнур 6,50 м толщиной 8 мм.

Платье В. Креп-сатин (одна сторона которого матовая, другая — блестящая) 1,85 м шириной 140 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,45–0,50–0,50–0,50–0,50 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Важно, платье В:

Для лифа платья блестящая сторона креп-сатина, для юбки матовая сторона креп-сатина используются в качестве лицевой стороны. После раскроя удалите бумажные выкройки деталей 1–3, детали кроя сложите блестящими сторонами внутрь. Затем бумажные выкройки еще раз приколите для перевода контуров деталей выкройки.



Рекомендуемые ткани: плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.



Раскрой:

Платье А

Из вискозной ткани с принтом:

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Обтачка горловины спинки | 2x |

а) шлевка длиной 11 см и шириной 9 см, включая припуски.

Из хлопчатобумажной ткани стретч:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 4 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 5 Заднее полотнище юбки | 2x |

Из подкладочной ткани:

- | | |
|------------------------|----|
| 6 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 7 Лиф спинки | 2x |

Платье В

Из креп-сатина:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 2 Лиф спинки | 2x |
| 3 Обтачка горловины спинки | 2x |
| 4 Переднее полотнище юбки со сгибом | 1x |
| 5 Заднее полотнище юбки | 2x |

а) шлевка длиной 11 см и шириной 9 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

- | | |
|------------------------|----|
| 6 Лиф переда со сгибом | 1x |
| 7 Лиф спинки | 2x |

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно на деталях 1 прокладкой дублировать цельнокроенные обтачки горловины. Лоскуты прокладки размером по ок. 2 x 2 см приутюжить к лифу переда (из основной и подкладочной тканей) поверх уголка выреза горловины переда (изнаночная сторона).

Пошив:

Платье А

■ На деталях лифов переда и спинки из основной и подкладочной тканей стачать вытачки. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вниз, глубины вытачек частей лифа спинки заутюжить к линии середины спинки.

■ Лифы переда из основной и подкладочной тканей сложить лицевыми сторонами. Внутренние срезы цельнокроенных обтачек горловины приколоть и притачать к верхним срезам подкладки. Сколоть и стачать края прореза, у нижнего конца прореза строчку проложить точно до размеченной линии шва (см. стрелки на рисунке). Припуски швов срезать близко к строчкам, в уголке выреза горловины переда и у верхнего конца прореза надсечь. Деталь вывернуть, припуски швов заутюжить на подкладку, края прореза приутюжить, цельнокроенные обтачки заутюжить на изнаночную сторону. На лифах переда из основной и подкладочной ткани выполнить средние швы отдельно, при этом внизу строчки начать/закончить точно у размеченных линий швов. Припуски швов разутюжить.

■ Обтачки горловины спинки притачать к частям лифа спинки из подкладочной ткани, контрольная метка 2. Припуски швов заутюжить на подкладку. Обтачки с подкладкой притачать к срезам горловины частей лифа спинки лицевой стороной к лицевой стороне, сверху строчки проложить точно до размеченных линий плечевых швов. Обтачки с подкладкой отвернуть на изнаночную сторону, горловины приутюжить.

■ На лифе переда припуски в уголках между плечевыми срезами и цельнокроенными обтачками надсечь к линиям сгибов обтачек. Выполнить плечевые швы на лифе платья и на подкладке от срезов пройм до горловины, для этого подкладку еще раз отвернуть на лицевую сторону. Припуски швов разутюжить.

■ Срезы пройм лифа платья и подкладки поочередно сколоть и стачать лицевыми сторонами. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скрупулений надсечь. Части лифа спинки вывернуть на лицевую сторону через плечевые туннели, проймы приутюжить.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов на лифе платья и на подкладке. Припуски швов разутюжить. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону.

■ На юбке выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.


■ Подкладку еще раз отвернуть вверх. Лиф платья приколоть и притачать к юбке. Припуски шва заутюжить на лиф платья.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 502. Олнии совместить с краем горловины (подкладку не закреплять). Выполнить средний шов по спинке от низа до потайной застежки на молнии. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ Подкладку снова отвернуть на изнаночную сторону. Срезы подкладки подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам шва притачивания юбки.

■ Припуск на подгибку низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.


■ Шлевку сложить лицевой стороной внутрь, совместив срезы длиной по 11 см. Эти срезы стачать на расстоянии 1 см. Деталь вывернуть и сложить так, чтобы шов лежал с нижней стороны шлевки, подвернуть и пришить к нижнему концу шлевки. Шлевку зафиксировать несколькими ручными стежками на платье.



■ **Нашить мотивы.** Мотив в натуральную величину (приведен серым контуром поверх текста) перенести с помощью шелковой бумаги. Шнур приколоть к бумаге вдоль контуров мотива, совместив концы шнура с нижней стороны. Шнур сколоть посередине булавками, остальные булавки удалить. С нижней стороны края шнура сшить. Таким образом выполнить 10 мотивов. Мотивы нашить на юбку на расстоянии 6 см от нижнего с равномерными интервалами: 5 мотивов к переднему полотнищу юбки, 5 мотивов к заднему полотнищу юбки. При этом по одному мотиву должно лежать по линиям середины переда и спинки.

Платье В

■ Платье шить так же, как платье А, но без мотивов.



Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:



Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроичить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец


застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.





Планы раскладки

Платье А


Вискозная ткань с принтом шириной 140 см
Размеры 36–44



Хлопчатобумажная ткань стретч шириной 140 см
Размеры 36–44



Платье В
Креп-сатин шириной 140 см
Размеры 36–44



Платья А, В

Подкладочная ткань шириной 140 см
Размеры 36–44

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Для плаття В матовая сторона креп-сатина лежит внутри.