

127 Юбка ●●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина 83 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань пике с эластаном 3,00–3,05–3,05–3,10–3,15 м шириной 140 см; флизелин G 785; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму юбочные ткани с эластаном или без него.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки 21 и 21А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань пике с эластаном шириной 140 см

Размеры 44–52



Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх.



ткань согласно плану раскладки и приколоть. Деталь а вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 3 см. Для детали а припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:


21 Переднее/заднее полотнище со сгибом 2х
а) пояс длиной 73–77–81–85–89 см и шириной 9 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- На полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки.
- Выполнить правый боковой шов. Припуски шва обметать и разутюжить.
- Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб приутюжить. Пояс снова разложить. Один продольный срез пояса притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс.
- Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 50. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхним краем пояса (приутюженный сгиб). Внутренний заутюженный срез пояса приметать над швом притачивания. Концы пояса подвернуть и пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. С лицевой стороны

vk.com/burdaby

Деталь 21
размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44



проложить строчку точно в шов притачивания пояса, закрепляя внутренний срез.

■ Выполнить левый боковой шов от низа до потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ Припуски на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.