

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

137 Бермуды •••

Мужские размеры 46, 48, 50, 52, 54
Длина по боковому шву с поясом ок. 52 см.

Вам потребуется:

Парусина 1,30 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 застежка-молния длиной 14 см; 3 пуговицы.

Рекомендуемые ткани: держащие форму брючные ткани.

Бумажная выкройка:



Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 137. На детали 1 линия отделочной строчки вдоль застежки на молнию вычерчена для размера 46. Для размеров 48–52 эту линию вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у размера 46. На детали 2 метка петли поставлена для размера 46. Для остальных размеров метку петли сместить соответственно линиям кармана. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали a–f вычертить прямо на ткани.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей a–f припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--|----|
| 1 Передняя половинка | 2x |
| 2 Задняя половинка | 2x |
| 3 Мешковина кармана | 2x |
| 4 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана | 2x |
| 5 Обтачка левого края разреза | 1x |
| 6 Откосок правого края разреза | 2x |
| a) правый пояс длиной 54–56–58–60–62 см и шириной 10 см, включая припуски; | |
| a) левый пояс длиной 47–49–51–53–55 см и шириной 10 см, включая припуски; | |
| b) 4 обтачки задних карманов (раскрой по косой) длиной по 18 см и шириной по 3 см, включая припуски; | |
| c) 4 мешковины задних карманов длиной по 16 см и шириной по 18 см, включая припуски; | |
| d) полоса для 6 шлевок длиной 45 см и шириной 4 см, включая припуски; | |
| e) 2 мешковины переднего кармана длиной и шириной по 11 см, включая припуски; | |
| f) листочка переднего кармана (раскрой по косой) длиной 9 см и шириной 4 см, включая припуски. | |
- Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать одну деталь откоса. Полосы прокладкой шириной по ок. 4 см приутюжить к задним половинкам и правой передней половинке бермуд поверх разметки карманов.



План раскладки
при ширине ткани 145 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Пошив:

- На задних половинках бермуд стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
- На задних половинках бермуд выполнить **прорезные карманы в рамку**. На лицевой стороне каждой задней половинки бермуд на расстоянии по 7 мм (= ширина обтачки в готовом виде) от линий швов притачивания обтачек разметить сметочными стежками линии совмещения обтачек. Каждую обтачку (b) сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Две сложенные вдвое обтачки каждого кармана приколоть к задней половинке бермуд, совместив сгибы обтачек с размеченными линиями совмещения обтачек, открытые срезы обтачек лежат поверх размеченных линий кармана. Обтачки притачать к задней половинке бермуд по разметке на расстоянии по 7 мм от сгибов обтачек. Заднюю половинку бермуд прорезать вдоль между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредить обтачки! Обтачки отвернуть на прорез и приутюжить. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек точно от концов одного шва к концам другого шва.

Одну мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания нижней обтачки. Заднюю половинку бермуд отстрочить вдоль шва притачивания нижней обтачки кармана близко к шву. Ниже кармана обметать петлю по разметке, закрепляя мешковину. Другую мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания верхней обтачки. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Заднюю половинку бермуд отстрочить у концов кармана и вдоль шва притачивания верхней обтачки кармана близко к шву.

■ На правой половинке бермуд выполнить **прорезной карман с листочкой с втачными концами**. На лицевой стороне правой передней половинки бермуд на расстоянии 1 см (= ширина листочки в готовом виде) от линии шва притачивания листочки разметить линию совмещения листочки. Листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое листочку наложить на переднюю половинку бермуд поверх линии шва притачивания листочки, совместив сгиб листочки с размеченной линией совмещения, приколоть. Листочку притачать на расстоянии 1 см от сгиба. На передней половинке бермуд выполнить надсечки к концам швов наискосок. При этом не повредить листочку! Листочку отвернуть на прорез и приутюжить. У концов входа в карман половинку бермуд отвернуть на листочку, проложить строчки от верхнего среза до концов шва. Переднюю половинку бермуд снова разложить. Одну мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания листочки. Правую переднюю половинку бермуд отстрочить у концов кармана и вдоль шва притачивания листочки близко к швам. Другую мешковину кармана подложить под карман, припуски мешковины выступают за вход в карман. Листочку приметать к мешковине кармана. Мешковины кармана уравнивать, боковые и нижние срезы мешковин стачать.

■ **Боковые карманы с отрезными бочками**. Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой шорт лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман приутюжить и отстрочить на расстоянии 1 см. Переднюю половинку шорт наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины кармана приметать под переднюю половинку брюк. Входы в карманы отстрочить на расстоянии по 7 мм, у нижних концов карманов проложить поперечные строчки до отделочных строчек.

■ Выполнить боковые швы. Задние половинки бермуд отстрочить вдоль боковых швов близко к швам. Выполнить шаговые

швы. Стачать срезы банта от метки разреза до шагового шва.

■ **Застежка на молнию**. Обтачку левого края разреза притачать к левому краю разреза лицевой стороной к лицевой стороне. Припуск по правому краю разреза (припуск под застежку) заутюжить на изнаночную сторону, не доходя 5 мм до линии середины переда. Застежку-молнию притачать под правый край разреза в край, расположив зубчики застежки-молнии вплотную к сгибу. Край застежки сколоть, совместив линии середины переда. Свободную тесьму застежки-молнии притачать к обтачке левого края разреза, не закрепляя переднюю половинку бермуд. Обтачку приметать. Левый край застежки отстрочить вдоль по разметке, не доходя 3 см до нижнего конца застежки. Детали откоса сложить лицевыми сторонами, стачать скругленные срезы. Откосок вывернуть и подложить под правый край застежки и приколоть к припуску по краю разреза. Припуск притачать к откоску вплотную к шву притачивания застежки-молнии. Край застежки снова закрыть и проложить отделочную строчку до конца застежки, закрепляя откосок.

■ Выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ **Шлевки**. Продольные срезы полосы для шлевок обметать и заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1,2 см. Полосу отстрочить в край и разрезать на 6 равных частей (= шлевок). Шлевки приметать к верхнему срезу шорт: по 1 шлевке — к передним половинкам шорт посередине, по 1 шлевке к задним половинкам бермуд на расстоянии по 5 см от боковых швов, а также на расстоянии по 2,5 см от заднего среднего шва.

■ **Пояс**. Концы пояса стачать (= задний средний шов). Пояс притачать к верхнему срезу бермуд, правый конец пояса притачать к откоску. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу пояса заутюжить на пояс. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах пояса стачать короткие срезы. Пояс вывернуть. Внутренний заутюженный срез пояса приметать. Пояс отстрочить по контуру в край/близко к шву притачивания. На левом конце пояса обметать петлю.

■ **Закончить шлевки**. На расстоянии по 1,5 см от шва притачивания пояса шлевки притачать поперечными строчками. Шлевки отвернуть вверх, концы шлевок подвернуть и настрочить у верхнего края пояса.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 2 см и застрочить.