







Как снимать мерки

- 1 - Обхват груди: по наиболее выступающим точкам груди.
- 2 - Обхват талии: плотно обхватив талию мягким метром.
- 3 - Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам ягодиц.
- 4 - Длина полочки до талии: от основания шеи через самую выступающую точку груди до линии талии.
- 5 - Длина ноги с внутренней стороны: от паха до пола.
- 6 - Длина спины: от седьмого шейного позвонка до талии.
- 7 - Ширина плеч: горизонтально по спине от одного плеча до другого.
- 8/9 - Длина рукава: от точки перехода плеча в предплечье до локтя (рукав 3/4) и до запястья (длинный рукав).
- 10 - Обхват шеи: вокруг шеи у основания.
- 11 - Глубина проймы: от основания плеча через подмышку до исходной точки.
- 12 - Длина ноги с внешней стороны: от талии до пола.

мужчины

размеры	44	46	48	50	52	54	56
Рост	173	176	178	181	185	187	190
Обхват груди	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	76	80	84	88	92	96	100
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112	116
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42	43
Ширина плеч	43	44	45	46	47	48	49
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51	52
Длина брюк (до колен и полная)	56-102	57-104	58-106	59-108	60-110	61-110	62-114
Глубина проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26
Глубина паха	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26
Длина рукава (до локтя и полная)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68	42-49

Все размеры даны в сантиметрах.

4 ПУЛОВЕР ★★ Размеры: 48/50/52/54

ЛИСТ А ● Красный контур

Контурные линии:	размер 48	_____
	размер 50	_____
	размер 52	_____
	размер 54	_____

Длина спинки пуловера: 64 (65-66-67) см


НЕОБХОДИМО

● 1.75 м (р. 48/50), 1.85 м (р. 52/54) серого двухслойного джерси шир. 140 см

КОПИРОВАНИЕ ВЫКРОЙКИ

Переснять с листа-вкладыша основные детали выкройки. Начертить прямоугольники: 52 (54-56-58) x 1.5 см - для обтачки низа переда и спинки, 23 (24-25-26) x 1.5 см - для обтачки низа рукава.

- Спинка (1 деталь) = 18
- Перед (1 деталь) = 19
- Рукав (2 детали) = 20
- Капюшон (2 детали) = 21
- Обтачка низа переда и спинки (1 деталь) = А
- Обтачка низа рукава (2 детали) = В




Все детали выкройки даны без припусков на швы и подгиб.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Примечание: Данная модель должна быть выполнена исключительно из вышеуказанной ткани.

Сложить джерси вдвое по длине лицевой стороной внутрь и наколоть воротник, капюшон и обтачки, как показано на схеме; отрезать оставшуюся ткань, сложить вдвое лицевой стороной внутрь кромками посередине и наколоть перед и спинку по сгибам.


Припуски: 5 мм - на швы; 1.5 см - на средний шов капюшона; 3 см - по переднему срезу капюшона; не оставлять припусков по нижним срезам переда, спинки и рукава.




ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Примечание: Рекомендуется использовать машинные иглы и строчки для эластичных тканей. По мере стачивания деталей все срезы обрабатывать зигзагом.


- Стачать плечевые швы. ● Втачать рукав в пройму, совмещая контрольные метки. ● Стачать единой строчкой боковой и рукавный швы. ● Стачать средний шов капюшона бельевым швом (см. раздел "Как это делается"). ● Заутюжить припуск переднего среза капюшона на изнаночную сторону, подвернуть срез и закрепить фиксирующей строчкой. ● Заложить запах капюшона и втачать капюшон в вырез горловины основного изделия лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные метки. ● Стачать обтачку низа переда и спинки в кольцо и обработать низ пуловера обтачкой по косой (см. раздел "Как это делается"); аналогично обработать низ рукавов.





3x3





Дет. 18












(1, 2)






(2, 2)











(5, 2)





+

(7, 2)

+

+

+


(1, 3)





дет.19




(2, 3)







(5, 3)





⊕ (7, 3) ⊥

⊥