

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 Пальто ••

Размеры 38, 40, 42, 44, 46
Длина по спинке ок. 103 см.

Вам потребуется:

Крупновязаное полотно с поперечным орнаментальным узором (размер раппорта узора ок. 50 см) 2,80 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин формбанд; саржевая лента 4,60–4,70–4,75–4,85–5,00 м шириной 1,5 см; завязывающийся пояс: пластина кожи наппа размером ок. 65 x 15 см; клеевой карандаш (Pritt, Tesa).

Рекомендуемые ткани: вязаные полотна.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали 21, 22 и 24 удлинить на указанную величину. С детали 21 переснять мешковину кармана как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

Из крупновязаного полотна с поперечным орнаментальным узором:

- | | |
|--|----|
| 21 Полочка, цельнокроеная с воротником | 2х |
| Мешковина кармана | 2х |
| 22 Спинка со сгибом | 1х |
| 23 Рукав | 2х |
| 24 Подборт, цельнокроеный с воротником | 2х |

Из кожи:

Завязывающийся пояс общей длиной 164–168–172–176–180 см и шириной 5 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить к плечевым срезам, срезам бортов и воротника полочек, вдоль среза горловины спинки и вдоль срезов пройм, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.


Пошив:

■ Для двух шлевок для пояса от саржевой ленты отрезать отрезок длиной 16 см. Ленту сложить вдоль пополам, продольные срезы стачать в край. Саржевую ленту разрезать на два равных отрезка. Из каждого отрезка сформировать петлю, концы сколоть. Петлю приколоть к полочке между поперечными метками у размеченной линии бокового шва.

■ Карманы в швах. Мешковину каждого кармана приколоть к припускам спинки вдоль входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки. Мешковину притачать к припускам на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва. Мешковину отвернуть поверх шва притачивания и приутюжить. К каждой полочке приколоть к припускам вдоль входа в карман отрезок саржевой ленты длиной 18 см на расстоянии 5 мм от размеченной линии шва, настрочить узкой зигзагообразной строчкой. Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить, входы в карманы приутюжить. Внутренние края саржевых лент пришить с изнаночной стороны полочек вручную мелкими стежками. Мешковины карманов отвернуть вперед, приметать под полочки. Для притачивания мешковин к каждой полочке приколоть бумажную выкройку и проложить строчку вдоль края мешковины.

■ На полочках разрезать вытачки посередине на длину по ок. 5 см. Выполнить боковые швы, контрольная метка 1. На цельнокроеном с полочками воротнике выполнить задний средний шов. Припуски шва разутюжить. Воротник втачать в горловину, начав строчку от линии середины спинки, далее стачать вытачки. Припуски шва разутюжить, глубины вытачек заутюжить вперед.

■ На подбортах срезать припуски по нижним сре-



vk.com/burdaby

Детали 21–24


размер 38

размер 40

размер 42

размер 44

размер 46



зам. Нижние срезы подборт обметать. Срезать припуски вдоль внутренних срезов подборт. Срезы окантовать саржевой лентой.

■ На цельнокроеном с подбортами воротнике выполнить задний средний шов. Подборт приколоть к полочкам лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы воротников. Проложить строчку вдоль срезов бортов и срезов воротника. Подборт отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Внутренний срез воротника приметать над швом втачивания. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов втачивания воротника, прихватывая внутренний срез. Внутренние края подборт пришить к припускам плечевых швов. Саржевую ленту настрочить поверх припусков шва втачивания воротника, концы ленты подвернуть.


■ Нижние срезы подборт приметать, при этом припуск на подгибку низа пальто выступает. Саржевую ленту наложить на припуски на подгибку низа на расстоянии 5 мм от линии нижнего края и настрочить узкой зигзагообразной строчкой. Выступающие концы ленты подвернуть. Припуск на подгибку низа с саржевой лентой отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ К припуску на подгибку низа каждого рукава приколоть саржевую ленту на расстоянии 5 мм от размеченной линии нижнего края, настрочить узкой зигзагообразной строчкой. На рукавах выполнить швы. Припуски швов разутюжить. Припуски на подгибку низа рукавов с саржевыми лентами отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам.

■ Завязывающийся пояс. Детали пояса стачать в одну длинную полосу. Продольные срезы отвернуть на изнаночную сторону на ширину по 1,2 см и зафиксировать клеевым карандашом. Пояс сложить вдоль пополам. Край стачать в край.

План раскладки при ширине вязаного полотна 145 см



Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на раппорт узора вязаного полотна!