




▶▶ ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ


1 БРЮКИ стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




2 БЛУЗКА стр. 2

размеры 42/44/46/48 ■ ■




3 БЛУЗКА стр. 3

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




4 БРЮКИ стр. 3

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




5 БЛУЗКА стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



6 БРЮКИ стр. 4

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



7 КУРТКА стр. 4

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



8 ПЛАТЬЕ стр. 5

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




9 ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



10 КОРОТКОЕ ПЛАТЬЕ стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■




11 БЛУЗКА стр. 7

размеры 40/42/44/46 ■ ■



13 ЖАКЕТ стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




12 БРЮКИ стр. 7

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



15 БЛУЗКА стр. 9

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



16 ФУТБОЛКА стр. 9

размеры 42/44/46/48 ■ ■




17 БЛУЗКА стр. 10

размеры 38/40/42/44 ■ ■




14 БРЮКИ стр. 8

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




18 ЮБКА стр. 10

размеры 38/40/42/44 ■ ■




19 БЛУЗКА стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■



20 ЮБКА стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■



vk.com/burdaby

21 ПЛАТЬЕ стр. 12

размеры 42/44/46/48 ■ ■




22 ПЛАТЬЕ стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




23 ПЛАТЬЕ стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■




24 БЛУЗКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




27 ЮБКА стр. 15

размеры 38/40/42/44 ■ ■



28 ПЛАТЬЕ стр. 16

размеры 42/44/46/48 ■ ■




25 БРЮКИ стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




26 ФУТБОЛКА стр. 15

размеры 38/40/42/44 ■




31 ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




30 БРЮКИ стр. 17

размеры 38/40/42/44 ■ ■




29 БЛУЗКА стр. 17

размеры 38/40/42/44 ■ ■




32 ПЛАТЬЕ стр. 19

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




33 БЛУЗКА стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■



34 БЛУЗКА стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■



35 БРЮКИ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■




36 ЖАКЕТ стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■



37 БЛУЗКА стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■



38 БЛУЗКА стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■



Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали

1. Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**


Мод. 10 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42 — — — — —
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

Мод. 22 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

2. К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕННЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




3. Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соединения деталей, символов и надписей.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




4. На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



5. Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛЬКУ



6. Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕННЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.

—●— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.

←---→ участок материала, который должен быть присборен или припосажен.

←---→ участок материала, который должен быть растянут или оттянут.

▲▲ точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

●---→ направление, в котором закладывается припуск складки.

—|— место расположения и размер петли или кармана.

○ место пришивания пуговицы.


Словарь терминов

Abbottonatura	— застежка на петли и пуговицы
Altezza	— ширина
Alto	— верх
Aperto	— открытый, не подлежащий обработке
Apertura	— передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	— наклеивание, прикрепление
Appoggio	— наложение детали поверх другой детали
Arricicare	— соборить
Bordo	— прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	— кулиса для вставки косточки
Cappuccio	— капюшон
Centrale	— средний, центральный
Centro dietro intero	— середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	— средний срез спинки или задней части
Coulisse	— кулиса
Cucire	— строчка, сшить
Davanti	— перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	— правый, правая
Dietro	— спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	— направление долевой нити
Doppio intero	— сгиб
Elastico	— растягивающийся, эластичный
Finachino	— бочок бокового кармана
Fianco	— боковая часть, бочок
Fodera	— подкладка
Fondo	— низ
Impuntura	— строчка
Inizio	— начало
Inserire (ins.)	— вставить, продеть
Intero	— сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	— застежка-молния
Lato	— сторона, край
Lato rimagliato	— обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	— язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	— рукав
Manichino	— короткий рукав
Metatura	— метраж
Molleggiare	— выполнить посадку
Motivo applicazione	— аппликация
Orlo	— подгиб
Paramontura	— внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	— часть
Passante	— шлевка
Piegare	— согнуть
Pateletta	— клапан (кармана)
Pelo	— мех, ворс
Qui	— тут, здесь
Sacchetto tasca	— подкладка кармана
Scalfo	— пройма
Scollo	— горловина
Secondo	— второй
Sinistro (sinistra)	— левый, левая
Sopracollo	— верхний воротник
Sottocollo	— нижний воротник
Spacco	— прорезь на детали для застежки (шлицы)
Spalla	— плечо
Tagliare	— разрезать, надсечь
Tasca	— карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	— маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	— выстегивание

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ	3	6	9	12	18	24	36
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ

КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обметываются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроеная обтачка) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуски шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуски шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивать срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивать срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивать срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабину. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).



ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полоску для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полоски подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.




КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).




ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ

Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнианы со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подборте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).



НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).




КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.


Застрочить незастроченный участок кулиски (В).

Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.



ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.


На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками вверх (немного ниже среза горловины) и вниз (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Наметать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не затягивала изделие (А). Строчка наметывания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).

Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.



КАК СШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.

■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекала, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравниваются), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.

■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 БРЮКИ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48

Длина по боковому шву от линии талии:
 86 (87,5-89-90,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м однотонного эластичного легкого шерстяного материала шириной 150 см ● 25 см клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 95 (100-105-110) см готовой косой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 15 мм ● 1 застежка-молния в тон, длина – 11 см



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, поплин, рами (ткань из китайской крапивы), двойной креп, креп-сатин, атлас, жатка, хлопковый муслин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали D, E, F, G.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	6+6A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7+7A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	8
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	9
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	10
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ПОДКЛАДКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА МАЛЕНЬКОГО ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = 5 X 3 CM
ОБТАЧКА ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	E = 9,5 X 2 CM
ПОДЗОР ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	F = 11,5 X 1 CM
ШЛЕВКИ	G = 54 X 1 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали E). Лекала деталей A и C разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 9, 10, B и D (два раза лекало детали E). Лекало детали A разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 3 см для средних задних срезов частей пояса и для средних срезов задних половинок брюк, постепенно уменьшая припуск до 1 см (у шаговых срезов). Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● На задней половинке брюк выполнить по разметке ложный прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: т. к. карман ложный, он выполняется без подкладки кармана; после формирования рамки кармана подложить под нее, центрируя, подзор заднего кармана и закрепить строчками в швы притачивания обтачек заднего кармана; с лицевой стороны отделать контур входа в задний карман строчкой в край; с изнаночной стороны обрезать, если необходимо, излишки подзора и обработать совмещенные припуски зигзагом. ● На левой передней половинке брюк выполнить по разметке маленький левый прорезной карман в рамку со следующими изменениями: изнаночной стороной по разметке приметать с изнаночной стороны левой передней половинки брюк одним срезом подкладку маленького левого переднего кармана, а не накладывать ее на обтачку; продолжить, как в инструкции; стачать срезы сложенной по пунктирной линии разметки (= низ) подкладки кармана; закрепить сквозной строчкой с изнаночной стороны верх входа в карман; с лицевой стороны закрепить поперечные края входа в карман стежками «вперед-назад иголкой». Приметать подкладку маленького левого переднего кармана к верхним срезам левой передней половинки брюк. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком со следующими изменениями: стачать срезы частей подкладки кармана; отогнуть подкладку на изнаночную сторону; отделать вход в карман строчкой на расстоянии 8 мм. Закрепить поперечные края входа в передний карман обметочными стежками. Приметать подкладку передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● Совместить две детали откоса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать остальные срезы. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой со следующими изменениями: следует помнить, что откосок уже подготовлен; продолжить, как в инструкции; отделать припуски шва притачивания обтачки правой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край; затем закрепить обтачку правой стороны застежки к передней половинке брюк прямой строчкой. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Вывернуть, центрируя шов с изнаночной стороны. Разрезать деталь для шлевок на шесть одинаковых

частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Стачать средние задние срезы поясов. Совместить внутренний и внешний пояса лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Окантовать нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить низ внутреннего пояса потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Отогнуть шлевки наверх. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевок. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой». ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону по сплошной линии разметки. Закрепить прямой строчкой. Отогнуть низ брюк на лицевую сторону по пунктирной линии разметки, формируя отвороты. Закрепить отвороты потайными строчками в боковые и шаговые швы. ● Обметать петли на концах пояса. Пришить одну пуговицу с лицевой стороны на левом крае пояса, другую пуговицу – с изнаночной стороны на правом крае в соответствии с петлями.



2 БЛУЗКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки:
 64,5 (66-67,5-69) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного вискозного материала с тканым узором, ширина – 150 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 80 см тесьмы из искусственной кожи (5 мм) с бахромой из рафии (пальмовое волокно) и золотистыми заклепками, ширина – 4 см ● 6 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, крепдешин, жатка, чесуча, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	1
ПЕРЕД	2
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ ПЕРЕДА	3
БАСКА СПИНКИ	4
БАСКА ПЕРЕДА	5
СТОЙКА	6 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	7
МАНЖЕТА	8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 6 и внутреннюю часть лекала детали 3, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа баски.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Лицевой стороной притачать внутреннюю (= продублированную) часть планки к срезу борта с изнаночной стороны. Отогнуть внешние части планок на лицевую сторону по пунктирной линии разметки. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза планки. Закрепить в край к заутюженным на планки припускам притачивания. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Совместить две детали стойки лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Еще раз совместить стойки. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. ● Втачать внутреннюю стойку лицевой стороной в срез горловины изделия с изнаночной стороны. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза внешней стойки. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам втачивания внутренней стойки. ● Отрезать по куску тесьмы с бахромой по

ALTEZZA cm 150

METRATURA m 1,50

DOPPIO INTERO - DIRITTO FILO

1

2

3

4

5

6

7

8

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали B, C, D, G.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	14+14A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	15+15A
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	16
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	17
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	18
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 14,5 X 6 CM
ОБТАЧКА ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = 11 X 2,5 CM
ПОДЗОР ВЕРХА ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	D = 11 X 2,5 CM
ВНУТРЕННИЙ ПОДЗОР ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ШЛЕВКИ	G = 45 X 2,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 16). Лекала деталей B и G разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 17, A и C (два раза лекало детали 16), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● С лицевой стороны задней половинки брюк приколоть по разметке обтачку ложного заднего кармана, отогнутую вниз (C), и подзор верха ложного заднего кармана (D), отогнутый вверх. Проложить строчки на расстоянии 5 мм от линии разметки. Выполнить между строчками разрез с косыми надсечками в углах. Вывернуть все на изнаночную сторону, формируя обтачку (1 см). Затем наложить каждую обтачку на соответствующий подзор верха ложного заднего кармана, отогнутый вниз. С изнаночной стороны задних половинок брюк изнаночной стороной наложить обтачку с подзором каждого ложного заднего кармана на лицевую сторону соответствующего внутреннего подзора ложного заднего кармана (E). Проложить сквозную строчку, прошивая все слои, в шов притачивания каждой обтачки. Продолжить строчку по поперечным краям входа в каждый ложный задний карман и по шву притачивания подзора верха. С изнаночной стороны обрезать, если необходимо, излишки припусков. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Приметать к верхним срезам задних половинок брюк. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: отделать припуски, заутюженные на подкладку, строчкой в край; отогнуть подкладку переднего кармана на изнаночную сторону. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с цельнокроеной обтачкой. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 2,5 мм припусков. Вывернуть деталь, центрируя шов с изнаночной стороны. Отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь для шлевок на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить строчкой на расстоянии 1 см от линии талии. ● Стачать боковые срезы пояса задних половинок брюк и частей пояса передних половинок брюк. Разутюжить припуски. Окантовать нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край. Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Еще раз совместить пояса. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски вверх. Вывернуть. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить низ внутреннего пояса, настрачивая его в край в шов притачивания внешнего пояса. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевок. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой». ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Обметать петлю по разметке на правой части пояса. Пришить пуговицу слева в соответствии с петлей.



5 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки:
63,5 (65-66,5-68) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м (разм. 40/42), 1,20 м (разм. 44/46) легкого однотонного эластичного полиэстерового крепа шириной 150 см ● 70 см (разм. 40/42), 75 см (разм. 44/46) хлопкового материала в тон и в тканую клетку с квадратами из органзы и квадратами с бахромой (с разреженной структурой), ширина – 90 см ● 70 см синтепоновой ленты шириной 5 см ● 70 см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 5 см эластичного шнура в тон (для навесной петли) ● 1 пуговица под перламутр в тон, диаметр – 10 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● термоклейкие бусины в форме полусферы в тон, диаметр – 6 мм и 3 мм ● термоклейкие стразы диаметром 5 мм и 2 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

креп-сатин, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, жатка (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ХЛОПКОВОМУ МАТЕРИАЛУ В ТКАНУЮ КЛЕТКУ:

материалы с эффектом травления на основе органзы, тюля или шифона.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

СПИНКА + РУКАВ	25
МАНЖЕТА	26
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДА	27
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	28 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД + РУКАВ	29
БЕЙКА ВЫРЕЗА ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	A = 17 X 2 CM
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 25

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На крепе, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 26 и 27). Лекала деталей 28 и A разложить на крепе в разворот, как показано на схеме. На материале в тканую клетку, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 29, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы выреза застежки спинки.

МАТЕРИАЛ В ТКАНУЮ КЛЕТКУ

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Сложить бейку выреза застежки спинки пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы выреза застежки спинки. ● Совместить две детали бейки низа переда. Стачать срезы нижнего контура. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Отогнуть внутреннюю деталь на изнаночную сторону внешней детали. Сметать оставшиеся срезы. ● Приколоть к переду бейку, отогнутую вверх и расположенную внешней деталью к лицевой стороне переда, и притачать. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Заутюжить подгиб низа переда на изнаночную сторону, отгибая бейку низа вниз. Закрепить строчкой в шов притачивания бейки низа. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Совместить две детали манжеты лицевыми сторонами внутрь. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на внутренние детали. Настрочить в край. Отогнуть внутреннюю деталь на изнаночную сторону внешней детали. Сметать оставшиеся срезы. ● Приколоть к низу рукавов манжеты, отогнутые вверх и расположенные внешней деталью к лицевой стороне изделия, и притачать. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную





сторону, отгибая манжеты вниз. Закрепить строчкой в шов притачивания манжет. ● Выполнить боковые швы от контрольного знака («т») и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Наложить обтачку низа спинки на спинку. Стачать нижние срезы и срезы на участках шлиц (по всей высоте обтачки), вкладывая припуски боковых швов. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Застрочить по внутреннему контуру прямой строчкой. Вверху завершить строчку у строчки подгиба переда. ● Сложить эластичный шнур, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Обрезать излишки шнура, оставляя на припуски. Приколоть совмещенные срезы петли, отогнутой внутрь, к левому поперечному срезу бейки горловины и приметать. Закрепить строчкой. ● Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть деталь. ● На обозначенном участке внешней бейки горловины установить бусины и стразы в произвольном порядке. ● Отрезать кусок синтепоновой ленты по размеру бейки горловины. Скатать ленту, формируя рулик чуть уже сложенной пополам бейки горловины. Закрепить потайными стежками. Вложить синтепон в бейку горловины. Притачать совмещенные срезы бейки горловины к срезу горловины изделия. Сложить пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь кусок атласной бейки по размеру горловины. Окантовать, прокладывая строчку в край, с изнаночной стороны изделия припуски притачивания бейки горловины. ● На правой стороне бейки горловины, над вырезом застежки спинки, пришить пуговицу в соответствии с навесной петлей.

6 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковому шву от линии талии:
96 (97,5-99-100,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м однотонного эластичного матового полиэстерового креп-сатина шириной 150 см ● 15 см жоржета в тон, ширина – 140 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 95 (100-105-110) см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 11 см ● 1 металлический брючный крючок с петлей

ДЛЯ ОТДЕЛКИ

ВНИМАНИЕ! Для украшения вставок низа брюк нужно купить перечисленные ниже материалы или же купить готовые термоклейкие аппликации с вертикальными полосками из бусин, чередующихся со стразами:

● термоклейкие бусины в форме полусферы в тон, диаметр – 5 мм ● термоклейкие стразы диаметром 2,5 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕП-САТИНУ:

двойной креп, атлас, жатка, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, габардин, хлопковый атлас (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

шифон, вуаль, органза, тюль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

КОКЕТКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	12
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	13
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	14
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	15
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	16
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	17
БЕЙКА НИЗА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	18
БЕЙКА НИЗА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	19
ВСТАВКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	20
ВСТАВКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	21
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	А = СКОПИРОВАТЬ
	С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = 13 X 6 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 15). Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 16, А и два раза лекало детали 15, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: притачать и отогнуть подкладку переднего кармана на изнаночную сторону; отделать припуски, заутюженные на подкладку, строчкой на расстоянии 8 мм; сложить подкладку карма-

на по пунктирной линии разметки, стачать срезы низа подкладки кармана. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Притачать кокетки к верхним срезам задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить на расстоянии 8 мм. ● Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать боковые и шаговые срезы вставок задних и передних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски на задние части вставок. Аналогично подготовить бейки низа, разутюживая необработанные припуски. Сложить бейку низа пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы к низу вставок. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить на расстоянии 8 мм. Притачать верхние срезы вставок к низу брюк. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить на расстоянии 8 мм. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с цельнокроеной обтачкой, отделявая внутренний контур обтачки правой стороны застежки прямой строчкой. ● Стачать боковые срезы пояса задних половинок брюк и частей пояса передних половинок брюк. Разутюжить припуски. ● Окантовать нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край. ● Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Еще раз совместить пояса. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. Вывернуть. ● Пришить петлю крючка по разметке с лицевой стороны левой части внешнего пояса. Пришить крючок справа на внутреннем поясе в соответствии с петлей. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить низ внутреннего пояса, настрачивая его потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса. ● Украсить вставки, установив с помощью утюга вертикальные полоски из бусин, чередующихся со стразами (см. фото). Или же установить готовые аппликации.


КРЕП-САТИН

ALTEZZA cm 150



ЖОРЖЕТ

ALTEZZA cm 140



7 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки:
49 (50,5-52-53,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонной в небольшой степени эластичной искусственной кожи, имитирующей тонко выделанную, ширина – 150 см ● 1,20 м (разм. 38/40), 1,40 м (разм. 42/44) эластичной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 5 металлических лакированных в тон кнопок диаметром 15 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1,05 (1,10-1,15-1,20) м репсовой тесьмы шириной 1,5 см ● 1 (1,05-1,10-1,15) м золотистой цепочки шириной 5 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная замша, искусственная кожа под кожу рептилии ИЛИ обычные материалы: габардин, деним (джинсовый материал), панам, фламандское полотно, стеганный материал (с рельефным узором), камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани) (эластичные).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.

- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.

- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки от разметки боковой шлицы, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда, соединенное с лекалом бочка переда и лекалами вставок (должна сформироваться вытачка в верхней части), от средней линии разметки; лекала бочка спинки и частей рукава – без изменений.

СПИНКА	1
БОЧОК СПИНКИ	2
ПЕРЕД	3
БОЧОК ПЕРЕДА	4
ТРЕУГОЛЬНАЯ БОКОВАЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА	5
ДИАГОНАЛЬНАЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА	6
ПОЯС СПИНКИ	7
ПОЯС ПЕРЕДА	8
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	9
ПОДБОРТ	10
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	11
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	12
МАНЖЕТА	13
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 7), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию спинки со сгибом подкладки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать бочки (2, 4) к частям спинки и переда. Заутюжить припуски на середину деталей. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить припуски налево. ● Отделать внешние пояса переда и спинки, проложив через равные промежутки шесть строчек. ● Притачать части пояса переда к нижним срезам треугольных боковых вставок переда. Заутюжить припуски на пояс. Внешний пояс спинки притачать к низу спинки с бочками. ● Отделать диагональные вставки переда, проложив через равные промежутки шесть строчек. ● Притачать нижние срезы диагональных вставок к верхним срезам треугольных вставок с поясами. Заутюжить припуски наверх. ● Притачать верхние срезы диагональных вставок к нижним срезам частей переда с бочками. Заутюжить припуски наверх. ● Притачать бейку горловины спинки (A) к спинке, а бейки горловины переда (B) – к частям переда. Заутюжить припуски наверх. Настрочить в край на участке спинки. ● Притачать планки к срезам бортов переда (с бейками горловины переда). Заутюжить припуски на середину детали. Настрочить в край, продолжая строчку по припускам беек горловины переда. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить припуски на спинку. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Затем притачать внутренний пояс спинки к срезам подбортов. Разутюжить припуски. ● Наложить полученную деталь на изделие. Обтачать срезы бортов. Заутюжить припуски на подборт. Настрочить в край. Отогнуть подборт с обтачкой горловины и внутренним поясом спинки на лицевую сторону. Выполнить шов горловины. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на обтачку горловины и внутренний пояс спинки. Настрочить в край, насколько возможно. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок репсовой тесьмы по размеру правой планки. Наложить тесьму на лицевую сторону правой планки, подгибая внутрь припуски поперечных срезов. Настрочить ленту в край по продольным сторонам. Посередине тесьмы наклеить золотистую цепочку. ● Стачать локтевые срезы частей рукава. Заутюжить припуски на верхние части рукавов. Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● По разметке наложить на внешнюю часть манжеты кусок тесьмы. Настрочить в край по продольным сторонам. Стачать манжету в кольцо. Разутюжить припуски. Наклеить цепочку посередине тесьмы каждой манжеты. Сложить манжету пополам изнаночной стороной внутрь. ● Заложить среднюю складку подкладки и сметать ее длинными стежками через равные промежутки. Затем приметать складку к верхним и нижним срезам. ● Обработать вытачки частей переда подкладки. За-

утюжить их на середину детали. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки. Надеть подкладку и притачать ее к срезам внутреннего контура подбортов с обтачкой горловины спинки и внутренним поясом спинки. Заутюжить припуски на подкладку. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски низа рукавов подкладки и изделия из основного материала. Вложить между ними совмещенные припуски манжет. **Внимание!** Украшенная сторона = внешняя манжета! Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков, проходя через отверстие для выворачивания. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. ● Установить головки кнопок (с углублением) по разметке с изнаночной стороны правой части переда. Основания кнопок (с выступом) установить с лицевой стороны левой части переда в соответствии с головками кнопок.

8 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 54 (55-56-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,30 м (разм. 42/44), 1,40 м (разм. 46/48) легкого однотонного эластичного полиэстерового крепа шириной 150 см
- 1 м (разм. 42/44), 1,05 м (разм. 46/48) эластичной атласной подкладки в тон,

ширина – 150 см ● 1 пуговица под перламутр в тон, диаметр – 10 мм

Для ОТДЕЛКИ ГОРЛОВИНЫ: 10 искусственных жемчужин диаметром 10 мм, 10 искусственных жемчужин диаметром 7 мм ● 10 граненых бусин под прозрачные брильянты, диаметр – 8 мм ● 32 граненые бусины под брильянты в тон, диаметр – 6 мм ● искусственные брильянты в оправе: 10 круглых, диаметр – 8 мм; 10 круглых, диаметр – 5 мм; 4 в форме листа, размер – 2 x 1 см, 10 в форме листа, размер – 1,2 x 0,5 см

Для ОТДЕЛКИ ЦВЕТОВ ГОРЛОВИНЫ: 25 плоских круглых бусин в тон и с боковым крепким отверстием, диаметр – 15 мм (лепестки) ● 15 конических бусин под прозрачные граненые брильянты, диаметр основания – 10 мм, длина – 1,8 см (тычинковые нити) ● 15 круглых прозрачных бусин диаметром 3 мм (пыльнички тычинок)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

креп-сатин, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин (эластичные и сочетающиеся с эластичной атласной подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

СПИНКА ПЛАТЬЯ + РУКАВ	20+20A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ + РУКАВ	21+21A
ВСТАВКА НИЖНЕГО ШВА РУКАВА	22
ОБОРКА РУКАВА	23
ПОДКЛАДКА СПИНКИ ПЛАТЬЯ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	C = 3,5 X 1 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали С разложить на материале в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа изделия из основного материала, 2 см – на подгиб низа подкладки, воланов рукавов и вставок рукавов.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

- Стачать средние срезы частей спинки платья до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● Выполнить плечевые швы и средний шов рукава. Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Собрать верхние срезы оборок до размера низа рукавов. Притачать оборки к низу рукавов, равномерно распределяя сборку. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Притачать вставки нижних швов рукавов к срезам рукавов с оборками, подрезая припуски в углах. Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа оборок со вставками на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заутюжить подгиб низа

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ


ALTEZZA cm 150





платья на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками вручную или невидимой машинной строчкой.

- Сложить пополам деталь для изготовления навесной петли. Стачать продольные срезы. Обрезать 5 мм припусков. Сложить деталь, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приколоть поперечные срезы петли, отогнутой внутрь, по разметке к срезу левой стороны застежки (у горловины) и приметать. Закрепить строчкой вдоль среза.
- Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала. Обработать низ подкладки, как было сделано для нижних срезов оборок рукавов. Обработать зигзагом срезы пройм подкладки. Заутюжить обработанные припуски на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край.
- Отогнуть подкладку на лицевую сторону. Обтачать срезы на участке выреза застежки спинки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, а навесную петлю – на середину детали.
- Пришить на правом верхнем углу застежки спинки пуговицу в соответствии с навесной петлей.
- Подготовить из бусин пять цветов, как объяснено далее. На обозначенном участке у горловины переда отметить, центрируя, место положения для каждого цветка. Расстояние между цветами – около 8 см. Третий цветок должен располагаться на средней линии переда. Формирование цветка: вокруг точки центра каждого цветка расположить три тычинковые нити (конические бусины), закрепляя наверху круглые бусины (пыльнички); вокруг сформировать из 5 бусин для лепестков венчик цветка.
- Завершить украшение горловины, установив искусственные брильянты с оправой и без оправы и другие бусины между цветами, как на фото, или же создавая узор на ваш выбор.



ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	9
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	10+10A+10B
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	11+11A+11B
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ + НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ	A = 60 (61-62-63) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали б). Лекало детали А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов бейки горловины, по 1,5 см для нижних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб шлиц рукавов по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов. Выкроить без припусков срезы горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

- Заутюжить, подвернув, припуск вертикальных срезов цельнокроеных подбортов частей спинки лифа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Отогнуть подборт частей спинки лифа на изнаночную сторону и приметать к верхним и нижним срезам деталей.
- Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски.
- Сложить вставку III переда лифа по боковым пунктирным линиям разметки лицевой стороной внутрь. Стачать среднюю линию и обтачать нижние срезы. Вывернуть изнаночной стороной внутрь, сгибая по тем же линиям разметки. Наложить вставку на перед лифа. Проложить строчку по внутреннему контуру нижней части вставки. Заутюжить обработанные припуски на середину детали. С лицевой стороны настрочить прямой строчкой внешний контур вставки и швы притачивания.
- Подготовить вставки I и II, как было сделано для вставки III. Притачать вставку II к внутреннему контуру вставки III, а вставку I – к внутреннему контуру вставки II. Затем приметать вставки к срезу горловины переда.
- Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать боковые срезы полотнища юбки до разрезов. Таким же образом стачать боковые срезы пояса переда и частей пояса спинки. Разутюжить припуски. Обработать нижний срез внутреннего пояса зигзагом.
- Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины, подгибая внутрь припуск правого поперечного среза бейки и оставляя выступать бейку над левой стороной застежки (где будет сформирована навесная петля). Сформировать слева навесную петлю по размеру пуговицы. Подложить открытый левый поперечный срез под верхний левый угол застежки. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой».

- Обработать швом вподгибку средние срезы частей каждого рукава. Приколоть с лицевой стороны к среднему срезу каждой части рукава кусок тесьмы, отогнутой фестонами к нижнему срезу части рукава. Закрепить, прокладывая строчку в край в шов подгиба. Отогнуть тесьму на середину. Наложить тесьму передней части рукава на тесьму задней части того же рукава. Закрепить строчками к срезам низа и к верхним срезам частей рукавов.
- Выполнить нижний шов рукава двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на задние части рукавов.
- Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы у нижнего шва каждого рукава. Отрезать, добавляя на припуски, по куску эластичной тесьмы чуть короче низа рукава. Мы советуем 18 (19-20-21) см. Вдеть кусок в кулиску низа рукава и стачать в кольцо. Затем продолжить строчку, зашивая отверстие.
- Втачать рукава в проймы.
- Заутюжить цельнокроеные припуски на участках разреза юбки на изнаночную сторону, подвернув внутрь припуски. Застрочить в край. Заутюжить, подвернув, подгиб низа юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Сосборить нижний срез лифа и верхний срез юбки до размера соответствующих срезов пояса.
- Притачать нижний срез внешнего пояса к верхнему срезу юбки. Заутюжить припуски наверх.
- В среднем шве заднего полотнища юбки со внешним поясом выполнить застежку-молнию, притачанную на машине.
- Наложить внутренний пояс на внешний пояс. Вложить между верхними срезами поясов лиф, отогнутый вниз. Равномерно распределить сборку. Проложить строчку. Отогнуть внутренний пояс на изна-



9 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 38
- — — — — размер 40
- — — — — размер 42
- — — — — размер 44



Длина по средней линии спинки от линии талии: 110 (111-112-113) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3,30 (3,35-3,40-3,45) м однотонной полиэстеровой ламинированной (темное серебро) вуали шириной 160 см
- 45 см (разм. 38/40), 50 см (разм. 42/44) эластичной тесьмы в тон, ширина – 5 мм
- 30 см тесьмы в тон, с вышитой контрастной орнаментальной полоской посредине (5,5 см), с золотистыми кромками и контрастной бахромой по одной кромке (бахрома – 2 см) и с подвесками в виде контрастных шариков (3 см) по другой кромке; общая ширина – 10,5 см
- 30 см репсовой тесьмы и в тон, ширина – 2 см
- 2,10 (2,15-2,20-2,25) м тесьмы более темного оттенка (черный) и с фестонами по одной стороне, ширина – 1,5 см
- 1 пуговица под перламутр в тон, диаметр – 10 мм
- 8 лакированных в тон кнопок, диаметр – 10 мм
- 1 застежка-молния в тон, длина – 19 см

ВНИМАНИЕ! Если вы не нашли готовую тесьму с бахромой и подвесками по кромкам, вы можете сами изготовить ее, мы специально указываем ширину для каждой части тесьмы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жоржет, шифон, тюль, кружево ИЛИ непрозрачные: полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, сатин, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА	2
I ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	3
II ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	4
III ВСТАВКА ПЕРЕДА ЛИФА	5
ПОЯС СПИНКИ	6
ПОЯС ПЕРЕДА	7 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	8

ночную сторону, а лиф – вверх. Подогнуть припуски внутреннего пояса на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Затем закрепить низ внутреннего пояса потайной строчкой в шов притачивания внешнего пояса к юбке. ● Для каждого плеча отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок тесьмы с бахромой и подвесками. Мы советуем 8,5 (8,75-9-9,25) см. ● Для каждого куска тесьмы отрезать, добавляя на припуски, два куска репсовой тесьмы по размеру поперечного среза без учета бахромы и подвесок. ● Притачать к поперечным срезам кусков тесьмы куски репсовой тесьмы. Вывернуть на изнаночную сторону, подогнуть поперечные края. Застрочить в край. ● На правом верхнем углу застежки спинки лифа пришить пуговицу в соответствии с навесной петлей. ● Установить по разметке головки кнопок (с углублением) на плечах изделия. Наложить, центрируя, ранее подготовленные украшения из тесьмы. Отметить, где должны располагаться кнопки. Установить основания кнопок (с выступом) с изнаночной стороны подготовленных украшений в соответствии с головками кнопок.

10 НИЖНЕЕ ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 43 (44-45-46) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см (разм. 38/40), 90 см (разм. 42/44) однотонного эластичного полиэстерового трикотажного полотна шириной 140 см ● 65 (70-75-80) см эластичной тесьмы шириной 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	19
ПЕРЕД	20

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить вниз. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить боковые швы, оставляя в цельнокроеной обтачке горловины/пройм левого шва горловины отверстие для вдевания эластичной тесьмы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить цельнокроеную обтачку горловины/пройм на изнаночную сторону, подвернув внутрь припуск. Застрочить в край. ● Подогнав по размеру, отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 62 (66-70-74) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску горловины/пройм и стачать в кольцо. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



11 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки: 53,5 (55-56,5-58) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 (95-100-105) см легкого однотонного эластичного полиэстерового крепа шириной 150 см ● 65 см (разм. 40/42), 70 см (разм. 44/46) трикотажного полотна в тон, рас-



шитого пайетками (внешняя сторона пайеток – матовая в тон, внутренняя сторона блестящая и золотистая), ширина – 90 см ● 1,15 (1,20-1,25-1,30) м тюлевой тесьмы в тон шириной 1,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

креп-сатин, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, жатка (эластичные и сочетающиеся с трикотажным полотном, расшитым пайетками).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А и В.

СПИНКА	22
РУКАВ	23
ПЕРЕД	24
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 61 (62-63-64) X 1,5 CM
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	B = 50 (52-54-56) X 2 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На крепе, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 22. Лекала деталей А, В и четыре раза лекало детали 23 так, чтобы получить левые и правые детали, разложить на крепе в разворот, как показано на схеме. На материале с пайетками, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 24, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для продольных срезов бейки горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа спинки. Выкроить без припусков срезы горловины.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Одним срезом притачать обтачку низа переда к низу переда. Заутюжить припуски вниз. Обработать открытый срез обтачки зигзагом. Заутюжить половину ширины обтачки на изнаночную сторону. С лицевой стороны должно быть видно 1 см обтачки. Закрепить открытый срез обтачки потайной строчкой в шов притачивания. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Сложить кусок тюлевой тесьмы по размеру каждого шва пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, совмещенные припуски каждого шва, завершая (для боковых швов) у подгиба низа. Заутюжить окантованные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа спинки на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край. ● Стачать бейку горловины в кольцо. Вывернуть деталь. Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины изделия. ● Совместить две детали каждого рукава. Обтачать срезы нижнего контура. Заутюжить припуски на внутренние рукава. Настрочить в край. Вывернуть детали изнаночными сторонами внутрь. Сметать оставшиеся срезы. ● Наложить по разметке переднюю часть рукава на заднюю часть того же рукава. Закрепить строчкой. ● Заложить в указанном направлении складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Втачать рукава в срезы пройм спинки и переда. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Вывернуть.

МАТЕРИАЛ С ПАЙЕТКАМИ



КРЕП



12 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковому шву от линии талии: 76,5 (78-79,5-81) см





ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 (1,70-1,75-1,80) м ламинированного золотистого смесового (хлопок + полиэстер) материала с рисунком в виде листьев, ширина – 150 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 90 (95-100-105) см косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

стеганный материал (с рельефным узором), камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), парча, фламандское полотно, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, D.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10+10A
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	11
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	12
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	13
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 14 X 6 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ШЛЕВКИ	D = 45 X 1,25 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 11). Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 12, А, два раза лекало детали 11, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: отделать припуски входа в карман, заутюженные на подкладку кармана, строчкой в край; отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с цельнокроеной обтачкой. ● Сложить деталь для шлевки пополам. Стачать продольные срезы. Обрезать 2,5 мм припусков. Вывернуть деталь, центрируя шов с изнаночной стороны. Отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь для шлевки на пять одинаковых частей. Наложить каждую шлевку, отогнутую вниз, по разметке на линию талии изделия и приметать. Закрепить горизонтальной строчкой на расстоянии 1,5 см от линии талии. ● Стачать боковые срезы пояса задних половинок брюк и частей пояса передних половинок брюк. Разутюжить припуски. Вывернуть детали. Окантовать нижний срез внутреннего пояса куском косой бейки соответствующего размера, прокладывая строчку в край. Совместить внутренний и внешний пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Еще раз совместить пояса. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски вверх. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить низ внутреннего пояса, настрачивая его в край в шов притачивания внешнего пояса. ● Отогнуть шлевки вверх, накладывая их на пояс. Подогнуть припуски открытых поперечных срезов шлевки. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой». ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону по сплошной линии разметки. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. Затем отогнуть низ брюк на лицевую сторону по пунктирной линии разметки, формируя отвороты. Закрепить отвороты потайными строчками в боковые и шаговые швы. ● Обметать петлю по разметке на правом крае пояса. Пришить пуговицу на левом крае пояса в соответствии с петлей.



13 ЖАКЕТ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки:
70 (71,5-73-74,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м ламинированного золотистого смесового (хлопок + полиэстер) материала с рисунком в виде листьев, ширина – 150 см ● 65 см репсовой тесьмы более темного оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 6,5 см ● 80 см (разм. 40/42), 85 см (разм. 44/46) клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 м (разм. 40/42), 1,05 м (разм. 44/46) тесьмы в тон, с вышитой контрастной орнаментальной полоской посередине (5,5 см), с золотистыми кромками и контрастной бахромой по одной кромке (бахрома – 2 см) и с подвесками в виде контрастных шариков (3 см) по другой кромке; общая ширина – 10,5 см ● 7,80 (8-8,20-8,40) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 4 пластмассовые кнопки в тон, диаметр – 30 мм ● 1 украшенная пластмассовая золотистая кнопка, диаметр – 30 мм (первая кнопка на детали 19) ● 8 пластмассовых кнопок в тон, диаметр – 15 мм (рукава)

ВНИМАНИЕ! Если вы не нашли готовую тесьму с бахромой и подвесками по кромкам, вы можете сами изготовить ее, мы специально указываем ширину для каждой части тесьмы.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

стеганный материал (с выпуклым узором), камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), парча, фламандское полотно, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
РУКАВ	18
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	19
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали С), как показано на схеме. На лицевой стороне репсовой тесьмы разложить лекало детали 19, как показано на схеме (продольные стороны детали должны приходиться на кромки ленты). На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб горловины и низа планки левой стороны застежки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, окантовывая совмещенные припуски косой бейкой соответствующего размера, прокладывая строчку в край. ● Притачать одну часть подкладки кармана к срезу входа в карман части переда. Окантовать припуски косой бейкой. Отогнуть их на части подкладок карманов. Настрочить в край. Наложить оставшуюся часть подкладки кармана на притачанную часть подкладки кармана. Стачать по контуру части подкладки кармана. Окантовать совмещенные припуски косой бейкой. Отогнуть подкладки карманов на середину детали и приметать к боковым срезам частей переда. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить окантованные припуски на спинку. ● Окантовать срезы низа рукавов косой бейкой. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы (от разрезов) и нижний шов рукава. Заутюжить окантованные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обработать нижний и верхний срезы планки швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на обтачку горловины спинки. Окантовать косой бейкой срезы внутреннего контура полученной детали. Аналогично окантовать нижний срез цельнокроеной обтачки низа спинки и срезы на участках боковых разрезов. ● Отогнуть цельнокроенные припуски разрезов спинки на лицевую сторону вместе с цельнокроеной обтачкой низа. Обтачать углы. Разутюжить припуски. Обрезать излишки припусков в углах. Отогнуть цельнокроенные припуски разрезов спинки на изнаночную сторону вместе с цельнокроеной обтачкой низа. Подгибая внутрь припуски верхних срезов цельнокроенных припусков разрезов, застрочить прямой строчкой. ● Наложить по разметке подборт с обтачкой горловины спинки на изделие. Отогнуть цельнокроенные припуски разрезов переда на лицевую сторону и притачать к подбортам переда. Обтачать нижние срезы, срезы горловины и подбортов. Заутюжить припуски на подборт и обтачку горловины спинки. Настрочить в край, насколько возможно (кроме углов разрезов).

РЕПСОВАЯ ТЕСЬМА

ALTEZZA cm 6,5



Отогнуть цельнокроенные припуски разрезов переда, подборта и обтачку горловины спинки на изнаночную сторону, подгибая внутрь припуски верхних срезов цельнокроенных припусков разрезов переда. По разметке подложить лицевой стороной планку левой стороны застежки под левый подборт. Закрепить, настрочив подборт и обтачку горловины спинки прямой строчкой. ● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, по куску тесьмы для низа рукава. **Внимание!** Следует учитывать, что декоративные манжеты из тесьмы будут надеваться на низ рукавов и пристегиваться с помощью кнопок. Стачать каждый кусок тесьмы в кольцо. Разутюжить обработанные зигзагом припуски и расстрочить их по сторонам на расстоянии 9 мм от шва. ● Установить по разметке головки кнопок (с углублением) на лицевой стороне планки левой стороны застежки. Совместить части переда, накладывая правую часть переда на левую часть и совмещая средние линии. Отметить, где должны быть установлены основания кнопок (с выступом) на правом борте. Разъединить части переда. Установить с изнаночной стороны правой части переда основания кнопок в соответствии с головками кнопок. ● Установить по разметке головки кнопок внизу каждого рукава с лицевой стороны. Надеть манжеты из тесьмы на низ рукавов, совмещая шов стачивания каждой манжеты с нижним швом соответствующего рукава. Золотистая кромка тесьмы (1 см) с подвесками-шариками должна остаться выступать. Отметить, где должны быть установлены основания кнопок. Снять манжеты. С изнаночной стороны установить основания кнопок в соответствии с головками кнопок.



14 БРЮКИ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по боковому шву от линии талии:
93 (94,5-96-97,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 м (разм. 40/42), 1,60 м (разм. 44/46) однотонного эластичного смесового (с хлопком) атласа шириной 150 см ● 45 см бязи в тон (подкладка), ширина – 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 металлическая золотистая пуговица-«гвоздик», диаметр – 23 мм ● 2 металлические золотистые заклепки, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

поплин, рами (материал из китайской крапивы), мебельный (вощенный) ситец, габардин, диагональ, деним (джинсовый материал), шандунг (вид чесучи); двойной креп, креп-сатин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников деталь В, Е, G.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	10+10A
ПОЯС	11
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	12
ПОДКЛАДКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	13 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОТКОСОК ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 14 X 7 CM
БОЧОК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ЗАДНЕГО КАРМАНА	E = 11,5 X 3 CM
ПОДЗОР ЗАДНЕГО КАРМАНА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13
ШЛЕВКИ	G = 45 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале и подкладке, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 11 и Е). Лекала деталей А, В и G разложить на материале в разворот, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов


передних и задних половинок брюк. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● На задней половинке брюк выполнить по разметке *прорезной карман в рамку*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: изнаночной стороной по разметке наложить подзор и приметать с лицевой стороны подкладки заднего кармана; закрепить низ подзора сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой; с изнаночной стороны задней половинки брюк наложить изнаночной стороной одним срезом (без подзора) подкладку заднего кармана и приметать (а не накладывать ее на обтачку); продолжить, как в инструкции; стачать по срезу сложенной по пунктирной линии разметки (= низ) подкладки кармана; закрепить сквозной строчкой с изнаночной стороны верх входа в карман; с лицевой стороны закрепить поперечные края входа в карман обметочными стежками. Приметать подкладки задних карманов к верхним срезам задних половинок брюк. ● Наложить изнаночной стороной бочок на лицевую сторону бочка с подкладкой кармана и приметать. Закрепить вдоль внутреннего припуска зигзагообразной строчкой, а затем – обычной строчкой. Аналогично наложить и приметать обтачки передних карманов на срезы подкладок передних карманов. ● На передней половинке брюк выполнить *карман с отрезным бочком*, настрачивая вход в карман строчкой на расстоянии 7 мм и закрепляя края входа в передний карман обметочными стежками. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк *запошивочным швом*. Заутюжить припуски налево. Настрочить двойной строчкой. Аналогично стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки. ● На передних половинках брюк выполнить *застежку-молнию с подкройной обтачкой*, поменяв направление застежки (на мужскую сторону) и настрачивая припуски притачивания обтачки левой стороны застежки строчкой в край, а ее внутренний контур – двойной строчкой. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. Настрочить от линии талии до линии бедер (около 19 см) в край, завершая строчки обметочными стежками. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. Добавляя 1 см на припуски, обрезать по разметке левую сторону поясов. Вывернуть пояса лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Выполнить *притачной пояс*. ● Сложить деталь для шлевки пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на пять одинаковых частей. Наложить по разметке шлевки на линию талии изделия с поясом. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону по сплошной линии разметки, подогнув внутрь припуски. Застрочить в край. Затем отогнуть низ брюк на лицевую сторону по пунктирной линии разметки. Закрепить полученные отвороты потайными строчками в боковые и шаговые швы. ● Обметать по разметке на левой стороне пояса петлю. Справа пришить пуговицу в соответствии с петлей. Укрепить нижние края входов в передние карманы, установив заклепки.


АТЛАС

ALTEZZA cm 150



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



15 БЛУЗКА ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки:
71,5 (73-74,5-76) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 (95-100-105) см однотонного жоржета шириной 150 см ● 1,20





(1,25-1,30-1,35) м легкого эластичного полиэстерового крепа в тон, ширина – 150 см
 • 1 разъемная золотистая застежка-молния в тон и с замком, украшенным кисточкой, длина – 77 (79-80-82) см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖОРЖЕТУ:

вуаль, шифон, тюль, кружево, органза ИЛИ непрозрачные: сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

креп-сатин, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

КОКЕТКА СПИНКИ	1 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА С ГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ДЕКОРАТИВНАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + ЗАВЯЗКИ	2+2A
РУКАВ	3
СПИНКА	4
СРЕДНЯЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	5
БОКОВАЯ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	6
БЕЙКА БОРТА И ГОРЛОВИНЫ	7
ДЕКОРАТИВНАЯ БОКОВАЯ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне жоржета в разворот разложить лекала детали 1 (лекала деталей 2 и 3 разложить два раза так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схеме. На крепе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов притачивания кокетки спинки и плечевых срезов. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб низа и рукавов по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

• Обработать срез горловины декоративной верхней части переда (2) швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. Аналогично обработать срезы контура цельнокроенных завязок и нижние срезы декоративной верхней части переда. Таким же образом обработать срезы внешнего контура декоративной боковой нижней части переда (8), нижний срез спинки, нижние срезы средней нижней части переда (5) и срезы низа рукавов. • Наложить изнаночной стороной декоративную боковую нижнюю часть переда (8) на среднюю нижнюю часть переда (5) с лицевой стороны. Сметать боковые и срезы по линии талии. • Притачать боковые части переда (6) к средним частям переда с декоративными деталями (5+8). Заутюжить обработанные припуски на боковые части. • Наложить декоративные верхние части переда (2) изнаночной стороной на полученные части переда с лицевой стороны. Сметать боковые срезы, срезы пройм и плечевые срезы. • Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки двойным (английским) швом, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на кокетку. Настрочить двойной строчкой. • Стачать плечевые срезы двойным (английским) швом. Заутюжить припуски на спинку. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на рукава. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать средние задние срезы частей бейки бортов и горловины спинки. Сложить деталь пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Сметать оставшиеся

КРЕП

ALTEZZA cm 150




ДОРРЮ ИНТЕРО - DIRTTO FILO

МЕТРАТУРА m 1,20

ЖОРЖЕТ

ALTEZZA cm 150



МЕТРАТУРА cm 90

срезы. Лицевой стороной притачать бейку к срезам бортов и горловины спинки изделия с изнаночной стороны. Отогнуть бейку наружу вместе с припусками шва притачивания. • С лицевой стороны наложить на припуски притачивания бейки ленты застежки-молнии. Припуски не должны быть видны из-под лент застежки. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов лент застежки-молнии у средней линии спинки. Обрезать, если необходимо, излишки лент застежки-молнии. Притачать ленты застежки-молнии, прокладывая сначала строчку в край, а затем – строчку на расстоянии 7 мм.

16 ФУТБОЛКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки:
 55 (56,5-58-59,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,20 м (разм. 42/44), 1,25 м (разм. 46/48) однотонного эластичного тюля шириной 150 см • 45 см трикотажного полотна в тон с пайетками (внешняя сторона пайеток должна быть матовой и в тон, а внутренняя сторона должна быть серебристой), ширина – 90 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

кружево, джерси, трикотажное полотно, лайкра (эластичные и сочетающиеся с трикотажным полотном с пайетками или с таким же материалом, украшенным вышивкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали B, C.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВНУТРЕННЕГО РУКАВА	18
ЗАДНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ПЕРЕДНЯЯ БОКОВАЯ ЧАСТЬ РУКАВА	20
ВНУТРЕННЯЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	B = 65 (66,4-67,8-69,2) X 4 CM
БЕЙКА НИЗА РУКАВА	C = 31 (32,6-34,2-35,8) X 4 CM
ВНЕШНЯЯ ВСТАВКА ПЕРЕДА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ A;
ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩА С ГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ВНЕШНЕГО РУКАВА	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На тюле, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекала детали B и два раза лекало детали C разложить на тюле в разворот, как показано на схеме. На изнаночной стороне материала с пайетками в разворот разложить лекало детали D и два раза лекало детали E так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия. По контуру отверстия переда, куда будет притачиваться вставка, оставить припуски и вырезать излишки материала.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

• Притачать внешнюю вставку переда к срезам отверстия переда. Заутюжить припуски на вставку. На изнаночную сторону внешней вставки переда наложить изнаночной стороной внутреннюю вставку переда. Подогнуть внутрь припуски. Настрочить строчкой изнутри, насколько возможно. Застрочить припуски на оставшихся участках потайной строчкой или закрепить потайными стежками в шов притачивания. • Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать бейку горловины в кольцо. Сложить бейку горловины по пунктирной

ТЮЛЬ

ALTEZZA cm 150




ДОРРЮ ИНТЕРО - DIRTTO FILO

МЕТРАТУРА m 1,20

МАТЕРИАЛ С ПАЙЕТКАМИ

ALTEZZA cm 90



МЕТРАТУРА cm 45

линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины. ● Наложить отогнутые на середину детали боковые части внешнего рукава на среднюю часть внешнего рукава и приколоть. Затем наложить каждый внутренний рукав на соответствующий внешний рукав. Выполнить вертикальные швы. Отогнуть внутренние рукава на изнаночную сторону. Отогнуть боковые части рукавов наружу. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Подготовить бейки низа рукавов, как было сделано для бейки горловины, не стачивая в кольцо, и окантовать низ рукавов бейками. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить на расстоянии 7 мм на участках беек. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

17 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44



Длина по средней линии спинки:
64,5 (66-67,5-69) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,25 (1,30-1,35-1,40) м легкого однотонного полиэстерового крепа шириной 150 см
- 15 см эластичного контрастного ламинированного золотистого и серебристого меланжевого джерси шириной 90 см ● 80 (85-90-95) см эластичной тесьмы в тон, ширина – 3 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

креп-сатин, атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, крепдешин, жатка (сочетающиеся с эластичным джерси).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С.

СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
РУКАВ	16
ВОЛАН РУКАВА	17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
БЕЙКА/КУЛИСКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = 29 (30-31-32) X 7 CM
БЕЙКА/КУЛИСКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = 31,5 (32,5-33,5-34,5) X 7 CM
БЕЙКА/КУЛИСКА ГОРЛОВИНЫ РУКАВА	C = 28,5 X 7 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На крепе, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 14 и 15. Лекала деталей А, В, два раза лекало детали 17 и два раза лекало детали 16 так, чтобы получить левую и правую детали, разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На джерси, сложенном в сгиб, разложить лекало детали С, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ изделия и воланов рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

- Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда.




Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать низ изделия узким декоративным зигзагом. ● Стачать волан в кольцо. Заутюжить обработанные припуски на задние части волана. Обработать низ воланов, как было сделано для низа изделия. ● Притачать воланы к низу рукавов. ● Притачать бейки горловины переда и спинки к срезам беек горловины рукавов. Заутюжить припуски на бейки горловины переда и спинки. Сложить полученную деталь вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче бейки горловины изделия. Мы советуем 76 (80-84-88) см. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Вложить эластичную тесьму под сгиб бейки горловины. Притачать совмещенные срезы бейки горловины к срезу горловины изделия. Обработать совмещенные припуски зигзагом.

18 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44



Длина по средней задней линии от
линии талии: 63 (64-65-66) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 85 см (разм. 38/40), 90 см (разм. 42/44) однотонного эластичного смесового (с хлопком) атласа шириной 150 см ● 20 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) ламинированной золотистой тесьмы шириной 3 см ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) вощеного шнура («мышинный хвост») в тон тесьме (усиление втачного канта) ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

мебельный (вощенный) ситец, габардин, диагональ, деним (джинсовый материал), панама, пике, шандунг (вид чесучи); тяжелый поплин и рами (ткань из китайской крапивы); двойной креп, креп-сатин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	18
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	19
ПОЯС ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	20
ПОЯС ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	21
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 21). Лекала деталей 19, А и четыре раза лекало детали 20 так, чтобы получить левые и правые детали, разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекала деталей 20 и 21, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Отрезать кусок тесьмы и кусок шнура по размеру срезов стачивания частей переднего полотнища юбки. Подготовить втачной кант, как объяснено далее. Сложить тесьму пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб шнур. Установить на машину специальную лапку (например, для застежек-молний) и проложить строчку максимально близко к шнуру, закрепляя его к тесьме. Приметать отогнутый на середину детали втачной кант к соответствующему срезу правой части переднего полотнища юбки, располагая втачной кант так, чтобы сгиб со шнуром выступал после стачивания частей переднего полотнища юбки. ● Притачать левую часть переднего полотнища юбки к правой части со втачным кантом, используя специальную лапку. Заутюжить припуски направо. Вывернуть, отгибая втачной кант налево. Настрочить в край. ● С изнаночной стороны частей заднего полотнища юбки обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки от разреза до участка застежки. ● Выполнить боковые швы. ● Заутюжить цельнокроенные припуски разреза на лицевую сторону вместе с подгибом низа. Обтачать от угла до линии сгиба подгиба. Обрезать излишки припусков в углах, оставляя 1 см. Отогнуть цельнокроенные припуски разреза на изнаночную сторону вместе с подги-






бом низа. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Притачать части пояса заднего полотнища юбки к поясу переднего полотнища юбки. Аналогично подготовить внутренний пояс. Совместить пояса. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Обработать зигзагом нижний срез внутреннего пояса. ● Притачать внешний пояс к изделию. Заутюжить припуски наверх. ● В среднем шве заднего полотнища юбки со внешним поясом выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Подогнуть припуски внутреннего пояса на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. С лицевой стороны закрепить строчкой в край в шов притачивания внешнего пояса нижний срез внутреннего пояса.

19 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней линии спинки:
64 (65,5-67-68,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,90 (1,95-2-2,05) м однотонного эластичного поплина шириной 140 см ● 35 см легкого клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 65 см (разм. 40/42), 70 см (разм. 44/46) эластичной тесьмы в тон, ширина – 1 см ● 1 украшенная термоклеякая аппликация в форме стрекозы

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

рамы (ткань из китайской крапивы), пике, хлопковый атлас (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА + ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	1+1
ПЕРЕД + ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	2
БОЧОК + НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	3
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
МАНЖЕТА	A = 43,6 (44,8-46-47,2) X 2,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 4 и 5, совмещая средние линии лекал со сгибом. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны верхних частей рукавов переда и спинки обработать вытачки низа. Заутюжить вниз. ● Притачать бочки к переду и спинке, стачивая и соответствующие срезы цельнокроеных частей рукавов. Заутюжить обработанные припуски на бочки. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку по средним срезам частей цельнокроеного рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать низ изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Наложить продублированную (= внутреннюю) обтачку горловины переда на непродублированную (= внешнюю) обтачку горловины переда. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на продублированную деталь. Настрочить в край. Аналогично подготовить обтачку горловины спинки. Стачать плечевые срезы обтачки горловины переда и спинки. ● Притачать лицевой стороной внутреннюю (= продублированную) обтачку горловины к срезу горловины изделия с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на обтачку. Отогнуть внешнюю (= непродублированную) обтачку горловины на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого сре-




за внешней обтачки горловины. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам притачивания внутренней обтачки. ● Лицевой стороной притачать одним срезом манжету к низу рукава с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов манжеты, совместить их (не прокладывая строчку) у шва притачивания нижней части рукава к верхней части рукава спинки и заутюжить на заднюю часть рукава. Заутюжить припуски на манжеты. ● Отогнуть внешние части манжет на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых продольных срезов манжет. Закрепить в край к заутюженным наверх припускам притачивания внутренних частей манжет. ● Отрезать, добавляя на припуски, для каждого рукава кусок эластичной тесьмы чуть короче низа рукава. Мы советуем 27 (28-29-30) см. Вложить через открытые поперечные края эластичную тесьму в манжеты. Стачать каждый кусок в кольцо. Зашить отверстия сквозными стежками «вперед-назад иголкой», прошивая все слои и захватывая эластичную тесьму. ● Наложить по разметке на левую часть переда аппликацию. Закрепить с помощью утюга.

20 ЮБКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по средней задней линии от
линии талии: 67 (68,5-70-71,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 м (разм. 40/42), 1,80 м (разм. 44/46) однотонного эластичного поплина шириной 140 см ● 70 (75-80-85) см эластичной тесьмы шириной 4 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

рамы (ткань из китайской крапивы), пике, хлопковый атлас (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	18
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	19+19A
ПОЯС	20+20A
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А), как показано в нижней части схемы. Подрезать материал и развернуть его. На материале в разворот разложить лекало детали 20, как показано в верхней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

● Выполнить боковые швы, выполняя попутно карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить обработанные припуски на заднее по-



лотнище юбки. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● В указанном направлении заложить встречные складки переднего полотнища юбки, накладывая каждую боковую складку по разметке на заднее полотнище юбки. Закрепить складки строчкой к верхнему срезу, фиксируя попутно и подкладки карманов, отогнутые на переднее полотнище юбки. ● Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы посередине внутренней части пояса. Заутюжить припуски на пояс заднего полотнища юбки. Сложить пояс вдоль изнаночной стороной внутрь. Проложить строчку по пунктирной линии (у сгиба), формируя кулиску. Притачать совмещенные срезы пояса к линии талии изделия, совмещая средние линии и контрольные знаки. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 67 (71-75-79) см. Через отверстие вдеть эластичную тесьму в кулиску пояса. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Зашить отверстие потайными стежками. Растянуть эластичную тесьму. Проложить по разметке прямую строчку.

21 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 48 (49-50-51) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 42/44), 1,40 м (разм. 46/48) однотонного эластичного смесового с хлопком атласа шириной 150 см ● 35 см (разм. 42/44), 40 см (разм. 46/48) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 95 (100-105-110) см ламинированной золотистой тесьмы шириной 3 см ● 95 (100-105-110) см вощеного шнура («мышинный хвост») в тон тесьмы (для усиления втачного канта) ● 5 см эластичного шнура в тон (для навесной петли) ● 1 застежка-молния в тон, длина – 35 см ● 1 золотистая пуговица-«таблетка», диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

мебельный (вощенный) ситец, габардин, диагональ, деним (джинсовый материал), панама, пике, шандунг (вид чесучи); тяжелый поплин и рами (ткань из китайской крапивы); двойной креп, креп-сатин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	18+18А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ (ДО РАЗМЕТКИ ДЛЯ ВСТАВКИ)
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	19+19А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ (ДО РАЗМЕТКИ ДЛЯ ВСТАВКИ)
ВСТАВКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ВСТАВКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей С и D, совмещая средние линии со сгибами материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Обработать нижний срез вставки (А и В) зигзагом. Заутюжить подгиб на изнаночную сторону у среза вставки переда, к которому будет притачиваться втачной кант. ● По размеру косого среза вставки отрезать кусок тесьмы и шнура. Подготовить втачные канты, как объяснено далее. Сложить кусок тесьмы пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб шнур. Установить на машину специальную лапку (например, для застежек-молний) и проложить строчку максимально близко к шнуру, закрепляя его к тесьме. Прямать втачные канты, отогнутые вверх, к косым срезам переда и спинки, располагая втачные канты так, чтобы сгиб со шнуром выступал после притачивания вставок. ● Притачать вставки к переду и спинке с втачными кантами, используя специальную лапку. Отогнуть втачные канты вниз. Настрочить в край. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Выполнить плечевые швы. Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки-молнии. Аналогично выполнить плечевые швы и правый боковой шов внутренних кокеток платья. ● Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. Аналогично обработать низ вставок. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Сложить шнур для навесной петли, формируя петлю по размеру пуговицы. Обрезать излишки, оставляя припуски. Приколоть петлю, отогнутую на пройму, к левому верхнему углу застежки спинки и приметать. Закрепить к срезу строчкой. ● Наложить внутреннюю кокетку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Продолжить строчку по срезам застежки спинки. Заутюжить припуски на внутреннюю кокетку. Настрочить в край вдоль линии горловины. Вывернуть. Отогнуть петлю на середину детали. ● Отогнуть внутреннюю кокетку на

изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски срезов пройм внутренней кокетки и изделия. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой проймы. Настрочить, как было сделано для горловины. ● Подогнуть внутрь припуски внутренней кокетки на участке застежки-молнии. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. С изнаночной стороны закрепить внутреннюю кокетку строчкой изнутри в правый боковой шов. ● Пришить пуговицу на правой стороне застежки спинки в соответствии с навесной петлей.



22 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 79 (80-81-82) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,70 (2,75-2,80-2,85) м однотонного полотна с высоким коэффициентом драпируемости, ширина – 150 см ● 50 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1,80 (1,85-1,90-1,95) м тесьмы с цветами в тон, ширина – 2 см ● для пояса: 90 (95-100-105) см золотистого ламинированного контрастного шнура диаметром 7 мм ● 2 ламинированные золотистые кисти в тон шнура, длина – 10 см (ширина – по размеру шнура) ● 2 золотистых круглых зажима-фиксатора, диаметр – 15 мм

м тесьмы с цветами в тон, ширина – 2 см ● для пояса: 90 (95-100-105) см золотистого ламинированного контрастного шнура диаметром 7 мм ● 2 ламинированные золотистые кисти в тон шнура, длина – 10 см (ширина – по размеру шнура) ● 2 золотистых круглых зажима-фиксатора, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, креп, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С и D.

КОКЕТКА СПИНКИ	12
СПИНКА ЛИФА	13
ПЕРЕД ЛИФА	14
ПЛАНКА ЗАСТЕЖКИ ЛИФА	15
СТОЙКА	16 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	18
БЕЙКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПРОЙМЫ	А = 17 (17,5-18-18,5) X 2 СМ
ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	В = 86 (88-90-92) X 48 (49-50-51) СМ
ОБОРКА ЮБКИ	С = 172 (176-180-184) X 28 СМ
ДЕТАЛЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШЛЕВОК	Д = 14 X 2 СМ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 15), как показано на верхней части схемы. Подрезать материал. На материале в разворот разложить лекала детали D, два раза лекала детали А, В и С. Лекала детали 18 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала детали 16 и 17, совмещая их средние линии со сгибом материала, и лекала внутренней детали 15, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа оборок.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей переда лифа обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Наложить внутреннюю планку на внешнюю. Стачать средние срезы. Вывернуть и настрочить в край борт планки. ● Притачать внешние планки к срезам бортов частей переда лифа. Заутюжить припуски на планки. Отогнуть внутренние планки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых продольных срезов внутренних планок. Закрепить в край к заутюженным на планки припускам притачивания внешних планок. ● Наложить правую планку на левую. Закрепить низ планок строчкой. Затем проложить строчку вдоль среднего среза правой планки в отделочный шов, начиная от низа планки и до контрольного знака («т»). ● Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки. Заутюжить обработанные припуски на кокетку. Настрочить на расстоянии 8 мм. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать боковые срезы полотнищ юбки и частей оборки юбки. ● Совместить две детали рукава. Стачать нижние срезы. Вывернуть детали изнаночной стороной внутрь. Сметать оставшиеся срезы. Втачать рукава в срезы верхних частей пройм (между «т»). Заутюжить обработанные припуски на рукава. ● Сложить бейку проймы пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижнюю часть проймы (между «т»). Отогнуть окантованные припуски на изнаночную сторону. Застрочить в край по сгибу беек. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Обработать нижний срез оборки юбки швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Сосборить верхний срез оборки до размера низа юбки. ● Притачать оборку к юбке. Заутюжить обработанные припуски наверх. Наложить с лицевой стороны тесьму с цветочками и настрочить ее центрированной строчкой. ● Сосборить верхний срез юбки до размера низа лифа. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски наверх. Настрочить на расстоянии 8 мм. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть деталь и отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать деталь на две одинаковые части. По разметке наложить шлевки на линию талии изделия. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов. Закрепить обметочными стежками. ● Продеть концы шнура в зажимы-фиксаторы, затем вложить концы шнура в кисти. Подогнать по размеру длину пояса. Мы советуем 80 (84-88-92) см. **Внимание!** У концов шнура должны быть припуски для закрепления кистей. Привязать кисти, формируя внутренние узлы, или закрепить стежками вручную. Обрезать излишки. Затем зажать соединение шнура и кистей зажимами-фиксаторами так, чтобы узлы или швы не были видны. **Внимание!** Изготовление пояса зависит от кистей, которые вы купите. Есть, например, кисти с выступающим шнуром, который облегчает их крепление.



23 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48



Длина по средней линии спинки от линии талии: 62 (63-64-65) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 42/44), 1,50 м (разм. 46/48) эластичной лайкры с рисунком в виде разноцветных пальмовых листьев, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотажное полотно, джерси (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	21+21А
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	22+22А
РУКАВ	23
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	А = 62 (63,2-64,4-65,6) X 2,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 21 и 22, как показано на нижней части схемы. Подрезать материал. На материале в разворот разложить лекало детали А и два раза лекало детали 23 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в верхней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа и 2 см на подгиб рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия и подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.




24 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки: 75,5 (77-78,5-80) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 40/42), 1,50 м (разм. 44/46) однотонного полотна с высоким коэффициентом драпируемости, ширина – 150 см ● 35 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 4 золотистые плоские пуговицы, диаметр – 10 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 30 см тесьмы с цветами в тон, ширина – 2 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, креп, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В.


СПИНКА	7
ПЕРЕД	8
ПЛАНКА ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	9
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	10
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	11
РУКАВ	12
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	A = 18 X 2 CM
МАНЖЕТА	B = 30 (31-32-33) X 6 CM
ПЛАНКА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 10 и 11), как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекала детали 12 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей В, 10 и 11. Лекала деталей 9 и С разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Наложить внутреннюю планку застежки на внешнюю. Стачать средние срезы. Вывернуть изнаночной стороной внутрь. Настрочить в край борт планки. ● Притачать внешнюю планку к срезу левой стороны застежки переда. Притачать внешнюю планку к срезу правой стороны застежки переда до контрольного знака. Вывернуть. Отогнуть внутренние планки на изнаночную сторону, подрезая припуски в углах основания застежки. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза каждой внутренней планки. Закрепить строчкой в край к припускам притачивания внешней планки, заутюженным на планку. Лицевой стороной наложить левую планку на основание застежки с изнаночной стороны и притачать. Заутюжить припуски вниз. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски нижнего среза правой планки. Наложить правую планку на левую планку. Выполнить шов основания застежки, формируя строчкой в край прямоугольник с «Х» посередине и убирая внутрь припуски левой планки. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать плечевые срезы продублированных обтачек горловины переда и продублированной обтачки горловины спинки. Аналогично соединить непродублированные обтачки. ● Совместить полученные обтачки горловины лицевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на продублированную обтачку. Настрочить в край. ● Притачать непродублированную обтачку к срезу горловины изделия. Заутюжить припуски на обтачку. Подогнуть внутрь припуск открытого среза продублированной обтачки. Закрепить в край в шов притачивания непродублированные обтачки. ● Наложить, центрируя, на части обтачки горловины переда по куску тесьмы (с цветами) соответствующего размера. Настрочить центрированной строчкой. ● Подготовить и выполнить застежки рукавов с окантованными срезами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты, настрачивая контур манжет строчкой на расстоянии 5 мм, а не в край. ● Заутюжить цельнокроенные припуски боковых разрезов на изнаночную сторону, подогнув внутрь припуски. Застрочить прямой строчкой. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Обметать петли по разметке на правой планке застежки и на передних краях манжет. Пришить пуговицы на левой планке застежки и на задних краях манжет в соответствии с петлями.



25 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46



Длина по боковому шву от линии талии: 107,5 (109-110,5-112) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,65 (1,70-1,75-1,80) м однотонного эластичного смесового (с хлопком) атласа шириной 150 см ● 25 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 40 см золотистой ламинированной тесьмы шириной 3 см ● 40 см вощеного шнура («мышинный хвост») в тон тесьмы (для усиления втачного канта) ● 1 застежка-молния в тон, длина – 13 см ● 1 пуговица в тон, диаметр – 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

мебельный (вощенный) ситец, габардин, диагональ, деним (джинсовый материал), пике, шандунг (вид чесучи); тяжелый поплин и рами (материал из китайской крапивы), двойной креп, креп-сатин (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7+7A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	9
ПОЯС	10
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	B = 13,5 X 9 CM
ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали 10). Лекала деталей А и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекала детали 10, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк и боков с подкладками карманов на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Для переднего кармана отрезать кусок тесьмы и кусок шнура по размеру среза входа в карман. Подготовить втачной кант, как объяснено далее. Сложить тесьму пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб шнур. Установить на машину специальную лапку (например, для застежек-молний) и проложить строчку максимально близко к шнуру, закрепляя его к тесьме. Прямать отогнутый на середину детали втачной кант к срезу входа в карман каждой передней половинки брюк, располагая втачной кант так, чтобы сгиб со шнуром выступал после стачивания деталей. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: прокладывая строчку входа в карман, использовать специальную лапку; отогнуть подкладку кармана на изнаночную сторону, а втачной кант – от середины детали; настрочить в край вход в карман; продолжить, как в инструкции. Прямать подкладки передних карманов к верхним, средним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Стачать средние срезы передних половинок брюк до участка застежки. Заутюжить обработанные припуски направо. Настрочить в край. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, настрачивая припуски притачивания обтачки правой стороны застежки, заутюженные на обтачку, строчкой в край, а ее внутренний контур – прямой строчкой. ● Выполнить боковые швы. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. ● Совместить пояса изнаночными сторонами внутрь. Добавляя 1 см на припуски, обрезать по разметке правую сторону поясов. Вывернуть пояса ли-






цевыми сторонами внутрь. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутренний пояс. Настрочить в край. Еще раз совместить пояса. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Обработать нижний срез внутреннего пояса зигзагом. Притачать внешний пояс к срезу линии талии изделия. Заутюжить припуски наверх. Отогнуть внутренний пояс на изнаночную сторону. Закрепить строчкой в край низ внутреннего пояса в шов притачивания внешнего пояса. ● Заутюжить подгиб низ брюк на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обметать по разметке на правой стороне пояса петлю. Слева пришить пуговицу в соответствии с петлей.

26 ФУТБОЛКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44



Длина по средней линии спинки:
65 (66,5-68-69,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 90 см (разм. 38/40), 100 см (разм. 42/44) эластичной лайкры с рисунком в виде разноцветных пальмовых листьев, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, трикотажное полотно (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА	9
ПЕРЕД	10
РУКАВ	11
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 25 (25,5-26-26,5) X 2,5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей. Лекало детали 11 разложить два раза на материале в разворот так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2,5 см на подгиб низа изделия и 2 см на подгиб рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.


● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины по пунктирной линии разметки изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.



27 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44



Длина по средней задней линии от линии талии: 94 (95,5-97-98,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 м (разм. 38/40), 1,90 м (разм. 42/44) однотонного полотна с высоким коэффициентом драпируе-

мости, ширина – 150 см ● 65 (70-75-80) см эластичной тесьмы шириной 4 см
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● 1,45 (1,50-1,55-1,60) м тесьмы с цветами в тон, ширина – 2 см ● для декоративного пояса: 80 (85-90-95) см золотистого ламинированного контрастного шнура диаметром 7 мм ● 2 ламинированные золотистые кисти в тон шнура, длина – 10 см (ширина – по размеру шнура) ● 2 золотистых круглых зажима-фиксатора, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, сатин, креп, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	14
ОБОРКА НИЗА	15 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИТАЧНОЙ ПОЯС	B = 45 (47-49-51) X 8 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб оборки низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на заднее полотнище юбки. Аналогично стачать боковые срезы частей оборки низа. ● Обработать нижний срез оборки швом вподгибку, застроченным прямой машинной строчкой. ● Сосборить верхний срез оборки до размера низа юбки. Притачать оборку к низу юбки, равномерно распределяя сборку, совмещая боковые швы. Заутюжить обработанные припуски наверх. С лицевой стороны наложить кусок тесьмы (с цветами) и настрочить тесьму центрированной строчкой. ● Совместить части притачного пояса лицевыми сторонами внутрь. Стачать боковые срезы, оставляя отверстие в левом боковом шве внутренней части пояса для вдевания эластичной тесьмы. Заутюжить припуски на пояс заднего полотнища юбки. Сложить пояс пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы пояса к срезу линии талии юбки, совмещая боковые швы. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить в край. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы чуть короче линии талии. Мы советуем 62 (66-70-74) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску притачного пояса через оставленное отверстие. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Зашить отверстие потайными стежками. Закрепить эластичную тесьму потайными строчками в боковые швы. Желательно, чтобы эластичная тесьма в кулиске заднего полотнища юбки была на 6 см короче. ● Продеть концы шнура в зажимы-фиксаторы, затем вложить концы шнура в кисти. Подогнать по размеру длину пояса. Мы советуем 72 (76-80-84) см. **Внимание!** У концов шнура должны быть припуски для закрепления кистей. Привязать кисти, формируя внутренние узлы, или закрепить стежками вручную. Обрезать излишки. Затем зажать соединение шнура и кистей зажимами-фиксаторами так, чтобы узлы или швы не были видны. **Внимание!** Изготовление пояса зависит от кистей, которые вы купите. Есть, например, кисти с выступающим шнуром, который облегчает их крепление.



28 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 123 (123,3-123,6-123,9) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 4 (4,10-4,20-4,30) м плотного однотонного эластичного трикотажа шириной 150 см ● 4 (4,10-4,20-4,30) м эластичного трикотажного полотна (подкладка) в тон и с контрастным смазанным рисунком,




ширина – 150 см ● 30 см клеевого прокладочного материала шириной 150 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 35 см ● 1 металлический крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
джерси, лайкра, кружево (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания подкладки использовать лекала спинки и переда лифа без изменений и лекала полотнищ юбки, укороченные на 2 см.

СПИНКА ЛИФА	1 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД ЛИФА	2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	3 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	4+4A+4B+4C+4D = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	5+5A+5B+5C = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ



ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На изнаночной стороне подкладки в разворот разложить лекала деталей, как на основном материале. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали 3, совмещая среднюю линию лекала со сгибом клеевого прокладочного материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала и 2 см на подгиб низа подкладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать два раза (для жесткости) деталь воротника. ● С изнаночной стороны переда лифа обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Выполнить плечевые швы и правый боковой шов. ● Выполнить боковые швы полотнищ юбки, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки-молнии. ● В указанном направлении заложить складки полотнищ юбки. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Притачать юбку к низу лифа. Разутюжить припуски. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, заутюживая наверх припуски шва линии талии. ● Стачать воротник в кольцо. Разутюжить припуски. ● Сложить воротник вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Приметать совмещенные срезы воротника, отогнутого вниз, к срезам горловины переда и выреза спинки (шов стачивания воротника совпадает со средней линией спинки). ● Надеть подкладку на изделие из основного материала с воротником. Выполнить шов горловины переда/выреза спинки. ● Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски пройм подкладки и изделия из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы. ● Заутюжить подгиб платья на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● С изнаночной стороны проложить строчку в шов линии талии, оставляя место для подворачивания внутрь припусков на участке застежки. Подвернуть внутрь припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Подвернуть подгиб подкладки так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Закрепить потайными стежками так, чтобы подкладка не затягивала изделие. ● С изнаночной стороны у линии талии левого бокового шва со стороны переда платья установить крючок. Петлю установить с изнаночной стороны спинки в соответствии с крючком.

29 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44



Длина по средней линии спинки:
56,5 (58-59,5-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,30 м (разм. 38/40), 1,40 м (разм. 42/44) легкого однотонного крепа шириной 140 см ● 1,10 м атласной ленты в тон, ширина – 1,5 см ● 1,35 (1,40-1,45-1,50) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 2 см ● 1 металлическая кнопка, диаметр – 10 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, сатин, матовая сторона креп-сатина, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	19
ПЕРЕД	20
ВОРОТНИК	21
РУКАВ-ОБОРКА	22+22A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей 19 и 20 (два раза лекала детали 21), как показано в нижней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекало детали 22 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и на подгиб срезов внешнего контура рукавов-обороч по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы выреза застежки спинки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Окантовать, прокладывая строчку в край, косой бейкой срезы выреза застежки спинки. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, припуски срезов внешнего контура рукавов-обороч на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Заложить в указанном направлении встречные складки оборок. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Приметать рукав-оборку, отогнутый на середину, к верхней части (между «т») проймы. Отрезать, добавляя 1 см на припуски, по куску косой бейки для проймы. Разутюжить один из подвернутых припусков куска косой бейки. Притачать открытый срез куска косой бейки к срезу верхней части проймы с оборкой, продолжить, притачивая косую бейку и к нижней части проймы. Закрепить косую бейку в кольцо у бокового шва. Отогнуть ко-



сые бейки на изнаночную сторону. Убрать припуски под косые бейки. Застрочить в край сгиб куска косой бейки или закрепить потайными стежками. ● Совместить детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. ● Втачать одну деталь в срез горловины изделия. Заутюжить припуски наверх. Подогнуть внутрь припуск открытого среза воротника. Закрепить к заутюженным наверх припускам втачивания потайной строчкой в шов втачивания или потайными стежками вручную. ● Обработать нижний срез изделия, как было сделано для срезов внешнего контура рукавов-обороч. ● Установить головку кнопки (с углублением) с изнаночной стороны на правой стороне застежки спинки (над косой бейкой). Слева с лицевой стороны установить основание кнопки (с выступом) в соответствии с головкой кнопки. ● Отогнуть воротник наверх. По разметке приколоть атласную ленту на левый край воротника: 45 см ленты наложить на левую часть воротника, 65 см ленты должны выступать за край воротника. Закрепить невидимыми стежками вручную ленту к краю воротника. Надеть изделие. Наложить левую часть воротника, отогнутую наверх, поверх правой части. Застегнуть на кнопку. Обернуть ленту вокруг шеи и завязать на левой части переда. Затем выполнить отворот воротника переда.

LATO DIRITTO DEL TESSUTO APERTO - ALTEZZA cm 140



30 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по боковому шву от линии талии: 108,5 (110-111,5-113) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,65 (2,70-2,75-2,80) м плотного эластичного однотонного трикотажа шириной 150 см ● 25 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 5 см эластичного шнура (для навесной петли) ● 1 прозрачная пуговица диаметром 15 мм ● 1 застежка-молния в тон, длина – 21 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, тяжелая лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	6+6A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7+7A
ПОЯС	8

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 8 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 8, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Заложить складки передних и задних половинок брюк в указанном направлении. Закрепить строчкой к срезам линии талии деталей. ● Стачать средние срезы передних половинок брюк. Аналогично стачать средние срезы задних половинок брюк до участка застежки. ● Выполнить боковые швы. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой.

● Сложить шнур для навесной петли, формируя петлю по размеру пуговицы. Приколоть петлю, отогнутую на пояс передних половинок брюк, по разметке к левой стороне пояса задних половинок брюк и приметать. ● Притачать одним продольным срезом пояс к верхнему срезу брюк. Заутюжить припуски наверх. ● В среднем шве задних половинок брюк со внешней частью пояса выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Заутюжить внутреннюю часть пояса на лицевую сторону. Обтачать на коротких верхних участках (до застежки-молнии). Заутюжить внутреннюю часть пояса на изнаночную сторону. Отогнуть навесную петлю на середину задних половинок брюк. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов пояса. Закрепить их строчкой изнутри или потайными стежками вручную к лентам застежки-молнии. ● Закрепить внутренний срез пояса потайными стежками к припускам притачивания внешнего среза пояса или потайной строчкой в шов притачивания внешней части пояса. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить невидимой машинной строчкой или закрепить потайными стежками вручную. ● Пришить на правой стороне застежки пояса пуговицу в соответствии с навесной петлей.

ALTEZZA cm 150



31 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 54 (55-56-57) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,20 м (разм. 38/40), 3,30 м (разм. 42/44) плотного однотонного эластичного трикотажа шириной 150 см ● 1,10 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) подкладки из трикотажного полотна с контрастным смазанным рисунком, ширина – 150 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 51 см ● 2 металлических крючка с петлями

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, тяжелая лайкра, кружево (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала спинки, переда и бочка, укороченные на 1 см.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	1+1A
БОЧОК	2
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	3+3A
ВОРОТНИК	4
ОБОРКА ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ БОЧКА	5+5A+5B+5C+5D
РУКАВ-ОБОРКА	6+6A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 4), как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить два раза лекало детали 4, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов спинки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа изделия из основного материала и 2 см на подгиб подкладки. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние и поперечные срезы оборок, т. к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать два раза (для жесткости) деталь внешнего воротника. ● С изнаночной стороны переда обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Стачать средние срезы частей спинки от разреза до участка застежки. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить плечевые и боковые швы. Аналогично соединить детали подкладки. ● В указанном направлении заложить встречные складки оборок швов притачивания бочков. Закрепить складки строчкой вдоль среза оборок. Приметать оборки, отогнутые внутрь, к срезам переда и спинки. Притачать бочки к срезам платья с оборками. Вывернуть, отгибая оборки на бочки. ● Заложить в указанном направлении встречные складки рукавов-оборок. Закрепить складки строчкой вдоль среза оборок. ● Приметать рукав-оборку, отогнутый внутрь, к верхней части (между «т») соответствующей проймы. Вдеть изнаночной стороной подкладку в изделие из основного материала с изнаночной стороны. Подогнуть внутрь припуски срезов пройм подкладки и изделия из основного материала. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы с оборкой, продолжая строчку и по нижней части проймы. ● Заутюжить цельнокроенные припуски разрезов на лицевую сторону вместе с подгибом низа. Обтачать от угла до линии пересечения с подгибом. Обрезать излишки припусков в углах, оставляя 1 см припусков. Отогнуть цельнокроенные припуски разрезов вместе с подгибом низа на изнаночную сторону. ● Подрезать подкладку у разреза так, чтобы можно было притачать подкладку по контуру строчкой изнутри к цельнокроеным припускам разреза. Продолжить строчку по совмещенным срезам подгиба низа изделия из основного материала и подкладки так, чтобы подкладка не затягивала изделие. С изнаночной стороны закрепить подгиб швом «козлик» или невидимой машинной строчкой. ● Подогнуть припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. Приметать подкладку к срезу горловины платья. ● Совместить детали воротника лицевыми сторонами внутрь. Обтачать по внешнему контуру. Втачать продублированный воротник в срез горловины изделия. Заутюжить припуски вверх. Вывернуть. Отогнуть непродублированный воротник на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза воротника. Закрепить к заутюженным вверх припускам втачивания потайной строчкой в шов втачивания или потайными стежками вручную. ● С изнаночной стороны правого края воротника установить по разметке крючки. С изнаночной стороны левого края воротника установить петли в соответствии с крючками.



32 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 122 (123-124-125) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,25 (3,30-3,35-3,40) м плотного однотонного эластичного трикотажа шириной 150 см ● 15 см смесового (с хлопком) контрастного материала с тканым узором, ширина – 90 см ● 2,85 (2,90-2,95-3) м подкладки из трикотажного полотна в тон и с контрастным смазанным рисунком, ширина – 150 см ● 15 см крепдешина в тон смесовому материалу (подкладка), ширина – 90 см ● 15 см клеювого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 39 см ● 3 прозрачные кнопки диаметром 7 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРИКОТАЖУ:

джерси, лайкра, кружево (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СМЕСОВОМУ МАТЕРИАЛУ:

хлопковый атлас, мебельный (вощенный) ситец, матовая сторона креп-сатина, габардин, шандунг (вид чесучи), тафта.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекала пояса, спинки и переда лифа без изменений; лекало вставки переднего полотнища юбки, лекала полотнищ юбки – укороченные на 2 см.

СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА	2 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	3+3А+3В+3С = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	4+4А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВСТАВКА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	5 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ-ОБОРКА	6+6А
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПОЯС	А = 72 (76-80-84) X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне трикотажа в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 1 и 6 так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схеме. На изнаночной стороне смесового материала в разворот разложить лекало детали А, как показано на схеме. На изнаночной стороне подкладок в разворот разложить лекало деталей, как на основных материалах. На клеювом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали А, как на смесовом материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия из основного материала и 2 см на подгиб подкладки. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков поперечные и нижние срезы оборок, т. к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● Стачать средние срезы частей спинки лифа. ● Заложить в указанном направлении складки горловины переда лифа. Закрепить строчкой вдоль среза горловины. ● Заложить в указанном направлении складки вставки переднего полотнища юбки. Закрепить их строчкой вдоль среза. ● Притачать вставку к переднему полотнищу юбки. ● Выполнить плечевые швы и правый боковой шов лифа платья. Выполнить боковые швы полотнищ юбки, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Притачать юбку к низу лифа. Разутюжить припуски. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, заутюживая припуски шва линии талии подкладки вверх. ● Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. ● Заложить в указанном направлении встречные складки рукавов-оборок. Закрепить складки строчкой вдоль среза оборок. ● Подогнуть внутрь припуски пройм подкладки и изделия из основного материала. Вложить между ними (в верхней части) рукава-оборки. **Внимание!** Лицевая сторона рукавов-оборок должна располагаться к лицевой стороне изделия из основного материала! Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы с оборкой, продолжая строчку и по нижней части проймы. ● Заутюжить подгиб изделия на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками вручную или невидимой машинной строчкой. ● С изнаночной стороны проложить строчку в шов линии талии, оставляя место для подворачивания внутрь припусков на участке застежки. Подвернуть внутрь




ВНИМАНИЕ! Все лекала деталей даны без припусков на швы.

припуски подкладки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Подвернуть подгиб подкладки так, чтобы изделие из основного материала выступало на 2 см. Закрепить потайными стежками так, чтобы подкладка не затягивала изделие. ● Наложить подкладку пояса на пояс из основного материала. Обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. ● На подкладке пояса установить по разметке основания кнопок (с выступом), центрируя их на расстоянии 1,5 см от края. Расстояние между кнопками – 3,5 см. Нахлест пояса будет 3 см. На лицевой стороне пояса установить головки кнопок (с углублением) в соответствии с основаниями кнопок.

КОНТРАСТНЫЙ МАТЕРИАЛ


ALTEZZA cm 90



МЕТР. cm 15

ТРИКОТАЖ В РАЗВОРОТ

ALTEZZA cm 150




МЕТРАТУРА m 3,25

33 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
65 (66-67-68) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) однотонного легкого эластичного крепдешина шириной 150 см ● 70 см (разм. 46/48), 75 см (разм. 50/52) косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 2 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
РУКАВ	13
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины косой бейкой, закрывая бейку в кольцо у левого плечевого шва. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава, выполняя попутно карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить, подвернув, подгиб низ изделия и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.



ALTEZZA cm 150


ДОРРЮ ИНТЕРО - DITTO FILLO

МЕТРАТУРА m 1,50

34 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
68,5 (70-71,5-73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 85 см (разм. 46/48), 90 см (разм. 50/52) атласа с цветочным рисунком, ширина – 150 см ● 45 см вуали в тон средне-темному оттенку рисунка основного материала, ширина – 150 см ● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м косой готовой хлопковой бейки в тон, ширина – 2 см ● 12 металлических лакированных в тон блочек диаметром 20 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АТЛАСУ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, матовая сторона креп-сатина, жатка.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВУАЛИ:

жоржет, шифон, органза, тюль, кружево.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА + РУКАВ	14+14А
ПЕРЕД + РУКАВ	15
ЗАВЯЗКА	А = 68 (70-72-74) X 17 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На атласе, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На вуали, сложенной в сгиб, разложить два раза лекало детали А, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов горловины и низа рукавов. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб низа по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Добавляя 1 см на припуски, отрезать кусок косой бейки по размеру горловины. Разутюжить один из подогнутых продольных припусков косой бейки. Притачать косую бейку открытым продольным срезом к срезу горловины изделия. Закрепить косую бейку в кольцо у левого плечевого шва. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Застрочить в край сгиб косой бейки (сгиб, где припуск продольного среза остался подогнутым). ● Обработать косой бейкой низ рукава, как было сделано для горловины. ● Обработать нижний срез изделия зигзагом. Заутюжить обработанный припуск на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Стачать части завязки. ● Сложить завязку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть деталь. Подогнуть внутрь припуски отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. ● По разметке установить блочки в нижней части изделия. Вдеть завязку в блочки так, чтобы концы выступали у блочки слева от средней линии переда и следующей за ней блочки, и завязать бант.



35 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по боковому шву от линии талии:
100,5 (102-103,5-105) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2 (2,05-2,10-2,15) м однотонного эластичного креп-сатина (лицевая сторона – матовая) шириной 150 см ● 30 см подкладки в тон, ширина – 140 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 пуговица, обтянутая основным материалом, диаметр – 15 мм ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двойной креп, атлас, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, D, E.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	15+15А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	16+16А
БОЧОК + ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	17
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	В = 19 X 6 CM
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ЛИСТОЧКА ЛОЖНОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	Д = 11 X 4 CM

ПОЯС

ПОДКЛАДКА ПЕРЕДНЕГО КАРМАНА

Е = 42,5 (44,5-46,5-48,5) X 10 CM


F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей А и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали F, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить половину ширины лекал деталей D и E, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк на участке застежки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны задних и передних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. ● Сложить листочку ложного заднего кармана по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Сметать продольные срезы листочки. ● По разметке приколоть листочки, отогнутые вниз, к задним половинкам брюк. Притачать сметанные продольные срезы листочек к задним половинкам брюк. Отогнуть листочки наверх. Закрепить поперечные края листочек стежками «вперед-назад иголкой». ● Наложить изнаночной стороной обтачки передних карманов на срезы подкладок передних карманов с лицевой стороны и приметать. Закрепить вдоль внутренних срезов сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой. ● На передней половинке брюк выполнить карман с отрезным бочком, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, отделявая припуски входа в карман, заутюженные на подкладку, строчкой в край. Приметать подкладки передних карманов к верхним и боковым срезам передних половинок брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних половинок брюк. ● На передних половинках брюк выполнить застежку-молнию с подкройной обтачкой, отделявая строчкой в край припуски притачивания обтачки правой стороны застежки, заутюженные на обтачку, и закрепляя обтачку правой стороны застежки к передней половинке брюк прямой строчкой. ● Подготовить и выполнить притачной пояс со следующими изменениями: обработать нижний срез внутреннего пояса зигзагом; закрепить, не подворачивая припуск, низ внутреннего пояса, как описано в инструкции, так, чтобы не создавалось утолщений; не прокладывать отделочную строчку по контуру. ● Заутюжить низ брюк на изнаночную сторону. Закрепить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Обметать петлю по разметке на правой части пояса. Пришить пуговицу слева в соответствии с петлей.





шириной 90 см • 4,40 (4,50-4,60-4,70) м ленты из контрастного жоржета, ширина – 3 см • 4,40 (4,50-4,60-4,70) м контрастной тесьмы со средней частью, которая не будет создавать утолщений при складывании, ширина – 2 см • 1 металлический крючок с петлей

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

камчатный материал, парча, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), репс, панاما, хлопковый атлас, креп, шандунг (вид чесучи), тафта (по желанию: продублированные легким синтепоном и подкладкой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
РУКАВ	13
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали A, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы горловины, бортов, низа рукавов и изделия.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Выполнить боковые швы, выполняя попутно карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: притачать часть подкладки кармана из подкладочного материала к срезу входа в карман переда, а часть подкладки кармана из основного материала – к срезу входа в карман спинки, считая изнаночную сторону части подкладки из основного материала лицевой стороной (получится эффект контраста). • Выполнить плечевые швы. Заутюжить припуски на спинку. • Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок ленты из жоржета для горловины, бортов и низа изделия. Сложить ленту пополам изнаночной стороной внутрь. Приколеть срезы ленты, отогнутой сгибом внутрь, к срезам горловины, бортов и низа изделия. Сформировать (не обтачивая) углы. Закрепить ленту в кольцо у одного из боковых швов. Затем окантовать, прокладывая строчку в край, припуски ленты и соответствующих срезов изделия тесьмой. • Выполнить нижний шов рукава до разреза. Разутюжить обработанные припуски (вместе с припусками на участках разрезов, заутюженными на изнаночную сторону). • Отделывать лентой из жоржета и окантовывать низ рукава и разрезов тесьмой, как было сделано для срезов внешнего контура изделия. • Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски зигзагом. • Совместить встык борта. С изнаночной стороны правого борта установить по разметке крючок. Петлю крючка установить слева в соответствии с крючком.



37 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
83 (84,5-86-87,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,90 м полотна с высокой степенью драпируемости с купонным платочным принтом (раппорт – 95 см), ширина – 150 см • 1,45 (1,50-1,55-1,60) м косой готовой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см

ВНИМАНИЕ! Метраж зависит от раппорта купонного рисунка материала, который вы приобретете.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, атлас, матовая сторона креп-сатина, креп, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

СПИНКА	14+14A
ПЕРЕД	15

ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	17
МАНЖЕТА	A = 31 (32-33-34) X 13 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Раскладывать детали следует так, чтобы рисунок (по возможности) совпадал после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 7,5 мм для срезов горловины и по 1 см во всех остальных случаях. Выкроить без припусков нижние срезы изделия и закругленные срезы разрезов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

• Обработать нижние срезы изделия и срезы закругленных разрезов узким декоративным зигзагом. • Выполнить плечевые швы, продолжая строчку по средним срезам частей рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. • Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок косой бейки по размеру горловины. Разутюжить один из подогнутых продольных припусков косой бейки. Притачать косую бейку открытым продольным срезом к срезу горловины изделия. Закрепить косую бейку в кольцо у средней линии переда, формируя V-образный вырез. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Убрать срезы под сгиб другого продольного среза косой бейки. Застрочить в край сгиб косой бейки. • Сложить манжету по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть детали. Притачать совмещенные срезы манжет к низу рукавов, совмещая поперечные края манжеты у среднего шва рукава. Окантовать, прокладывая строчку в край, припуски притачивания манжет косой бейкой.




38 БЛУЗКА ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52

Длина по средней линии
спинки: 63,5 (65-66,5-68) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,50 (1,55-1,60-1,65) м репса с ткаными квадратами в тон, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

панاما, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), хлопковый атлас, креп, фламандское полотно, парча, камчатный материал (дамаст, вид жаккардовой ткани), шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

СПИНКА + РУКАВ	13+13A
ПЕРЕД + РУКАВ	14
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	A = 59 (60,2-61,4-62,6) X 3 CM
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали B). Лекало детали A разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для срезов горловины и продольных срезов бейки горловины. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.

• Сложить спинку по средней линии лицевой стороной внутрь. Проложить строчку по

сплошной линии, закрепляя встречную складку от горловины до контрольного знака (кружочек со стрелкой) и от нижнего среза до контрольного знака (кружочек со стрелкой). Вывернуть, сформировать складку и приутюжить. Приметать складку к нижнему срезу и срезу горловины. ● Выполнить плечевые швы, продолжая строчку и стачивая средние срезы цельнокроеных частей рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Окантовать, прокладывая строчку в край, срез горловины, закрывая бейку в кольцо у левого плечевого шва. ● Выполнить боковые швы от разрезов, выполняя попутно *карман в шве*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Обработать нижний срез изделия и срезы контура закругленных разрезов швом вподгибку, застроченным прямой машинной строчкой. Аналогично обработать низ рукавов.



ШКОЛА КРОЙКИ И ШИТЬЯ

Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки — спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис. 1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.




Рис. 1

Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.




Рис. 1




Рис. 2

Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуск на шов, равный 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна $3 \times 3 + 1 = 10$ см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2).

Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами — увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.


Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку следует закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку следует закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал) и раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.




БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекал размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

**Номер
в продаже
с 30 июля**



Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»




«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.




«Английский метод конструирования и моделирования. Женская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Детская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ


НАСТОЛЬНЫЕ КНИГИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ИНДУСТРИИ МОДЫ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогут легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование»
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Основы и приемы кроя женской одежды»
Натали Брей
Метод плоскостного макетирования известного конструктора русского происхождения считается классикой швейного дела. Каждая тема книги сопровождается доступным описанием и наглядными инструкциями.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru