

# MODEN


МОДА  
ДЛЯ ТЕХ,  
КТО ШЬЕТ

**Diana**

**41** модель  
из АМЕРИКАНСКОГО  
каталога  
**Simplicity**

## ШЬЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Конверты и комбинезоны
- Платья и сарафаны
- Школьный гардероб



# ВОТ ТАКИЕ МЫ, ДЕВЧОНКИ!

**3515**

МИНИ-ГАРДЕРОБ ДЛЯ ДЕВОЧКИ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  
ЖАКЕТ, БРИДЖИ, ПЛАТЬЯ И ТУНИКИ.  
МОДЕЛИ А, В, С, D, E  
Размеры 8-16

C





A, C



A



#### МОДЕЛЬ А

Жакет с укороченными рукавами, отделанными по низу оборками. На спинке и по линии притачивания оборки на рукавах – паты с пуговицами. На полочках также декоративные пуговицы – 2 или 10 штук.

**В**



**МОДЕЛЬ В**

Сарафан с кокеткой на передне и спинке. По линии талии – накладная отделочная деталь, переходящая на спине в завязки. Карманы отделаны бейкой.

**МОДЕЛЬ С**

Сарафан с кокеткой на передне и спинке из отделочной ткани. Из этой же ткани выполнены завязки и накладная деталь переда.



**С**

**Д**



**МОДЕЛЬ D**

Туника с кокеткой на передне и спинке, с завязками на спине.

**МОДЕЛЬ Е**

Бриджи с застёжкой в левом боковом шве. По низу бриджи соборены и оформлены притачными манжетами с застёжкой на петлю и пуговицу.



**Е**



# Мужской РАЗГОВОР

**Simplicity**  
www.simplicity.com


**3848**

ШОРТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И МУЖЧИН

МОДЕЛИ А, В

Размеры детские S - L,

мужские S - XL





- ТЕНДЕНЦИИ
- КОЛЛЕКЦИИ
- ДИЗАЙНЕРЫ
- БРЕНДЫ
- МАГАЗИНЫ
- КОМПАНИИ
- ТОВАРЫ
- КНИГИ
- ЖУРНАЛЫ

На страницах портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интервью, анонсы важных событий в мире моды.



## МЫ ПОМОГАЕМ СОЗДАВАТЬ И ПРОДАВАТЬ МОДУ

Россия, Москва, ул. Бакуинская д. 71 стр. 10, 6 этаж,  
340 "Экспресс-Конлига" для Modanews.ru  
Для писем: 105082, Россия, Москва, а/я №5, ЗАО "Экспресс-Конлига"  
(Отдел электронных СМИ - Modanews.ru)  
тел./факс: +7-495-775-1435/36/37 #220 - моб: +7-926-134-51-96  
e-mail: modanews@modanews.ru - http://www.modanews.ru



### МОДЕЛЬ А

Шорты для мальчиков с накладными карманами и ремнем.



### МОДЕЛЬ В

Шорты для мужчин с накладными карманами и ремнем.



## Tessutidea

представительство итальянских тканей в Москве

### СЕЗОННЫЕ РАСПРОДАЖИ

скидки 50%

Предлагаем широкий выбор  
костюмных, пальтовых тканей, плотную группу  
трикотажные полотна, сетку, искусственный мех, кружева...

ОПТ и РОЗНИЦА

Москва, м. Курская, Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 43  
Тел: (495) 785-62-80, факс: (495) 785-62-84  
www.tessutidea.com e-mail: tessutidea@rambler.ru



## ТКАНИ

В РОЗНИЦУ И ОПТОМ

ТКАНИ ИЗ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ

Костюмные, пальтовые, нарядные, от кутюр, шелка, вискозы, трикотаж, подкладка, искусственный мех

АССОРТИМЕНТ ТЕАТРАЛЬНЫХ  
И КАРНАВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Различная фурнитура, пуговицы,  
шелковые принадлежности

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

Наши адреса

ОПТ и РОЗНИЦА: Москва, ул. Шевская вил. д. 66  
м. "Рижская", далее в подземный переход

Тел.: (495) 684-5173

Розница: Москва, м. Филевский парк,

ул. Минская д. 22

Тел.: (495) 344-4550



# ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ!

**Simplicity**  
www.simplicity.com

**4839**

МИНИ-ГАРДЕРОБ ДЛЯ ДЕВОЧКИ  
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  
ЖАКЕТ, ЖИЛЕТ, БРЮКИ И САРАФАН.  
МОДЕЛИ А, В, С, D, E, F  
Размеры детские 7 - 16







## МОДЕЛЬ А

Жакет с застежкой-молнией на перед,  
с отложным воротником.

## МОДЕЛЬ В

Жилет с застежкой-молнией на перед,  
с отложным воротником.



## МОДЕЛЬ С

Жилет с отложным воротником. Спереди  
завязки из шнура или из основной ткани.

## МОДЕЛЬ D

Брюки на пояс, с застежкой-молнией  
и «липушкой».



## МОДЕЛЬ E

Сарафан с круглым вырезом горловины  
спереди и сзади.

## МОДЕЛЬ F

Сарафан со шлицей  
в правом боковом шве.

# ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЫЛО ДУШИСТОЕ!

**Simplicity**  
www.simplicity.com

**4175**

ДЕТСКИЕ ПОЛОТЕНЦА-НАКИДКИ

МОДЕЛИ А, В, С, D, Е

Размер единый



**С**

## МОДЕЛЬ С

Банное полотенце с капюшоном (бабочка) и аппликацией контрастного цвета.

В



**МОДЕЛЬ В**

Банное полотенце с капюшо-  
ном (фламинго).





**МОДЕЛЬ А**

Банное полотенце с капюшо-  
ном (лягушка).

А

Е

**МОДЕЛЬ Е**

Банное полотенце с капюшо-  
ном (принцесса).






# Мод ярким солнцем

**Simplicity**  
[www.simplicity.com](http://www.simplicity.com)

A, F





МИНИ-ГАРДЕРОБ ДЛЯ ДЕВОЧКИ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:

**ПЛАТЬЕ, ТОП, БРЮКИ, ШОРТЫ И ШЛЯПА**

**МОДЕЛИ А, В, С, D, E, F, G**

Размеры детские 3 – 8

шляпы S, M, L



G



A



F



C



E

**МОДЕЛЬ А**

Сарафан на бретелях, с бейками по бортам и горловине. Застежка спереди на пуговицы и петли.

**МОДЕЛЬ В**

Топ на бретелях, с бейками по бортам и горловине.

**МОДЕЛЬ С**

Топ на бретелях. Отделка – бейки по бортам, горловине и оборка по низу.

**МОДЕЛЬ D**

Прямые брюки с эластичной тесьмой по линии талии.

**МОДЕЛЬ E**


Брюки с бейкой по линии низа.

**МОДЕЛЬ F**

Шорты из хлопчатобумажной ткани с эластичной тесьмой по линии талии.

**МОДЕЛЬ G**

Шляпа с полями.



G



A



F



B



D

A, C

**4927**

ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК  
И СУМКА

МОДЕЛИ А, В, С

Размеры 3 – 8

**ВМЕСТЕ  
ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!**

### МОДЕЛЬ А

Платье из хлопчатобумажной ткани, с короткими рукавами.

A



C




### МОДЕЛЬ В

Платье без рукавов с накладными карманами, отделанное декоративной тесьмой.

A



C



B



C



### МОДЕЛЬ С

Прямоугольная сумка на длинной ручке с застежкой «липучка».

B



C





# ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

**Simplicity**  
www.simplicity.com

**5982**

КОСТЮМЧИКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ  
И ДЕВОЧЕК  
МОДЕЛИ А, В, С, D, Е, F  
Размеры 1/2-4



A



A



## МОДЕЛЬ А

Майка и длинные шорты, отделанные узкой тесьмой и аппликацией.



B



## МОДЕЛЬ В

Майка и длинные шорты, собранные внизу на завязки, продетые в кулиску.



C



## МОДЕЛЬ С

Майка и короткие шорты, отделанные аппликацией.

**МОДЕЛЬ D**

Рубашка с матросским воротником и короткие шорты из тканей-компаньонов.




**МОДЕЛЬ E**

Рубашка и длинные шорты, отделанные контрастной тесьмой.



**МОДЕЛЬ F**

Рубашка и короткие шорты в морском стиле.





# К ПОЛЕТУ ГОТОВ!


**9418**

КОМБИНЕЗОНЫ, ШАПКА И КОНВЕРТ

МОДЕЛИ А, В, С, D, E, F, G

Размеры XXS, XS, S

**В**





A

### МОДЕЛЬ А

Удобный комбинезон для прогулок, с застёжкой-молнией, с капюшоном и рукавицами.



B

### МОДЕЛЬ В

Комбинезон из флиса с рукавицами.

### МОДЕЛЬ С

Комбинезон для прогулок с капюшоном и рукавицами.



E

### МОДЕЛЬ D

Комбинезон из флиса с аппликацией в виде собачки и сердечек.



F




C

### МОДЕЛЬ E

Конверт на подкладке, с застёжкой-молнией.

### МОДЕЛЬ F

Конверт с застёжкой-молнией и аппликацией в виде собачки.



D

### МОДЕЛЬ G

Шапочка с ушками, на завязках.



G

В следующем номере

**DIANA MODEN** № 4/2009

**41 актуальная модель**

- \* Летние комплекты
- \* Блузки на любую фигуру
- \* Женственные платья
- \* Удобные жакеты
- \* Брюки и туники

**ВЫБОР – ЗА ВАМИ!**

ЗАЙДИТЕ на <http://www.modanews.ru/dianamodensimplicitypoll>  
И ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ ЖУРНАЛА «**ДИАНА МОДЕН**»!

Теперь вы сами можете выбрать, какие модели из американского каталога Simplicity появятся в журнале «Диана Моден». Выберете модели, которые наберут большее количество голосов, мы обязательно напечатаем!



**УЖЕ  
В ПРОДАЖЕ!**





# MODEN

## Инструкции

### Размерные признаки фигуры

Таблица 1  
Молодежь

| Американские размеры | XXS   | XS    | S     |
|----------------------|-------|-------|-------|
| Вес, кг              | до 3  | 3-6   | 6-8   |
| Рост, см             | до 43 | 43-61 | 61-67 |

Таблица 2  
Маленькие девочки: для детей от полутора до четырех лет.  
Бюксы рассчитаны на подгузник; платья имеют несколько укороченную длину

| Американские размеры<br>(=возраст) | 1/2 | 1  | 2  | 3  | 4   |
|------------------------------------|-----|----|----|----|-----|
| Обхват груди, см                   | 48  | 51 | 53 | 56 | 58  |
| Обхват талии, см                   | 48  | 50 | 51 | 52 | 53  |
| Приблизительный рост, см           | 71  | 79 | 87 | 94 | 102 |

Таблица 3  
Дети

| Размер (=возраст)                                | 3  | 4   | 5    | 6   | 7    | 8   |
|--------------------------------------------------|----|-----|------|-----|------|-----|
| Обхват груди, см                                 | 56 | 58  | 61   | 64  | 66   | 69  |
| Обхват талии, см                                 | 52 | 53  | 55   | 56  | 58   | 60  |
| Обхват бедер, см                                 | -  | 61  | 64   | 66  | 69   | 71  |
| Длина спины (от 7 шейного позвонка до талии), см | 23 | 24  | 25,5 | 27  | 29,5 | 31  |
| Приблизительный рост, см                         | 97 | 104 | 112  | 119 | 127  | 132 |

Таблица 4  
Девочки/девушки

| Размер                                           | Девочки/девушки |     |      |      |     |     |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----|------|------|-----|-----|
|                                                  | 7               | 8   | 10   | 12   | 14  | 16  |
| Обхват груди, см                                 | 66              | 69  | 73   | 76   | 81  | 87  |
| Обхват талии, см                                 | 58              | 60  | 62   | 65   | 67  | 70  |
| Обхват бедер, см                                 | 69              | 71  | 76   | 81   | 87  | 92  |
| Длина спины (от 7 шейного позвонка до талии), см | 29,5            | 31  | 32,5 | 34,5 | 36  | 38  |
| Приблизительный рост, см                         | 127             | 132 | 142  | 149  | 155 | 156 |

Таблица 5  
Молодые

| Размер           | S      | M       | L       |
|------------------|--------|---------|---------|
| Обхват груди, см | 56-58  | 61-64   | 66-69   |
| Обхват талии, см | 52-53  | 55-56   | 58-60   |
| Обхват бедер, см | 61     | 64-66   | 69-71   |
| Рост, см         | 97-104 | 112-119 | 127-132 |

Таблица 6  
Мужчины

| Размер           | S     | M      | L       | XL      |
|------------------|-------|--------|---------|---------|
| Обхват груди, см | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
| Обхват талии, см | 71-76 | 81-87  | 92-99   | 107-112 |
| Обхват бедер, см | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 |

### Краткий словарь

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| ARMHOLE EDGE           | Пройма                                         |
| APPLIQUE               | Аппликация                                     |
| BACK                   | Задняя половинка/задняя часть                  |
| BODICE FRONT           | Центральная часть переда лифа                  |
| BODICE SIDE FRONT      | Боковая часть переда лифа                      |
| BODICE BACK            | Спинка лифа                                    |
| BORDERED EDGES         | Кромки или края с рисунком/вышивкой            |
| BUST                   | Грудь/линия груди                              |
| BUTTONHOLE GUIDE       | Шаблон для петель                              |
| CASING                 | Кант                                           |
| CENTER                 | Середина/центр                                 |
| CENTER BACK            | Линия середины спинки/заднего полотнища юбки   |
| CENTER FRONT           | Линия середины переда/переднего полотнища юбки |
| CROSSWISE FOLD         | Сгиб                                           |
| CUT ...                | Выкроить ... детали                            |
| CUT ... OF FABRIC      | Выкроить ... детали из основного материала     |
| CUT ... OF LINING      | Выкроить ... детали из подкладки               |
| CUT ... OF INTERFACING | Выкроить ... детали из прокладочного материала |
| CUTTING LINE           | Отрезать по линии                              |
| DART                   | Вытачка                                        |
| DOUBLE THICKNESS       | В сгиб (в два слоя)                            |
| EASE                   | Посадка                                        |
| ELASTIC GUIDE          | Шаблон для эластичной тесьмы                   |
| FABRIC                 | Материал                                       |
| FOLD                   | Сгиб                                           |
| FOLD LINE              | Линия сгиба                                    |
| FOR MISS PETITE        | Для типовых фигуры I с ростом менее 163 см     |
| FRONT                  | Передняя половинка/передняя часть              |
| GATHER                 | Образование сборки/собрать                     |
| HEM ALLOWED            | Притрус на подгиб                              |
| HIP                    | Бедра/линия бедер                              |
| INNER LEG SEAM         | Шовный шов                                     |
| INTERFACING            | Прокладочный материал                          |
| JOIN TO PIECE          | Соединить с деталью                            |
| LINING                 | Подкладка                                      |
| NECK EDGE              | Горловина                                      |
| OVERSKIRT              | Внешний слой юбки                              |
| PLACEMENT LINE         | Месторасположение                              |
| PLEAT                  | Складка                                        |
| SCALLOPED EDGES        | Фестонный край                                 |
| SEAM                   | Шов                                            |
| SEAM ALLOWANCE         | Притрус шва                                    |
| SLEEVES(S)/SEW(S)      | Кромка/кромки                                  |
| SINGLE THICKNESS       | В разворот (в один слой)                       |
| STITCHING LINE         | Линия строчки                                  |
| STRETCH                | Растянуть                                      |
| TRIM                   | Тесьма                                         |
| VIEW/FOR VIEW...       | Модель №... Для модели №...                    |
| WAIST                  | Талия/линия талии                              |
| WAISTLINE              | Линия талии                                    |
| WITH NAP               | с ворсом                                       |
| WITHOUT NAP            | без ворса                                      |
| STRETCH                | Растянуть                                      |

# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## Таблица перерасчета материала

Используйте приведенную ниже таблицу для определения количества материала в том случае, если ширина выбранного вами материала отличается от указанной в нашем журнале. Примечание: расход ткани изменится, если: 1) детали крой имеют нестандартную форму; 2) вы внесли изменения в лекала; 3) вы используете материалы с крупным рисунком, требующим подгонки, а также с рисунком или ворсом, которые необходимо выкраивать в одном направлении.

### Как пользоваться таблицей

Например, для пошива изделия необходимо 2,10 м материала шириной 115 см. Вы выбрали материал шириной 90 см. В колонке «115 см» найдите цифру 2,10 и по горизонтали дойдите до пересечения с колонкой «90 см». Найденная цифра (2,65) означает, что вам необходимо купить 2,65 м ткани шириной 90 см.

Таблица перерасчета материала

|                         | Ширина материала, см |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | 90                   | 100  | 107  | 115  | 122  | 140  | 150  | 168  |
| Количество материала, м | 1,60                 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,15 | 1,05 | 0,95 | 0,80 |
|                         | 1,85                 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | 1,15 | 1,05 |
|                         | 2,10                 | 1,85 | 1,85 | 1,60 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | 1,15 |
|                         | 2,30                 | 2,10 | 2,10 | 1,95 | 1,60 | 1,60 | 1,50 | 1,40 |
|                         | 2,65                 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 1,85 | 1,75 | 1,60 | 1,50 |
|                         | 2,90                 | 2,55 | 2,55 | 2,30 | 2,10 | 1,85 | 1,75 | 1,60 |
|                         | 3,10                 | 2,75 | 2,65 | 2,55 | 2,20 | 2,10 | 1,85 | 1,75 |
|                         | 3,45                 | 3,00 | 2,90 | 2,65 | 2,40 | 2,20 | 2,10 | 1,95 |
|                         | 3,90                 | 3,20 | 3,10 | 2,90 | 2,55 | 2,40 | 2,20 | 2,10 |
|                         | 4,15                 | 3,45 | 3,35 | 3,10 | 2,75 | 2,55 | 2,40 | 2,30 |
|                         | 4,35                 | 3,70 | 3,55 | 3,35 | 3,00 | 2,65 | 2,55 | 2,40 |
|                         | 4,60                 | 3,90 | 3,80 | 3,55 | 3,10 | 2,90 | 2,65 | 2,55 |
|                         |                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                         |                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                         |                      |      |      |      |      |      |      |      |

## Символы на лекалах



1. Направление нити основы (долевой нити). Нить основы материала проходит параллельно его краям. Лекала изделия наложить на материал так, чтобы направление нити основы на лекалах совпало с направлением нити основы на материале.



2. Совместить непрерывную линию со швом материала.



3. Выступы (контрольные знаки для правильного соединения деталей между собой).



4. Контрольные знаки в виде окружности (большие и малые).



5. Линия раскроя.



6. Линия удлинителя и укорочения детали.



7. Линии соединения детали.



8. Линия укорочения для фигуры с ростом менее 163 см.

**ВАЖНО!** Лекала даются с припусками на швы (расстояние от срезов до строчки), равными 1,5 см. Если лекала имеют другую величину припуска, то это значение указывается непосредственно на лекалах.

Будьте внимательны, на некоторых лекалах дается дополнительная информация по данной модели.

Контуры лекала (а также все контрольные знаки, линии и условные обозначения) нужного размера надо обвести флюидом или копировать на прозрачную бумагу, вырезать. Лекала деталей разделяются на части (составные лекала). Части составного лекала обозначаются цифрой и звездой (цифрой с индексом), например 8-4-вд. Следует копировать все части составного лекала и склеивать их в цельную деталь, совмещая линии разреза и соответствующие буквы, которые проставлены на линиях разреза.

## Раскрой / нанесение контрольных знаков (меток)

### Перед раскроем:

разгладить бумажные лекала теплым утюгом. Выстирать материал, который можно стирать; продекатировать материал, который стирать нельзя.

Найти план раскладки для данной модели и для выбранного размера.

Приложить лекала к материалу как показано на плане раскладки.

• При раскладке материала в стиб его лицевая сторона располагается внутри.

• При раскладке материала в разворот (в 1 слой) лицевая сторона материала располагается сверху.

• При работе с материалами, имеющими ворс, односторонний рисунок или дающими разные оттенки в противоположных направлениях, использовать план раскладки с пометкой «с ворсом» (т.е. все детали должны быть расположены в одном направлении).

### После раскроя:

перед тем, как убрать бумажные лекала с материала, перенести все внутренние линии и условные и контрольные знаки на детали с изнаночной стороны материала. Для этого использовать булавки и мел или специальную копировальную бумагу и резец (колесико с ручкой).

### Чтобы быстро нанести разметку:

1. Надсечь припуск шва детали (глубина надсечки не более 4 мм), чтобы обозначить контрольные знаки, концы линий стиб и линий середины.

2. С помощью булавок нанести месторасположение контрольных знаков в виде окружности.



## ВАЖНО!

- Измерьте фигуру и подберите размер одежды по таблице «Размерные признаки фигуры».
- Определите величины прибавок на свободу облегания (т.е. разницы между размерными признаками фигуры и размерами готового изделия) по таблице «Размеры готового изделия».
- Лекала моделей построены на условно-типовую фигуру, поэтому необходимо выполнять примерку изделия на фигуру: на примерке отмечаются индивидуальные особенности телосложения, которые учитываются при изготовлении изделия.
- Перед изготовлением изделия протестируйте пошивочные свойства материала.

# ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## При необходимости внести в лекало изменения



**Удлинить деталь:** разрезать деталь между линиями удлинения или укорочения. Наложить деталь на бумагу, раздвинуть ее части насколько необходимо и приклеить.




**Укоротить деталь:** заложить складку, убрав лишнюю длину у линии удлинения или укорочения, и приклеить.

Если в линии удлинения/укорочения не обозначены изменения, следует вносить изменения в этой части детали. Вносить изменения в лекало следует до их раскладки на материале.

## Специальные обозначения по раскрою

Ширина шва соединения деталей — 1,5 см (если не указана другая величина припусков на шов).




Если на уменьшенном плане раскладки есть деталь, которая выступает за край сгиба материала, выкроить все детали, кроме этой.

Затем разложить материал в один слой, расположить оставшуюся деталь на лицевой стороне материала как показано на рисунке и выкроить.



На материале начертить маленькие стрелки вдоль обеих кромок материала, которые обозначают направление ворса или рисунка. Сложить материал пополам лицевой стороной внутрь и разрезать по сгибу (рис. а).



Развернуть один слой материала так, чтобы направление стрелок на обеих слоях материала совпадало. Сложить слой материала лицевыми сторонами внутрь (рис. б).

## Пошив изделия

При пошиве следовать рекомендациям, данным в «Описании работы». В «Описании работы» дана подробная проиллюстрированная инструкция по изготовлению изделия. Обратите особое внимание на иллюстрации, в них содержится много важной информации. Пользуйтесь «ловцом терминов».

- Сколоть и/или сметать детали, совмещая контрольные знаки.
- Строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчки по окончанию назначения.
- Ширина шва соединения деталей — 1,5 см (если не указана другая величина припусков на шов).
- Все срезы припусков швов должны быть обработаны (обметаны, застрочены, высечены ножницами «зигзаг»).
- Все строчки выполняются с закрепками в начале и конце строчки.
- Припуски стачного шва могут быть разутюжены или заутюжены.
- Если припуски соединительного фигурного шва слишком широкие и затягивают материал, то припуски нужно или надсечь в местах изгибов, или отгнать утюгом, или подрезать. Помните, после подрезания ширина шва должна быть такой, чтобы шов оставался прочным.
- Припуски каждого краевого обтачного шва необходимо подрезать так, как показано на рисунках:
  1. Срезать припуск шва обтачивания последовательно, постепенно уменьшая ширину припуска.
  2. Срезать припуск шва на углах детали.
  3. Надсечь припуск шва по выгнутым линиям.
  4. Высечь маленькие треугольники на припусках шва (или надсечь припуски) по выгнутым линиям.



## ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМИ ЗАМШЕЙ И КОЖЕЙ

### Раскрой

При работе с искусственной замшей и кожей: следует внести необходимые изменения в лекало до стачивания деталей, т.е. в противном случае распорные строчки будут видны на материале. Расположить лекало на материале в соответствии со схемой раскладки. Чтобы зафиксировать лекало на материале при раскroе, приколите их по припускам швов или приклейте с помощью специальной клеевой tapes типа «лейкопластырь». Производить раскрой острыми ножницами. Для нанесения контрольных меток использовать портновский мел, а не колесико с ручкой (т.к. оставшиеся следы невозможно будет удалить). Перед утюжильными работами протестировать материал (!) для определения температуры нагрета подошвы утюга.

### Пошив

- При обработке искусственной замши и искусственной кожи рекомендуется:
  - Всегда перед обработкой изделия проводить тест всех видов работ на куске материала.
  - Для временного соединения деталей использовать специальную ленту «трансфер» (тонкая прозрачная лента с двусторонним клеевым покрытием).
  - Сколоть и/или сметывать детали внутри припусков шва, т.е. проколы, оставшиеся от игл и булавок, невозможно будет удалить. Можно пользоваться официальными зажимами.
  - Использовать тонкие иглы, желательно специальные, для кожи/замши.
  - Отрегулировать швейную машину следующим образом: натяжение верхней и нижней нити должно быть одинаковым, не очень сильным; длина стежка — ок. 3-3,5 мм.
  - При выполнении машинных строчек поддача материала под лапку машины должна быть

равномерной, детали нельзя сильно растягивать, или напротив, интенсивно подталкивать их под лапку.

Если подача материала под лапку машины затруднена, то можно накладывать на деталь полоски тонкой бумаги и прокладывать строчку по бумаге.

- Разложить припуски шва и загладить их пальцами, или слегка отбить молотком, или с изнаночной стороны зафиксировать утюгом на низкой температуре через проутюжильник (мягкая ткань). Нельзя (!) использовать утюг с паром и увлажнение обрабатываемых деталей. Чтобы лицевое покрытие искусственной кожи не расплавилось, рекомендуем покрыть гладильную доску бумагой. Также можно использовать бумагу в качестве проутюжильника.

## ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ С ФЛИСОМ

- Флис — войлокообразный не осыпавшийся на срезах материал.
- Срезы деталей можно не обрабатывать (по модели).
- Всегда проводить на обрезках материала предварительный тест пошивочных свойств флиса.
- Чтобы «ответственные» швы изделия (плечевые, швы втачивания рукава в проймы и т.д.) не растягивались, рекомендуют соединять их, подкладывая под строчку кромок или специальную тесьму.
- Открытые срезы можно высечь зигзагообразным вырезом (специальными ножницами).



## ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ С ТРИКОТАЖЕМ И ЭЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Рекомендуем использовать нитки из полиэстера/хлопка и специальную иглу с закругленным концом. При пошиве изделий следует применять эластичные строчки:

- зигзагообразную (частота стежков – средняя, ширина строчки небольшая, в зависимости от степени эластичности материала – чем сильнее растягивается материал, тем шире строчка);
- специальную машинную, такие эластичные строчки есть на всех современных бытовых швейных машинах (ознакомьтесь с инструкцией к швейной машине);
- ручные строчки: «назад игола» для соединения деталей и потайные пошивочные строчки для под-

шивания подогнутых краев деталей.

– строчку, выполненную на оверлоке. В этом случае сначала припуски шва деталей подрезают до ширины 6 мм, затем соединяют срезы краешком (оверлочной) строчкой. Другой вариант – стачивать детали на оверлоке с одновременным подрезанием срезов.

Если степень эластичности материала невысокая, то можно соединить детали (или застрачивать край) и двумя-тремя прямыми параллельными машинными строчками, прокладывая их на расстоянии 1 мм друг от друга, при этом детали следует немного растягивать.

Определение степени эластичности материала

## ВНИМАНИЕ!

10 см трикотажа должны растягиваться в поперечном направлении ОТСЮДА

ДОСЮДА

## СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ


**Обработать вытачку.** Перегнуть деталь лицевой стороной внутрь по линии середины вытачки, совмещая пунктирные линии (боковые стороны вытачки) и окружности. С изнаночной стороны сколоть, располагая булавки под прямым углом к пунктирным линиям. Проложить ровную машинную строчку строго по намеченной линии от основания (широкий участок) вытачки к ее концу. Чтобы в конце вытачки не образовались пузыри/складки, надо проложить последние стежки строчки по сгибу и оставить концы нитей такой длины, чтобы можно было завязать их узлом (в качестве закрепки). Можно сделать и машинную закрепку в конце вытачки, но при этом следует поддерживать следующих правил: не доходя 1 см до

жить припуск на изнаночную сторону и застрочить.

Сложить обтачку и деталь обтачки из прокладочного материала лицевыми сторонами внутрь, обтачать срез обтачки, подрезать припуски шва обтачки, вывернуть, выравнять шов и приутюжить до соединения обтачки с изделием. Если прокладочный материал является клеевым, соединить обтачку с прокладочным материалом при помощи утюга.


**Продублировать прокладочным материалом.** Приколеть прокладочный материал к изнаночной стороне детали. Срезать по диагонали углы припусков, которые будут располагаться внутри швов.

соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки), припуски швов разутюжить (стачной шов в разутюжку с обметанными срезами).




1

2. Застрочить срезы припуска шва (3-6 мм) на изнаночную сторону, прокладывая строчку в край, затем соединить детали (см. выше, поз. 1) и разутюжить припуски шва (стачной шов в разутюжку с застроченными срезами).



2


3. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки). Обметать срезы припуска шва и заутюжить их на одну сторону (стачной шов в



3

заутюжку).

4. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки), припуски шва заутюжить на одну сторону. Нижний припуск подрезать до 6 мм. Верхним припуском шва обогнуть нижний припуск, заматать и настрочить, прокладывая строчку в край (запошивочный шов).




4

**Обработать обтачным швом.** Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой, прокладывая ее вдоль обрабатываемого среза, – обтачать; затем обработать шов обтачиванием: подрезать припуски швов,



срезать припуски в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва; вывернуть детали на лицевую сторону, выравнять (при необходимости выметать шов, т.е. закрепить его строчкой временного назначения) шов обтачивания, приутюжить.

Настрочить припуски обтачного шва. Обтачать край детали, подрезать при-



конца вытачки, уменьшить длину стежка. Установить иглу точно в конце вытачки, поднять лапку, развернуть деталь и проложить машинную строчку длиной ок. 1,3 см в обратном направлении (строчка в строчку). Приутюжить вытачку вдоль строчки (на ребро); заутюжить припуск вытачки (по инструкции или к середине детали) и суюжить слабину в конце вытачки дугообразными движениями утюга.

**Обработать срез.** Срезы можно обработать несколькими способами, выбор способа зависит от материала, от модели; для обрабатываемого узла изделия и т.д.:

- Срезы обметать на оверлоке или на швейной машине зигзагообразной строчкой.
- Проложить строчку на 6 мм от обрабатываемого среза, по этой строчке зау-


**Клеевой прокладочный материал:** следовать инструкции изготовителя.

**Неклеевой прокладочный материал:** применять прокладку к изнаночной стороне детали, прокладывая строчку вдоль срезов, швом шириной 1,3 см (при ширине шва 1,5 см). Подрезать припуски прокладки близко к строчке. Совет: перед тем, как выкраивать детали из клеевого прокладочного материала, можно разгладить его следующим способом: поместить материал в горячую воду на 20 минут (или пока вода не остынет), расправить и дать высохнуть.

**Обработать шов.** В зависимости от вида материала, конструкции изделия и т.п. выбирается способ обработки соединительного шва. Ниже показаны некоторые виды машинных соединительных швов:

1. Обметать срезы деталей, сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки,

# Simplicity 3848 Шорты для мальчиков и мужчин (детские размеры S-L – см. таблицу размерных признаков №5; мужские размеры S-XL – см. таблицу размерных признаков №6)



Внимание! На лекалах детали детских и мужских моделей обозначены соответственно символами: b (boy) и m (man)

## Расход материала:

Модель А: шорты для мальчиков (носят на 2,5 см ниже талии)

| Размер   | S      | M      | L      |
|----------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,00 м | 1,00 м | 1,00 м |
| 150 см** | 0,80 м | 0,90 м | 0,90 м |

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55–64 см  
Тесьма саржевого переплетения шириной 2,5 см (для пояса и клапанов карманов) 1,10 м

Модель В: шорты для мужчин (носят на 2,5 см ниже талии)

| Размер   | S      | M      | L      | XL     |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 2,10 м | 2,10 м | 2,10 м | 2,20 м |
| 150 см** | 1,40 м | 1,40 м | 1,60 м | 1,60 м |

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,40 м шириной 64 см  
Тесьма саржевого переплетения шириной 2,5 см (для пояса и клапанов карманов) 1,60 м

## Размеры готового изделия:

Для мальчиков:

| Обхват бедер, см | 71 | 73,5 | 76 |
|------------------|----|------|----|
|------------------|----|------|----|

Для мужчин:

| Обхват бедер, см | 100,5 | 111 | 121 | 131 |
|------------------|-------|-----|-----|-----|
|------------------|-------|-----|-----|-----|

\* без ворса      \*\* с ворсом      \*\*\* с ворсом или без ворса

## Перед раскроем:

перед началом работы прочтите «Общие рекомендации» на стр. 1–5.

## Раскрой:

детали 1–12 на листе 3848

Детские размеры:

|          |       |
|----------|-------|
| Размер S | ..... |
| Размер M | ..... |
| Размер L | ..... |

Мужские размеры:

|           |       |
|-----------|-------|
| Размер S  | ..... |
| Размер M  | ..... |
| Размер L  | ..... |
| Размер XL | ..... |

## 12 деталей

- 1 – передняя половинка шорт (SHORTS FRONT)
- 2 – обтачка застежки (FLY)
- 3 – откосок застежки (UNDERLAP)
- 4 – верхний накладной карман (POCKET)
- 5 – задняя половинка шорт (SHORTS BACK)
- 6 – нижний накладной клапан (LOWER POCKET)
- 7 – клапан нижнего накладного кармана (FLAP)
- 8 – шлевка (CARRIER)
- 9 – обтачка правой передней половинки шорт (RIGHT FRONT FACING)
- 10 – обтачка левой передней половинки шорт (LEFT FRONT FACING)
- 11 – обтачка задней половинки шорт (BACK FACING)
- 12 – задний накладной карман (BACK POCKET)

## Вам потребуется:

### Материалы:

хлопчатобумажные и смесовые хлопчатобумажные материалы, деним, твил.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

### Фурнитура:

нитки, 2 квадрата застежки велкро («липучки») 2,5 x 2,5 см, упаковка тесьмы саржевого переплетения шириной 6 мм, застежка-молния длиной 18 см и пуговка диаметром 1,3 см (для детских размеров), застежка-молния длиной 23 см или 30 см и пуговка диаметром 1,5 см (для детских размеров), 2 полукольца высотой 2,5 см (для пояса).

## Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):



Детские размеры (мальчики)

### Шорты

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

A(1) 115 см  
С ворсом  
Все размеры


A(2) 150 см  
С ворсом  
Все размеры  
Выкроить деталь 12 один раз



## Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 9, 10, 11

A(3) 55–64 см  
Все размеры




## Мужские размеры

### Шорты


Использовать детали  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

**В(1)** 115 см  
Сворсом  
Все размеры  
Выкроить детали 2, 3, 8, 9, 10, 12 один раз

**В(2)** 150 см  
Сворсом  
Размеры S, M  
Выкроить детали 2, 6, 12 один раз



**В(3)** 150 см  
Сворсом  
Размеры L, XL  
Выкроить детали 2, 3, 8 один раз



### Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 9, 10, 11

**В(4)** 64 см  
Все размеры



### Описание работы:

#### Шорты

1. Проложить стабилизирующую строчку\* по верхнему краю передних половинок шорт. Перенести линию строчки на левой передней половинке шорт на лицевую сторону, вручную проложив по ней строчку прямых стежков. Проложить машинную строчку по припуску шва вдоль переднего среза левой передней половинки (качать строчку на 2,5 выше и закончить на 2,5 см ниже большой окружности).
2. Совместив большие окружности, обтачать\* обтачку передней срез левой передней половинки шорт выше большой окружности.
3. Надеть припуск по переднему срезу левой передней половинки шорт к укреплённой большой окружности. Подрезать припуски шва выше большой окружности до ширины 6 мм. **Внимание!** Длина застёжки-молнии должна соответствовать длине участка застёжки на изделии.
4. Отогнуть обтачку; заутюжить припуски шва на обтачку. Наложить закрытую застёжку-молнию внешней стороной вниз на лицевую сторону обтачки (нижний край застёжки-молнии располагается на 6 мм выше большой окружности, зевая застёжки-молнии — вдоль шва обтачивания), приколоть и притачать правую петлю застёжки-молнии к обтачке двумя строчками.
5. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
6. Надеть припуск (глубина надсечки 1 см) к центру большой окружности на правой передней половинке шорт. Заутюжить на изнаночную сторону припуск шириной 1 см по краю переднего среза правой половинки шорт выше большой окружности.
7. Раскрыть застёжку-молнию и приметать ее вплотную к переднему краю правой половинки шорт, при этом нижний край застёжки-молнии располагается на 6 мм выше большой окружности. (При закрытой застёжке-молнии левая передняя половинка шорт перекрывает правую на 6 мм и центры больших окружностей внизу застёжки совпадают.)
8. Вырезать квадрат 2,5 x 2,5 см клеевого прокладочного материала и прообшляроить\* им участок петли на оттоке застёжки. Перенести отток застёжки вдоль посередине лицевой стороны внутри и стачать верхние срезы; подрезать припуски шва.
9. Вывернуть отток застёжки; приутюжить. Сметать открытые срезы оттока застёжки. Обметать петлю на оттоке застёжки.
10. Подложить отток под край застёжки правой передней половинки шорт так, чтобы верхний край оттока застёжки не доходил на 1,5 см до верхнего края правой передней по-

винки шорт, приметать швом шириной 1,5 см и настрочить по стёбу.

11. Совместив большие окружности, сколоть и стачать передние половинки шорт по средним срезам от большой окружности внизу обтачки застёжки до выступа.

12. Обработать обтачным швом\* срезы без выступов и больших окружностей верхнего накладного кармана.

13. Сметать открытые срезы верхнего накладного кармана. Проложить двойную отделочную строчку по обтачанному боковому и наклонному срезу кармана. Проложить двойную отделочную строчку по переднему срезу кармана от верхнего среза до большой окружности.

14. С лицевой стороны приколоть верхний накладной карман к передней половинке шорт по разметке, совместив большие окружности. Прокладывая строчку по линиям строчки между большими окружностями. Двумя строчками настрочить передний и нижний край кармана. Сметать открытые срезы кармана и передней половинки шорт.

15. Проложить стабилизирующую строчку по верхнему краю задних половинок шорт.

16. Стачать передние и задние половинки по боковым срезам.

17. Чтобы обработать складку на нижнем накладном кармане, надо перевернуть карман лицевой стороной внутрь, совместить сплошные и пунктирные линии, а также большие и малые окружности и сметать; стачать складку на участках от срезов до контрольных знаков.

18. Разложить припуск складки по обе стороны от строчки сметывания/стачивания, закрепить припуск складки по верхнему и нижнему срезам. Удалить строчку сметывания.

19. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез (6 мм) нижнего накладного кармана. Отогнуть припуск верхнего края кармана на лицевую сторону по линии сгиба. Обтачать верхние углы кармана; подрезать припуски швов до ширины 6 мм.

20. Вывернуть припуск по верхнему краю кармана, выравнять швы обтачивания, приутюжить и застрочить нижний край припуска по нижнему стёбу. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижним сторонам кармана.


21. Настрочить жесткую (с круточками) часть застёжки велкро на нижний накладной карман на месте большой окружности, прокладывая строчку по краям велкро.

22. Настрочить нижний накладной карман на изделие по разметке двумя строчками: в край и на 6 мм от первой строчки.

23. Прообшляроить\* клеевым прокладочным материалом\* клапаны нижних накладных карманов. Отрезать 2 куса тесьмы саржевого

\* см. словарь терминов





переплетения длиной по 5,7 см (для детских размеров), 7 см (для мужских размеров). Перегнуть кусок тесьмы поперек посередине, наложить на нижний край клапана на месте малой окружности и приметать.

23. Обработать обтачным швом\* боковые и нижний срезы клапана нижнего накладного кармана.

24. Сметать верхние открытые срезы клапана швом шириной 1,5 см. Проложить двойную отделочную строчку по обтачным краям.

Настрочить митку (с петельками) часть застёжки велкро на клапан кармана с изнаночной стороны на месте большой окружности (строчкой в виде конуса).

25. Совместив малые окружности на шортах и клапане, приколоть и притачать клапан к шортам с лицевой стороны. Подрезать припуски шва. Отогнуть клапан вниз и настрочить шов привязывания.

26. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез (6 мм) накладного кармана задней половинки. Отогнуть припуск верхнего края кармана на лицевую сторону по линии сгиба. Обтачать верхние углы кармана; подрезать припуски швов до ширины 6 мм.

27. Вывернуть припуск по верхнему краю кармана, выправить швы обтачивания, приутюжить и застрочить нижний край припуска двойной строчкой. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана.

28. Настрочить накладной карман задней половинки на правую заднюю половинку шорт по разметке двумя строчками: в край и на 6 мм от первой строчки.

29. Стачать передние и задние половинки шорт по шаговому срезу.

30. Вложить одну половинку шорт в другую лицевыми сторонами внутрь. Стачать двойной строчкой средние срезы шорт, закончив строчку у начала предыдущей строчки. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхнем участке среднего шва припуски шва разутюживаются.

31. Перегнуть полосы для изготовления шлевок над последним изнаночной стороной внутрь и стачать продольные срезы швом шириной 1 см.

32. Вывернуть деталь для шлевок; приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от продольных краев.

33. Разрезать деталь для шлевок пополам (для 2-х шлевок). Приколоть шлейки к задним половинкам шорт с лицевой стороны так, чтобы один (нижний) конец шлевок располагался на

1,5 см выше боковых окружностей. Настрочить нижние концы шлевок горизонтальной строчкой. Заутюжить шлейки вверх; совместить верхний срез задних половинок шорт и верхние концы шлевок, приметать.

34. Продублировать клевым прокладочным материалом\* части обтачки верхнего среза шорт. Стачать части обтачки верхнего среза шорт по боковым срезам. Обработать срезы\* без выступов обтачки.

35. Отогнуть обтачку застёжки (на левой передней половинке шорт) на левую сторону по линии среднего шва. Притачать обтачку верхнего среза левой передней половинки шорт к боковому срезу обтачки застёжки швом шириной 1,5 см. Заутюжить припуски шва на обтачку верхнего среза шорт. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть обтачку верхнего среза шорт к верхнему срезу шорт, совместив задние линии середины, боковые швы и выступы. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по переднему срезу обтачки верхнего среза правой передней половинки шорт (шириной 1 см); приметать. Обработать\* верхний срез шорт, подкладывая под строчку тесьму саржевого переплетения (для предохранения от растяжения). Подрезать и надсечь припуски шва (не разрезать тесьму).

36. Настрочить припуски обтачного шва\*.

37. Заутюжить обтачку верхнего среза шорт и обтачку застёжки на изнаночную сторону. Зафиксировать обтачку верхнего среза шорт одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки. Пришить паутинку на обтачку застёжки на месте малой окружности.


38. Раскрыть застёжку-молнию. С лицевой стороны проложить строчку постоянного назначения по линии временного назначения на левой передней половинке шорт. Удалить строчку временного назначения.

39. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа шорт. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить подгиб низа.



#### Пояс

1. Подогнуть внутрь один конец оставшегося куска тесьмы саржевого переплетения сначала на 6 мм, потом на 2,5 см и застрочить по сгибу.  
2. Продеть второй конец куска тесьмы в 2-получольца, подогнуть внутрь сначала на 6 мм, потом на 3,2 см и настрочить по сгибу.

\* см. словарь терминов



## Simplicity 4175 Детские полотенца-накидки (единый размер)



#### Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

#### Раскрой:

детали 1-23 на листе 4175

#### Вам потребуется:

##### Материалы:

готовые махровые полотенца; банные (размер 76 x 132 см), для рук (размер 48,5 x 76 см), салфетки (30,5 x 30,5 см).

##### Фурунтура:

нитки.

## Модель А (лягушка)

Банное полотенце  
Капюшон и основание глаз: полотенце для рук того же цвета, что банное  
Глаза: салфетка  
Зрачки, рот и муха: фетр 23 x 30,5 см  
Язык: специальная (рексвал) тесьма шириной 1,5 см длиной 0,20 м

## Модель В (фламинго)

Банное полотенце  
Капюшон и перо: полотенце для рук того же цвета, что банное  
Клюв: салфетка  
Нижняя часть клюва и зрачки: фетр 23 x 30,5 см  
Глаза: салфетка

## Модель С (бабочка)

Банное полотенце (включая усики)  
Капюшон и тельце контрастного цвета: банное полотенце  
Верхняя аппликация: полотенце для рук  
Нижняя аппликация: полотенце для рук

## Модель D (солнышко)

Банное полотенце  
Треугольник: полотенце для рук того же цвета, что банное  
Подкладка: полиин 0,20 м шириной 115 см  
Капюшон контрастного цвета: полотенце для рук

## Модель Е (принцесса)

Банное полотенце  
Капюшон и корона контрастного цвета: полотенце для рук  
Аппликации: 2 салфетки разного цвета  
Клеевой прокладочный материал: 0,30 м шириной 55-64 см

## Модели А, В, С, D, Е

Отделочная тесьма шириной 1,5-6,3 см длиной 1,30 м (для завязки)


## 23 детали

- 1 - капюшон - А (HOOD)
- 2 - основание глаз - А (EYE BASE)
- 3 - зрачок - А (PUPIL)
- 4 - глаз - А (EYE)
- 5 - рот - А (MOUTH)
- 6 - муха - А (FLY)
- 7 - капюшон - В (HOOD)
- 8 - клюв - В (BEAK)
- 9 - нижняя часть клюва и зрачки - В (LOWER BEAK AND PUPIL APPLIQUE)
- 10 - глаза - В (EYES)
- 11 - перо - В (FEATHER)
- 12 - капюшон - С (HOOD)
- 13 - усики - С (ANTENNA)
- 14 - шаблон для полотенца - С (GUIDE FOR TOWEL)
- 15 - тельце - С (BODY)
- 16 - верхняя аппликация - С (UPPER APPLIQUE)
- 17 - нижняя аппликация - С (LOWER APPLIQUE)
- 18 - капюшон - D (HOOD)
- 19 - треугольник - D (TRIANGLE)
- 20 - капюшон - E (HOOD)
- 21 - корона - E (CROWN)
- 22 - аппликация в виде ромба - E (DIAMOND APPLIQUE)
- 23 - овальная аппликация - E (OVAL APPLIQUE)


## Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):

### Модель А (лягушка)


Капюшон и основание глаз  
Использовать детали 1, 2  
Полотенце для рук



Глаза  
Использовать деталь 4  
Салфетка




Зрачки, рот и муха  
Использовать детали 3, 5, 6  
Фетр 23 x 30,5 см




### Модель В (фламинго)


Капюшон и перо  
Использовать детали 7, 11  
Полотенце для рук




Нижняя часть клюва и зрачки  
Использовать деталь 9  
Фетр 23 x 30,5 см



Клюв  
Использовать деталь 8  
Салфетка




Глаза  
Использовать деталь 10  
Салфетка



### Модель С (бабочка): включая усики

Выкраивание детали 13: см. описание работы

Капюшон и тельце контрастного цвета  
Использовать детали 12, 15  
Банное полотенце  
Деталь 14 - шаблон для полотенца



Верхняя аппликация  
Использовать деталь 16  
Полотенце для рук




Нижняя аппликация  
Использовать деталь 17  
Полотенце для рук




## Модель D (солнышко)

**Треугольники**  
Использовать деталь 19  
Салфетка




**Подкладка**  
Использовать деталь 19  
115 см  
Без ворса

SEL.




**Капюшон контрастного цвета**  
Использовать деталь 18  
Полотенце для рук

SELVAGE




## Модель E (принцесса)


**Капюшон и корона контрастного цвета**  
Использовать детали 20, 21  
Полотенце для рук




**Апликация в виде ромбов**  
Использовать деталь 22  
Салфетка



**Овальная аппликация**  
Использовать деталь 23  
Салфетка



**Клеевой прокладочный материал**  
Использовать деталь 21  
55-64 см



## Описание работы:

**Внимание!** Для этих моделей ширина шва стачивания деталей – 6 мм (если не указана другая ширина шва). Разутюжить припуски шва после стачивания деталей.

### Модель A: капюшон

1. Отгнуть передний край капюшона на изнаночную сторону по намеченной линии и застрочить.

2. Наложить рот на лицевую сторону капюшона по пунктирным линиям, приколоть и настрочить по всем срезам зигзагообразной строчкой. Отрезать кусок специальной тесьмы длиной 7,5 см (для языка). Подогнуть один конец тесьмы на 6 мм и настрочить на рот на месте малой окружности. Вырезать маленький треугольник на другом конце тесьмы, чтобы получился раздвоенный язык. Вырезать из фетра муху и пришить ее ирручку к концу языка.

Вышить ноздри на месте малых окружностей гладью.

**Вышивка гладью.** Стежки должны располагаться вплотную друг к другу, но не накладываться один на другой. Вывести иглу на лицевую сторону детали в точке А, вывести на изнаночную сторону в точке В, вывести на лицевую сторону в точке С и т.д.

3. Обработать передние части оснований для глаз: наложить глаза на основания для глаз по пунктирным линиям, приколоть. Вырезать из фетра зрачки и наложить их на глаза по пунктирным линиям, приколоть. Настрочить глаза и зрачки зигзагообразной строчкой. Нитками белого цвета приложить зигзагообразную строчку между пунктирными линиями на каждом зрачке, чтобы получились блики света.

4. Сложить передние и задние части оснований для глаз лицевыми сторонами внутри и обточить\* закругленные срезы.

5. Вывернуть основания для глаз, приутюжить, сметать открытые срезы. Приколоть и приметать основания для глаз к капюшону по сплошным линиям, совместив большие и малые окружности.

6. Перегнуть капюшон лицевой стороной внутрь, совместив сплошные линии, образуя складку. Продолжить строчку по сплошным линиям между малыми и большими окружностями. 7. С изнаночной стороны отгнать срезы складок к середине задней части капюшона, утюжить и сметать срезы. Вывернуть капюшон на лицевую сторону.

### Модель B: капюшон

8. Отгнуть передний край капюшона на изнаночную сторону по намеченной линии и застрочить. Вырезать глаза. Наложить глаза на капюшон на месте малых окружностей и приколоть. Вырезать из фетра нижнюю часть клюва и зрачки. Наложить зрачки на глаза по пунктирным линиям, приколоть. Настрочить глаза и зрачки зигзагообразной строчкой.

9. Сложить детали клюва изнаночными сторонами внутрь, утюжить срезы и проложить плотную зигзагообразную строчку на расстоянии 6 мм от всех срезов. Подрезать припуски близко к строчке. Наложить нижнюю часть клюва на внешнюю часть клюва по пунктирным линиям и настрочить зигзагообразной строчкой. Вышить ноздри на месте малых окружностей гладью.

10. Наложить клюв на капюшон по соответствующей пунктирной линии, приколоть. Настрочить клюв, прокладывая строчку по намеченной линии и близко к закругленному срезу. Соединить детали пера так же, как детали клюва. Наложить перо на капюшон по соответствующим пунктирным линиям, при этом заостренный конец пера располагается на малой окружности на капюшоне, приколоть. Настрочить перо зигзагообразной строчкой близко к срезу и по намеченной линии строчки.


### Модель C: полотенце и капюшон

11. Вырезать из баниго полотенца фигуру в форме бабочки по шаблону. Перевести обозначения на внешнюю и внутреннюю стороны бабочки.

12. Наложить тельце на полотенце по пунктирным линиям, приколоть и настрочить зигзагообразной строчкой.

\* см. словарь терминов





Наложить вершину и нижнюю аппликации на обе стороны полочника по намеченным линиям, уравнивая срезы соответствующих аппликаций с внешней и внутренней сторон полочника, приколоть и настрочить зигзагообразной строчкой (под строчку попадают срезы аппликаций стоевых сторон полочника).

13. Вырезать 2 ушка из гладкой каймы полочника. Застрочить ушки по линии, подгибая оба среза (шириной 6 мм) внутрь.

14. С лицевой стороны приколоть концы ушек к капюшону по намеченным линиям. Настрочить концы ушек, прокладывая строчку поперек ушек на малой окружности.

Отгнуть передний край капюшона на лицевую сторону по намеченной линии и застрочить (концы ушек попадают под строчку).

## Модель D: капюшон

15. Перегнуть каждый треугольник и подкладку треугольника лицевой стороной внутрь, совместить пунктирные линии; стачать складку по пунктирным линиям. Разложить припуски складки по обе стороны от строчки стачивания, приутюжить.

16. Обработать обтачным швом\* верхние стороны всех треугольников.

17. Сметать открытые срезы треугольников и подкладки треугольников. Наложить треугольники на лицевую сторону капюшона внешней стороной вверх так, чтобы открытые срезы треугольников располагались на 6 мм ниже намеченной линии на капюшоне, приколоть и приметать, прокладывая строчку по намеченной линии. Отгнуть передний край капюшона на лицевую сторону по линии подгиба и застрочить (нижние края треугольников попадают под строчку).

## Модель E: капюшон

18. Прогладить клеевым прокладочным материалом\* корону. Проконить плетиво зигзагообразную строчку на расстоянии 1 см от верхнего (фигурного) среза короны; подрезать припуск близко к строчке.

Вырезать овальные и ромбовидные аппликации. Наложить аппликации на корону по пунктирным линиям\*, приколоть и настрочить зигзагообразной строчкой.

19. Наложить корону на лицевую сторону капюшона лицевой стороной вверх, совместить большие окружности, а также нижний срез короны и линию подгиба капюшона, приколоть и приметать. Отгнуть передний край капюшона на лицевую сторону по линии подгиба и застрочить (нижний край короны попадает под строчку).

## Далее - модели B, C, D, E


20. Чтобы обработать складки на капюшоне, надо перевернуть капюшон изнаночной стороной внутрь по сплошным линиям, совместить срезы с пунктирными линиями и сметать открытые срезы.

## Далее - все модели

21. Перегнуть полочник пополам, чтобы определить середину, и отметить сгиб булавками. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и совместить линии середины деталей, приколоть и притачать швом шириной 6 мм капюшон к полочнику.


22, 23. Для хранения или оформления накладки-полочника и качестве подарка сложить его twice по длине, сшить концы к центру и обвязать красной лентой.

\* см. словарь терминов



# Simplicity 4839 Жакет, жилет, брюки и сарафан для девочек/девушек

(размеры 7-16 - см. таблицы размерных признаков №4)



## Перед раскройем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 3-5.

## Раскрой:

детали 1-18 на листе 4839

|           |       |
|-----------|-------|
| Размер 7  | ..... |
| Размер 8  | ..... |
| Размер 10 | ..... |
| Размер 12 | ..... |
| Размер 14 | ..... |
| Размер 16 | ..... |

## 18 деталей

- 1 - перед - A, B, C (FRONT)
- 2 - спинка - A, B, C (BACK)
- 3 - воротник - A, B, C (COLLAR)
- 4 - подборт - A, B, C (FRONT FACING)
- 5 - рукав - A (SLEEVE)
- 6 - обтачка проймы переда - B, C (FRONT ARMHOLE FACING)
- 7 - обтачка проймы спинки - B, C (BACK ARMHOLE FACING)
- 8 - завязка - C (TIE END)
- 9 - передняя половинка брюк - D (FRONT)
- 10 - задняя половинка брюк - D (BACK)
- 11 - петля - D (LOOP)
- 12 - правая передняя часть пояса - D (RIGHT FRONT WAISTBAND)
- 13 - левая передняя часть пояса - D (LEFT FRONT WAISTBAND)
- 14 - задняя часть пояса - D (BACK WAISTBAND)
- 15 - перед - E, F (FRONT)
- 16 - спинка - E, F (BACK)
- 17 - обтачка горловины переда - E, F (FRONT FACING)
- 18 - обтачка горловины спинки - E, F (BACK FACING)

## Расход материала:

### Модель A

| Размер   | 7      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,20 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,40 м | 1,60 м | 1,70 м |
| 150 см** | 1,10 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,30 м | 1,30 м |

### Модель B, C

| 115 см** | 1,10 м | 1,10 м | 1,10 м | 1,20 м | 1,30 м | 1,30 м |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150 см** | 0,90 м | 0,90 м | 0,90 м | 0,90 м | 1,10 м | 1,10 м |

Для модели C: ширину шириной 6 мм длиной 1,00 м (для завязки; не обязательно)

**Модели А, В, С**

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,70 м шириной 55–64 см

**Модель D**

|          |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,40 м | 1,50 м | 1,70 м | 1,90 м | 2,10 м | 2,10 м |
| 150 см** | 1,10 м | 1,10 м | 1,20 м | 1,30 м | 1,30 м | 1,30 м |

**Модель E**

|          |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,00 м | 1,00 м | 1,10 м | 1,80 м | 1,90 м | 2,00 м |
| 150 см** | 1,00 м | 1,00 м | 1,10 м | 1,10 м | 1,20 м | 1,20 м |

**Модель F**

|          |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 2,10 м | 2,20 м | 2,30 м | 2,40 м | 2,50 м | 2,60 м |
| 150 см** | 1,30 м | 1,30 м | 1,30 м | 1,40 м | 1,40 м | 1,50 м |

**Размеры готового изделия:**

|                                  |      |      |      |      |       |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|-------|------|
| Модели А, В, С: обхват груди, см | 76   | 78,5 | 82,5 | 86,5 | 91,5  | 96,5 |
| Модели А, В, С: обхват талии, см | 72,5 | 75   | 78,5 | 82,5 | 87,5  | 92,5 |
| Модели А, В, С: обхват бедер, см | 82,5 | 85   | 89   | 92,5 | 98    | 103  |
| Модель D: обхват бедер, см       | 76   | 78,5 | 82,5 | 86,5 | 91,5  | 96,5 |
| Модели E, F: обхват груди, см    | 73,5 | 76   | 80   | 84   | 89    | 94   |
| Модели E, F: обхват талии, см    | 77,5 | 80   | 84   | 87,5 | 92,5  | 98   |
| Модели E, F: обхват бедер, см    | 85   | 87,5 | 91,5 | 95   | 100,5 | 106  |

\* без ворса

\*\* с ворсом

\*\*\* с ворсом или без ворса

**Вам потребуется:****Материалы:**

для всех моделей: шерстяные трикотажные полотна, деним, твид, вельвет, фланель, шамбр, пиж, поплин, чистошерстяные и смесовые шерстяные материалы, нейлон для спортивной одежды, искусственная кожа, искусственная замша, тонкий флис; для моделей E, F: также креп, чаллис.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.


**Фурнитура:**

для всех моделей: нитки; для моделей А, В: разъемная застежка-молния длиной 40 см (для размеров 7–12), 45 см (для размеров 14–16); для модели D: застежка-молния длиной 18 см, квадрат 2,5 х 2,5 см застежки верха («пуговицы»), упаковка тесьмы саржевого переплетения шириной 1 см, полукошачья выстой 2,5 см (не обязательно); для моделей E, F: упаковка косой бейки шириной 2,5 см.


**Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):****Модель А**

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5


A(1) 115 см  
С ворсом  
Размеры 7 8 10 12 14



A(2) 115 см  
С ворсом  
Размер 16



A(3) 150 см  
С ворсом  
Все размеры

**Клеевой прокладочный материал**

Использовать детали 3, 4

A(4) 55–64 см  
Все размеры

**Модели В, С**

(исключая завязки для модели C)

B, C(1) 115 см  
С ворсом  
Размеры 7 8 10



B, C(2) 115 см  
С ворсом  
Размеры 12 14 16

**Модель В:**

использовать детали 1, 2, 3, 4, 6, 7

B, C(3) 150 см  
С ворсом  
Размеры 7 8 10 12

**Модель С:**

использовать детали 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

B, C(4) 150 см  
С ворсом  
Размеры 14 16

**Клеевой прокладочный материал**

Использовать детали 3, 4, 6, 7

B, C(5) 55–64 см  
Все размеры



## Модель D


Использовать детали 9, 10, 11, 12, 13, 14  
Деталь 11 обрабатывается при желании

D(1) 115 см

С ворсом

Размеры 7 8 10 12


Выкроить деталь 11 один раз



D(2) 115 см

С ворсом


Размеры 14 16



D(3) 150 см

С ворсом

Все размеры



## Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 12, 13, 14

D(4) 55-64 см

Все размеры



## Описание работы:

### Модели А, В, С

Внимание! Для притачивания застежки-молнии использовать специальную ленту для застежек-молний.

Завязки модели С можно обработать самостоятельно или использовать в качестве завязок готовый шнур.

1. Проложить стабилизирующую строчку\* по горловине частей переда и спинки.

2. Обработать выточки\* на частях переда; заутюжить припуски выточек в середине детали.

### Модели А, В: застежка-молния

3. Наложить закрытую застежку-молнию внешней стороной вниз на лицевую сторону правой части переда (лента застежки-молнии располагается на расстоянии 6 мм от среза борта), приколоть и пришить ленту застежки-молнии к правой части переда, подгибая верхний край ленты в большую окружность.

4. Раскрыть застежку-молнию. Приколоть и пришить левую ленту застежки-молнии к борту левой части переда (аналогично правой).

### Модель С: завязки из собственного материала

5. Заутюжить на изнаночную сторону продольные и один поперечный срезы полосы для завязки шириной 1 см.

6. Перегнуть полосу вдоль по середине изнаночной стороной внутрь и проложить строчку по заутюженным краям.

### Завязки из шнура

Отрезать 2 куска шнура длиной, равной длине детали В. Завязать узел на одном конце каждого куска шнура.

### Для любого вида завязок

7. Приколоть и пришить открытые концы завязок к частям переда на месте большой окружности.

### Далее — модели А, В, С

8. Обработать выточки\* на спинке; заутюжить припуски выточек в середине детали.

9. Стачать части переда и спинку по плечевым и боковым срезам.

10. Подбуксовать клеевым прокладочным материалом\* воротник. Проложить строчку на расстоянии 1,5 см от среза с выступами воротника. Надсечь припуски по срезу с выступами воротника к строчке на малые окружности.

11. Заутюжить на изнаночную сторону припуск между надсечками и подкауду воротника лицевыми сторонами внутрь, обогнуть\* концы и отлет воротника. Подсезать припуски шва; срезать припуски шва на углах.

12. Вывернуть воротник; приутюжить.

13. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от обтаченных краев воротника.

14. Надсечь припуски по срезам горловины из-

дели к стабилизирующей строчке.

Вложить воротник в горловину изделия, совмещая средние линии воротника и спинки, при этом малые окружности на воротнике располагаются на плечевых швах изделия, концы воротника — на больших окружностях на частях переда. Вметать воротник (верный/нижний) в горловину переда до малых окружностей, отогнуть верхний воротник и вметать нижний воротник в горловину спинки между малыми окружностями.

15. Подбуксовать клеевым прокладочным материалом\* подборта. Проложить стабилизирующую строчку\* по горловине подборт. Обработать внутренние и плечевые срезы\* подборт. Надсечь припуски по срезам горловины подборт к стабилизирующей строчке.

16. Наложить подборт на лицевую сторону частей переда лицевой стороной вниз, уравнивать срезы и линии швов; пришить подборт к срезам бортов и горловины частей переда. Надсечь припуски по срезу горловины с малой окружности (все слою материала). Обогнуть\* подбортными низкими угла бортов (прокладывая строчку точно на расстоянии 3,2 см от нижнего среза подборт), срезы бортов и горловины частей переда; втачать нижний воротник в горловину спинки. Подсезать припуски вдоль нижних углов бортов до 6 мм; подборт — по всей длине среза, части переда — не доходя 1,5 см до внутренних краев подборт. Обработать швы обтачивания.

17. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуск на подборт вниз изделия. Настрочить заутюженный край воротника на шов обтачивания нижнего воротника.

Зафиксировать подборт одним из способов: пришить вручную к припускам плечевых швов изделия или соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом\*, нашив и закончив строчку у бортов частей переда.

18. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от краев бортов частей переда, соединяя строчку со строчкой на воротнике.


### Модель А: рукава

19. Проложить строчку по окату рукава (между выступами) для последующего выполнения локтей\*. Стачать срезы рукава. Обработать нижний срез рукава швом вподгибку с закрытым срезом\*.

20. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его прямой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вложить рукав в проулы, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом, шов рукава — с боковым швом изделия, совмещать остальные малые окружности. Сметать окат рукава строчками. Вметать и втачать

\* см. словарь терминов





рукав в пройму. Проложить вторую строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подшить припуски шва ниже выступов, оставив припуск 1 см.

#### Модель В, С: обработка проймы

21. Подбуксовать клеевым прокладочным материалом\* части отбачки проймы изделия. Стачать часть отбачки проймы изделия по плечевым (с двумя выступами) срезам. Обработать внутреннюю срезу\* отбачки проймы.
22. Стачать боковые срезы отбачки проймы. Обработать обтачным швом\* срезы проймы изделия.
23. Настрочить припуски обтачного шва\*.
24. Зафиксировать отбачку одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке отбачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.
25. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 1 мм от края проймы.

#### Модель D

**Внимание! Петля с полукольцом не является обязательной.**

Длина застежки-молнии должна соответствовать длине участка застежки на изделии.

1. Перенести линию строчки на правую переднюю половинку бок на лицевую сторону, вручную проложить по ней строчку прямых стежков.
2. Проложить стабилизирующую строчку\* по верхнему краю передних половинок бок.
3. Обработать выточки\* на передних половинках бок; заутюжить припуски выточек в среднем срезах.
4. Стачать передние половинки бок по средним срезам от выступа до большой окружности. Сметать передние половинки бок по средней линии от большой окружности до верхнего среза. (Сметанная часть предназначена для застежки-молнии). Надсечь припуск шва у нижнего конца застежки к строчке.
5. Разутюжить цельнокроенные отбачки застежки. Наложить раскрытую застежку-молнию внешней стороной вниз на левую отбачку застежки (верхний край застежки-молнии располагается на 6 мм ниже линии шва притачивания пояса, зевая застежки-молнии — вдоль строчки временного назначения) и приметать (на машине или вручную), прокладывая строчку снизу вверх по намеченной линии для застежки-молнии.
6. Закрепить застежку-молнию, расположить ее внешней стороной вверх. Разложить в разные стороны застежку-молнию и бок. Настрочить левый край застежки бок на ленту застежки-молнии на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба.
7. Отгнать застежку-молнию (внешней стороной вниз) на правую отбачку застежки. Настрочить застежку-молнию на правую отбачку застежки (под строчку попадает только лента застежки-молнии и правая отбачка застежки).
8. Разложить изделие лицевой стороной вверх. Приколоть правую отбачку застежки к изделию. С лицевой стороны проложить строчку по правой передней половинке бок по намеченной вручную линии строчки; убрать булавки на конце строчки на изнаночную сторону и завязать их. Удалить строчку временного назначения.
9. Перегнать петлю вдоль по середине лицевой стороны внутрь и стачать продольные (с выступом) срезы швом шириной 1 см.
10. Вывернуть петлю; приутюжить. Продеть петлю в полукольцо; совместить и сколоть открытые срезы петли, совместить малые и большие окружности.
11. С лицевой стороны приколоть и приметать петлю с полукольцом к правой передней половинке бок, совместить малые и большие окружности.

12. Обработать выточки\* на задних половинках бок; заутюжить припуски выточек в среднем срезах.

13. Стачать передние и задние половинки бок по шовным срезам, совместить выступы и малые окружности и растягивая срезы задних половинок бок.

14. Сметать шовные швы и выступы, стачать двойной строчкой открытые срезы срезы бок. Подшить припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхнем участке среднего шва припуски шва разутюживаются.

15. Стачать передние и задние половинки бок по боковым срезам.

16. Подбуксовать клеевым прокладочным материалом\* части пояса. Стачать часть пояса по боковым срезам; разутюжить припуски швов.

17. Приколоть и притачать пояс к верхнему срезу бок, совместить линии середины и боковые швы. Подшить припуски шва до ширины 6 мм (до линии середины передних половинок бок). Не срезать припуски шва на переходном поясе. Заутюжить пояс вверх, припуски шва — на пояс.

18. Стачать части отбачки пояса по боковым срезам; разутюжить припуски швов. Заутюжить на изнаночную сторону срезы отбачки с выступами, шириной 1 см.

19. Наложить отбачку пояса на лицевую сторону пояса лицевой стороной вниз, совместить линии середины, боковые швы и срезы, приколоть. У концов пояса отогнуть припуски шва притачивания пояса вниз; раскрыть заутюженный срезы отбачки пояса. Уравнять срезы пояса и отбачки пояса на левом конце и переходном поясе (правом конце пояса для застежки); сколоть. Обтачать\* верхний срез пояса (подкладывая под строчку тесьму саржевого переплетения для предотвращения от растяжения), левый конец пояса и переходной пояс. Подшить припуски шва; срезать припуски шва на углуб; надсечь припуски шва в местах изгиба (не разрезать тесьму).

20. Настрочить припуски шва обтачивания\* верхнего среза пояса на отбачку пояса.

21. Вывернуть пояс, приутюжить. Изнутри перевернуть шов притачивания пояса на 6 мм заутюженным внутрь, нижним краем отбачки; приколоть, располагая булавки с лицевой стороны. Начав строчку на переходном поясе, с лицевой стороны настрочить сгиб в шов притачивания пояса, убрав булавки по мере выполнения строчки.

22. С изнаночной стороны настрочить жесткую (с криволинейной) часть застежки велкро на переходной пояс на месте большой окружности строчкой в виде конверта. С лицевой стороны настрочить молнию (с петлями) часть застежки велкро на месте большой окружности на левом конце пояса строчкой в виде конверта.

23. Наложить переходной пояс на левый конец пояса и застегнуть на застежку велкро.

24. Обработать нижние срезы изделия швом *аподекуш* с закрытым срезом\*. При желании выполнить «стрелки»; сложить каждую половинку бок, совместить боковой шов с шовным, и заутюжить сгибы.


#### Модели E, F

1. Проложить стабилизирующую строчку\* по горловине переда и спинки. Стачать перед и спинку по плечевым срезам.

2. Модель E: стачать перед и спинку по боковым срезам.


3. Модель F: стачать перед и спинку по боковым срезам, оставить в левом боковом шве не стачанный участок для шлицы ниже большой окружности.

4. Подбуксовать клеевым прокладочным материалом\* части отбачки горловины сарафана. Стачать части отбачки горловины сара-



# ВАЖНО!


ЛЕКАЛА, ДАЮЩИЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ ШИВ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТОРОН, РАВНЫХ 1,5 см) ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ БЕЛИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИВАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».





фана в единую деталь по плечевым срезам.  
 6. Обработать срезы\* без выступов обтачки горловины сарафана.  
 5. Обработать обтачным швом\* срезы горловины изделия.  
 6. Настроить припуск шва обтачивания\* горловины на обтачку.  
 7. Зафиксировать обтачку одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.  
 8. Приложить к отделочную строчку на расстоянии 6 мм от края горловины сарафана.  
 9. Разутюжить сгибы готовой косой бейки. Заутюжить бейку вдоль поперечине.  
 10. Приколоть и притачать швом шириной 1 см бейку к срезам проймы сарафана (при этом один конец бейки подогнуть внутрь).

перекрывает другой на боковом шве изделия).  
 Подрезать припуск шва; надсечь припуск шва в местах изгиба.  
 11. Заутюжить бейку на изнаночную сторону изделия. С лицевой стороны настроить внутренних сгиб бейки.  
**Модель Е: обработка низа**  
 12. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом\*.  
**Модель F: обработка низа и шлицы**  
 12. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом\*. Обработать срезы шлицы в левом боковом шве швом вподгибку с закрытым срезом\* (ширина шва 1,5 см).

\* см. словарь терминов



## Simplicity 4927 Платье для девочек и сумка (размеры 3-8 - см. таблицы размерных признаков №3)



### Перед раскроем:

перед началом работы прочтите «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

### Раскрой:

детали 1-10 на листе 4927

|          |       |
|----------|-------|
| Размер 3 | ..... |
| Размер 4 | ..... |
| Размер 5 | ..... |
| Размер 6 | ..... |
| Размер 7 | ..... |
| Размер 8 | ..... |

### 10 деталей

- 1 - перед - А, В (FRONT)
- 2 - спинка - А, В (BACK)
- 3 - обтачка верха переда - А, В (FRONT FACING)
- 4 - обтачка верха спинки - А, В (BACK FACING)
- 5 - рукав - А (SLEEVE)
- 6 - карман - В (POCKET)
- 7 - передняя и задняя части сумки - С (BAG)
- 8 - боковые части сумки, цельнокроенные с основанием - С (BAG SIDE AND BOTTOM)
- 9 - ручка сумки - С (BAG HANDLE)
- 10 - клапан застежки сумки - С (BAG TAB)

### Расход материала:

#### Модели А, В

| Размер   | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 0,90 м | 0,90 м | 1,00 м | 1,00 м | 1,20 м | 1,40 м |
| 150 см** | 0,70 м | 0,80 м | 0,80 м | 0,90 м | 0,90 м | 1,00 м |

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55-64 см

Модель В: тесьма шириной 1,3 см длиной 1,70 м

#### Модель С

0,90 м шириной 115 см или 150 см\*\*

Подкладка 0,70 м шириной 115 см\*

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,90 м шириной 55-64 см

### Размеры готового изделия:

| Модели А, В: обхват груди, см | 65   | 67,5 | 70   | 72,5 | 75   | 77,5 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Модели А, В: обхват талии, см | 68,5 | 71   | 73,5 | 76   | 78,5 | 81,5 |
| Модели А, В: обхват бедер, см | 78,5 | 81,5 | 84   | 86,5 | 89   | 91,5 |

\* без ворса

\*\* с ворсом

\*\*\* с ворсом или без ворса

### Вам потребуется:

#### Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смешанные хлопчатобумажные материалы, велвет. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

#### Фурнитура:


для всех моделей: нитки; для моделей А, В: пуговичка диаметром 1 см, эластичный шнур длиной 5 см; для модели В: пуговка косой бейки шириной 2,2 см; для модели С: квадрат 2,5 x 2,5 см застежки велкро («липучка»).

# Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


## Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5

A(1) 115 см  
С ворсом  
Все размеры




A(2) 150 см  
С ворсом или без ворса  
Все размеры  
Выкроить деталь 3 один раз



## Модель В

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 6

B(1) 115 см  
С ворсом  
Все размеры




B(2) 150 см  
С ворсом или без ворса  
Все размеры  
Выкроить деталь 3 один раз



## Модель С

Использовать детали 7, 8, 9, 10


C(1) 115 см или 150 см  
С ворсом



## Подкладка

Использовать детали 7, 8

C(2) 115 см  
Без ворса



## Модели А, В:

### клеевой прокладочный материал

Использовать детали 3, 4


A, B(1) 51-64 см  
Все размеры



### Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 8, 9, 10

C(3) 55-64 см



# **Описание работы:**

## **Модели А, В**

1. Проложить стабилизирующую строчку\* по горловине перед.

## **Модель В: карманы**

2. Обработать верхний срез\* накладного кармана. Отогнуть припуск по верхнему срезу кармана на лицевую сторону по линии сгиба. Обтачать\* верхние углы кармана; подшить припуск шва до ширины 5 мм.

3. Отогнуть на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана, выправить швы обтачивания, приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуск по боковым и нижнему срезам кармана. Вручную подшить нижний край припуска по верхнему краю кармана попарными стежками.

4. С лицевой стороны приложить тесьму к верхнему краю кармана, подогнуть внутрь боковые срезы тесьмы, и настрочить у края\* по двум сторонам.

5. Настрочить каждый карман на перед, совместив верхние углы кармана с большими окружностями на перед.

## **Далее – модели А, В**

6. Проложить стабилизирующую строчку\* по горловине частей спинки.

Сгачать части спинки по средним срезам от нижнего среза до большой окружности. Сгачать плечи и спинку по плечевым и боковым срезам.

7. Перенести застегивающий шнур пополам, образовать петлю. С лицевой стороны приложить петлю к левой части спинки на месте малой окружности, настрочить концы петли.

8. Продублировать клеевым прокладочным материалом\* части обтачки верха платья. Сгачать части обтачки верха платья в единую деталь по плечевым срезам. Обработать срезы\* без выступов обтачки верха платья.

9. Обработать обтачным швом\* открытые средние срезы частей спинки и срезы горловины изделия.

10. Настрочить припуск обтачного шва\*.

11. Вручную шить заутюженные на изнаночную сторону припуски по средним срезам обтачки спинки ниже большой окружности. Вручную пришить обтачку к припуску швов изделия несколькими стежками.

12. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 1,3 см от края горловины изделия с лицевой стороны.

На завершающем этапе обработки изделия пришить пуговичку на правую часть спинки в соответствии с месторасположением петли на левой части спинки.

## **Модель А: рукава**

13. Проложить строчку по окату рукава (между выступами) для последующего выполнения лосынок\*. Сгачать срезы рукава.

14. Обработать нижний срез\* рукава. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб рукава и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

15. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его по прямой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вложить рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом, шов рукава – с боковым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Стянуть окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуск шва ниже выступа до ширины 5 см.

## **Модель В: обработка проймы**

16. Разутюжить стиглы готовой кесой бейки.

17. Приложить и пригнать бейку шириной 1,5 см к срезам проймы (при этом один конец бейки (подогнутый внутрь) перекрывает другой

на боковом шве изделия). Подрезать припуск шва; надсечь припуск шва в местах изгиба.

18. Заутюжить бейку на изнаночную сторону. Настрочить внутренний сгиб бейки.

## **Модели А, В: обработка низа**

19. Обработать нижний срез\* изделия. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

20. **Модель В:** с лицевой стороны приложить тесьму к нижнему краю изделия (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на среднем шве спинки) и настрочить в край\*.

## **Модель С**

**Внимание!** Для этой модели ширина швов соединения деталей – 1 см (если не указана другая величина припусков на шов!)

1. Продублировать клеевым прокладочным материалом\* все детали сумки.

Проложить строчку по линиям шва вдоль продольных краев боковых частей сумки, цельнокроенных с основанием, через малые окружности. Надсечь припуск к малым окружностям, не разрезая строчку.

2. Приложить и пригнать боковые части сумки, цельнокроенные с основанием, к передней части сумки, совместив малые окружности и выступы. Проложить вторую строчку по первой на участке нижних углов сумки. Сгачать припуск шва на углах. Разутюжить припуск шва.

Так же соединить боковые части сумки, цельнокроенные с основанием, с задней частью сумки.

3. Перенести полосу для изготовления ручки сумки вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совместив малые окружности, и сгачать продольные срезы.

4. Вывернуть ручку, приутюжить. Проложить отделочную строчку у края\* по продольным краям ручки. Вывернуть сумку на лицевую сторону; приутюжить.

С лицевой стороны приложить и пригнать концы ручки к боковым частям сумки, совместив малые и большие окружности.

5. Проложить строчку по линиям шва вдоль продольных краев подкладки боковых частей сумки, цельнокроенных с основанием, через малые окружности. Надсечь припуск к малым окружностям, не разрезая строчку. Сгачать срезы деталей подкладки сумки так же, как срезы деталей верхней сумки, оставить не стачанным участок в одном нижнем шве для последующего вывертывания изделия. Обработать обтачным швом\* верхний срез сумки.

6. Вручную зашить открытый участок в шве подкладки.

7. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по верхнему краю сумки. Отогнуть ручку сумки вверх и настрочить сквозной строчкой, как показано на иллюстрации.


8. Перенести клепан застегивающий вдоль посередине лицевой стороной внутрь и сгачать продольные и поперечные (без окружностей) срезы.

9. Вывернуть клепан застегивающий; приутюжить. Настрочить мягкую (с петельками) часть застегивающего велкро на месте большой окружности на обработанном конце клепана застегивающей в виде конверта.

С лицевой стороны приложить и пригнать швом шириной 6 мм клепан застегивающий к задней части сумки, совместив малые окружности, при этом сторона клепана застегивающего с велкро располагается сверху.

10. Отогнуть клепан застегивающий вверх; приутюжить. Проложить отделочную закрывающую строчку на расстоянии 6 мм от шва пригнания клепана.


11. С лицевой стороны настрочить жесткую (с крючками) часть застегивающего велкро на переднюю часть сумки на месте большой окружности.





# Simplicity 5540 Платье, топ, брюки и шорты и шляпа

(размеры 3-8 - см. таблицу размерных признаков №3; размеры шляпы S, M, L)



## Перед раскроем:

перед началом работы прочтите «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

## Раскрой:

детали 1-19 на листе 5540

Размер 3

Размер 4

Размер 5

Размер 6

Размер 7

Размер 8

## 19 деталей

- 1 — перед лифа — A (BODICE FRONT) / перед — B, C (FRONT)
- 2 — спинка лифа — A (BODICE BACK) / спинка — B, C (BACK)
- 3 — завязка — A (TIE END)
- 4 — переднее полотнище юбки — A (SKIRT FRONT)
- 5 — карман — A (POCKET)
- 6 — заднее полотнище юбки — A (SKIRT BACK)
- 7 — бейка переда — A, B, C (FRONT BAND)
- 8 — бейка юбки — A (SKIRT BAND)
- 9 — бейка спинки — A, B, C (BACK BAND)
- 10 — бретель — A, B, C (SHOULDER STRAP)
- 11 — шаблон месторасположения петель — A, B, C (BUTTONHOLE GUIDE)
- 12 — передняя часть оборки — C (FRONT RUFFLE)
- 13 — задняя часть оборки — C (BACK RUFFLE)
- 14 — передняя половинка брюк/шорт — D, E, F (PANTS' FRONT)
- 15 — задняя половинка брюк/шорт — D, E, F (PANTS' BACK)
- 16 — бейка брюк — E (LEG BAND)
- 17 — шершавая шляпа — G (HAT TOP)
- 18 — тулья шляпы — G (HAT CROWN)
- 19 — поля шляпы — G (HAT BRIM)

## Расход материала:

| Размер шляпы      | S    | M  | L    |
|-------------------|------|----|------|
| Обхват головы, см | 48,5 | 51 | 53,5 |

## Модель А

| Размер   | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,10 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,40 м | 1,50 м |
| 150 см** | 1,10 м | 1,10 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,30 м | 1,30 м |

0,70 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см\*\* (для бретелей и беек переда и спинки и карманов, которые выполняются по желанию)

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,60 м шириной 55-64 см

Эластичная тесьма шириной 1,3 см длиной 0,20 м (если обрабатываются карманы)

## Модель В, С

| 115 см или 150 см** | 0,30 м | 0,30 м | 0,30 м | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

Модель В: 0,40 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см\*\* (для бретелей и беек переда и спинки)

Модель С: 0,50 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см\*\* (для бретелей, беек переда и спинки и оборки)

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55-64 см

## Модели А, В, С: подкладка лифа

0,40 м легкого материала шириной 115 см\*\*

## Модели D, E

| 115 см** | 0,70 м | 0,70 м | 0,90 м | 1,10 м | 1,40 м | 1,40 м |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150 см** | 0,70 м | 0,70 м | 0,80 м | 0,80 м | 0,90 м | 0,90 м |

Модель Е: 0,20 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см\*\* (для беек брюк)

## Модель F

| 115 см** | 0,40 м | 0,40 м | 0,50 м | 0,50 м | 0,50 м | 0,80 м |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 150 см** | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м |

## Модели D, E, F

Эластичная тесьма шириной 1,3 см длиной 0,70 м

## Вам потребуется:

### Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смесовые хлопчатобумажные материалы, клетчатые хлопчатобумажные/льняные полотна, бельевые хлопчатобумажные полотна, очень тонкие лики, батик, опеч, тонкий деним, вельвет, марлевка. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалом: с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

### Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для модели А: 7 пуговиц диаметром 1,3 см; для моделей В, С: 3 пуговицы диаметром 1,3 см.

## Модель G

0,70 м шириной 115 см или 150 см\*\*

Тонкий клеевой прокладочный материал 1,10 м шириной 60–90 см

Отделочная тесьма шириной 1,5 см длиной 0,80 м (не обязательно)

Специальная (репсовая) тесьма шириной 1,5 см длиной 0,60 м

## Размеры готового изделия:

|                                  |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Модели A, B, C: обхват груди, см | 61   | 63,5 | 66   | 68,5 | 71   | 73,5 |
| Модели D, E, F: обхват бедер, см | 67,5 | 70   | 72,5 | 75   | 77,5 | 80   |

\* без ворса

\*\* с ворсом

\*\*\* с ворсом или без ворса

## Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


### Модель A

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 6

A(1) 115 см

С ворсом


Размеры 3 4 5 6



A(2) 115 см

С ворсом


Размеры 7 8



A(3) 150 см

С ворсом

Все размеры



## Контрастные бретели, бейки переда и спинки и карманы

Использовать детали 5, 7, 8, 9, 10

A(4) 115 или 150 см

С ворсом

Все размеры



## Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 8, 9

A(5) 55–64 см

Все размеры



## Модели B, C

Использовать детали 1, 2

B, C(1) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры



## Модель B:

контрастные бретели и бейки переда и спинки

Использовать детали 7, 9, 10

B(2) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры



## Модель C:

контрастные бретели, бейки переда и спинки и оборка

Использовать детали 7, 9, 10, 12, 13

C(2) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры



## Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 9

B, C(3) 55–64 см

Все размеры



## Модели A, B, C: подкладка лифа

Использовать детали 1, 2

A, B, C(1) 115 см

С ворсом


Все размеры




## Модели D, E

Использовать детали 14, 15


D, E(1) 115 см  
С ворсом  
Размеры 3 4 5 6



D, E(3) 150 см  
С ворсом  
Все размеры




D, E(2) 115 см  
С ворсом  
Размеры 7 8



## Модель E: контрастные бежки брюк

Использовать деталь 16


E(4) 115 или 150 см  
С ворсом  
Все размеры




## Модель F

Использовать детали 14, 15


F(1) 115 см  
С ворсом  
Размеры 3 4 5 6 7



F(2) 115 см  
С ворсом  
Размер 8



F(3) 150 см  
С ворсом  
Все размеры



## Модель G

Использовать детали 17, 18, 19


G(1) 115 см или 150 см  
С ворсом  
Все размеры



## Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 17, 18, 19

G(2) 60–90 см  
Все размеры



## Описание работы:

### Модель A


Внимание! Карманы не обязательны.







1. Проложить стабилизирующую строчку\* по горловине частей переда лифа.
2. Продублировать клеевым прокладочным материалом\* бежки переда лифа. Проложить строчку на расстоянии 6 мм от внутренних срезов бежки переда лифа. Надсечь припуски к внутреннему углу, не разрезая строчку. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по линии строчки.
3. Наложить бежку переда лифа на лицевую сторону части переда лифа лицевой стороной вверх, совместить открытые срезы, приколоть. Сметать открытые срезы деталей. Настрочить

подогнутый внутрь край бежки.

4. Продублировать клеевым прокладочным материалом\* бежку спинки лифа. Проложить строчку на расстоянии 6 мм от нижнего (без выступов) среза бежки спинки лифа. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по линии строчки.
5. Наложить бежку спинки лифа на лицевую сторону спинки лифа лицевой стороной вверх, совместить линии середины и открытые срезы, приколоть. Сметать открытые срезы деталей. Настрочить подогнутый внутрь край бежки.
6. Перетнуть каждую бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совместить малые окружности и стачать продольные срезы швом шириной 1 см.
7. Вывернуть бретель, приутюжить. Проложить строчку временного назначения по концам

\* см. словарь терминов





бретели. С лицевой стороны приколоть и приметать один конец каждой бретели к верхнему краю спинки лифа, совместив малые и большие окружности.

8. Перегнуть каждую завязку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные и поперечным (без окружностей) срезы швом шириной 1 см. Срезать припуски шва на углу.

9. Вывернуть завязку, приутюжить. Приколоть и приметать завязки к спинке лифа, совместив малые и большие окружности.

10. Снять перед и спинку лифа по боковым срезам.

11. Подпрошить клеевым прокладочным материалом\* бежку переднего полотнища. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по продольному (без выступов) срезу бежки.

12. Наложить бежку переднего полотнища на изнаночную сторону части переднего полотнища лицевой стороной вниз и обтачать\* передний срез переднего полотнища; подрезать припуски шва.

13. Заутюжить бежку переднего полотнища вперед, припуски шва — на бежку. Отгнать бежку на лицевую сторону переднего полотнища. Настрочить подогнутый внутрь край бежки. Проложить строчку временного назначения по верхним и нижним срезам бежки.

14. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез (6 мм) каждого накладного кармана. Отгнать припуск по верхнему краю накладного кармана (шириной 2,5 см) на изнаночную сторону и застрочить по нижнему сгибу, образуя кулиску.

15. Отрезать 2 куса эластичной тесьмы длиной по 12,5 см. Продеть эластичную тесьму в кулиску кармана. Проложить строчку вдоль открытых срезов кармана (под строчку попадают концы эластичной тесьмы). Подрезать концы эластичной тесьмы близко к строчке.

16. Подрезать припуски по открытым срезам кармана до ширины 6 мм и заутюжить их на изнаночную сторону по линии строчки.

17. Настрочить карман на переднее полотно юбки с лицевой стороны по намеченной линии.

18. Снять часть переднего и заднего полотнища по боковым срезам.

Проложить строчки по верхнему краю юбки платя между выступами у линии середины частей переднего полотнища для последующего приспособления\*.

19. Приколоть юбку платя к нижнему срезу лифа перед, совместив линии середины и боковые швы, при этом передний край части переднего полотнища совпадает с малой окружностью на части перед лифа. Присобрать\* верхний край юбки. Приметать и притачать юбку к нижнему срезу лифа. Заутюжить припуск шва вверх, на лиф платя.

20. Снять подкладку частей перед и спинки лифа по боковым срезам. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу подкладки лифа шириной 1,5 см; подрезать припуск до ширины 6 мм.

Обработать обтачными швом\* передние срезы частей перед лифа, верхние срезы перед и спинки лифа и срезы проймы лифа (оставить вверху частей перед лифа открытые участки между малой и большой окружностями).

21. Продеть свободные концы бретелей в нестачные участки вверху частей перед лифа, совместить малые и большие окружности, приколоть. Надеть платя на фигуру или манекен. Отрегулировать длину бретелей; зафиксировать булавами. Снять платя.

22. Отгнать подкладку лифа вверх. Снять срезы на открытых участках (между малыми и большими окружностями) с одновременным втачиванием в шов концов бретелей. Срезать концы бретелей вровень со срезами припусков шва.

23. Перекрыть шов притачивания юбки заутюженными краем подкладки и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

24. Обработать нижний срез платя швом вподгибку с закрытым срезом\*.

25. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по краям платя.

26. Чтобы отметить месторасположение петель на правой части перед, совместить край шаблona и передний край правой части перед, а также линии середины. Перевести месторасположение петель на материал. Обметать петли. Наложить правую часть перед на левую, совместить линии середины. Притшить пуговицы на левую часть перед в соответствии с месторасположением петель на правой части перед.

## Модели В, С

См. пункты 1–7 и 10 для модели А.

### Модель С: оборка

1. Снять часть оборки по боковым срезам.

2. Обработать нижний и передние срезы оборки швом вподгибку с закрытым срезом\*.

Проложить строчки по верхнему краю оборки между выступами у линии середины передних частей оборки для последующего приспособления\*.

3. Приколоть оборку к нижнему срезу топа, совместив линии середины и боковые швы, при этом передний край оборки совпадает с малой окружностью на части перед. Присобрать\* верхний край оборки. Приметать и притачать оборку к нижнему срезу топа.

### Далее — модели В, С

4. Снять подкладку частей перед и спинки топа по боковым срезам.

Обработать обтачными швом\* все срезы топа (оставить в нижней части спинки открытый участок для последующего вывертывания и вверху частей перед открытые участки между малой и большой окружностями).

5. Продеть свободные концы бретелей в нестачные участки вверху частей перед, совместить малые и большие окружности, приколоть. Надеть топ на фигуру или манекен. Отрегулировать длину бретелей; зафиксировать булавами. Снять топ.

6. Вывернуть топ на изнаночную сторону. Снять срезы на открытых участках частей перед (между малыми и большими окружностями) с одновременным втачиванием в шов концов бретелей. Срезать концы бретелей вровень со срезами припусков шва.

7. Модель В: вывернуть топ на лицевую сторону; приутюжить. Вручную шить край открытого участка внизу спинки потайными стежками.

С лицевой стороны проложить отделочную строчку по краям изделия.

8. Модель С: вывернуть топ на лицевую сторону; приутюжить. Перекрыть шов притачивания юбки заутюженными краем подкладки и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

9. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по краям изделия.




### Далее — модели В, С

10. Чтобы отметить месторасположение петель на правой части перед, совместить край шаблona и передний край правой части перед, а также линии середины. Перевести месторасположение петель на материал. Обметать петли. Наложить правую часть перед на левую, совместить линии середины. Притшить пуговицы на левую часть перед в соответствии с месторасположением петель на правой части перед.


## Модели D, E, F

1. Снять передние и задние половинки брюк/шорт по шаговым срезам.

\* см. словарь терминов







# **Модель Е: бойки брюк**

2. Заутюжить каждую бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать открытые срезы.

3. Притачать бейку к нижнему срезу брюк; заутюжить бейку вниз, припуски шва — вверх, на бейку.

## **Далее — модели D, E, F**

4. Сгачать двойной строчкой передние и задние половинки брюк/шорт по средним срезам, совмещая шговые швы и выступы. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхних участках среднего шва припуски шва разутюживаются.

## **Модели D, E: боковые швы**

5. Сгачать передние и задние половинки брюк по боковым срезам до большей окружности.

## **Модель F: боковые швы**

6. Сгачать передние и задние половинки шорт по боковым срезам.

## **Далее — модели D, E, F**

7. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой наутинки или проложить по ним строчку временного назначения. (Строчку временного назначения удалить после обработки кулиски.)

8. Заутюжить на изнаночную сторону верхний край изделия шириной 2,5 см. Заутюжить внутри открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по стигу, образуя кулиску; оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.

9. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии плюс 2,5 см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы.

10. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски. Равномерно распределить складки. Удалить строчку временного назначения.

## **Модель D: обработка низа**

11. Обработать нижние срезы брюк швом «подгибку с закрытым срезом».

## **Модель E: обработка шлиц**

12. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам шлицы шириной 1,5 см; заутюжить внутри открытые срезы припусков шириной 6 мм. Застрочить по стигу, поворачивая строчку на 90° вверх шлицы.

## **Модель F: обработка низа**

13. Обработать нижние срезы шорт швом «подгибку с закрытым срезом».

## **Модель G**

**Внимание! Отделка тесьмой и бант не обязательны.**

1. Продублировать клеевым прокладочным материалом\* верхушку, тулью и поля шляпы и соответствующих деталей подкладки шляпы.

2. Проложить машинную строчку на расстоянии 1,3 см от среза с одинарными выступами тульи.

3. Сгачать задние средние срезы тульи; разутюжить припуски шва. Надсечь припуски шва по срезу с одинарными выступами тульи к строчке.

4. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть верхушку шляпы к верхнему срезу тульи, совместив линии середины деталей и одинарные выступы, а также открытые срезы. Притачать; подрезать припуски шва.

5. Аналогично обработать детали подкладки верхушки и тульи шляпы. Вывернуть на лицевую сторону. Сложить детали верха шляпы и подкладки шляпы изнаночными сторонами внутрь, совместив линии середины деталей и швы, а также открытые срезы; сметать открытые срезы.

6. Стачать задние средние срезы полей шляпы и подкладки полей; разутюжить припуски шва.

7. Сложить поля шляпы и подкладку полей лицевыми сторонами внутрь, совместив линии середины деталей и швы, а также открытые срезы, сколоть. **Облачать\*** внешний срез (без выступов) полей шляпы; подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

8. Отгнать подкладку полей на изнаночную сторону; выправить шов отбавивания, приутюжить. Сметать открытые срезы полей шляпы и подкладки полей швом шириной 1,3 см. Надсечь припуски шва по срезам с выступами к строчке.

9. Сложить детали внешними сторонами внутрь, приколоть и притачать поля шляпы к нижнему срезу тульи шляпы, совместив линии середины деталей и двойные выступы.

10. Приколоть и притачать один край специальной (репсовой) тесьмы на поля по линии строчки временного назначения, при этом один конец тесьмы (подогнутой внутрь) перекрывает передней и задней частей шляпы и по бокам (на равном расстоянии от предыдущих точек).


11. Отгнать тесьму и припуски шва внутрь; приутюжить. Несколькими стежками пришить тесьму к подкладке вручную в 4-х точках: посередине передней и задней частей шляпы и по бокам (на равном расстоянии от предыдущих точек).

12. Отрезать кусок тесьмы длиной, равной длине шва притачивания полей плюс 2,5 см. С лицевой стороны приколоть тесьму к тулье так, чтобы нижний край тесьмы располагался на шве притачивания полей (при этом один конец тесьмы перекрывает другой немного в стороне от линии середины переда). Пришить концы тесьмы к шляпе вручную. Вручную пришить тесьму к шву притачивания полей по центру передней и задней частей шляпы и по бокам шляпы потайными стежками.

13. Отрезать кусок тесьмы длиной 11,5 см для банта. Перегнуть тесьму поперек так, чтобы один конец тесьмы перекрывал другой на 1,3 см. Проложить сквозную вертикальную строчку по центру банта (поперек концов тесьмы).


14. Отрезать кусок тесьмы длиной 3,8 см — петля для закрепления банта. Обогнуть бант посередине тесьмой для петли; подогнуть внутрь один конец петли, перекрывать им второй конец петли на внутренней стороне банта и пришить вручную, захватывая также внутреннюю сторону банта.

Пришить бант вручную потайными стежками к наложенным концам тесьмы на тулье шляпы.



\* см. словарь терминов

# Simplicity 5982 Костюмчики (из шорт в двух длинах, рубашек и маек) для мальчиков и девочек (размеры 1/2-4 - см. таблицу размерных признаков №2)



## Перед раскрой:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

## Раскрой:

детали 1-15 на листе 5982

Размер 1/2

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

## 15 деталей

- 1 - перед майки - А, В, С (TOP FRONT)
- 2 - спинка майки - А, В, С (TOP BACK)
- 3 - обтачка верха перед майки - А, В, С (FRONT FACING)
- 4 - обтачка верха спинки майки - А, В, С (BACK FACING)
- 5 - передняя половинка шорт - А, В, Е (SHORTS FRONT)
- 6 - задняя половинка шорт - А, В, Е (SHORTS BACK)
- 7 - передняя половинка шорт - С, D, F (SHORTS FRONT)
- 8 - задняя половинка шорт - С, D, F (SHORTS BACK)
- 9 - перед рубашки - D, E, F (TOP FRONT)
- 10 - спинка рубашки - D, E, F (TOP BACK)
- 11 - воротник - D, F (COLLAR)
- 12 - обтачка горловины перед рубашки - D, E, F (FRONT FACING)
- 13 - обтачка горловины спинки рубашки - D, E, F (BACK FACING)
- 14 - вставка рубашки - D, E, F (INSET)
- 15 - рукав рубашки - D, E, F (SLEEVE)

## Расход материала:

### Майки А, В, С

| Размер   | 1/2    | 1      | 2      | 3      | 4      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 0,50 м | 0,60 м | 0,60 м | 0,70 м | 0,80 м |
| 150 см** | 0,50 м | 0,50 м | 0,50 м | 0,50 м | 0,60 м |

Модель А: очень узкая тесьма трех цветов длиной по 0,40 м

Модель В: тесьма шириной 1 см длиной 0,50 м (для пояса)

Клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55-64 см

### Рубашки D, E, F

| Размер   | 1/2    | 1      | 2      | 3      | 4      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 0,70 м | 0,70 м | 0,70 м | 0,70 м | 0,80 м |
| 150 см** | 0,50 м | 0,60 м | 0,60 м | 0,60 м | 0,60 м |

Модели D, F: тесьма шириной 2,5 см длиной 0,30 м

Модели E, F: очень узкая тесьма длиной 2,10 м (для модели E), 1,50 м (для модели F)

Клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55-64 см

### Рубашки D, F: воротник

0,40 м шириной 115 см или 150 см\*\*

Очень узкая тесьма длиной 0,90 м

### Длинные шорты А, В, Е

| Размер            | 1/2    | 1      | 2      | 3      | 4      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см / 150 см** | 0,50 м | 0,50 м | 0,50 м | 0,50 м | 0,50 м |

Модель В: тесьма шириной 1 см длиной 1,50 м (для кулиски)

Модель Е: очень узкая тесьма длиной 2,00 м

### Короткие шорты С, D, F

| Размер            | 1/2    | 1      | 2      | 3      | 4      |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см / 150 см** | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м | 0,40 м |

Модель F: очень узкая тесьма длиной 1,10 м

### Шорты А, В, С, D, E, F

Эластичная тесьма шириной 2 см длиной 0,60 м

## Вам потребуется:

### Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смешанные материалы, отбеленный хлопок, батик, полиим, ситец, шамбр, тонкий деним, пике, тонкие трикотажные полотна. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

### Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для маек А, В, С 2 пуговицы диаметром 1,3 см; для костюма А: 2 аппликации в виде сердечек (не обязательно); для костюма С: 2 аппликации в виде флагов (не обязательно); для костюма D: 3 аппликации в виде звезды (не обязательно); для рубашек D, E, F: 2 маленькие кнопки.

\* без верха

\*\* с ворсом


\*\*\* с ворсом или без ворса

## Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


### Майки А, В, С

Использовать детали 1, 2, 3, 4

**А, В, С(1)** 115 см  
С ворсом  
Размеры 1/2 1 2



**А, В, С(2)** 115 см  
С ворсом  
Размеры 3 4



**А, В, С(4)** 150 см  
С ворсом  
Размер 4



### Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 3, 4

**А, В, С(5)** 55–64 см  
Все размеры




### Рубашки D, E, F

Использовать детали 9, 10, 12, 13, 14, 15

**D, E, F(1)** 115 см  
С ворсом  
Все размеры\*



**D, E, F(2)** 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 12, 13

**D, E, F(3)** 55–64 см  
Все размеры



### Рубашки D, F: воротник

Использовать деталь 11

**D, F(1)** 115 см или 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Длинные шорты А, В, Е

Использовать детали 5, 6


**А, В, Е(1)** 115 см или 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Короткие шорты C, D, F

Использовать детали 7, 8

**C, D, F(1)** 115 см или 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Описание работы:

#### Майки А, В, С

**Внимание!** Для майки А аппликация не обязательна.

1. Проложить *стабилизирующую строчку*\* по горловине переда и спинки.
2. **Майка А:** с лицевой стороны настрочить узкую тесьму одного цвета на перед, совместив нижний край тесьмы с линией разметки на перед и прокладывая строчку по линии середины тесьмы. Настрочить тесьму второго и третьего цвета на перед с интервалом 3 мм.
3. **Далее — майки А, В, С**
3. Сгачать перед и спинку по боковым срезам.
4. *Продублировать* **клеевым прокладочным материалом\*** части обтачки верха изделия. Сгачать части обтачки верха изделия в единую деталь по боковым срезам. *Обработать срезы\** без выступов обтачки верха изделия.

5. Обработать *обтачным швом\** все верхние срезы изделия.

6. Зафиксировать обтачку одним из способов: пришить вручную к притусам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой наутинки.

Обтачать петли на перед в соответствии с разметкой. Пришить пуговицы на спинку на месте малых окружностей.

7. Обработать нижний срез изделия *швом оподобику с закрытым срезом\**.

**Майка А:** настрочить аппликацию в виде сердечка на верхнюю левую часть переда.



**Майка В:** обогнуть тесьмой левую часть переда в области плеча и завязать тесьму на бант.

**Майка С:** настрочить аппликацию в виде флажка на нижнюю правую часть переда.

#### Рубашки D, E, F

**Внимание!** Для рубашки D аппликация не обязательна.

\* см. словарь терминов









10

дывая строчку по линии середины тесьмы (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на шаговом шве). Настроить второй кусок узкой тесьмы на 1,3 см выше первого.


**Шерты F:** с лицевой стороны настрочить узкую тесьму на строчку подгиба низа, прокла-

дывая строчку по линии середины тесьмы (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на шаговом шве).

**Шерты A:** настрочить аппликацию в виде сердечка на нижнюю часть левой половины брюк.



**Шерты C:** настрочить аппликацию в виде флажка на нижнюю часть правой половины брюк.

\* см. словарь терминов



11

## Simplicity 9418 Комбинезоны (размеры XXS, XS, S – см. таблицу размерных признаков №1), шапка и конверт (единый размер)



**Внимание!** Бумажные выкройки деталей 17a, 17b, 17c, 17d склеить по соответствующим линиям соединения, согласно цифровому обозначению.

### Перед раскройом:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–5.

### Раскрой:

детали 1–21 на листе 9418

Размер XXS

Размер XS

Размер S

### 21 деталь

- 1 – перед – A (FRONT)
- 2 – передняя часть рукава – A, B, C, D (SLEEVE FRONT)
- 3 – рукавички – A, B, C (MITTEN)
- 4 – спинка – A, B (BACK)
- 5 – задняя часть рукава – A, B, C (SLEEVE BACK)
- 6 – капюшон – A, B (HOOD)
- 7 – центральная часть переда – B (FRONT)
- 8 – боковая часть переда – B, D (SIDE FRONT)
- 9 – центральная передняя часть воротника – B, D (COLLAR FRONT)
- 10 – боковая передняя и задняя часть воротника – B, D (COLLAR BACK AND SIDE FRONT)
- 11 – перед – C (FRONT)
- 12 – спинка – C, D (BACK)
- 13 – перед – D (FRONT)
- 14 – задняя часть рукава – D (SLEEVE BACK)
- 15 – аппликация в виде собаки – D (DOG APPLIQUE)
- 16 – аппликация в виде сердечка – D (HEART APPLIQUE)
- 17 – перед и спинка – E, F (FRONT AND BACK)
- 18 – аппликация в виде собачьей мордочки – F (DOG APPLIQUE)
- 19 – аппликация глаз и носа – F (EAR AND NOSE APPLIQUE)
- 20 – шапка – G (HAT)
- 21 – «ушки» шапки – G (HAT TAB)

### Расход материала:

Модели A, B, C, D

| Размер   | XXS    | XS     | S      |
|----------|--------|--------|--------|
| 150 см** | 0,70 м | 0,70 м | 0,80 м |

Модель D: аппликация: 10 x 12,5 см материала (для собаки); 10 x 10 см материала (для сердечка); 10 x 20,5 см специального двустороннего клеевого материала для аппликации; Тесьма шириной 3–6 мм длиной 0,30 м (для банта на аппликации в виде собаки)

Модели E, F

0,90 м шириной 150 см\*\*

Модель E: 0,90 м флиса шириной 150 см\*\* (для подкладки)

Модель F: аппликация: 12,5 x 15 см (для мордочки и лап); 7,5 x 18 см (для глаз и носа); 18 x 20,5 см специального двустороннего клеевого материала для аппликации Волнистая тесьма средней ширины длиной 2,10 м. Тесьма шириной 1,3–1,5 см длиной 2,10 м.

Модели B, D: клеевой прокладочный материал

0,20 м шириной 55–64 см

Модели A, C

Эластичная тесьма шириной 1,3 см длиной 0,20 м (для капюшона)

Модель G

0,30 м шириной 150 см\*\*

Тесьма шириной 1 см длиной 0,60 м (для завязок)

### Вам потребуется:

#### Материалы:

для всех моделей: флис; для моделей A, B, C, D, F: также двусторонний флис.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

#### Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для модели A: застежка-молния длиной 30 см; для модели C: застежка-молния длиной 35 см; для модели B, D: 2 застежки-молнии длиной по 35 см; для моделей E, F: застежка-молния длиной 40 см; для модели F: шнел для вышивки в 6 сложенный или нетоксичная краска для ткани.

\* без ворса

\*\* с ворсом

\*\*\* с ворсом или без ворса

## Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):

### Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6


A(1) 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Модель В

Использовать детали 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

B(1) 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Модель С

Использовать детали 2, 3, 5, 6, 11, 12


C(1) 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Модель D

Использовать детали 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14

D(1) 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Модели В, D: клеевой прокладочный материал

Использовать детали 9, 10

B, D(1) 55-64 см  
Все размеры



### Модели Е, F

Использовать деталь 17

Модель Е: для выравнивания подкладки использовать эту же схему



E, F(1) 150 см  
С ворсом  
Единый размер



### Модель G

Использовать детали 20, 21

G(1) 150 см  
С ворсом  
Все размеры



### Описание работы:

**Обработка аппликаций (для моделей В, F)**  
А. Подготовка аппликаций. На материал приклеить специальный двусторонний клеевой материал для аппликаций. Вырезать бумажную выкройку блока для аппликаций по внешней сплошной линии. Наложить бумажный блок на лицевую сторону подготовленного куска материала и приколеть. Вырезать аппликацию.  
Б. Аппликации в виде собаки для модели F: перевести все метки и линии на лицевую сторону аппликации. Использовать нитки для вышивания, вводящую вышивку: Глаза - гладью, рот - контурным швом.  
В. Соединение аппликаций с изделием. Наложить аппликацию на изделие (по разметке: для каждой модели - своя разметка) и приклеить с помощью специальной бумаги для аппликаций (замечание: если бумаги для аппликации нет, то детали аппликации наматываются (или приклеиваются булавками) на изделие). Использовать нитки сочетающегося или контрастного цвета, настрочить аппликацию по контуру прямой или зигзагообразной строчкой.

### Модели А, С




1. Проложить стабилизирующую строчку\* по половине частей переда, спинки, передних и задних частей рукавов.  
2. Стачать части переда по средним срезам от нижнего среза до выступа.  
3. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по краям застежки частей переда швом шириной 1,5 см. Приколеть край застежки к лентам закрытой застежки-молнии так, чтобы края застежки совмещались на середине застежки-молнии, при этом верхние звенья располага-

ются на большой окружности; приметать застежку-молнию. Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку на 6 мм от заутюженных краев.  
4. Обработать нижний срез передней части рукава швом вподгибку с закрытым срезом\*.  
5. Обработать верхний срез рукавницы швом вподгибку с закрытым срезом\*.  
6. Наложить нижний край передней части рукава на верхний край рукавницы, при этом нижний край передней части рукава располагается на малой и большой окружности на рукавнице; проложить строчку временного назначения по боковым срезам деталей.  
7. Вколоть и стачать переднюю часть рукава в пройму переда, совместив малые окружности; разутюжить припуски шва.  
8. Вколоть и стачать заднюю часть рукава в пройму спинки, совместив малые окружности; разутюжить припуски шва.  
9. Модель А: сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, малые и большие окружности и швы втачивания частей рукавов, сколоть и стачать по всем срезам (кроме горловины). Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.  
10. Вывернуть комбинезон; приутюжить.  
11. Модель С: сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, малые и большие окружности и швы втачивания частей рукавов, сколоть и стачать по всем срезам (кроме горловины). Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.  
12. Вывернуть комбинезон; приутюжить.

### Далее - модели А, С

13. Стачать части капюшона по средним срезам запошивочным швом\*.  
14. Отгнуть передний край капюшона на изнаночную сторону по линии сгиба, и настрочить.

\*см. словарь терминов



прокладывая строчку на расстоянии 3 мм от среза на участке между линиями строчки, образуя кулиску.

Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 15 см, одеть его в кулиску так, чтобы концы эластичной тесьмы выступали на 1,3 см за линии строчки. Проложить строчки по линиям строчки поперек кулиски по концам эластичной тесьмы.

Застрочить кулиску на необработанных участках швом шириной 3 мм.

15. Раскрыть застегнутое молнию. Вколоть и втачать кашпо в горловину, совместив линии середины кашпо и спинки, при этом малая окружность на кашпо совпадает с плечевыми швами комбинезона.

16. Подрезать припуск шва по срезу горловины изделия (не подрезать припуск по срезу кашпо) до ширины 6 мм. Заутюжить припуск шва втачивания кашпо — вниз, на изделие. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по горловине на расстоянии 6 мм от шва втачивания кашпо (между строчками притачивания застёжки-молнии).

### Модели В, D

1. Модель В: выполнить аппликацию на передне в указанном месте или произвольно. Завязать тесьму на бите, срезать концы тесьмы по диагонали. Пришить бант к аппликации в виде собаки на месте малой окружности.

Далее — модели В, D

2. Притачать боковые части переда к боковым срезам центральной части переда от нижнего среза до выступа; заутюжить припуск шва вверх.

3. Модель В: см. пункты 4–8 для модели А. С. Сгачать перед и спинку по плечевым срезам (до малой окружности на вырезах).

4. Модель D: втачать части рукавов по разметке стачным швом в разутюжку\*. Стачать переднюю и заднюю часть рукава по верхним (плечевым) срезам.

Далее — модели В, D

5. Продублировать клеевым прокладочным материалом\* части воротника.

6. Обработать обтачным швом\* верхний срез центральной передней части воротника.

7. Обработать обтачным швом\* верхний (без выступов) срез боковых передних и задней части воротника.

8. Вывернуть части воротника, приутюжить.

9. Раскрыть части воротника.

Втачать центральную переднюю часть внешней детали воротника в горловину переда, совместив линии середины.

Вколоть и втачать боковые передние и заднюю части внешней детали воротника в горловину, совместив задние середины, при этом малая окружность на воротнике совпадает с плечевым швом комбинезона. Подрезать припуск шва; надсечь припуск шва в местах изгиба.

Заутюжить припуск швом втачивания воротника на воротник.

10. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по краям застёжки частей воротника и переда шириной 1,5 см. Приколоть и притачать застёжки-молнии по разметке так, чтобы заутюженный край располагался на середине застёжки-молнии. Ширина шва притачивания 6 мм от заутюженных краёв.

11. Перехватить швы втачивания частей воротника на нижними срезами внутренних деталей частей воротника; приколоть, и настрочить в шов. Закрепить машинной строчкой концы внутренних деталей воротника.

12. Модель В: сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая открытые срезы, большие окружности и швы втачивания частей рукавов, сколоть и стачать по открытым внешним срезам между малыми окружностями. Подрезать припуск шва; надсечь припуск шва в местах изгиба.

13. Вывернуть комбинезон; приутюжить.

14. Модель D: сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и швы втачивания частей рукавов и стачать по открытым внешним срезам. Подрезать припуск шва; надсечь припуск шва в местах изгиба.

15. Обработать нижний срез рукава швом *вподгиб с закрытым срезом*\*.

16. Вывернуть комбинезон; приутюжить.

### Модели Е, F

Модель Е

1. Перенести линии строчки для выстигивания на лицевую сторону материала. Наметить линии, параллельные намеченным, с интервалом 5 см (для выстигивания).

2. Обработать обтачным швом\* верхний край конверта между большими окружностями.

3. Сметать открытые срезы конверта и подкладки. Проложить скользящие строчки временного назначения по первым намеченным диагональным линиям.

4. Выстегать конверт скользящими строчками. (Эти строчки не показаны на следующих иллюстрациях.) Удалить строчки временного назначения.

5. Проложить строчку на расстоянии 1,3 см от верхнего (обработанного) края конверта между большими окружностями.

Модель F

6. Подготовить аппликацию. Приколоть аппликацию в виде собачьей мордочки на перед в указанном месте или произвольно. Подложить каждое ухо под мордочку на месте малой окружности; приколоть. Наложить нос на мордочку по пунктирной линии, приколоть. Настрочить аппликацию.

Прямой строчкой настрочить волнистую тесьму на конверт на 2,5 см ниже лап собаки, между краем застёжки конверта и линией сгиба (подогнуть внутрь конец тесьмы у линии сгиба).

7. С лицевой стороны настрочить нижний край тесьмы на верхний край конверта между большими окружностями по линии строчки (подогнуть внутрь концы тесьмы у больших окружностей). Подрезать припуск шва под тесьмой до ширины 6 мм.

8. Отгнать припуск шва вместе с тесьмой на изнаночную сторону, приметать. Наложить волнистую тесьму на внутренний край тесьмы, приколоть и настрочить скользящей строчкой, прокладывая строчку по линии середины волнистой тесьмы. Удалить строчку временного назначения.

Далее — модели Е, F

9. Сгачать передние срезы конверта от нижнего среза до выступа.

10. Перегнуть конверт по намеченным линиям лицевой стороной внутрь и стачать нижние срезы конверта.

11. Вывернуть конверт; приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по краям застёжки передних частей конверта шириной 1,5 см. Приколоть и притачать застёжки-молнии по разметке так, чтобы заутюженные края располагались на середине застёжки-молнии. Ширина шва притачивания 6 мм от заутюженных краёв.

### Модель G

1. Стачать части шапки по верхним срезам, совместив выступы.




2. Разрезать тесьму на 2 части. С лицевой стороны приколоть и приметать один конец каждого куска тесьмы к «ушкам» шапки на месте большой окружности.

3. Обработать обтачным швом\* (ширина шва 1 см) нижние и боковые срезы «ушек» шапки.

4. Сметать открытые срезы «ушек» и подкладки «ушек».

5. С лицевой стороны приколоть «ушки» к шапке, совместив малые окружности, а также нижний срез шапки и открытые срезы «ушек»; приме-

\* см. словарь терминов



таты и притачать швом шириной 2 см.

5. Заутюжить припуск на подгиб низа штани на изнаночную сторону, «ушки» – вниз. Настрочить припуск на подгиб низа штани прямой или зигзагообразной строчкой швом шириной 6 мм.

\* см. словарь терминов

## Simplicity 3515 Жакет, бриджи, мини-платье, платье и туника для девочек/девушек

(размеры 8-16 – см. таблицу размерных признаков №4)



### Перед раскрой:

перед началом работы прочтите «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

### Раскрой:

детали 1-21 на листе 3515

Размер 8

Размер 10

Размер 12

Размер 14

Размер 16

### 21 деталь

- 1 – перед – А (FRONT)
- 2 – спинка – А (BACK)
- 3 – рукав – А (SLEEVE)
- 4 – оборка рукава – А (SLEEVE RUFFLE)
- 5 – лата рукава – А (SLEEVE TAB)
- 6 – лата спинки – А (BACK TAB)
- 7 – кокетка перед – B, C, D (YOKE FRONT)
- 8 – кокетка спинки – B, C, D (YOKE BACK)
- 9 – перед – B (FRONT)
- 10 – накладная деталь перед – B, C, D (FRONT PATCH)
- 11 – завязка – B, C, D (TIE END)
- 12 – карман – B (POCKET)
- 13 – бейка кармана – B (POCKET BAND)
- 14 – спинка – B (BACK)
- 15 – перед – C, D (FRONT)
- 16 – спинка – C, D (BACK)
- 17 – передняя половинка брик – E (PANTS FRONT)
- 18 – задняя половинка брик – E (PANTS BACK)
- 19 – передняя часть обтачки верха брик – E (FRONT FACING)
- 20 – задняя часть обтачки верха брик – E (BACK FACING)
- 21 – манжета брик – E (LEG BAND)

### Расход материала:

#### Модель А

| Размер             | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см**           | 1,00 м | 1,00 м | 1,00 м | 1,10 м | 1,10 м |
| 150 см**           | 0,80 м | 0,80 м | 0,90 м | 0,90 м | 0,90 м |
| Подкладка 115 см** | 0,50 м | 0,50 м | 0,60 м | 0,60 м | 0,60 м |

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55-64 см

#### Модель В

| Размер   | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,40 м | 1,50 м | 1,60 м | 1,70 м | 1,80 м |
| 150 см** | 0,80 м | 0,80 м | 0,90 м | 0,90 м | 1,00 м |

#### Модель С

| Размер   | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,50 м | 1,60 м | 1,70 м | 1,80 м | 1,90 м |
| 150 см** | 0,90 м | 0,90 м | 1,00 м | 1,00 м | 1,10 м |

Модели В, С: контрастные детали (включая бейку кармана модели В)  
1,10 м шириной 115 см или 150 см\*\*

#### Модель D

| Размер   | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,30 м | 1,30 м | 1,40 м | 1,40 м | 1,40 м |
| 150 см** | 0,90 м | 1,00 м | 1,00 м | 1,00 м | 1,00 м |

Модели В, С, D: тонкий клеевой прокладочный материал  
0,40 м шириной 55-64 см

#### Модель E

| Размер   | 8      | 10     | 12     | 14     | 16     |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 115 см** | 1,10 м | 1,20 м | 1,20 м | 1,40 м | 1,50 м |
| 150 см** | 1,00 м | 1,00 м | 1,00 м | 1,10 м | 1,10 м |

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,70 м шириной 55-64 см

### Вам потребуется:

#### Материалы:

для всех моделей: обтянутые хлопчатобумажные материалы, нитки льняные в смеси с льняными материалами; модели А, Е: также деним, вельвет, дамаск, лиск, поплин; модели В, С, D: также тафет, креп-сатин, шелк, оксфорд, плотный креп-жоржет, тонкий держер, трикотажные полотна, растягивающиеся в обоих направлениях.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличится.

#### Фуритура:

для всех моделей: нитки; для модели А: 2 или 10 пуговиц диаметром 2 см (не обязательно), 4 пуговицы диаметром 2 см; для моделей В, С, D: упаковка косой тесьмы шириной 1,3 см; для модели Е: застёжка-молния длиной 18 см, 2 пуговицы диаметром 2 см, крючок и петля, упаковка тесьмы саржевого переплетения шириной 1,3 см.



## Размеры готового изделия:

|                                    |      |      |      |       |      |
|------------------------------------|------|------|------|-------|------|
| Модель А: обхват груди, см         | 78,5 | 82,5 | 86,5 | 91,5  | 96,5 |
| * Модели В, С, D: обхват груди, см | 87,5 | 91,5 | 95   | 100,5 | 106  |
| Модели В, С, D: обхват талии, см   | 85   | 89   | 92,5 | 98    | 103  |
| Модели В, С, D: обхват бедер, см   | 91,5 | 95   | 99   | 104   | 110  |
| Модель Е: обхват бедер, см         | 76   | 81,5 | 86,5 | 91,5  | 96,5 |

\* без ворса

\*\* с ворсом

\*\*\* с ворсом или без ворса

## Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


### Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6

**A(1)** 115 см  
С ворсом  
Все размеры



**A(2)** 150 см  
С ворсом  
Все размеры



#### Подкладка

Использовать детали 1, 2

**A(3)** 115 см  
Без ворса  
Все размеры



**Клеевой прокладочный материал**  
Использовать детали 5, 6

**A(4)** 55–64 см  
Все размеры



### Модели В, С, D:

**Клеевой прокладочный материал**  
Использовать детали 7, 8, 10


**В, С, D(1)** 55–64 см  
Все размеры




### Модель В

Использовать детали 9, 12, 14

**B(1)** 115 см  
С ворсом  
Все размеры




**B(2)** 150 см  
С ворсом  
Все размеры




### Модель С

Использовать детали 15, 16

**C(1)** 115 см  
С ворсом  
Все размеры



**C(2)** 150 см  
С ворсом  
Все размеры




### Модели В, С:

**контрастные детали (включая беги кармана) модели В**

Модель В: использовать детали 7, 8, 10, 11, 13

Модель С: использовать детали 7, 8, 10, 11

**В, C(1)** 115 см или 150 см  
С ворсом  
Все размеры




### Модель D


Использовать детали 7, 8, 10, 11, 15, 16

Выкроить деталь 10 один раз

**D(1)** 115 см  
С ворсом  
Все размеры




**D(2)** 150 см  
С ворсом  
Все размеры




# **Модель Е**

Использовать детали 17, 18, 19, 20, 21

**E(1) 115 см**  
С воротом  
Все размеры




**E(2) 150 см**  
С воротом  
Все размеры



**Клеевой прокладочный материал**  
Использовать детали 19, 20, 21

**E(3) 55-64 см**  
Все размеры



## **Описание работы:**

### **Модель А**

1. Проложить стабилизирующую строчку\* по горловине частей переда и спинки.
2. Обработать выточки\* на частях переда и спинки; заутюжить припуски выточки к середине деталей.
3. Стачать части переда и спинку по плечевым и боковым срезам.
4. Аналогично обработать подкладку (без стабилизирующих строчек). Обработать обточным швом\* срезы бортов, горловины и нижние срезы жакета.
5. Вывернуть жакет через пройму на лицевую сторону. Сметать срезы проймы верха изделия и подкладок.
6. Проложить строчки по окату рукава (между выступами) для последующего выполнения пояса\*. Стачать срезы рукава.
7. Стачать каждую оборку рукава в кольцо по поперечным (с выступами) срезам. Проложить строчки по верхнему краю оборки рукава для последующего приспособления\*. Обработать нижний срез оборки рукава швом вподгибку с закрытым срезом\*.
8. Приколоть оборку рукава к нижнему срезу рукава, совместив шов рукава и шов оборки. Присобрать\* верхний край оборки рукава. Приметать и притачать оборку рукава к нижнему срезу рукава. Заутюжить оборку рукава вниз, припуски шва — вверх, на оборку.
9. Подублировать клеевым прокладочным материалом\* каждую латку рукава. Обработать обточным швом\* (ширина шва обтачивания — 1 см) все срезы паты рукава, оставляя не стачанным участок в продольном шве для последующего вывертывания.
10. Вручную подшить подогнутые внутрь срезы открытого участка паты потайными стежками. Наложить латку рукава на рукав над швом притачивания оборки, при этом вертикальная линия строчки на латке располагается на шве рукава, приколоть и настрочить по вертикальной строчке. Наложить заутюженный конец паты на правый конец, совместив малые окружности, зафиксировать. На завершающем этапе обработки изделия пришить пуговицу на латку рукава на месте малой окружности сквозной строчки.
11. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его проймой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вывернув рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом, шов рукава — с боковым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Снять окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступа до ширины 1 см.
12. Подублировать клеевым прокладочным

- материалом\* латку спинки. Обработать обточным швом\* (ширина шва обтачивания — 1 см) все срезы паты спинки, оставляя не стачанным участок в продольном шве для последующего вывертывания.
12. Вручную подшить подогнутые внутрь срезы открытого участка паты потайными стежками. Наложить латку спинки на спинку, совместив малые окружности, приколоть. Пришить пуговицу на латку спинки на месте малых окружностей сквозной строчки.
13. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны жакета на расстоянии 5 см от горловины.


### **Модели В, С, Д**

1. Проложить строчки по горловине переда и спинки между выступами для последующего приспособления\*.
2. Проложить строчки по намеченным линиям на переда для последующего приспособления\*.
3. Перенести каждую завязку вдоль посередине лицевой стороны внутрь и стачать продольные и поперечные (без малой и большой окружности) срезы швом шириной 1 см.
4. Проложить завязку, приутюжить. Приколоть и приметать концы завязок к переду, совместив малые и большие окружности.
5. Подублировать клеевым прокладочным материалом\* накладную деталь переда. Проложить строчку на расстоянии 1 см от всех срезов накладной детали. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем срезам накладной детали переда по линии строчки.
6. Наложить накладную деталь переда на лицевую сторону переда лицевой стороной вверх (поверх концов завязок), совместить малые и большие окружности, приколоть. Присобрать\* перед. Настрочить накладную деталь переда в край\* так, чтобы под строчку попали концы завязок.

### **Модель В: карманы**

6. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по продольному (без выступов) срезу бежки кармана шириной 1,5 см; подрезать припуск до ширины 6 мм. Притачать бежку к верхнему срезу кармана; подшить припуски шва. Заутюжить бежку кармана вверх, припуски шва притачивания — на бежку.
7. Отгнать бежку кармана на лицевую сторону по линии сгиба и обточить\* верхние углы кармана; подшить припуски швов до ширины 6 мм.
8. Вывернуть бежку кармана, приутюжить и застрочить по нижнему сгибу. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижним сторонам кармана.
9. Настрочить карманы к переду, совместив верхние углы карманов с большими окружностями на перед.
- Далее — все модели
10. Стачать перед и спинку по боковым срезам.
11. Заутюжить один сгиб готовой косяк бежки.

\* см. словарь терминов



**Главный редактор** С. Костенко  
**Спец. редактор** М. Сизаева  
**Редактор** О. Горемыкина  
**Перевод** О. Полюхова  
**Корректор** О. Черемисова  
**Дизайнер** У. Гончаревская  
**Директор по рекламе** А. Ладогина  
**Учредитель** ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»  
**Издатель** ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»  
**Президент** А. Колосов  
**Вице-президент**  
Р. Никитова-Колосова  
**Генеральный директор** М. Зимин  
**Издательский директор** И. Суровцева  
**Финансовый директор** Н. Старкова  
**Директор по распространению** К. Егоренко  
**Директор по связям с общественностью и информации** И. Савченко

**Начальник производственного отдела** Т. Касурова  
**По вопросам распространения**  
тел./факс 775-1436  
**По вопросам размещения рекламы**  
тел./факс 775-1435  
e-mail: a.ladogina@konliga.ru  
**По вопросам подписки**  
тел./факс 775-1436

**Отдел межотделовой продажи**  
тел. 689-0166, адрес ул. Я. Яковлева, д. 8  
**Фирменный киоск**  
ВВЦ, павильон «Культура» (№66)  
**Адрес редакции:** Москва,  
ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6 этаж  
**Телефоны:** 775-1435, 775-1431  
**Для писем:** 101000 Москва,  
Полноволжский, д. 38Б  
**E-mail:** konliga@konliga.ru

Информацию об издательстве  
«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» можно найти  
на сайте [www.konliga.ru](http://www.konliga.ru)

Творческая группа «Диана Моден» является с разрешения BPW Medien  
Vertrieb GmbH & Co. KG, Rottendorf 10, D-79610 Rheinfelden,  
Copyright 2009 BPW Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Germany

В номере использованы материалы © 2008 Simplicity Pattern Co.,  
St. Louis, MO, USA

Журнал зарегистрирован Министерством РФ  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых  
коммуникаций. Свидетельство  
о регистрации ПИ № 77-5486 от 29.09.2000

Отпечатано в ООО «МДМ-Печать»,  
Полноволжская обл., с. Волосколовский район,  
с. Волосково, Волосколовский проспект, д. 114  
Тираж 75 000 экз. Цена договорная.

Все права на распространение журнала  
на русском языке в России, странах СНГ и Балтии  
принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных  
материалов.


Перепечатка только с разрешения редакции.

12. Приколите и притачайте швом шириной 1 см  
бейку к срезам проймы. Подсачте притиску  
шва; надсечь притиску в местах изгиба.
13. Заутюжить бейку на изнаночную сторону.  
Настроить внутренний сгиб бейки.
14. Подобрать шов клеевым прокладочным  
материалом\* кокетку перед и спинки. Стачать  
части кокетки изделия по плечевым срезам.
15. Приколите кокетку изделия к срезам  
головины перед и спинки, совместив линии  
середины деталей, при этом малые окружности  
на кокетке расположатся на обрабатываемых  
краях проймы. Присборить\* перед и спинку по  
головины. Притачать и пригнать кокетку  
изделия к срезам головины перед и спинки.  
Заутюжить притиску шва на кокетку; заутюжить  
на изнаночную сторону притиску по срезам  
с выступами кокетки шириной 1,5 см между  
малыми окружностями.
16. Стачать детали обтачки кокетки по плече-  
вым срезам. Проложить строчку по намечен-  
ной линии вдоль срезов с выступами. Зау-  
тюжить на изнаночную сторону притиску по сре-  
зам с выступами по линии строчки; подса-  
тить притиску до ширины 6 мм.
17. Обработать обтачным швом\* верхний  
срез кокетки изделия.
18. Изнутри перевернуть шов притачивания ко-  
кетки заутюженным внутрь нижним краем  
обтачки кокетки, совместив края проймы кокет-  
ки и обтачки кокетки; приколите, расстала-  
нувшись с лицевой стороны. С лицевой стороны  
настроить сгиб в шов притачивания кокетки и  
проложить строчку по краям проймы кокетки,  
убрав булавки по мере выполнения строчки.
19. Обработать нижний срез изделия швом  
вподгибку с закрытым срезом\*.

#### Модель Е Внимание! Модель Е носит на 2,5 см ниже талии.

1. Проложить стабилизирующую строчку\* по  
верхним срезам передних и задних половинок  
брюк.
2. Обработать выточки\* на передних и зад-  
них половинках брюк; заутюжить притиску  
вытачек к средним срезам.
3. Стачать передние и задние половинки брюк  
по штовым срезам, расставив срезы задних  
половинок на верхнем участке и совмещая  
выступы и малые окружности.
4. Стачать двойной строчкой передние и задние  
половинки брюк по средним срезам, совмещая  
шаговые швы и выступы. Подсачте притиску  
среднего шва на нижнем участке до ширины 1  
см. На верхних участках среднего шва притис-  
ку шва разутюживают.
5. Стачать передние и задние половинки брюк  
по боковым срезам до больших окружностей,  
оставив не стачанным участок для застежки-  
молнии в левом боковом шве по разметке.  
Заутюжить на изнаночную сторону притиску  
по срезам ширины 1,5 см; заутюжить  
внутрь открытые срезы притисков шириной 6  
мм. Застрочить по сгибу, поворачивая строчку  
на 90° вверх шлицы.
6. Заутюжить на изнаночную сторону притиску  
по краю застежки (в левом боковом шве) пере-  
дней половинки брюк шириной 1,5 см, притиску  
по правому краю застежки (в левом боковом  
шве) задней половинки брюк – шириной 1,3 см.  
Приколите край застежки задней половинки  
брюк к ленте застежки-молнии, располагая  
сгиб вплотную к звеньям застежки-молнии,  
при этом верхний конец звеньев располагается  
на 2,5 см ниже верхнего края застежки; при-  
метать. Приколите и приметать край застежки  
передней половинки брюк к ленте застежки-  
молнии так, чтобы на пересечении край за-  
стёжки задней половинки брюк на 2 мм. Притачать  
застежку-молнию, прокладывая строчку по  
передней половинке брюк на 1 см от сгиба, по

- задней половинке брюк – на 2 мм от сгиба.
7. Подобрать шов клеевым прокладочным  
материалом\* части обтачки верхнего среза  
изделия. Стачать части обтачки верхнего среза  
изделия по правым боковым срезам. Проло-  
жить строчку на расстоянии 1,5 см от нижнего  
(без выступов) среза обтачки. Заутюжить на  
изнаночную сторону притиску по нижнему срезу  
обтачки по динию строчки; подсаить притиску  
до ширины 6 мм.
8. Наложить обтачку на лицевую сторону изде-  
лия лицевой стороной вниз, совместив линии  
середины и правые боковые швы на брюках и  
обтачке; приколите. (Обтачка выступает на 1,5  
см за край застежки передней половинки  
брюк.)
9. Обработать\* верхний срез брюк обтачкой, под-  
кладывая под строчку тесьму саржевого перепле-  
тения для предохранения от растяжения. Подса-  
тить и надсечь притиску шва (не разреза-  
я тесьму).
10. Настроить притиску обтачного шва\*.
11. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону  
брюк. Подогнуть внутрь левые боковые срезы  
обтачки и пришить их вручную латвийскими  
стежками к ленте застежки-молнии.
12. С лицевой стороны настроить нижний край  
обтачки верхнего среза изделия.
13. На завершающем этапе обработки изделия  
пришить крючок и петлю у верхнего края за-  
стёжки.
14. С лицевой стороны заложить складки по  
нижнему срезу брюк по сплошным линиям.  
Совместить эти сгибы с пунктирными лини-  
ями разметки; сколоть. Проложить строчку  
временного назначения вдоль нижних краев  
складок. Проложить строчку по нижнему срезу  
изделия между выступами для последующего  
присборивания\*.
15. Подобрать шов клеевым прокладочным  
материалом\* каждую манжету брюк. Обрабо-  
тать обтачным швом\* внешние срезы ман-  
жет между малыми окружностями.
16. Приколите каждую манжету брюк к нижне-  
му срезу брюк, при этом края шлицы распола-  
гаются на внешних малых окружностях, шаго-  
вые швы – на внутренней малой окружности.  
Присборить\* нижние срезы брюк. Притачать и  
пригнать каждую манжету к нижним срезам  
брюк. Подсачте притиску шва; заутюжить  
притиску шва вверх, на манжету.
17. Вывернуть манжету; приутюжить. Зау-  
тюжить на изнаночную сторону притиску по  
верхнему срезу внутренней детали каждой  
манжеты шириной 1,5 см. Перевернуть шов  
притачивания манжеты заутюженным краем  
внутренней детали манжеты, приколите и на-  
строить в шов.
18. Обметать петлю на заутюженном конце  
манжеты. Пришить петлю на прямой конец  
манжеты на месте малой окружности.





# MODERN

# Simplicity

**www.simplicity.com**

№ 3/2008

十

90%

1.0CM SEAM ALLOWANCE

CUT 1 OF FABRIC  
CUT 1 OF INTERFACING

3848

CUT 1

—CARRIER-C—

3848

CK SEAM

CUT 1

BACK POCKET-C

126

~~CUT 2 OF INTERFACING~~  
~~CUT 4 OF FABRIC~~  
-LAP-C

FLAP-C

7m

XL O

70

XL  
W

587

OM

XL ○

7/10

50





3 CM HEM ALLOWED

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

CUT 2

LOWER POCKET-C

3848

6b

CUT 1

CARRIER-C

3848

8m

FLY-C

CUT 3

2m

CENTER BACK SEAM

HIP

CUT 4


POCKET-C

3848

4b

2b





9m

RIGHT FRONT FACING-C  
CUT 1 OF FABRIC  
CUT 1 OF INTERFACING

3.2 CM HEM ALLOWED

EM ALLOWANCE

CENTER FRONT

3848  
CUT 1 OF FABRIC  
CUT 1 OF INTERFACING

3848  
CUT 1 ON FOLD OF FABRIC  
CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING

17b

3848  
POCKET-C  
CUT 1

4m

3848  
LOWER POCKET-C  
CUT 2

XL


S

XL

S


S








7m 3b 7b 10b 12m 12b 1m 8m







1m 8m 2m 5b 4b 6b 10m











4m 3m 1b 8b 2b 5m



ЛИСТ ВЫКРОЕК **B**  
**MODEN**  
Diana


4175

**Simplicity**

[www.simplicity.com](http://www.simplicity.com)

№ 3/2008

-2-





1

4175  
HOOD A  
CUT 1

12

(TOP)

CENTER

CENTER


LOWER APPLIQUE C

CUT 4 (CONTRAST) FABRIC

CROWN E  
CUT 1 OF (CONTRAST) FABRIC  
CUT 1 OF INTERFACING

11

FEATHER B  
CUT 2





UPPER APPLIQUE C

16

GUIDE FOR TOWEL  
CUT 1 ON FOLD

14+14a

PLEAT

PLEAT

2.5 CM HEM ALLOWED

(TOP)

(TOP)

HOOD CUT 1

PLEAT  
PLEAT

CENTER



16

UPPER APPLIQUE C  
CUT 4 CONTRAST (FABRIC)


CENTER

19

TRIANGLE D  
CUT 5 OF FABRIC  
CUT 5 OF LINING

\*





CENTER

CUT 2 (CONTRAST) FELT

EYE A

4



(TOP)

PLEAT

HOOD  
CUT 1

18

41/75  
EYE BASE A  
CUT 4

CENTER

2

9.

LOWER BEAK AND  
PUPIL APPLIQUE B

3 4 2 18 6.5 9.17 21 8 15



HOODE  
CUT 1

20

PLEAT  
PLEAT

CENTER

PLEAT

(TOP)

CENTER

PLEAT

HOODE  
CUT 1

7

APPLIQUES  
CUT 1


22



20 22

7 14+14a 16





CUT 1 EYES B

10

BEAK B  
CUT 2

8

BODY C  
CUT 2

15

4175

HOOD A  
CUT 1

1

ANTENNA  
CUT 2

13

CENTER






Diagram showing a rectangular fabric piece with two ovals inside. A double-headed arrow indicates the distance between the ovals. The number 23 is written vertically next to the ovals.

14a+14

19

TRIANGLE D  
CUT 5 OF FABRIC  
CUT 5 OF LINING

CENTER

CENTER



ЛИСТ ВЫКРОЕК **C**

**MODERN**

4839

**Simplicity**


[www.simplicity.com](http://www.simplicity.com)

№ 3/2008


—3—











CENTER FRONT

\*\*

16

91

6

FRONT ARMHOLE FACING-B, C  
GUT 2 OF INTERFACING

14

32 CM HEM ALLOWANCE

\*\*

6

13

4

94

78



13

32 CM HEM ALLOWED

LEFT FRONT WAISTBAND CUT 1 OF INTERFACING

16a+16

10+10a

HIP

32 CM HEM ALLOWED

BACK CUT

32 CM HEM ALLOWED

HIP

16-14

8-7

7-8

8-7

16-14


16-14

8-7


\*

\*

\*\*







9+6a

FRONT-D

6-12-12  
7-8-10

SLEEVE-A  
CUT 2

CENTER FRONT

M SEAM ALLOWANCE

TER FRONT

3.1 CM HEM ALLOWED

3.2 CM HEM ALLOWED

TIE END-C  
CUT 2

7-8

LENGTH

9+9a

4

10a+10

12 8

5



18 17



742

5 + 15a

16+16a





16a 14 2 13 10+10a 16a+16 11 15a+15

16+16a

BACK-D,E  
CUT 1 ON FOLD

14

CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING  
BACK WAIST BAND  
1.0 CM SEAM ALLOWANCE

2

BACK-A,B,C  
CUT 1 ON FOLD

CENTER BACK SEAM

HIP

ALLOWED


7-8

15a+15

LOOP-D  
CUT 1

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE





ДИСТ БЫКРОЕК

D

MODERN


4927

Simplicity

www.simplicity.com

№ 3/2008

—4—





3

4927  
FRONT FACING-A,B,C,D,E,F  
CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

8

BAG SIDE AND BOTTOM - C  
CUT 1

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

BAG - C  
CUT 2

7

\*\*

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

SEAM ALLOWANCE

9.

BAG HAND  
CUT



~~1.0 CM SEAM ALLOWANCE~~

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

~~1.0 CMS~~

CENTER FRONT FOLD

1.0 CM SEAM

1.0 CM SEAM

OL

BAG TAB - C  
CUT 1

CUT 1

3.2 CM HEM ALLOWED

03


~~80~~ $2+2a$ 

4927

BACK-A,B,C,D,E

CUT 2













9.

BAG HANDLE - C  
CUT 1



32 CM HEM ALLOWED

WAST



4927  
POCKET  
CUT

6

3

8 7

9.

6



2+2a

4927

BACK-A,B,C,D,E

CUT 2

CENTER FRONT FOLD  
1.0 CM SEAM ALLOWANCE

\*\*

CENTER BACK SEAM

CHEST

1+1a

4927  
FRONT-T,B,D,E  
CUT 1 ON FOLD


2+2a

1+1a

10



1a+1



CENTER BACK

4927  
BACK FACING-A,B,C,D,E,F  
CUT 2 OF INTERFACING

4

1a+1

4



ЛИСТ ВЫКРОЕК **E**

**MODERN**


**5540**

**Simplicity**


[www.simplicity.com](http://www.simplicity.com)

№ 3/2008

-5-







6 CM HEM ALLOWED

BACK RUFFLE  
CUT 1 ON FOLD

POCKET (OPT.)  
CUT 2

5

13

CENTER BACK FOLD

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

CENTER FRONT FOLD

SHOULDER STRAP-A, B, C  
CUT 2

10


SKIRT BACK-A  
CUT 1 ON FOLD

3

THE END-A  
CUT 2

11  
BUTTONHOLE GUIDE  
CUTTING LINE





CENTER BACK FOLD

CUT 1 ON FOLD OF FABRIC

BACK BAND-A,B,C

6

LEG BAND-E  
CUT 2

16

4.0 CM HEM ALLOWED

3.2 CM HEM ALLOWED

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

4.0 CM HEM ALLOWED



ditch



ON FOLD OF FABRIC

FOLD OF INTERFACING

6

CENTER FRONT SEAM

2

BODICE BACK A/ BACK-B,C  
CUT 1 ON FOLD OF FABRIC  
CUT 1 ON FOLD OF LINING

CENTER BACK FOLD

14+14a

PANTS FRONT D,E,F

CUT 2

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.6 CM SEAM ALLOWANCE FOR VIEW A,C  
1.6 CM HEM ALLOWED FOR VIEW B



14a

10

19


15+15a

17

4







SKIRT BACK-A  
CUT 1 ON FOLD

3

TIE END-A  
CUT 2

BUTTONHOLE GUIDE A,B,C  
CUTTING LINE

BODICE FRONT-A/ FRONT-B,C  
CUT 2 OF FABRIC  
CUT 2 OF LINING

3.2 CM HEM ALLOWED

8

SKIRT BAND-A  
CUT 2 OF FABRIC  
CUT 2 OF INTERFACING

CHEST

14a+14

3.2 CM HEM ALLOWED FOR VIEW D

TOP

CENT

14a+14

5 11 1 3 13 8 6



8

CROWN-G  
OLD OF FABRIC  
OF INTERFACING

CENTER FRONT

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

15a+15

FRONT RUFF  
CUT 2

12

1.6 CM SEAM ALLOWANCE FOR VIEW E  
3.2 CM HEM ALLOWED FOR VIEW D

1.0 CM HEM ALLOWED

1.6 CM HEM ALLOWED


CENTER FRONT FOLD

\*\*

\*\*

ALLOWED  
43  
5







ЛИСТ ВЫКРОЕК **F**

**MODERN**

Diana


**5982**

**Simplicity**

[www.simplicity.com](http://www.simplicity.com)

№ 3/2008

-6-





Technical drawing of a dress pattern, showing the bodice and sleeve pieces. The pattern is marked with various lines (solid, dashed, dotted) and includes numerous labels in English and numbers.

Key labels and markings include:

- CENTER FRONT FOLD** (top left)
- CENTER BACK FOLD** (bottom center)
- FRONT FACING - A,B,C** (middle left)
- SLEEVE - D,E,F** (middle right)
- CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING** (middle left)
- CUT 2 ON FOLD** (bottom left)
- COLLAR - D,E** (bottom left)
- 3.2 CM HEM ALLOWED** (multiple locations along the hemline)
- 15** (large number in the center)
- 3** (large number on the left side)
- 4** and **1/2** (small numbers inside circles, likely indicating button placements or seam allowances)

The pattern is marked with various lines (solid, dashed, dotted) and includes numerous arrows indicating the direction of the fabric grain and the placement of the pieces.


Technical drawing of a dress pattern, showing the bodice and sleeve pieces. The pattern is marked with various lines (solid, dashed, dotted) and includes numerous labels in English and numbers.

Key labels and markings include:

- CENTER FRONT FOLD** (top left)
- CENTER BACK FOLD** (bottom center)
- FRONT FACING - A,B,C** (middle left)
- SLEEVE - D,E,F** (middle right)
- CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING** (middle left)
- CUT 2 ON FOLD** (bottom left)
- COLLAR - D,E** (bottom left)
- 3.2 CM HEM ALLOWED** (multiple locations along the hemline)
- 15** (large number in the center)
- 3** (large number on the left side)
- 4** and **1/2** (small numbers inside circles, likely indicating button placements or seam allowances)

The pattern is marked with various lines (solid, dashed, dotted) and includes numerous arrows indicating the direction of the fabric grain and the placement of the pieces.





9.

TOP FRONT - D,E,F  
CUT 1 ON FOLD

CENTER BACK FOLD

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

FOLD

CUT 1 ON FOLD  
K-ABC

ONT SEAM

INT FOLD

1



CENTER BACK FOLD

BACK FACING - A,B,C  
CUT 1 ON FOLD OF FABRIC  
CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING

4

0.2 CM HEM ALLOWED

SHORTS FRONT - C,D,F


CUT 2

1/2

4

NT SEAM







8

SHORTS BACK - C,D,F  
CUT 2

8

CENTER FRONT SEAM

10 CM SEAM ALLOWANCE

4

12

CENTER BACK SEAM

CUT 1 ON FOLD OF FABRIC  
CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING  
FRONT FACING - D,E,F

3

15

12

6.

11

6.

SHORTS BACK - A,B,E  
CUT 2

11


COLLAR - D,F  
CUT 2 ON FOLD

K FOLD









SHORTS FRONT - C,D,F

CUT 2

TOP BACK - D,B,F  
CUT 1 ON FOLD

3.2 CM HEM ALLOWED



ЛИСТ ВЫКРОЕК

G

MODERN

9418

Simplicity

www.simplicity.com

№ 3/2008

-7-

2

17b

FRONT AND BACK-E,F  
CUT 1 OF FABRIC-E,F  
CUT 1 OF CONTRAST-E

CENTER BACK

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

HAT TAB-G  
CUT 4

21

1.0 CM HEM ALLOWED

BACK FOLD

BACK-A,B

4

DOG APPLIQUE-F  
CUT 1

18

CENTER BACK SEAM

FRONT-C  
CUT 2

11



91

ω

FRONT-D  
CUT 1 ON FOLD

CENTER BACK FOLD

4

BACK-A,B  
CUT 1 ON FOLD

~~FRONT-C  
CUT 2~~


CENTER FRONT FOLD

SXX ○○○ S

OXXS

XXXX





CENTER BACK FOLD

CENTER BACK

CENTER FRONT

2.0 CM HEM ALLOWED

SIDE FRONT-B/D  
CUT 2

FRONT-A  
CUT 2

CENTER FRONT

SLEEVE FRONT-A,B,C,D

SLEEVE BACK-A,B,C

2

5





CENTER BACK FOLD

5  
XXS

COLLAR BACK AND SIDE FRONT-B,D  
CUT 2 ON FOLD OF FABRIC  
CUT 10 ON FOLD OF INTERFACING

10

4

CENTER FRONT SEAM

CENTER BACK

HEM ALLOWED

5  
XXS

20 CM HEM ALLOWED

SLEEVE FRONT-A,B,C,D

CUT 2

2

2.0 CM HEM ALLOWED



17a

2

19

CUT 1

EAR AND NOSE APPLIQUE-F

15

DOG APPLIQUE-D  
CUT 1

XXS

S

S

S

CRSEAM

CUT 2


12

17a 15 19 18 17b

21

11 4 12





6.

12

BACK-C/D  
CUT 1 ON FOLD

HOOD-A.C  
CUT 2

CENTER FRONT  
CENTER BACK FOLD

CUT 2

17C

3

20 CM HEM

XXXXX

13

17C 6.

11 4 12 16







SLEEVE FRONT-A,B,C,D  
CUT 2

2

HAT-G  
CUT 2

20

SLEEVE BACK-D

14

CENTER FRONT

COLLAR FRONT-B,D  
CUT 2 OF FABRIC  
CUT 1 OF INTERFACING

9.

CENTER FRONT

17d

2.0 CM HEM ALLOWED

8 2 9. 20 10 14 17d



# MODERN

# Simplicity

**www.simplicity.com**

№ 3/2008

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

BACK TAB-A  
CUT 2 OF FABRIC  
CUT 1 OF INTERFACING

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

OWANCE

16



1998

1



10

3



1

10

CENTER BACK SEAM

黄 强 强

\_\_\_\_\_

1000



20

13



✱✱

1.0 CM SEA-ALT VANCE

CENTER BACK FOLD

POCKET-8  
CUT 2

CHEST

A vertical number line with a blue line and a green arrow pointing down from 15 to 10.

BACK C/D

CHEST

CENTER BACK SEAM

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

1.0 CM SEAM ALLOWANCE

7.6 CM HEAV ALLOWED

3.2 CM THEM ALLOWED

FRONT & D  
CUT 1 ON FOLD

WAST

OUT 2

CHES

7




16a+16

CENTER BACK FOLD

CENTER FRONT FOLD

FRONT FACING-E  
CUT 1 ON FOLD OF  
CUT 1 ON FOLD OF

61



3.2 CM HEM ALLOWED


WAIST

CUT 1 ON FOLD OF FABRIC  
CUT 1 ON FOLD OF INTERFACING  
1.0 CM SEAM

PANTS FRONT-E  
CUT 2

CENTER  
16











6. 11a+11 21 18 16+16a 1





3 16+16a 13 12 3 15+15a 1 9+9a 4 20 14a+14





11+11a 16a+16 8 15a+15 7 14+14a 2 17 19



