

128 Мужская рубашка •••

Обхваты шеи 39, 40, 41, 42, 43 см
соответствуют мужским размерам 48, 50, 52, 54, 56
 Длина по спинке 78–80–81–82–83 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный поплин 2,10–2,10–2,15–2,50–2,50 м шириной 150 см; флизелин G 700; 9 маленьких плоских пуговиц; 1 пара запонок.

Рекомендуемые ткани: рубашечные ткани.

Бумажная выкройка:

Обратите внимание на линии и данные именно для модели 128.

На полочке обратите внимание на разные линии для правой и левой сторон застежки. Но сначала правую и левую полочки выкроить одинаково из сложенной вдвое ткани.



На детали 1 метки петель поставлены для размера с обхватом шеи 39 см. Для размеров с обхватами шеи 40–43 см метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как для размера с обхватом шеи 39 см. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. На детали 5 метка петли по переднему краю манжеты поставлена для размера с обхватом шеи 39 см. Для остальных размеров метки петель поставить заново соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 2 см.


Раскрой:

- | | |
|-------------------------|----|
| 1 Полочка | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Кокетка со сгибом | 2x |
| 4 Рукав | 2x |
| 5 Манжета | 4x |
| 6 Планка разреза рукава | 2x |




- 7 Воротник со сгибом 2x
 8 Стойка воротника 2x
 а) 5 рюшей длиной по 90–90–90–95–95 см и шириной по 3 см.
 Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.
Пошив:
 ■ На спинке стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

Обхваты шеи 39–41 см



Планы раскладки при ширине ткани 150 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично. Детали, выделенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань стороной с надписями вниз.



Обхваты шеи 42, 43 см

- Кокетка — см. модель 127.
- Разрезы рукавов — см. модель 127.
- Рукава втачать в проймы. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов на расстоянии по 7 мм. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава. Припуски шва заутюжить назад. Спинку отстрочить вдоль боковых швов.
- Вдоль нижних срезов рукавов заложить и заматывать складки в направлении меток-стрелок.
- Манжеты — см. модель 127.
- На правой полочке цельнокроеную планку для петель отвернуть на изнаночную сторону по линии «левый край, сгиб», приутюжить и приметать. Обметать петли по разметке. Подборт отвернуть на изнаночную сторону по линии «сгиб подборта» и приутюжить. Край левого борта отстрочить на расстоянии 3 см. С изнаночной стороны планку с петлями отвернуть вперед и приутюжить. Планку приметать к срезу горловины и к нижнему срезу полочки.
- На правой полочке цельнокроеный подборт срезать до линии «правый край». Цельнокроеный

подборт заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Затем двойной подборт отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и приметать к срезу горловины и нижнему срезу полочки.

■ Воротник — см. модель 127.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить.

■ На левом конце стойки воротника обметать петлю.

■ Все срезы оборок обработать плотной зигзагообразной строчкой. Припуск заутюжить на изнаночную сторону. С лицевой стороны вдоль сгиба проложить узкую плотную зигзагообразную строчку. С изнаночной стороны выступающий припуск аккуратно срезать вплотную к стежкам.

■ Рюши присборить посредине. Один рюш приколоть к левой полочке по линии середины переда от шва втачивания стойки воротника до поперечной метки, не закрепляя планку с петлями. Рюш настрочить посредине, вверх — на максимально возможную длину. Оставшийся свободным конец рюша пришить вручную. Остальные рюши настрочить на обе полочки вдоль размеченных линий.