

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по боковому шву 100 см.

Вам потребуется:

Шерстяное трикотажное полотно 2,20 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин H 410; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму брючные ткани/трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 6 и 6а, а также 7 и 7а склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.


Раскрой:

- 6 Правая передняя половинка, цельнокроеная с мешковиной кармана 1x
- 7 Левая передняя половинка, цельнокроеная с мешковиной кармана 1x
- 8 Задняя половинка 2x
- 9 Передний пояс со сгибом 2x
- 10 Задний пояс 4x


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладкой дублировать только внешние детали пояса.

Пшив:

- На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.
- Вдоль верхних срезов передних половинок брюк заложить складки в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхних срезов.



vk.com/burdaby



■ **Боковые карманы.** Припуск каждой передней половинки брюк надсечь в уголке между линией бокового шва и мешковиной кармана до поперечной метки. Цельнокроеную мешковину кармана отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону (изнаночной стороной к изнаночной стороне). Сгиб заметать, не приутюживать. Мешковину кармана сложить вдвое, отвернув вверх, верхний конец сгиба входа в карман приколоть по линии совмещения = вход в карман с напуском. С изнаночной стороны передние срезы мешковиной кармана стачать от верха до сгиба. Верхние срезы мешковиной кармана приметать под переднюю половинку брюк.

■ Выполнить шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Только сзади припуски среднего шва разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ Правую переднюю половинку брюк сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, сгиб совместить с линией совмещения на левой передней половинке брюк и приколоть. Эту глубокую складку заметать вдоль верхнего среза, при этом припуски среднего переднего шва направлены вправо.

■ Выполнить правый боковой шов.

■ На деталях пояса выполнить задние средние и правые боковые швы (на внешнем и внутреннем поясах симметрично). Внешний пояс притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить на пояс.


■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 67. Верхние зубчики потайной застежки-молнии лежат на 3 мм ниже размеченной линии верхнего края пояса. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Внутренний пояс наложить на уже притачанный внешний пояс лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть верхние срезы. У потайной застежки на молнию концы внутреннего пояса подвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза, приколоть к верхнему срезу внешнего пояса. На внешнем поясе припуски по краям разреза вместе с тесьмами потайной застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону и приколоть к верхнему срезу внешнего пояса поверх внутреннего пояса. Проложить строчку вдоль верхнего среза пояса. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний пояс отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву на максимально возможную длину. Внутренний пояс отвернуть на изнаночную сторону и приметать, не подворачивая, поверх шва притачивания внешнего пояса, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. С лицевой стороны проложить строчку точно в шов притачивания внешнего пояса, закрепляя внутренний пояс.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную или настрочить.

План раскладки

Шерстяное трикотажное полотно шириной 145 см



Трикотажное полотно разложить в один слой лицевой стороной вверх. Асимметричные передние половинки брюк наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.