


Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина брюк по боковому шву 100 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 2,95–3,00–3,00–3,00–3,00 м шириной 145 см; подкладочная ткань 0,15 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; эластичная лента 0,45–0,45–0,50–0,50–0,50 м шириной 5 мм; эластичный галун 0,50–0,50–0,50–0,55–0,55 м шириной 1 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 пуговица; 3 маленькие кнопки для пришивания.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся, предпочтительно эластичные ткани/трикотажное полотно.



а) обтачка разреза лифа переда длиной 19 см и шириной 4 см, включая припуски; б) припуск под боковую застежку длиной 23 см и шириной 9 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани: детали 9 и 10. **Прокладка:** см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Полосу прокладки шириной 2 см приутюжить к лифу переда поверх разметки разреза. Дополнительно припуски вдоль краев застежки на молнию (детали 1, 2 и 4) и для боковой застежки припуск по левому боковому срезу лифа переда дублировать прокладкой.

Послев:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами/эластичными тканями: детали кроя из трикотажных полотен/эластичных тканей стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Разрез переда — см. модель 104. Обтачку разреза приметать к срезу горловины. Край разреза переда выложить друг возле друга встык и сшить от верха на длину 2,5 см.

■ Складки переда — см. модель 104. ■ Выполнить средний шов по спинке ниже метки разреза. Припуски шва разутюжить. Припуски по краям разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону, края разреза спинки отстрочить на расстоянии по 7 мм, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек.

■ На лифе комбинезона выполнить правый бо-

ковой шов. Левый боковой шов выполнить от верха до поперечной метки, ниже метки срезы оставить открытыми для застежки. Припуски швов разутюжить. Припуск по левому боковому срезу лифа переда (разрез для застежки) заутюжить на изнаночную сторону, внизу приметать. Припуск под застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На нижнем конце припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск под застежку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы припуска под застежку притачать вместе к левому боковому срезу лифа спинки, припуск по нижнему срезу лифа спинки выступает. Припуски шва заутюжить на лиф спинки. Припуск под застежку подложить под боковой край лифа переда, с изнаночной стороны припуск лифа переда притачать к верхнему концу припуска под застежку поперечной строчкой. Передний край застежки зафиксировать на припуске под застежку 3 кнопками.

■ На рукавах выполнить швы (контрольные метки 2 и 5). Рукава втачать в проймы, оставив впереди открытыми разрезы между поперечными метками. Припуски швов разутюжить от верха до начала скругления пройм, припуски по краям разрезов заутюжить на изнаночную сторону. Край разрезов отстрочить на расстоянии по 7 мм, от верхних концов разрезов строчку проложить до среза горловины, у нижних концов разрезов строчку проложить поперек.

■ Горловина и кулиски рукавов — см. модель 105.

■ На задних половинках брюк стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ На передних половинках брюк заложить складки в направлении меток-стрелок, заутюжить вдоль верхних срезов.

■ Боковые карманы — см. модель 106.

■ Выполнить шаговые швы. Припуски швов разутюжить. Единой строчкой выполнить передний и задний средние швы. Только сзади припуски среднего шва разутюжить от верха до начала шагового скругления.

■ Правую переднюю половинку брюк сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, сгиб совместить с линией совмещения на левой передней половинке брюк и приколоть. Эту глубокую складку заутюжить вдоль верхнего среза, при этом припуски среднего переднего шва направлены вправо.


■ Выполнить правый боковой шов.

■ Под детали втачного пояса приметать, соответственно, детали пояса из подкладочной ткани изнаночной стороной к изнаночной стороне. Далее детали обрабатывать как однослойные. На втачном поясе выполнить задний средний и правый боковой швы. Пояс притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить на пояс.

vk.com/burdaby

детали 1, 2, 4 и 5 6–10

размер 36
размер 38
размер 40
размер 42
размер 44



■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 67. Верхние зубчики потайной застежки-молнии лежат на 3 мм ниже разметочной линии верхнего края пояса. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Нижний срез лифа комбинезона присборить и приколоть к верхнему срезу втачного пояса лицевой стороной к лицевой стороне, при этом сборку равномерно распределить. На втачном поясе припуски по краям разреза вместе с тесьмой застежки-молнии отвернуть на лицевую сторону, обогнув края лифа комбинезона, и приколоть. Нижний срез лифа комбинезона притачать к втачному поясу. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Припуски шва притачивания заутюжить на пояс.

■ Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии по 1 см.

План раскладки

Трикотажное полотно шириной 145 см



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Асимметричные передние половинки брюк наложить на лицевую сторону трикотажного полотна стороной с надписями вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.