


Выкройка платья р.92-98



6. Autumn Roses праздничное платье

62-68-74-80-86-92-98-104 см

страницы 14-15



МАТЕРИАЛЫ:

- 50-55-60-60-65-70-75-75 см вельвета с эффектом стрейч (хлопок/эластан)
- 35-40-40-45-50-50-55-60 см вискозной подкладочной ткани (вискоза)
- 14 см мягкой вуали, тюля или сетки (полиэстер), подкладочная ткань юбки, ширина 2 м
- 25 см флизелина, Vlieseline® G785
- потайная застежка-молния, длина 25-25-25-30-30-30-30 см

ПЛАН РАСКЛАДКИ:

Основная ткань

1 перед	1
2 спинка	2
3 переднее полотнище	1
4 заднее полотнище	2
Подкладка	
1 перед	1
2 спинка	2
5 полотнище	1

ЛИСТ А лиловый

РАСКРОЙ:

Основная ткань: Раскроите детали изделия из вельвета как показано на плане раскладки, располагая центр переда и переднего полотнища на сгибе ткани, добавьте припуски на швы 10 мм по краям остальных деталей из основной ткани.

Подкладочная ткань: Раскроите подкладку для переда и спинки лифа, а также подкладку юбки из вискозной ткани как показано на плане раскладки, располагая их центр переда и полотнища на сгибе ткани, добавьте припуски 5 мм к центральным краям спинки и 10 мм по краям остальных деталей. Раскроите полосу размером 14 см x 150...200 см из тюля для выполнения нижнего края подкладки.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы, обметайте края оверлоком или швом «зигзаг».

Дублирование: Раскроите флизелин для областей, окрашенных в серый цвет на техническом рисунке, и приутюжьте его к деталям из основной ткани.

Лиф: Сложите детали переда и спинки из основной ткани лицевыми сторонами, стачайте плечевые швы. Разутюжьте швы. Стачайте плечевые швы на деталях из подкладочной ткани таким

же образом. Сложите детали лифа из основной и подкладочной ткани лицевыми сторонами, стачайте по линии горловины, начиная и заканчивая строчку на расстоянии 3 см от линии центра спинки. Надсеките припуски на швы горловины. Отстрочите перекант по подкладке близко к линии шва. Аккуратно отутюжьте горловину.

Сметайте и стачайте подкладочную и основную ткань по линиям пройм, лицевые стороны совместите. Надсеките припуски на швы пройм. Выверните лиф лицевой стороной наружу, вытисывая спинку между плечевыми швами основной и подкладочной ткани к переду лифа. Отстрочите перекант по проймам к подкладочной ткани близко ко шву, начиная строчку от бокового шва, продолжая к плечевому шву насколько это возможно. Аккуратно отутюжьте проймы.

Начало работы: Выполните сборку по верхним краям полотнищ из основной ткани, соберите юбку до длины лифа. Приметайте: переднее полотнище юбки к переду лифа, а заднее полотнище юбки к спинке лифа, лицевые стороны совместите, стачайте. Аккуратно отпарьте швы. Выполните боковые швы: начните строчку от края пояса подкладочной ткани, продолжайте к

пройме и нижнему краю основной ткани. Стачайте припуски на боковые швы, отутюжьте.

Отметьте на юбке из подкладочной ткани центральную переднюю точку и боковые швы. Разметьте верхний край полотнища на четверти. Выполните строчку для сборки по верхнему краю полотнища и полосы из тюля. Соберите полосу из тюля, притачайте ее к нижнему краю юбки из подкладочной ткани, совмещая лицевые стороны и выравнивая метки четвертей по центральной передней метке и метками боковых швов. Соберите верхний край юбки из подкладочной ткани, приметайте его к подкладке лифа, лицевые стороны совместите, стачайте. Отстрочите припуски на швы к подкладке. Сложите припуски на швы полосы из тюля к подкладке юбки, отстрочите близко ко шву и аккуратно отутюжьте.

Застежка-молния: Обметайте необработанные центральные края изделия из основной и подкладочной ткани. Растегните молнию. Притачайте левую тесьму застежки-молнии к спинке совмещая лицевые стороны и выравнивая верхний край молнии по линии шва горловины, завершите строчку примерно на 3 см выше метки притачивания молнии. Используйте специаль-

ную лапку для притачивания потайной молнии. Притачайте правую тесьму застежки-молнии таким же образом. Стачайте центральный шов спинки от метки притачивания молнии до нижнего края изделия, шов разутюжьте. Приколите и притачайте края подкладки по центральному шву спинки к основной ткани, располагая молнию между ними, лицевые стороны совместите. Проложите строчку на расстоянии 5 мм от линии строчки, фиксирующей молнию. Направьте припуски центрального шва спинки на подкладку и отстрочите по горловине с каждой стороны молнии. Выверните уголки лицевой стороной наружу. Стачайте центральный шов спинки из подкладочной ткани от метки притачивания молнии до нижнего края изделия, шов разутюжьте.

Завершение работы: Обметайте нижний край изделия из основной ткани. Подверните и заутюжьте низ изделия из основной ткани и подшейте вручную потайным стежком. Нижний край юбки из тюля обметывать необязательно, обрежьте его равномерно, если требуется. Стачайте боковые швы изделия из основной и подкладочной ткани вместе в границах припусков на швы примерно на 3 см ниже пройм.

СНИМАЕМ МЕРКИ

Чтобы снять мерки, вам понадобится специальная лента, с помощью которой измеряется обхват талии. Для этого вы можете сшить ленту из хлопковой бейки, сложенной вчетверо (окончательная ширина — 1,5 см). Расположите полоску горизонтально вокруг талии ребенка и закрепите безопасной булавкой.

Ребенок должен встать ровно в расслабленной позе, руки опущены вниз «по швам».

Мерки снимаются поверх нижнего белья (дышащее легкое белье), максимально близко к телу, но не впрытк. Советуем снимать мерки перед зеркалом, чтобы вы могли видеть положение измерительной ленты со всех сторон.

Рост ребенка:

Ребенок должен встать прямо, спина и пятки расположены вплотную к стене, отметьте рост ребенка на уровне высшей точки головы на стене под прямым углом (например, используя книгу). Рост ребенка — расстояние, измеряемое от пола до метки.

Измерение обхвата груди:

Горизонтальное измерение, при котором измерительная лента обхватывает грудь и лопатки.

Измерение обхвата талии:

Измерение вокруг талии с помощью специальной хлопковой ленты.

Измерение обхвата бедер:

Горизонтальное измерение в сидячем положении (самая полная часть внизу).

Длина наружного (бокового) шва:

Расстояние от талии до пола, измеряемое от нижнего края линии талии.

Длина шагового шва:

Расстояние между участком соединения шаговых и среднего швов брюк до пола, когда ребенок стоит вплотную равномерно на обеих пятках.

Измерение длины плеча:

Расстояние от основания шеи до вершины плеча.

Длина рукава:

Расстояние от вершины плеча до запястья, измеряемое через локоть изогнутой руки.

Длина спины до талии:

Расстояние от выступающего позвонка в основании шеи до нижней точки линии талии.

Измерения в таблице **сняты с ребенка**. Выкройки включают необходимые припуски на свободное облегание.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ


ГРУДНИЧКИ 50-92 см

Рост см	50	56	62	68	74	80	86	92
1. Обхват груди	43	44.5	46	47.5	49	50.5	52	54
2. Обхват талии	46	47	48	49	50	51	52	53
3. Обхват бедер	51	52	53	54	55	56	57	58
4. Длина рукава	18	20	22	24	26	28	30	32
5. Внутренний шов	15	18	21	24	27	30	33.5	37




МАЛЫШИ 92-122 см

Рост см	92	98	104	110	116	122
1. Обхват груди	54	56	58	60	62	64
2. Обхват талии	53	54	55	56	57	58
3. Обхват бедер	58	60	62	64	66	68
4. Длина спины до талии	22.5	24	25	26.5	28	29.5
5. Длина рукава	32	34	36	38	40	42
6. Внешний шов	54	58	62	66	70	74
7. Ширина плеч	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10




ДЕВОЧКИ 128-170 см

Рост см	128	134	140	146	152	158	164	170
1. Обхват груди	66	68	71	73	76	79	82	85
2. Обхват талии	59	61	63	64	66	68	70	72
3. Обхват бедер	70	72	75	79	82	85	88	91
4. Длина спины до талии	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5
5. Длина рукава	44	46	48	50	52	54.5	57	59.5
6. Внешний шов	78	82	86	90	93.5	97	100.5	104.5
7. Ширина плеч	10.4	10.8	11.2	11.6	12	12.4	12.8	13.2



МАЛЬЧИКИ 128-170 см

Рост см	128	134	140	146	152	158	164	170
1. Обхват груди	66	68	71	75	78	81	84	87
2. Обхват талии	59	61	63	66	68	70	72	74
3. Обхват бедер	70	72	75	78	81	84	87	90
4. Длина спины до талии	31	32.5	34	35.5	37	39	41	43
5. Длина рукава	44	46	49	51.5	54	56.5	59	61.5
6. Внешний шов	78	82	86	90	93.5	97	100.5	104
7. Ширина плеч	10.4	10.8	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5



Вы можете найти эту таблицу с измерениями в дюймах на нашем сайте

спинка 6-2013 г.
м.6

92

98

<https://vk.com/vuadremshyom>
Идеи Швейной феи!

полочка 6-2013 г.
м.6

92

98

<https://vk.com/vuagdetshyom>
Идеи Швейной феи!

98

92


низ переда 6-2013 г. м.6

5*5 см.


<https://vk.com/vuagemshyom>
Идеи Швейной феи!



НИЗ СПИНКИ 6-2013 г. м.6



(1, 4)



T

<https://vk.com/vuagemshyom>
Идеи Швейной феи!