

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

113 А, В, С Юбки ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина: А — 69 см, В — 77 см, С — 81 см (верхний край юбки лежит на 9 см выше талии).

Вам потребуется:

Юбка А. Тонкое трикотажное полотно с эластаном 1,15–1,20–1,25–1,30–1,35–1,40 м шириной 135 см; двойная игла швейной машины.

Юбка В. Тонкое трикотажное полотно с эластаном, с односторонней каймой 1,90 м шириной 140 см для всех размеров (высота раппорта узора ок. 30 см), раскрой по поперечной нити.


Юбка С. Плотное трикотажное полотно 1,15–1,15–1,30–1,35–1,40–1,45 м шириной 150 см.

Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна с эластаном.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 113 А, 113 В и 113 С. Детали 1 и 1а склеить по линиям соединения.

На детали 1 метки-стрелки складок вычерчены для размера 34. Для остальных размеров метки-



стрелки складок вычертить соответственно линиям выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

Юбки А, В, С:


1 Полотнище юбки 2х
Только для юбок А, В:

а) 2 части обтачки верхнего среза юбки длиной по 32–34–36–38–40–42 см и шириной по 15 см.

Рекомендации к юбке В: бумажную выкройку наложить на трикотажное полотно так, чтобы нижний конец зубчика узора лежал на расстоянии ок. 10 см от линии нижнего края посередине полотнища юбки.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами — см. мо-



дель 112.

Юбка А.

• На каждом полотнище юбки с изнаночной стороны застрочить складки от бокового среза до меток-стрелок. Глубины складок заутюжить в направлении меток-стрелок, заметать вдоль бокового среза.

• Выполнить боковые швы, также и на обтачке верхнего среза юбки. Припуски швов разутюжить.

• Обтачку сложить вдоль пополам

изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Открытые срезы обтачки приколоть вместе к верхнему срезу юбки. Проложить строчку вдоль верхнего среза юбки. Обтачку верхнего среза юбки отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Внутренний край обтачки пришить к припускам боковых швов.

• Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 3 см.

Юбка В

Шить так же, как юбку А. Припуск на подгибку низа пришить вручную.


Юбка С

Шить в основном так же, как юбку А. Верхний срез юбки обтачкой не обтачивать. Вместо этого цельнокроеную обтачку верхнего среза юбки отвернуть на изнаночную сторону, край приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам боковых швов. Припуск на подгибку низа пришить вручную.

Планы раскладки


Юбка А

Тонкое трикотажное полотно с эластаном шириной 135 см
Размеры 34–44




Юбка В

Тонкое трикотажное полотно с эластаном, с односторонней каймой, шириной 140 см
Размеры 34–44




Юбка С

Плотное трикотажное полотно шириной 150 см
Размеры 34, 36



Размеры 38–44



Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Переднее и заднее полотнища юбки выкроить симметрично.