



На лифе от плечевых линий начертить линии рельефов (приталивая перед и спинку на нужные величины) и линии беек. На юбке платья начертить вытачки по талии необходимых растворов и нижний участок.

Раствор нагрудной вытачки перевести к рельефу переда.

Скопировать части бейки с переда и спинки; совместить их в цельную деталь по плечевым линиям. Нижнюю часть бейки (для переднего полотнища юбки) скопировать отдельно.

Рукав с низким окатом и воротник

Для построения рукава начертить две взаимно перпендикулярные линии. Приложить к начерченным линиям перед и спинку так, чтобы плечевые линии совместились у вертикальной линии (рис. 3).

Измерить длину проймы и начертить пологую линию оката рукава длиной, равной длине проймы.

Оформить линии продольных срезов рукава (длина рукава - три четверти), немного зауживая его книзу.

Начертить отложной воротник с вытянутыми закругленными концами, которые пристегиваются к платью (рис.4).




рис.3




рис.4