





выкройка комбинезона жен р.34-44



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ



Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

1 Рост измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

2 Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3 Обхват талии измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

4 Обхват бедер измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5 Длина рукава измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

6 Длина плеча измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер. В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание. Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43

ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

Долевая нить — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

Сгиб — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

Обтачка — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переносится с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. Цельнокроеная обтачка: если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Чисто вытачать — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытачанный край; д) приутюжить.

Сметать/стачать/отстрочить
Сметать — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. Стачать — соединить срезы с помощью швейной машины. Отстрочить — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

Присборить/припосадить/оттянуть
Присборить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. Припосадить — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборок для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. Оттянуть — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

Обметать — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскуте ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

130 Комбинезон ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Вам потребуется:

Эластичное трикотажное полотно с принтом 2, 15–2,25–2,45–2,50–2,65 м шириной 150 см; однотонное эластичное трикотажное полотно 0,55 м шириной 140 см для всех размеров; флизелин G 785; 5 пробивающихся кнопок для трикотажа.


Рекомендуемые ткани: только эластичные трикотажные полотна, трикотажные полотна с ворсовой/махровой изнаночной стороной, ткань ники.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали 1 и 1а, а также 2 и 2а склеить по линиям совмещения. На детали 3 метки кнопок поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку нижней кнопки сместить соответственно нижнему концу планки. Метка верхней кнопки подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.



Раскрой:

Из эластичного трикотажного полотна с принтом:

1 Перед	2х
2 Спинка	2х
5 Рукав	2х

Из однотонного эластичного трикотажного полотна:

3 Планка застежки	2х
4 Воротник-стойка со сгибом	1х


а) 2 манжеты рукавов длиной по 21–21,5–22–22,5–23 см и шириной по 13 см, включая припуски;

б) 2 манжеты нижних срезов комбинезона длиной по 29–30–31–32–33 см и шириной по 13 см, включая припуски.


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Планы раскладки

Эластичное трикотажное полотно с принтом шириной 150 см



Однотонное эластичное трикотажное полотно шириной 140 см



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Выполнить шаговые швы, контрольные метки 4. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону. Части переда и спинки сложить лицевыми сторонами, единой строчкой выполнить передний средний шов от поперечного среза и задний средний шов. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, обметать вместе и выше шагового скругления заутюжить в одну сторону.

■ Планки застежки сложить по линиям сгибов изнаночной стороной вовнутрь. Открытые продольные срезы планок притачать к переду от контрольных меток 1 до размеченных линий швов (нижние уголки). Припуски переда надсечь к нижним уголкам наискосок. Правую планку наложить на левую планку и приколоть, нижние концы планок притачать вместе к поперечному срезу переда. Припуски швов срезать близко к строчкам, обметать и заутюжить на перед. Перед отстрочить вдоль швов притачивания планок близко к швам.

■ Выполнить плечевые швы. Рукава втачать в проймы (контрольная метка 5). С каждой стороны единой строчкой выполнить шов рукава от контрольной метки 6 и боковой шов.

■ Воротник-стойку сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь, передние скругленные срезы воротника стачать, при этом к сгибам строчки проложить плавно, как вытачки. Припуски швов срезать близко к строчкам. Воротник вывернуть и приутюжить. Открытые срезы воротника втачать вместе в срез горловины, совместив концы воротника с краями планок застежки. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, у концов воротника подвернуть и сшить.

Выкройка с черными контурами на листе выкроек А

Детали 1–5


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



Припуски шва обметать вместе и заутюжить на комбинезон. Перед и спинку отстрочить вдоль шва втачивания воротника близко к шву.

■ Манжеты рукавов и нижних срезов сложить лицевыми сторонами и выполнить швы (короткие срезы). Припуски швов разутюжить. Манжеты сложить изнаночными сторонами, открытые срезы манжет притачать вместе, растягивая, к нижним срезам рукавов/половинок комбинезона, совместив швы манжет со швами рукавов/шаговыми швами.


■ На планках застежки установить кнопки по разметке: верхние части кнопок — на правой планке, нижние части кнопок — на левой планке.


3x3


Задняя середина. Шов

2

Выкройки VK
https://vk.com/elektrik_vk








Комбинезон жен. р.36

Burda 12-2016 мод.136




Кор

Вул

Тали

мбинезон жен. р.36-44

рда 12-2016 мод.130



Спинка (верхняя часть) 2 дет.

Комбинезон жен. р

Burda 12-2016 мод

Перед 2 дет

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

р.36-44

л.130



ТАЛИЯ


Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

Рукав 2 дет.

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk




Выйройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

Долевая нить

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

ВЫКРОЙКИ VK
https://vk.com/lekalov_vk



6.


5

Линия
совмещения



Комбинезон жен. р.36-44

Burda 12-2016 мод.130



6.

Линия сов

Комбинезон же

Burda 12-2016


	44
задняя середина, сгиб, долевая	36

Спинка


мещеня

зн. р.36-44

мод.130




нижняя часть) 2 дет.




долевая нить		1
×	×	×
слиб		3
Планка застежки 2 шт.		3

Рыжаройки vk
https://vk.com/lekalov_vk


(1, 4)






ия совмещения бумажных выкроек

ВЫКРОЙКИ VK
https://vk.com/lekalov_vk



(4, 4)




Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk



Перед (нижняя часть) 2 дет.

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

1a



a

Выкройки VK
https://vk.com/seralo_vk

линия середины

переда

36'