

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

125 Мужская куртка ●●●

Мужские размеры 46, 48, 50, 52, 54
Длина по спинке ок. 72 см.

Вам потребуется:

Стеганая ткань с плюшевой изнаночной стороной 1,55–1,55–1,55–1,60–1,60 м шириной 140 см; вязаное полотно в резинку 0,55 м шириной 100 см для всех размеров; подкладочная ткань 0,30 м шириной 140 см; эластичный галун 0,60 шириной 2,5 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 65–65–65–70–70 см.

Рекомендуемые ткани: стеганые ткани в комбинации с вязаными полотнами в резинку.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/вязаное полотно в резинку согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани/вязаном полотне в резинку.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.


Раскрой:

Из стеганой ткани с плюшевой изнаночной стороной:


- | | |
|-------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2x |
| 2 Боковая часть полочки | 2x |

Планы раскладки

Стеганая ткань с плюшевой изн. стороной шириной 140 см





Вязаное полотно в резинку шириной 100 см



Подкладочная ткань шириной 140 см

Ткань/вязаное полотно в резинку сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.



- | | |
|--|----|
| 3 Средняя часть спинки со сгибом | 1x |
| 4 Боковая часть спинки | 2x |
| 5 Рукав, цельнокроенный с кокетками полочки и спинки | 2x |

а) 2 листочки длиной по 21 см и шириной по 7 см, включая припуски;

Из вязаного полотна в резинку:

7 Воротник со сгибом 1x

б) 2 детали пояса по нижнему срезу длиной по 49–51–53–55–57 см и шириной по 19 см, включая припуски;

с) 2 манжеты длиной по 20,5–21–21,5–22–22,5 см и шириной по 19 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

6 Мешковина кармана 4x

Пошив:

■ На полочках выполнить рельефные швы, оставив открытыми входы в карманах. Припуски швов разутюжить.

■ Карманы в швах с листочками. Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах листочки стачать короткие срезы. Листочку вывернуть, приутюжить и притачать к припуску входа в карман средней части полочки между поперечными метками. Одну мешковину кармана притачать поверх листочки к припуску входа в карман средней части полочки, другую мешковину кармана — к припуску входа в карман боковой части полочки. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Ли-

сточку отвернуть на боковую часть полочки. Концы листочки настрочить в край.

■ На спинке выполнить рельефные швы. Припуски швов разутюжить.

■ На цельнокроенной с рукавами кокетке спинки выполнить средний шов. На рукавах выполнить плечевые швы (контрольная метка 6), как вытачки. Припуски швов разутюжить, слабины у вершин вытачек сужить.

■ Цельнокроенные с рукавами кокетки полочек притачать к полочкам (контрольная метка 3), далее рукава втачать в проймы полочек, для этого припуски рукавов надсечь в уголках. Кокетку спинки притачать к спинке от уголка к уголку. В уголках припуски швов надсечь. Рукава втачать в проймы спинки. Припуски швов притачивания кокеток заутюжить на кокетки. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить до участков скругления пройм на рукава.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава.

■ Воротник сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь. Срезы втачивания воротника втачать, слегка растягивая, в горловину от контрольной метки 7, при этом припуски по срезам бортов выступают. Эластичный галун наложить на припуски шва втачивания воротника и притачать к припускам вплотную к шву. Под галуном припуски срезать до ширины 1 см. Галуном обогнуть края припусков, подвернуть и пришить вручную. Припуски шва отвернуть вниз и приметать к срезам бортов.

■ Детали пояса по нижнему срезу сложить, выполнить задний средний шов (с припусками шириной 1,5 см). Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам. Продольные срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижнему срезу куртки. Ширина пояса в готовом виде 9 см. Припуски шва отвернуть вверх.

■ Для размеров 46, 48, 52 и 54 укоротить застежку-молнию у верхнего конца соответственно длине бортов — см. «Это надо знать» внизу.

■ Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии наложить верхней стороной вниз вдоль срезов бортов и концов пояса с лицевой стороны так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали плотную к размеченным линиям швов, а тесьмы застежки-молнии — на припусках. Тесьмы застежки-молнии притачать по размеченным линиям краев бортов. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, тесьмы с припусками отвернуть на изнаночную сторону. Верхними концами тесьм застежки-молнии обогнуть припуски, тесьмы приметать. Борта отстрочить на расстоянии по 7 мм, закрепляя тесьмы застежки-молнии.

■ На каждой манжете стачать короткие срезы. Продольные срезы манжеты притачать вместе к нижнему срезу рукава, слегка растягивая манжету. Шов манжеты совместить со швом рукава. Припуски шва отвернуть вверх.

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии.

Поставить метки. У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими

кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже поставленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закреплке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз на-искосок.

