


Выкройка боди р.56-86



Идеи Швейной фен!

<https://vk.com/vyagemshyom>



б) бейка для окантовки нижнего среза длиной 69–72–75–78–81 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из трикотажного полотна в поперечную полосу:

2 планки рукавов длиной по 16 см и шириной по 1,5 см;

бант длиной 15 см и шириной 1,5 см;

узелок для банта длиной 3 см и шириной 1,5 см.

Прокладка: флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов горловин так, чтобы цепной шов на флизелине лежал на детали на расстоянии 1 мм от размеченной линии шва. К нижним срезам переда и спинки поверх линий середины переда и спинки приутюжить полосы тканой прокладки длиной по 6 см и шириной по 2 см.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами — см. модель 125.

■ Горловина — см. модель 129.

■ Верхний край спинки приколоть к переду по разметке, срезы пройм сметать.

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны настрочить двойной иглой на расстоянии по 2,5 см. Планки рукавов приколоть

к рукавам на расстоянии по 2,5 см от линий нижних краев рукавов изнаночной стороной к лицевой стороне, настрочить, проложив строчки посередине планок.

■ Рукава втачать в проймы. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава.

■ Единой строчкой выполнить правый боковой шов и шов правого рукава. Припуски шва обметать вместе и заутюжить назад.

■ Припуски по нижним срезам переда и спинки срезать. Нижние срезы переда и спинки окантовать бейкой так же, как срезы горловин. Единой строчкой выполнить левый боковой шов и шов левого рукава. Концы припусков шва пришить вручную.

■ На окантовке нижнего среза переда установить верхние части кнопок: одну кнопку — по линии середины переда, еще по 1 кнопке — на расстоянии по 2 см в обе стороны от нее. Нижние части кнопки установить, соответственно, на окантовке нижнего среза спинки.

■ Из полосы трикотажного полотна сформовать бант длиной 4 см. Середину банта обогнуть узелком для банта, концы узелка пришить с задней стороны банта. Концы банта срезать наискосок. Бант пришить к краю горловины переда — см. эскиз модели.

Дополнительные сведения

■ Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы — 1–2 см, на подгибку низа — 2–5 см.

■ Расход ткани дается с учетом специфики рекомендуемого материала. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

■ План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывается вдвое лицевой стороной вовнутрь.


Сгиб ткани маркируется СГИБ, продольные края отреза ткани маркируются КРОМКИ.

В один слой ткань раскладывается лицевой стороной вверх.

■ Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

■ Детали и участки деталей, заштрихованные на плане раскладки, надо дублировать прокладкой.

■ Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.






5*5cm


1:1

1:2

2:1







3:2

2:1

3:1

56

62


68

74

80

86

Идем Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

3:2

3:1