

130 Платье ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от талии 102 см.

Вам потребуется:

Ткань мадаполам в цветочек 1,20–1,20–1,20–1,25–1,35 м шириной 115 см; ткань мадаполам в горошек 2,00 м шириной 110 см для всех размеров; резиновые жилки для эластичной сборки; эластичная лента 0,85–0,90–0,95–1,00–1,05 м шириной 3 мм.

Рекомендуемые ткани: держащие форму платяные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

Припуски:

Из ткани мадаполам в цветочек:

- 21 Лиф переда 4х
- 22 Средняя часть лифа спинки со сгибом 1х
- 23 Боковая часть лифа спинки 4х
- 25 Бант 2х

b) 3 детали оборки нижнего среза длиной по 112 см и шириной по 16 см;
с) 2 бретели (раскрой по косой) длиной по 45–45–45–50–50 см и шириной по 4 см, включая припуски.

Из ткани мадаполам в горошек:

- 24 Мешковина кармана 4х
- a) 2 полотнища юбки шириной по 73–75–78–81–84 см и длиной по 96 см.


Пошив:

■ На лифе переда выполнить средний шов, оставив открытым прорез. На лифе платья выполнить боковые швы, контрольная метка 2. На внутреннем лифе выполнить швы. Припуски швов разутюжить.

■ Каждую бретель сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Бретель вывернуть, приутюжить. Бретели приметать к верхнему срезу лифа переда между поперечными метками.

■ Лиф переда и боковые части лифа спинки наложить, соответственно, на внутренние детали лифа лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль верхних срезов проложить строчки, закрепляя на лифе переда бретели. Припуски швов срезать близко к строчкам. Внутренние детали лифа платья отвернуть вверх и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам. Внутренние детали отвернуть на изнаночную сторону, верхние края приутюжить. Внутренние детали лифа платья снова отвернуть вверх.

■ С изнаночной стороны средней части лифа спинки портновским мелком вычертить линии для притачивания резиновых жилок (включительно с линией внешнего среза и линией сгиба цельнокроеной обтачки верхнего среза, а также с линией шва притачивания юбки). Резиновые жилки наложить вдоль вычерченных линий и притачать зигзагообразными



строчками. При этом ширина стежка должна соответствовать толщине резиновой жилки, чтобы жилка лежала внутри зигзагообразной строчки, а не закреплялась ею, иначе сборка не получится. Ткань стянуть на резиновых жилках так, чтобы длина эластичной сборки составляла 19–20–21–22–23 см. Концы резиновой жилки туго связать.

■ Цельнокроеную обтачку верхнего среза средней части лифа спинки отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Среднюю часть лифа спинки наложить на одну боковую часть лифа спинки (внешняя деталь) лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть. Внутреннюю деталь лифа спинки отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх средней части лифа спинки. Выполнить рельефный шов. Внутреннюю боковую деталь спинки отвернуть на изнаночную сторону. Аналогично на лифе спинки выполнить другой рельефный шов.

■ На внешнем и внутреннем лифах переда сколоть края прореза и стачать в край.

■ На юбке выполнить боковые швы, оставив в шавах на расстоянии по 26 см от верхнего среза юбки открытыми входы в карманы длиной по 16 см.

■ Карманы в шавах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне и притачать точно по размеченным линиям швов. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ Верхний срез юбки присборить до длины 106–110–116–122–128 см. Юбку притачать к лифу платья, растягивая эластичную сборку. Припуски шва заутюжить вниз. Концы эластичной ленты наложить один на другой и стачать, длина эластичной ленты в готовом виде составляет 83–88–93–98–103 см. Эластичную ленту притачать, растягивая, к припускам шва притачивания юбки зигзагообразной строчкой.

■ Детали оборки нижнего среза стачать в одну длинную полосу. Затем на оборке стачать короткие срезы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

■ Нижний срез оборки обработать плотной зигзагообразной строчкой. Припуск заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны вдоль сгиба проложить узкую плотную зигза-

гообразную строчку. С изнаночной стороны выступающий припуск аккуратно срезать вплотную к стежкам.

■ Оборку присборить и притачать к нижнему срезу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Обе детали банта сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, бант вывернуть, края приутюжить. Открытый участок шва зашить. Один конец банта продеть в прорез в среднем шве лифа переда, обогнуть им верхний край платья, концы банта связать впереди.

■ Задние концы бретелей приколоть под верхний край спинки и пришить вручную после примерки.


Планы раскладки

Ткань мадаполам в цветочек шириной 115 см

Размеры 44–50




Размер 52



Ткань мадаполам в горошек

шириной 110 см

Размеры 44–52



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично!