

ШИТЬЕ И КРОЙ

BOUTIQUE

№ 4/2019

**ДЖИНСОВЫЙ
КОМПЛЕКТ**

**Жилет
с накидкой
и юбка**

**ЛЮБИТЕЛЯМ
АВАНГАРДА**

**Рукава до пола
или разной
длины**

**МОДНЫЙ
ПРИНТ**

**Шьем
из ткани
в клетку**

19004



12+



в апрельском номере 40 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров

Парад моделей





Светлана Костенко
главный редактор
журналов по шитью

Дорогие читатели! Italianские дизайнеры продолжают нас ра-
довать оригинальными моделями,

которых вы не найдете ни в каком другом журнале. Обратите внимание на асимметричную блузку 6 с ру-
кавами разной длины. Достоин пристального рассмо-
трения жакет 14 с цельнокроеными рукавами. Сразу
две необычные модели представлены из джинсовой
ткани: накидка 20 и жилет, совмещенный с накидкой
(модель 22). В коллекции больших размеров вы-
разительно смотрится блузка 30 с оборкой по краю не-
ровного низа. Платье 39 с очень длинными рукавами,
возможно, покажется кому-то непрактичным, зато по-
радует любителей экстраординарных решений.

Конечно, гардероб не может состоять только из вещей
с «изюминкой», но лекала базовых моделей вы можете
найти в других наших журналах. Например, в специаль-
ных выпусках «ШиКа» есть модели из американского
каталога Simplicity или испанского журнала Patronas.
Эти вещи более сдержанные, имеют привычные объ-
емы и не требуют особой смелости от тех, кто будет их
носить. Но иногда хочется чего-то необычного!



10

СОДЕРЖАНИЕ

НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Креативное прочтение блузок 2

ДИЗАЙНЕР ПРЕДЛАГАЕТ

Игривая простота Софии Алемани 6

ЛЮБИТЕЛЯМ КРЕАТИВА

Наряды от Аниты Пасцтор 12

КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАТЬЕВ

4 модели из разных материалов 15

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ

11 вещей от бренда Mamuca creations 19



5



12

14



НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ



Небольшая коллекция
деликатных
и женственных
нарядов сочетает
легкость, стиль и
эксцентричные детали,
интерпретируя классику
в современном ключе.



1 БЛУЗКА
Размеры 40-46


■ ■
Блузка из эластичного
хлопкового поплина.
Воротник с отрезной
стойкой и завязками из
репсовой ленты над
вырезом спинки.

Брюки
расклешены
книзу



2 БРЮКИ
Размеры 40-46

■ ■ ■
Брюки из материала
в клетку. Спереди и
сзади изделия имеются
вытачки. Брюки
расклешены книзу
и завершаются
отворотами.



4 ЮБКА


Размеры 38-44

■ ■ ■

Юбка из полиэстерового атласа. Линия талии завышена. Вытачки линии талии с «косточками». В боковых швах расположены карманы.



КРЕАТИВНОЕ ПРОЧТЕНИЕ



3 БЛУЗКА

Размеры 40-46

■ ■

Блузка из смесового материала. В левом плечевом шве расположена крупная застежка-молния. Длинные рукава со складками.



5 ПАЛЬТО

Размеры 38-44

■■■

Пальто из смесового шерстяного материала. На частях перед прорезные карманы в рамку. Застегивается на петли и пуговицы.

Пальто из
смесового
материала

6 БЛУЗКА

Размеры 38-44

■ ■ ■

Асимметричная блузка из смесового крепдешина. Левый рукав длинный, правый – короткий. На левой части перед вытачка.



7 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■ ■ ■

Платье из вискозной саржи имеет силуэт в виде колокола. На горловине спинки застежка на петли и пуговицы. Рукава с разрезами.



ДИЗАЙНЕР
ПРЕДЛАГАЕТ



8 БЛУЗКА

Размеры 38-44

Блузка из эластичного полотна. Рукава 3/4, правый рукав на разъемной застежке-молнии, его можно отстегнуть. На правой части переда заложены складки, создающие эффект асимметричной драпировки.



9 ЮБКА

Размеры 38-44

Юбка из обивочного материала с платочным принтом (прямоугольники и ромбы) и тяжелого полотна в горох. Со встречными складками.

Десять изделий
от Софии Алемани:
мягкие ткани
согревают и
обволакивают, четкие
линии, яркие принты
и удивительные
сценографические
эффекты.



ИГРИВАЯ ПРОСТОТА

магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

реклама

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6

Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, Воскресенье с 10.00 до 18.30

тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru

500 РУБЛЕЙ

КУПОН

Ткани из Италии

м. Краснопресненская
ул. Дружинниковская, д.13

тел.: +7 (495) 778-77-01

тел.: +7 (495) 972-97-39

www.primaverarus.ru

* Акция бессрочна. Подробности по тел.: 8 (495) 972-9739 и 8 (495) 778-7701
ИП Хисамова Д.Х. Москва, ул. Дружинниковская, д.13. ОГРН/ИП 313774633601196



PRIMAVERA

На спинке
вытачки
и небольшая
шлица

10 ПАЛЬТО

Размеры 42-48

■ ■

Пальто из трикотажа. На спинке вытачки и небольшая шлица в среднем шве. Карманы в боковых швах. Застежка на кнопки.



11 ВОДОЛАЗКА

Размеры 42-48

■
Асимметричная водолазка из эластичного трикотажа с вафельным переплетением. Рукава с разрезами обработаны обтачками.



12 БРЮКИ

Размеры 42-48

■ ■
Брюки из обивочного материала с патами из искусственной кожи. Паты пристегиваются золотистыми пряжками со стержнем.



Брюки из
обивочного
материала



Fittingly Sew 2

Новая программа для автоматического построения выкроек


ОГРН: 1106673013810



- Строит базовые лекала по вашим меркам
- Удобные инструменты моделирования
- Печатает выкройки на обычном принтере, бумага А4
- Готовит файлы для печати на ткани
- Вы можете перенести любую бумажную или PDF-выкройку в программу

реклама

Юридический адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 38 а, офис 403
www.fittinglysew.ru тел.: +7(343)266-48-80
Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Батик-Центр»



13 ПАРКА


Размеры 42-48

■ ■

Парка из шерстяного сукна двух цветов. С отстегивающимся капюшоном. Рукава с отворотами. Застежка на магнитные кнопки.

Застежка
на магнитные
кнопки






14 ЖАКЕТ

Размеры 40-46

■ ■
Широкий жакет из смесового материала в клетку. Рукава завершаются манжетами с разрезами. Застежка на две кнопки.



Жакет с
широкими
рукавами

15 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

■ ■
Платье из эластичного трикотажа. Горловина и средний шов перед украшены жабо. V-образный вырез горловины. Рукава из двух частей.





16 БРЮКИ

Размеры 40-46

Широкие брюки из эластичного клетчатого материала. Застежка-молния расположена в среднем шве задних половинок брюк.

Пальто из тяжелого трикотажа

17 ПАЛЬТО

Размеры 40-46

Пальто из тяжелого плотного трикотажа на атласной подкладке. На спинке имеется хлястик. Карманы расположены в боковых швах.



ЛЮБИТЕЛЯМ
КРЕАТИВА



18 ЖАКЕТ

Размеры 38-44

■■■■

Габардиновый двубортный жакет. На подкладке. Застежка на петли и пуговицы, украшенные стразами. С лацканами, плечиками и баской.




19 БРЮКИ

Размеры 38-44


■■■

Брюки-галифе выполнены из эластичного шандунга с лампасами и вставками из контрастного габардина. С притачным поясом.



Коллекция
повседневных нарядов
от Аниты Пасцтор —
результат совместной
работы дизайнера и
портного. Шесть изделий
демонстрируют контраст
стилей и богатый набор
оригинальных деталей.

Широкие джинсовые брюки



21 БРЮКИ


Размеры 42-48

Широкие джинсовые
брюки
с металлическими
пуговицами по сторонам
лампасов, выполненных
из тесьмы с контрастной
полоской.

20 НАКИДКА

Размеры 42-48


Джинсовая накидка
отделана контрастной
тесьмой в спортивном
стиле. Капюшон
с козырьком. В среднем
шве спинки небольшой
разрез.



БОЛЬШЕ ДЕТАЛЕЙ!




Жилет
с накидкой из
эластичного
денима



**22 ЖИЛЕТ +
НАКИДКА**
Размеры 40-46

■■■■

Жилет с накидкой из эластичного денима. В боковых швах жилета расположены карманы с клапанами. Накидка притачана к жилету.



23 ЮБКА
Размеры 40-46

■■■

Юбка из эластичного денима. В шлевки изделия вставляется пояс с пряжкой.

Изысканный дизайн.
четкие формы.
привлекательные принты
и сочетающиеся цвета...

Результат — новая
коллекция, в которой
найден баланс
между традиционным
качеством итальянского
ручного пошива
и элегантностью
в современном
понимании.




НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

24 ПАЛЬТО

Размеры 40-46

Отрезное по линии
талии пальто из
шерстяного сукна.
С широкой юбкой со
сборками. Воротник
с лацканами. Рукава
с воланами.





25 ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46

■ ■

Платье из эластичного трикотажного полотна. Круглый вырез горловины. С короткими рукавами.



Платье
выполнено из
эластичного
флиса



26 ПЛАТЬЕ

Размеры 42-48

■


Широкое простое по силуэту платье выполнено из эластичного флиса. Круглый вырез горловины обработан косой атласной бейкой. Рукава 3/4.



27 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44


Платье выполнено из смесового эластичного трикотажа розового и малинового цветов. С круглым воротником. Без рукавов.



28 ДЖЕМПЕР

Размеры 38-44

Очень широкий джемпер из смесового эластичного трикотажа розового и малинового цветов.



Джемпер
из смесового
трикотажа



29 МИНИ-ПЛАТЬЕ

Размеры 38-44

■ ■
Короткое платье
выполнено из
вискозного бархата
в размытую клетку.
С короткими рукавами.
Со складками в среднем
шве спинки.

Короткое
платье из
ВИСКОЗНОГО
бархата



Теплые материалы
и гламурные принты
позволят сделать
весенний гардероб
более игривым
и сценическим.
Предлагаем вашему
вниманию 11 вещей
от бренда «Мамука
криэйшнс» (Mamuka
creations).




30 БЛУЗКА
Размеры 46-52


■ ■
Блузка из сатина.
Спинка изделия
длиннее перед. Низ
обрамлен оборкой.
Рукава присборены
внизу с помощью
эластичной тесьмы.



31 БРЮКИ
Размеры 46-52

■ ■
Широкие брюки из
жатки с завязками на
линии талии. Застежка-
молния расположена
в левом боковом шве.





32 БЛУЗКА

Размеры 46-52


Блузка из вискозного сатина с цветочным рисунком, с однотонной кокеткой. Втаченные в боковые швы завязки завязываются на перед.



Блузка
из вискозного
сатина



20



33 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

Платье из эластичного габардина. Силуэт в виде яйца. Рукава и воротник из сукна. Низ рукавов и внешний контур воротника расшиты фестонами.



34 ЖАКЕТ

Размеры 46-52

■ ■

Жакет из эластичной искусственной кожи. Застежка на воротнике на петли и две прямоугольные пуговицы под латунь.



35 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

■ ■

Платье из эластичной искусственной кожи. Без рукавов.

С завязками у выреза спинки. На перед и у выреза спинки имеются выточки.



Комплект
платье +
жакет
из кожи



36 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

Платье из эластичного крепа и контрастного эластичного габардина с рисунком, использованного для рукавов 3/4.



37 ПАЛЬТО

Размеры 46-52

Пальто из эластичного сукна. С широким воротником. Застежка-молния начинается у плеча и заканчивается примерно у линии бедра.



Пальто
с широким
воротником



38 БЛУЗКА

Размеры 46-52

■ ■

Блузка выполнена из смесового сатина с узором, создающим оптический эффект. V-образный вырез горловины.

V-образный
вырез
горловины



40 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

■ ■

Вариант предыдущей модели: платье из эластичного крепсатина. На передне, рукавах и спинке выточки. Рукава с верхними складками.



39 ПЛАТЬЕ

Размеры 46-52

■ ■

Платье из эластичного крепсатина с очень длинными рукавами. В среднем шве спинки расположены застежка-молния и разрез.

Анонс номера «Шик» № 5/2019



Номер
в продаже
с 8 апреля

■ Платье невесты:
четыре варианта

■ Брюки и комбинезон
с лампасами

■ Наряды для вечеринок:
длинные и короткие



© «ШИК: шитье и крой» 4/2019 (192)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2019

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редакционно-издательские услуги: ИП Ковалева Т.Б.
Переводчик Ю. Маринич

Специальный редактор И. Романья

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1
Телефон: 8 (495) 280-0020

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева

Главный бухгалтер Н. Старкова

Заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам: И. Шевцова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы
тел. 8 (495) 280-0020, 8 (966) 149-07-09
e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам распространения

тел. 8 (495) 280-0020

По вопросам подписки

тел. 8 (495) 280-0020

Подписные индексы:

«Почта России» – П7052/П8065

Отдел мелкооптовой продажи

Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Прямой телефон для звонков:

8 (495) 280-0020

Адрес редакции:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8 (495) 280-0020

Для писем: 117218, Москва,
а/я 38,

с пометкой «для журнала ШИК»

E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме

«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти на сайте

www.konliga.ru

Дата выхода в свет 05.03.19

Дата начала продаж 11.03.19

В номере использованы материалы журнала «La Mia Boutique»,
copyright © 2019 по лицензии Hippi Press S.r.l., Италия.

Все права на лицензионные материалы принадлежат
Hippi Press S.r.l. и без его предварительного согласия не подлежат
воспроизведению ни полностью, ни частично.



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ № Ф77-64978 от 04.03.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.

АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»
тел. +7 (495) 276-16-06

Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шосейная, дом 4д.
Зак. № 18-5098

Тираж 40 000 экз. Цена свободная.

ISSN 1684-4688

Все права на распространение журнала на русском
языке в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
АО «КОНЛИГА МЕДИА»


Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.




1 БЛУЗКА стр. 2

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




2 БРЮКИ стр. 2

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




3 БЛУЗКА стр. 3

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



4 ЮБКА стр. 3

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



5 ПАЛЬТО стр. 4

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



6 БЛУЗКА стр. 5

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




7 ПЛАТЬЕ стр. 5

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




8 БЛУЗКА стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



9 ЮБКА стр. 6

размеры 38/40/42/44 ■



10 ПАЛЬТО стр. 7

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




11 ВОДОЛАЗКА стр. 8

размеры 42/44/46/48 ■




12 БРЮКИ стр. 8

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




13 ПАРКА стр. 9

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




15 ПЛАТЬЕ стр. 10

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




16 БРЮКИ стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■




17 ПАЛЬТО стр. 11

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■



14 ЖАКЕТ стр. 10

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




18 ЖАКЕТ стр. 12

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




19 БРЮКИ стр. 12

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■




20 НАКИДКА стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




21 БРЮКИ стр. 13

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■ ■




22 ЖИЛЕТ + НАКИДКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■ ■



23 ЮБКА стр. 14

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■




24 ПЛАТЬЕ стр. 15

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■ ■



25 ПЛАТЬЕ стр. 16

размеры 40/42/44/46 ■ ■ ■




26 ПЛАТЬЕ стр. 16

размеры 42/44/46/48 ■ ■ ■




27 ПЛАТЬЕ стр. 17

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



28 ДЖЕМПЕР стр. 17

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■



29 МИНИ-ПЛАТЬЕ стр. 18

размеры 38/40/42/44 ■ ■ ■ ■



30 БЛУЗКА стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




31 БРЮКИ стр. 19

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




32 БЛУЗКА стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



33 ПЛАТЬЕ стр. 20

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



34 ЖАКЕТ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




35 ПЛАТЬЕ стр. 21

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



36 ПЛАТЬЕ стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



37 ПЛАТЬЕ стр. 22

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



38 БЛУЗКА стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■




39 ПЛАТЬЕ стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



40 ПЛАТЬЕ стр. 23

размеры 46/48/50/52 ■ ■ ■ ■



Степени сложности

- для начинающих
- ■ для практикующих
- ■ ■ для тех, кто шьет давно и уверенно
- ■ ■ ■ для специалистов
- ■ ■ ■ ■ для специалистов с большим опытом

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАЛ

Как переснять лекало детали

- 1 Выбрать модель и определить свой размер (см. таблицу размерных признаков фигуры на стр. 4). Каждая модель представлена в четырех размерах, обозначенных на листах-вкладышах различными типами линий, о чем сказано в соответствующей инструкции к модели. Таким образом, лекала, относящиеся к определенной модели, обозначаются на листе-вкладыше определенным цветом (черным, зеленым, голубым, розовым или оранжевым) и определенным набором из 4 линий (4 размера). Одним цветом на одном листе-вкладыше могут обозначаться лекала к двум различным моделям, и в этом случае они различаются типами линий. **Например:**


Мод. 10 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42 — — — — —
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

Мод. 22 зеленый контур:
размер 40 — — — — —
размер 42
размер 44 — — — — —
размер 46 — — — — —

- 2 К выбранной модели найти соответствующую инструкцию: инструкции снабжены списком необходимых материалов, описанием работы, схемами раскладки деталей на материале и эскизом модели. Кроме того, в разделе «Лекала» перечислены пронумерованные детали, из которых состоит выбранная модель, указан лист-вкладыш (A, B, C, D, E, F, G, H), на котором находятся лекала данной модели, цвет и тип линий, которыми они начерчены. **Замечание:** детали квадратной и прямоугольной формы (карманы, пояс, шлевки) не приведены на листах-вкладышах, их размеры указаны в сантиметрах в разделе «Лекала».


ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ




- 3 Раскрыть соответствующий лист-вкладыш и сопоставить его с инструкцией к модели. Найти на схеме раскладки номера, соответствующие каждой детали модели; это подскажет форму нужного лекала на листе-вкладыше, а также наличие и расположение на лекале внутренних линий, контрольных знаков соеденения деталей, символов и надписей.

КАК НАЙТИ НУЖНОЕ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ




- 4 На одной из боковых сторон соответствующего листа-вкладыша найти номер детали выбранной модели, затем провести прямую мысленную линию к середине листа-вкладыша, и на этой линии найти тот же номер и соответствующее лекало.

КАК ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ



- 5 Обвести фломастером контуры каждого лекала, а также внутренние линии, различные знаки и надписи.

КАК ПЕРЕСНЯТЬ ЛЕКАЛО ДЕТАЛИ НА КАЛКУ



- 6 Наложить на каждое лекало лист кальки и очень точно переснять все обведенные контуры, линии, знаки и надписи.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЛЕКАЛА ПРИВЕДЕНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБЫ.

Словарь терминов

Abbottonatura	– застежка на петли и пуговицы
Altezza	– ширина
Alto	– верх
Aperto	– открытый, не подлежащий обработке
Apertura	– передняя (открывающаяся) часть, вход в карман
Applicazione	– наклеивание, прикрепление
Appoggio	– наложение детали поверх другой детали
Arricciare	– соборить
Bordo	– прямая или изогнутая полоса ткани, используемая в качестве вспомогательной детали (обтачки, шлевки, планки...)
Canalina	– кулиса для вставки косточки
Cappuccio	– капюшон
Centrale	– средний, центральный
Centro dietro intero	– середина спинки или задней части (сгиб)
Centro dietro cucitura	– средний срез спинки или задней части
Coulisse	– кулиса
Cucire	– строчка, шить
Davanti	– перед, передняя часть, спереди
Destro (destra)	– правый, правая
Dietro	– спинка, задняя часть, сзади
Diritto filo (D. filo)	– направление долевой нити
Doppio intero	– сгиб
Elastico	– растягивающийся, эластичный
Finachino	– бочок бокового кармана
Fianco	– боковая часть, бочок
Fodera	– подкладка
Fondo	– низ
Impuntura	– строчка
Inizio	– начало
Inserire (ins.)	– вставить, продеть
Intero	– сгиб, целый, необрезной (край)
Lampo	– застежка-молния
Lato	– сторона, край
Lato rimagliato	– обработанный край трикотажного полотна
Linguetta	– язычок (небольшая удлиненная дополнительная деталь)
Manica	– рукав
Manichino	– короткий рукав
Metatura	– метр
Molleggiare	– выполнить посадку
Motivo applicazione	– аппликация
Orlo	– подгиб
Paramontura	– внутренняя деталь (подборт, обтачка, цельнокроеный припуск и др.)
Parte	– часть
Passante	– шлевка
Piegare	– согнуть
Pateletta	– клапан (кармана)
Pelo	– мех, ворс
Qui	– тут, здесь
Sacchetto tasca	– подкладка кармана
Scallo	– пройма
Scollo	– горловина
Secondo	– второй
Sinistro (sinistra)	– левый, левая
Sopracollo	– верхний воротник
Sottocollo	– нижний воротник
Spacco	– прорез на детали для застежки (шлицы)
Spalla	– плечо
Tagliare	– разрезать, надсечь
Tasca	– карман (обычно накладной или боковой)
Taschino	– маленький карман, прорезной карман
Trapuntatura	– выстегивание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЛЕКАЛАХ

Δ точка (контрольный знак) совмещения двух деталей.



— точка (контрольный знак) совмещения или прерывания шва, или служит для обозначения границ притачивания определенной детали (воротник, пата и т.д.). В некоторых случаях обозначает место надсечки припуска шва.



— участок материала, который должен быть присоборен или припосажен.

← — — — — — →
участок материала, который должен быть растянут или оттянут.



— точка совмещения двух частей одного и того же лекала, которое не уместилось на одном листе-вкладыше целиком. Следует переснять обе части, приложив кальку последовательно к обеим частям и очень точно совместив треугольники.

diritto filo (p. 5)

→ направление долевой нити и номер того лекала, к которому относится это обозначение. Например, приведенный сверху знак обозначает направление долевой нити для лекала 5 выбранной модели.

● — направление, в котором закладывается припуск складки.

— место расположения и размер петли или кармана.

○ — место пришивания пуговицы.

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала передней и задней полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегаия.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ	3	6	9	12	18	24	36
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34

СПРАВОЧНИК ПО ШИТЬЮ

КАК ВЫПОЛНЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЩИЕ И ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

По умолчанию соединяемые детали изделия располагаются лицевыми сторонами друг к другу и соединяются строчкой; если это не так, вариант обработки шва указан в инструкции.


ОБРАБОТКА СРЕЗОВ

Все срезы припусков швов, заутюженных (А), разутюженных (В) и других, должны быть обметаны строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке. По умолчанию: в процессе обработки изделия последовательно обмечиваются все открытые срезы деталей (если нет других указаний). Детали с подкладкой могут не обрабатываться с внутренней стороны. **Внимание!** По умолчанию строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчек постоянного назначения.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Клеевые прокладочные материалы приклеиваются с изнаночной стороны детали горячим утюгом с увлажнением или без него, в зависимости от вида клеевого материала.




ДВОЙНОЙ ШОВ (АНГЛИЙСКИЙ ШОВ)

Сложить детали лицевыми сторонами наружу и соединить строчкой, прокладывая ее посередине припуска на шов. Вывернуть детали, сложить их лицевыми сторонами внутрь и проложить вторую строчку заданной ширины шва. При этом срезы деталей должны располагаться внутри шва.




ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, и стачать по линии строчки (по линии шва в готовом виде). Заутюжить припуски шва, нижний припуск подрезать на половину ширины, верхним припуском шва обогнуть нижний припуск и настрочить с лицевой стороны двойной или одинарной строчкой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИТАЧАННАЯ НА МАШИНЕ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски на участке застежки заутюжить на изнаночную сторону. Закрывать застежку-молнию и приметать ее с изнаночной стороны изделия так, чтобы сгибы застежки изделия располагались строго на середине звеньев застежки-молнии (А). Притачать застежку-молнию, прокладывая строчки с лицевой стороны изделия на равном расстоянии от краев застежки (В). Для выполнения этой операции рекомендуется использовать специальную лапку. Если используется потайная застежка-молния, то нужна специальная лапка, у которой в подошве имеются два желоба. На лицевую сторону припуска на шов одной стороны застежки накладывают застежку-молнию лицевой стороной вниз и притачивают, прокладывая строчку по линии края застежки (специальная лапка отгибает звенья застежки-молнии). Вторую сторону застежки-молнии притачивают по аналогии с первой.




ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ, ПРИШИТАЯ ВРУЧНУЮ

Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по краям застежки заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны приложить застежку-молнию так, чтобы середина ее звеньев была совмещена со сгибами краев застежки, приметать. Вручную пришить застежку-молнию строчкой «назад игла» так, чтобы видимая с лицевой стороны часть стежка была как можно короче. Строчки пришивания застежки-молнии располагаются на равном расстоянии от краев застежки.




ЗАСТЕЖКА С ЦЕЛЬНОКРОЕНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей. Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуск по правой стороне застежки (цельнокроеная обтачка) 2 см. Припуски по обеим сторонам застежки заутюжить на изнаночную сторону. На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к припуску (цельнокроенной обтачке) правой стороны застежки изделия (А). Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки. Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны (В).



ЗАСТЕЖКА С ПОДКРОЙНОЙ ОБТАЧКОЙ (С ЗАСТЕЖКОЙ-МОЛНИЕЙ)

Обметать срезы деталей (кроме среза по правой стороне застежки и внешнего среза подкройной обтачки). Стачать срезы деталей до знака, определяющего длину застежки. Припуски по обеим сторонам застежки составляют 1 см. На лицевую сторону правой стороны застежки наложить подкройную обтачку лицевой стороной вниз и обтачать край застежки швом шириной 0,7 см. Заутюжить припуск шва на обтачку. Настрочить на обтачку припуск шва обтачивания швом шириной 0,2 см. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону изделия по линии края застежки с образованием канта (здесь: 0,3 см) (А). На лицевую сторону припуска шва по левой стороне застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь так, чтобы звенья застежки выходили за край застежки изделия и зафиксировать (приметать или приколоть). Готовый откосок (внутренняя деталь застежки) наложить поверх застежки-молнии и притачать все детали одной сквозной строчкой. Совместить края застежки изделия, приколоть и притачать правую сторону застежки-молнии к к обтачке правой стороны застежки изделия. Расправить застежку, отогнуть откосок, чтобы не попал под строчку, и проложить сквозную строчку по правой стороне застежки (с лицевой стороны) с закруглением в конце застежки (В). Нижние края припуска правой стороны застежки и откоска расправить и скрепить между собой с изнаночной стороны.




ВОРОТНИК С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

Продублировать клеевым прокладочным материалом нижний воротник и внутреннюю деталь стойки. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Воротник вывернуть, выправить шов обтачивания, приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям воротника, если она предусмотрена по модели. Детали стойки воротника сложить лицевыми сторонами внутрь, между деталями стойки уложить готовый воротник, совмещая линии середины на стойке и воротнике, уравнивая срезы, обтачать срезы стойки, одновременно соединяя с ней воротник (А). Вывернуть стойку на лицевую сторону. С изнаночной стороны изделия расположить внутреннюю деталь стойки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы, линии середины и втачать. Расправить детали. Подогнуть на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу внешней детали стойки так, чтобы он перекрывал шов втачивания внутренней детали стойки на 0,1-0,2 см. Настрочить подогнутый нижний край внешней детали стойки на шов втачивания внутренней детали стойки швом шириной 0,1-0,2 см и проложить отделочную строчку по краям стойки воротника (В).



ПРИТАЧНОЙ ПОЯС


Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю часть пояса. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы пояса, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь изделие и внешнюю часть пояса, уравнивая срезы и притачать; припуски шва заутюжить на пояс. Перегнуть пояс вдоль посередине, изнаночной стороной внутрь, подогнуть на изнаночную сторону припуск внутренней части пояса и настрочить в шов притачивания пояса; проложить отделочную строчку по краям пояса, если это предусмотрено по модели.



ШЛЕВКИ


Заутюжить продольные срезы полосы для изготовления шлевок на изнаночную сторону, затем сложить полосу вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и проложить сквозную строчку в край.

Соединение шлевок с изделием. Разрезать полосу на части. Наложить шлевки на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, уравнивая срезы шлевок и верхний срез изделия, приметать. Притачать к верхнему срезу изделия пояс (см. выше) (А). Отогнуть шлевки на пояс, подогнуть их верхние срезы и настрочить на пояс, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см от сгиба (В).




ВТАЧИВАНИЕ РУКАВА В ПРОЙМУ

По линии разметки оката рукава проложить строчку мелких прямых стежков и стянуть, образовав посадку по окату рукава, так, чтобы можно было совместить контрольные знаки на окате рукава с контрольными знаками на пройме. Сутюжить посадку по окату рукава: увлажнить рукав в области оката и краем утюга аккуратно сутюжить полученную слабины. При этом край утюга не должен заходить за срез оката более чем на 3 см; на окате рукава не должно быть заломов, заминов и т.п. Сложить рукав пополам лицевой стороной внутрь и обработать продольный шов рукава (А). Вложить рукав в пройму, совместив лицевые стороны деталей, срезы, контрольные знаки, и вметать со стороны рукава, померить изделие на фигуре или манекене. Втачать рукава, прокладывая строчку со стороны рукава (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ОКАНТОВАННЫМИ СРЕЗАМИ

Разрезать рукав по намеченной линии. На изнаночную сторону рукава наложить полосу для окантовки лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и притачать полосу. Обогнуть полосой для окантовки разрез застежки рукава, подогнуть свободный продольный срез полосы на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания с лицевой стороны рукава (А). С изнаночной стороны рукава стачать на угол верхний край окантованной застежки (В).




ЗАСТЕЖКА РУКАВА С ПЛАНКОЙ

Полосу для планки застежки наложить на изнаночную сторону рукава (с той стороны застежки, которая расположена ближе к середине рукава) лицевой стороной вниз по разметке и притачать. Разрезать рукав по линии разметки застежки с наклонными надсечками у верхнего края застежки. Застрочить швом вподгибку внутренний край застежки швом шириной 0,5 см (А). Вывернуть полосу для планки на лицевую сторону рукава (В), заутюжить на изнаночную сторону продольный припуск полосы, подогнуть на изнаночную сторону (или обтачать) припуск по верхнему краю. Настрочить в шов притачивания полосы подогнутый край и настрочить верхний участок планки на рукав (С).




ПРИТАЧНАЯ МАНЖЕТА

Продублировать клеевым прокладочным материалом внешнюю сторону манжеты. Перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны, вывернуть, выправить швы, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к срезу низа рукава, сложив детали лицевыми сторонами внутрь и уравнивая срезы. Припуски шва заутюжить на манжету. Припуск шва внутренней стороны манжеты подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней стороны манжеты. Проложить отделочную строчку по краям манжеты, если это предусмотрено по модели.




РУКАВ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ СО ШЛИЦЕЙ В ЛОКТЕВОМ ШВЕ

Стачать передние срезы верхней и нижней частей рукава, шов разутюжить. Стачать локтевые срезы частей рукава до начала шлицы, шов разутюжить (А). Обработать угол верхней стороны шлицы, для этого припуск шлицы и припуск подгиба низа рукава стачать с изнаночной стороны по диагонали, припуски подрезать до ширины 1 см, вывернуть на лицевую сторону, приутюжить. Угол нижней стороны шлицы обтачать, вывернуть, выправить шов. Подгиб низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подшить к рукаву потайными стежками (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку кармана лицевыми сторонами вниз, по обе стороны от продольной линии разметки кармана встык к ней, зафиксировать. На нижнюю обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки кармана. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выметать рамки из обеих обтачек шириной, равной ширине шва притачивания (здесь: по 0,5 см), приутюжить. Закрепить нижнюю рамку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. С изнаночной стороны основной детали наложить на карман верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) лицевой стороной вниз и прикрепить ее ко шву притачивания верхней обтачки, одновременно закрепляя верхнюю рамку. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).



ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ОДНОЙ ОБТАЧКОЙ

На лицевую сторону основной детали наложить обтачку лицевой стороной вниз, верхним срезом – встык к линии разметки кармана. С другой стороны от линии разметки кармана наложить верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) изнаночной стороной внутрь, тоже срезом встык к линии разметки. На обтачку наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала) лицевой стороной вниз, зафиксировать. Притачать детали двумя параллельными строчками, прокладывая их на расстоянии 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть детали на изнаночную сторону, выправить листочку из обтачки шириной, равной расстоянию между строчками (здесь: 1 см). Закрепить листочку строчкой (машинной или ручной), прокладывая ее в шов притачивания обтачки. Нижний срез обтачки настрочить на подкладку кармана строчкой «зиг-заг» или прямой строчкой, но с предварительным обметыванием среза. Стачать боковые и нижние срезы подкладки кармана с закрепками в концах кармана (В).




ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН С ЛИСТОЧКОЙ С НАСТРОЧНЫМИ КОНЦАМИ

Деталь листочки сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые срезы, вывернуть, выправить швы, приутюжить. На лицевую сторону основной детали наложить листочку внешней стороной вниз, срезами встык к линии разметки кармана, снизу от нее, зафиксировать (А); поверх листочки наложить нижнюю часть подкладки кармана (из подкладочного материала), уравнивая срезы, зафиксировать. Верхнюю часть подкладки кармана (из основного материала) наложить с другой стороны от линии разметки кармана, встык к ней, лицевой стороной вниз. Притачать детали двумя параллельными строчками, располагая их на 0,5 см от линии разметки. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним. Стачать боковые и нижние стороны подкладки кармана с закрепками в концах кармана. Расправить листочку и настрочить ее концы на основную деталь, прокладывая строчку с лицевой стороны детали (В).




КАРМАН С ОТРЕЗНЫМ БОЧКОМ

Сложить основную деталь и подкладку кармана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, обтачать срез входа в карман, вывернуть, выправить шов, приутюжить. Если предусмотрено по модели – проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить основную деталь на лицевую сторону бочка, совмещая обтачанный край с линией разметки на бочке, зафиксировать. Стачать срезы подкладки кармана.




КАРМАН В ШВЕ

Обтачать одной частью подкладки кармана участок входа в карман на передней детали изделия, притачать вторую часть подкладки кармана к боковой (задней) детали изделия (А). Стачать продольные срезы основных деталей до знаков, определяющих длину входа в карман. Закрепить шов обтачивания на передней детали изделия: настрочить припуски шва на подкладку кармана или проложить отделочную строчку на участке входа в карман. Стачать срезы подкладки кармана (В).




ЗАСТЕЖКА С НАВЕСНЫМИ ПЕТЛЯМИ

Полосу для петель сложить вдоль посередине и стачать, прокладывая строчку вдоль сгиба на равном расстоянии от него; у одного из поперечных срезов ширину шва увеличить для облегчения вывертывания детали на изнаночную сторону. Подрезать припуски шва вдоль строчки. Вывернуть деталь на лицевую сторону и разрезать на равные части. Расположить петли на лицевой стороне основной детали сгибами – внутрь детали, срезы уравнивать со срезом застежки (А), настрочить. На лицевую сторону основной детали наложить подборт (обтачку) лицевой стороной вниз и обтачать срез застежки (петли попадают под строчку). Отогнуть подборт (обтачку) на изнаночную сторону основной детали, выправить шов, приутюжить (В).



ОБТАЧНЫЕ ПЕТЛИ


Полосу для обтачек петель разрезать на равные части (по две обтачки для каждой петли). Заутюжить каждую обтачку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. На лицевой стороне основной детали начертить 2 вспомогательные линии с обеих сторон от основной линии разметки петли. Расстояние от основной линии разметки петли до каждой вспомогательной линии равно удвоенной ширине канта петли (кант петли = 0,4-0,5 см), таким образом, расстояние между вспомогательными линиями равно 1,6-2 см. Обтачки наложить на основную деталь срезами внутрь так, чтобы их сгибы были уравнены со вспомогательными линиями разметки петли. Притачать каждую обтачку, прокладывая строчку посередине между вспомогательной и основной линией разметки петли. Разрезать основную деталь посередине между строчками, не дорезая до концов строчек, к концам строчек выполнить наклонные разрезы под углом 45° к ним (А). Вывернуть обтачки на изнаночную сторону изделия, застрочить углы в концах петли. Соединить сгибы кантов петли встык косыми стежками вручную (В). После того как изделие будет почти готово (перед пришиванием пуговиц), на подворте прорезаются отверстия на уровне каждой петли, края каждого отверстия подгибаются на изнаночную сторону и подшиваются к обтачкам петли прочной ниткой в цвет материала мелкими потайными подшивочными стежками (С).



НАСТРОЧНАЯ КУЛИСКА

На изделии в соответствии с разметкой обметать петли, либо установить блочки.

Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем сторонам полосы для кулиски. Наложить подготовленную полосу на изнаночную сторону изделия лицевой стороной вверх по разметке и настрочить, прокладывая строчку на расстоянии 0,1-0,2 см от заутюженных сгибов (А). Продеть в полученную кулиску шнур или завязку через отверстия на изделии так, чтобы концы шнура остались с лицевой стороны изделия (В).




КУЛИСКА В ЗАСТРОЧЕННОМ ШВЕ

Подвернуть верхний или нижний край детали на изнаночную сторону по линии разметки, подогнуть внутрь открытый срез и застрочить, проложив строчку в край (по сгибу), оставив незастроченным небольшой участок (А). Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины с припусками на шов стачивания. Продеть с помощью английской булавки эластичную тесьму в полученную кулиску через открытый участок. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и стачать двумя продольными строчками.


Застрочить незастроченный участок кулиски (В).

Если в изделии предусмотрена завязка, продетая в кулиску, а не эластичная тесьма, то перед застрочиванием кулиски надо обметать петли на припуске. Также завязку можно продеть и в незастроченный участок кулиски.



ШЛИЦА С УДВОЕННЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ


Половину удвоенного припуска по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать нижний угол припуска шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Припуск на подгиб низа по левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа (А). Вывернуть, выправить шов, заутюжить припуск по левой стороне шлицы на изнаночную сторону в продолжение шва изделия. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



ШЛИЦА С ОДИНАРНЫМ ПРИПУСКОМ ПО ВНУТРЕННЕЙ (ПРАВОЙ) СТОРОНЕ ШЛИЦЫ

Припуск на подгиб низа по правой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону детали и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на уровне припуска подгиба низа. Вывернуть на лицевую сторону, выправить шов обтачивания и застрочить припуск шва по вертикальному срезу припуска шлицы в продолжение шва обтачивания нижнего угла правой стороны шлицы.


На левой стороне шлицы отогнуть на лицевую сторону припуск шлицы и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа изделия. Вывернуть, выправить шов, приутюжить. Расправить края шлицы, с лицевой стороны наложить левую сторону шлицы на правую и закрепить сквозной наклонной строчкой, прокладывая ее вдоль верхних краев припусков шлицы (В).



СОЕДИНЕНИЕ ПОДКЛАДКИ С ИЗДЕЛИЕМ

На подкладке спинки заложить складку посередине и закрепить ее несколькими стежками сверху (немного ниже среза горловины) и внизу (немного выше среза низа). Соединить детали подкладки между собой: стачать вытачки, боковые и плечевые срезы; стачать части подкладки рукавов и втачать их в проймы подкладки. Изделие расположить на столе лицевой стороной вниз. На его изнаночную сторону наложить подкладку лицевой стороной вверх, совмещая одноименные швы. Подогнуть припуски по краям подкладки (кроме среза низа) на изнаночную сторону и приколоть (приметать) к внутренним срезам подбортов и нижнему срезу верхнего воротника (или к обтачке горловины спинки). Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (или притачать на машине) к внутренним срезам подбортов и к срезу верхнего воротника (к обтачке горловины спинки). Если подгиб низа рукавов подшит, то вручную подшить подогнутый срез низа подкладки рукавов к подгибу низа рукавов; если низ рукавов не обработан, то подкладку притачать к срезу низа рукавов и после этого подшить низ рукавов. Скрепить между собой припуски швов втачивания рукавов и подкладки рукавов в области плечевых и боковых швов. Втачивать подкладку на изделие в области низа так, чтобы подкладка не натягивала изделие (А). Строчка намечивания прокладывается на расстоянии примерно 8 см от низа. Подогнуть припуск подгиба низа подкладки на изнаночную сторону так, чтобы сгиб подкладки был выше сгиба низа верха изделия на 1,5-2 см. Подшить подкладку вручную потайными подшивочными стежками (на расстоянии 1 см от среза подгиба низа верха изделия), отгибая подогнутый край подкладки для образования складки, которая предотвратит затягивание подкладки (В).

Примечание: если изделие со шлицей (например, в среднем шве спинки), то подкладка пришивается к припускам шлицы вручную строчкой потайных подшивочных стежков или притачивается на машине.



КАК ШИТЬ МОДЕЛИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

■ Прежде чем выкраивать детали изделия из материала, советуем обработать его надлежащим образом, чтобы избежать в дальнейшем усадки. Хлопчатобумажные ткани и им подобные следует выстирать, а тонкие шерстяные ткани и им подобные – отпарить (продекатировать) утюгом.

■ Указанный расход материала соответствует описанному типу материала; в любом случае материал должен быть разложен очень ровно относительно кромок.

■ Всегда следует делать примерку сметанного изделия, оставляя избыточные припуски по срезам; проверив посадку изделия на фигуре, обрезать излишки припусков и соединить детали изделия строчками постоянного назначения.

■ Для изделий из дорогих материалов, для сложных моделей, для фигур, имеющих отклонения от условно-типовой, следует сначала выполнить макет выбранного изделия из недорогого, но похожего по свойствам материала. Затем сделать примерку макета на фигуре, внести изменения в лекало, и только после этого выкроить изделие из основного материала.

■ Как правило, на схеме раскладки указано положение материала – в сгиб, т.е. материал сложен лицевой стороной внутрь вдоль посередине (кромки уравниваются), если другое не указано рядом с планом раскладки или в инструкциях.

■ Лекала раскладываются на материале так, чтобы средняя линия или стрелка на лекале совпадали с направлением долевой нити (или с диагональю, если деталь кроится по косой). Если на лекале нет данных обозначений, при раскладке на материале прямые края лекал должны быть параллельны кромке. Если лекало приведено для половины детали, то чтобы получить целую деталь, следует совместить указанный край лекала со сгибом ткани.


■ Все срезы швов должны быть обметаны (строчкой «зиг-заг» (или подобной) или на оверлоке). Если в инструкциях не указано иное, то соединяемые детали совмещаются лицевыми сторонами внутрь и стачиваются, припуски шва обметываются и разутюживаются. В некоторых случаях целесообразно сначала обметать срезы, а затем их стачать.

■ Строчки временного назначения удаляются из швов после прокладывания строчек постоянного назначения.

1 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46



Длина по средней линии спинки:
66 (67,5-69-70,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 (1,75-1,85-2) м однотонного эластичного хлопкового полотна шириной 150 см ● 25 см (разм. 40/42), 30 см (разм. 44/46) клевого прокладочного материала шириной 90 см ● 95 см репсовой ленты в тон, ширина – 1 см ● 5 пуговиц под перламутр в тон, диаметр – 13 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

батист, пике, шандунг (вид чесучи), легкий хлопковый атлас (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


КОКЕТКА СПИНКИ	6
КОКЕТКА ПЕРЕДА	7
СПИНКА	8
ПЕРЕД	9
ВОРОТНИК	10
СТОЙКА	11
РУКАВ	12
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9
ОБТАЧКА РУКАВА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 6, 7, 10, 11), как показано на схемах. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 10 и 11, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Совместить две детали каждой кокетки переда лицевыми сторонами внутрь. Стачать срезы бортов. Заутюжить припуски на внутренние детали кокеток переда. Настрочить в край. Отогнуть внутренние кокетки переда на изнаночную сторону. Сметать остальные срезы внешней и внутренней кокеток переда. Наложить правую кокетку переда на левую. Проложить строчку по низу кокеток переда. ● Притачать полученную кокетку переда к верхнему срезу переда. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Стачать средние срезы кокеток спинки до участка застежки. ● Совместить внутреннюю и внешнюю кокетки спинки лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срезы на участке застежки. Заутюжить припуски на внутренние детали. Настрочить в край. ● Вывернуть кокетки спинки изнаночными сторонами внутрь. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуск верхнего среза спинки, располагая лицевую сторону спинки к внешним кокеткам спинки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков, прерывая строчку у средней линии, а затем – возобновляя ее. Подогнуть внутрь припуски плечевых срезов кокеток спинки. Вложить между ними припуски плечевых срезов кокеток переда, располагая внешние детали лицевой стороной внутрь. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков плеча. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать боковые срезы обтачек низа переда и спинки. Заутюжить припуски на обтачку низа переда. Наложить обтачку низа по разметке лицевой стороной на лицевую сторону низа изделия. Выполнить нижние срезы. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого верхнего среза обтачки. Застрочить в край. ● Разрезать метраж репсовой ленты пополам. Обрезать поперечные края диагонально. ● Подготовить и выполнить воротник с отрезной стойкой, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: по инструкции подготовить две части воротника, обтачивая срезы внешнего контура каждой части и вставляя по разметке завязки у задних поперечных срезов; не отделять контур воротника строчкой до притачивания



стоек. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Стачать обтачку рукава в кольцо. Заутюжить обработанные припуски на передние части обтачек. Надеть обтачки на рукава и притачать, как было сделано для обтачки низа. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски. ● Обметать по разметке петли на правой кокетке переда и на правой стороне стойки. Слева пришить пуговицы в соответствии с петлями. ● Сложить рукав по средней пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. По разметке обметать петлю на передней части каждого рукава. Раскрыть рукава. На задней части каждого рукава с лицевой стороны пришить по разметке пуговицы. Застегнуть пуговицы рукавов. На каждом рукаве должна сформироваться складка.

2 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ A ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46



Длина по боковой линии от линии

талии: 103,5 (105-106,5-108) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,40 (2,45-2,50-2,55) м материала с тканой клеткой «окна», ширина – 150 см ● 30 см подкладки в контрастную вертикальную полосу, ширина – 90 см ● 30 см клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 18 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 18 мм ● 1 лакированная в тон кнопка, диаметр – 8 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж клетчатого материала зависит от ширины клеток!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

материал в шахматную клетку, костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в «гусиную лапку», материал в «елочку», диагональ, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь C.

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9A
ОТКОС ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	10
КЛАПАН ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	11
ПОДКЛАДКА ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	12
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ПОДЗОР ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12
ОБТАЧКА ПРАВОГО ЗАДНЕГО КАРМАНА	C = 12 X 3 CM
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9 С ЗАКРЫТОЙ ВЫТАЧКОЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! Детали из клетчатого материала следует выкраивать так, чтобы клетки, по возможности, совпадали после обработки швов.


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 10, 11, A и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На изнаночной стороне подкладки в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала детали 12), как показано на схеме. На клею прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей E и D. Лекала деталей A, 10 и 11, разложить на клею прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для средних срезов передних половинок брюк и обтачек верхних срезов передних половинок брюк на участке застежки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Продублировать клею прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны задних и передних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● Наложить клапан из подкладочного материала на клапан из основного материала. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать верхние срезы клапанов. ● На правой задней половинке брюк выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: по разметке наложить изнаночной стороной подзор (B) на подкладку правого заднего кармана с лицевой стороны, закрепить сначала зигзагом, а затем – обычной строчкой по контуру; с изнаночной стороны правой задней половинки брюк приметать другим срезом (без подзора) изнаночной стороной подкладку кармана к срезу входа в карман, а не накладывать на обтачку правого заднего кармана (C); продолжить, как в инструкции; стачать срезы частей подкладки кармана по контуру; вложить верхний срез клапана и приметать к верхнему срезу входа в карман; с изнаночной стороны проложить сквозную строчку по верху входа в карман. Приметать подкладку кармана к верхнему срезу правой задней половинки брюк. ● Выполнить боковые и шаговые швы. ● Стачать средние срезы от линии талии задних половинок брюк до участка застежки передних

половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски направо. ● Обрезать припуск на участке застежки правой передней половинки брюк, оставляя 1 см. ● Стачать боковые срезы обтачек верхних срезов передних половинок брюк и обтачки верхнего среза задних половинок брюк. ● Наложить изнаночной стороной обтачку правой стороны застежки по разметке на средний правый срез обтачки верхнего среза брюк с лицевой стороны. Закрепить, обрабатывая зигзагом срез внутреннего контура. Затем обрезать излишки припуска обтачки верхнего среза брюк, оставляя под обтачкой правой стороны застежки 2 см припуска. ● Наложить изнаночной стороной по разметке застежку-молнию на обтачку правой стороны застежки с лицевой стороны. Закрепить правую ленту застежки-молнии прямой строчкой. ● Наложить откосок из подкладочного материала на откосок из основного материала. Стачать срезы внутреннего контура деталей. Вывернуть. Сметать остальные срезы. ● Притачать обтачку правой стороны застежки к соответствующему участку среднего среза правой передней половинки брюк. Заутюжить припуски на обтачку правой стороны застежки. Настрочить в край. ● Отогнуть обтачку правой стороны застежки на лицевую сторону. По разметке наложить обтачку верхнего среза на изделие. Выполнить шов линии талии. Заутюжить припуски на обтачку верхнего среза. Настрочить в край. Отогнуть обтачку верхнего среза на изнаночную сторону. ● На участке застежки левой передней половинки брюк с обтачкой верхнего среза подогнуть 1 см припуска и сформировать выступ (1 см). Снизу подложить откосок, вкладывая его между левой передней половинкой брюк и обтачкой верхнего среза. Наложить изнаночной стороной левую ленту застежки-молнии на лицевую сторону откоска, вкладывая ее между левой половинкой брюк и откоском. С изнаночной стороны проложить сквозную строчку вдоль линии сгиба припусков левой стороны застежки, прошивая все слои. Настрочить в край. ● Закрепить прямой строчкой внутренний контур обтачки правой стороны застежки к правой передней половинке брюк. С изнаночной стороны закрепить основания обтачки правой стороны застежки и откоска обметочными стежками. ● Отогнуть низ брюк, складывая по сплошной линии разметки, на изнаночную сторону. Застрочить. Затем отогнуть отвороты по пунктирной линии разметки на лицевую сторону. Закрепить потайными строчками в боковые и шаговые швы. Затем закрепить отвороты к изделию потайными стежками на расстоянии 1 см от верхнего сгиба отворотов. ● Обметать петли по разметке на откоске и на клапане кармана. Пришить одну пуговицу с изнаночной стороны правой передней половинки брюк над обтачкой верхнего среза. Другую пуговицу пришить на входе в правый задний карман, захватывая соответствующую часть подкладки кармана, в соответствии с петлей на клапане. ● Установить на верхнем правом углу застежки брюк изнутри основание кнопки (с выступом). Слева установить головку кнопки (с углублением) в соответствии с основанием кнопки.

МАТЕРИАЛ С ТКАНОЙ КЛЕТКОЙ
ALTEZZA cm 150



ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
ALTEZZA cm 90



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонный смесовой (хлопок + полиэстер) материал с тканым узором под выстеганный узор, ширина – 140 см ● 20 см легкого клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1,05 м (разм. 40/42), 1,10 м (разм. 44/46) готовой ко-сой атласной бейки контрастного цвета, ширина – 2 см ● 1 контрастная металлическая застежка-молния с крупными звеньями, длина – 21 см (разм. 40/42), 22 см (разм. 44/46)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, креп-сатин, жатка ИЛИ трикотаж, ворсовое джерси, флис, плюш.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.

СПИНКА + ПОДГИБ	20
ПЕРЕД + ПОДГИБ	21
РУКАВ	22
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
МАНЖЕТА	C = 26 (27-28-29) X 4 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано в нижней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекало детали 22 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в верхней части схемы. На клеовом прокладочном материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей A и B, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать правые плечевые срезы. Разутюжить обработанные припуски. Аналогично стачать правые плечевые срезы обтачек горловины. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, косой бейкой срезы внутреннего контура обтачки горловины. ● Наложить обтачку горловины по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку горловины. Настрочить в край. ● Заутюжить припуски левых плечевых срезов спинки и переда на изнаночную сторону. Снизу подложить ленты застежки-молнии, оставляя звенья на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков каждой стороны застежки. Отогнуть обтачку горловины на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски на участке застежки. Закрепить их строчкой в край в швы притачивания лент застежки-молнии. Стежками вручную закрепить обтачку горловины к припускам правого плечевого шва. ● Выполнить боковые швы изделия. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● В указанном направлении заложить складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать низ рукава до размера манжеты. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы спинки и переда. ● Стачать манжету в кольцо. Лицевой стороной притачать манжету внутренним срезом к низу рукава с изнаночной стороны, равномерно распределяя сборку. Заутюжить припуски наверх. Отогнуть половину ширины манжеты на лицевую сторону, сгибая манжеты по пунктирной линии разметки. Подогнуть внутрь припуск открытого среза манжеты. Застрочить в край к заутюженным на манжеты припускам притачивания.


ALTEZZA cm 140



3 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46




Длина по средней линии спинки:
56,5 (58-59,5-61) см

4 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44



Длина по средней задней линии от линии талии: 79 (80-81-82) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,75 (1,80-1,85-1,90) м тяжелого однотонного полиэстерового атласа шириной 150 см ● 80 (85-90-95) см готовой косой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 24 см ● 8 полужестких «косточек», размер – 11 см x 7 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

матовая сторона креп-сатина, бархат, сукно, габардин, диагональ, деним (джинсовый материал), букле.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	13+13A
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	14+14A
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	15
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	16
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14
ОБТАЧКА НИЖА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13+13A
ОБТАЧКА НИЖА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 14+14A

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Обработать вытачки. Заутюжить на середину деталей. Настрочить сгиб каждой вытачки в край. У контрольного знака («ст») закрыть горизонтально обметочными стежками вытачку, формируя кулиску. ● Вложить «косточки» в кулиски. Закрыть каждую кулиску строчкой по линии талии. ● Стачать средние срезы частей заднего полотнища юбки. Заутюжить обработанные припуски налевую. ● Выполнить боковые швы, выполняя попутно в каждом боковом шве карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: притачать часть подкладки к обозначенному участку бокового шва заднего полотнища юбки, оставляя в левом шве отверстие для застежки; отделать вход в карман со стороны переднего полотнища юбки строчкой на расстоянии 7 мм; обработать зигзагом совмещенные припуски частей подкладки кармана; отогнуть подкладку кармана на переднее полотнище юбки. Притачать подкладки карманов к верхнему срезу переднего полотнища юбки. ● В левом боковом шве выполнить застежку-молнию, притачав на машинке. ● Стачать правые боковые срезы обтачек верхнего среза переднего и заднего полотнищ юбки. Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез полученной детали косой бейкой. ● Наложить обтачку лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Установить на машинку специальную лапку, которая позволит проложить строчку как можно ближе к «косточкам». Выполнить шов линии талии. Заутюжить припуски на обтачку верхнего среза. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть припуски обтачки на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками. Закрепить обтачку обметочными стежками к припускам правого бокового шва и вытачек. ● Стачать боковые срезы обтачек низа полотнищ юбки. ● Наложить обтачку по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза обтачки. Застрочить в край.



5 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44



Длина по средней линии спинки: 104 (105,5-107-108,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,20 (2,25-2,30-2,35) м смесового (с шерстью) материала в шотландскую клетку, ширина – 150 см ● 25 см подкладки в тон, ширина – 90 см (подкладки карманов) ● 7 (7,10-7,20-7,30) м тесьмы более темного оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 1 см ● 14,40 (14,70-15-15,30) м готовой косой бейки из подкладочного материала более темного оттенка, чем оттенок основного материала, ширина – 1,5 см ● 30 см полоски из клевого прокладочного материала шириной 2 см (факультативно) ● 3 пуговицы в тон, диаметр – 28 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж клетчатого материала зависит от ширины клеток!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

материал в шахматную клетку, диагональ, материал в «гусиную лапку», материал в «елочку», круль (вид твида), костюмный материал в мелкую светлую полоску, легкий стеганый материал ИЛИ плотный двухслойный трикотаж, двойной трикотаж, ворсовое джерси, синельный бархат.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь A.

СПИНКА ПАЛЬТО	1+1A
ПЕРЕД ПАЛЬТО	2+2A
БОЧОК	3
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	4
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	6
ОБТАЧКА КАРМАНА	A = 13,4 (13,7-14-14,3) X 5 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! Детали из клетчатого материала следует выкраивать так, чтобы клетки, по возможности, совпадали после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали 4, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ рукавов, нижние срезы боков, спинки и переда, срезы горловины, бортов, средние срезы частей спинки (в т.ч. – на участке шлицы), горизонтальные срезы входов в карманы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, окантовывая разутюженные припуски косой бейкой из подкладочного материала, прокладывая строчку в край. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Окантовать совмещенные припуски вытачки косой бейкой. Заутюжить от середины детали. Совместить срезы входов в карман и сметать. ● Притачать бочки к частям переда. Окантовать разутюженные припуски косой бейкой. После выполнения карманов (см. далее) притачать бочки к частям спинки. ● Мы советуем продублировать полосками из клевого прокладочного материала входы в карманы, центрируя полоски по входам в карманы. ● На части переда выполнить прорезной карман в рамку, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: изнаночной стороной притачать часть подкладки кармана из подкладочного материала с изнаночной стороны части переда, а не накладывать ее на обтачку кармана; продолжить, как в инструкции;



стачать срезы частей подкладки кармана; проложить с изнаночной стороны сквозную строчку по верху входа в карман, прошивая все слои; окантовать совмещенные припуски подкладки кармана косой бейкой. ● Притачать бочки к частям спинки, как было сделано при притачивании бочков к частям переда. ● По разметке обрезать левую часть спинки на участке шлицы. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, средний срез левой части спинки тесьмой. Продолжить, окантовывая срез на участке шлицы и нижний срез. Аналогично обработать средний срез правой части спинки с цельнокроеным припуском шлицы и нижним срезом. ● Наложить левую часть спинки изнаночной стороной на лицевую сторону правой части. Совместить средние линии. Проложить строчку в шов окантовки среднего среза левой части спинки. Продолжить строчку диагонально по верхнему основанию шлицы. ● Выполнить плечевые швы. Окантовать разутюженные припуски косой бейкой. ● Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы бортов, горловины и нижние срезы частей переда и бочков тесьмой, как было сделано для спинки. ● Стачать локтевые срезы и нижний шов рукава. Окантовать разутюженные припуски косой бейкой. ● Окантовать тесьмой низ рукава. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. Окантовать совмещенные припуски втачивания косой бейкой. ● По разметке обметать петли на правом борте. Пришить пуговицы на левом борте в соответствии с петлями.

6 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
— — — — — размер 40
— — — — — размер 42
— — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки:
54,5 (56-57,5-59) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 (1,45-1,50-1,55) м однотонного смесового (ацетат + шелк) материала шириной 150 см ● 40 см (разм. 38/40), 45 см (разм. 42/44) эластичной тесьмы шириной 3,5 см ● 1,60 м (разм. 38/40), 1,65 м (разм. 42/44) контрастной репсовой ленты, ширина – 4 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, саржа, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, матовая сторона креп-сатина, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ + РУКАВ	6+6A
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + РУКАВ	7+7A
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ	8
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	9
ЛЕВЫЙ РУКАВ	10
КУЛИСКА ЛИНИИ ТАЛИИ ПРАВОЙ ЧАСТИ СПИНКИ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	A =
СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6+6A, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 7+7A	
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ	B = 67,6 (68,8-70-71,2) X 1,5 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить правый плечевой шов. Продолжить строчку, стачивая средние срезы цельнокроеных частей правого рукава. Выполнить правый боковой шов и нижний шов правого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить по пунктирной линии разметки подгиб правого рукава на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь 1 см припуска. Застрочить в край. ● С изнаночной стороны правых частей спинки и переда блузки наложить изнаночной стороной кулиску. Подогнуть внутрь припуски продольных срезов. Настрочить в край. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы для кулиски правой части изделия. Мы советуем 31 (33-35-37) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Закрепить поперечные срезы эластичной тесьмы к средним срезам правой части спинки и правой части переда. ● Разрезать, добавляя на припуски, репсовую ленту на две одинаковые части. Обработать один поперечный срез каждой завязки швом вподгибку. Приметать открытыми поперечными срезами завязки, отогнутые от середины деталей, к средним срезам левой части спинки и левой части переда. **Внимание!** Лицевая сторона завязок должна располагаться к лицевой стороне изделия. ● С изнаночной стороны левой части переда обработать вытачку. Заутюжить наверх. ● Выполнить боковой и плечевой швы левой части переда. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налевую. ● Сложить бейку горловины пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезу горловины изделия. Заутюжить обработанные припуски на бейку. Настрочить в край. Обрезать 5 мм припусков. ● Стачать средние срезы частей переда с обтачкой горловины, как было сделано для частей спинки. Отогнуть обтачку горловины на изнаночную сторону. Застрочить в край сгиб обтачки. Отогнуть завязки к левому боковому шву. ● Обработать низ изделия швом вподгибку. ● Выполнить нижний шов левого рукава. Заутюжить обработанные припуски на заднюю часть рукава. ● Заутюжить подгиб рукава по пунктирной линии разметки на изнаночную сторону, подвернув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край. ● Втачать левый рукав в левую пройму. Обработать совмещенные припуски.

7 ПЛАТЬЕ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
— — — — — размер 44
— — — — — размер 46
— — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от
линии талии: 80 (81-82-83) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 3,10 (3,15-3,20-3,25) м однотонной саржи, ширина – 150 см ● 40 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1,40 м контрастной репсовой ленты, ширина – 1 см ● 1,40 м (разм. 42/44), 1,50 м (разм. 46/48) готовой косяй бейки из прокладочного материала контрастного цвета, ширина – 1,5 см ● 2 контрастные пуговицы диаметром 13 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

сатин, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, матовая сторона креп-сатина, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	17+17A+17B
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	18+18A
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	20
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ВНУТРЕННЯЯ КОКЕТКА ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ОБТАЧКА РУКАВА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 19, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 20
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18+18A
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17+17A+17B
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18+18A

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала детали D), как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей A и B, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны частей переда обработать вытачки. Заутюжить наверх. ● Стачать средние срезы частей спинки до участка застежки. Разутюжить обработанные припуски. Аналогично выполнить средний шов переда платья. ● Таким же образом выполнить средние швы внутренних кокеток спинки и переда. ● Выполнить плечевые швы. Разутюжить припуски. Аналогично стачать плечевые срезы внутренних кокеток переда и спинки. ● Выполнить боковые швы, выполняя попутно в боковом шве карман в шве, по аналогии

с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: настрочить припуски входа в карман со стороны переда платья, заутюженные на подкладку кармана, строчкой в край; обработать совмещенные припуски бокового шва зигзагом, заутюжить их на спинку, отгибая подкладку кармана на перед платья. • Окантовать, прокладывая строчку в край, нижний срез внутренней кокетки косой бейкой. •

Наложить внутреннюю кокетку по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Обтачать вырез переда, оставляя отверстия для входов в кулиски горловины. Затем выполнить шов горловины, обтачивая вырез застежки спинки. Заутюжить припуски на внутреннюю кокетку. Настрочить в край. Отогнуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону. Сметать срезы пройм изделия и внутренней кокетки. По пунктирной линии разметки настрочить горловину прямой строчкой, формируя кулиску (1,5 см). • Для завязок разрезать ленту в рубчик на две одинаковые части. Вдеть каждую завязку в соответствующую кулиску. Закрепить один поперечный срез каждой завязки потайной строчкой в соответствующий плечевой шов. По желанию: обрезать диагонально открытый поперечный срез завязки. • Стачать боковые срезы обтачек низа спинки и переда. Разутюжить припуски. • Наложить обтачку низа по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Стачать нижние срезы. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку низа на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого верхнего среза обтачки. Застрочить в край. • Стачать локтевые срезы частей рукава до разреза. Разутюжить припуски. Стачать в кольцо (до разреза) обтачку рукава. Разутюжить припуски. • Выполнить нижний шов рукава. • Надеть обтачки на рукава. Стачать срезы низа рукавов и обтачек. Заутюжить припуски на обтачки. Настрочить в край. Отогнуть обтачки на лицевую сторону рукавов. Обтачать срезы разрезов рукавов. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски открытых верхних срезов обтачек. Застрочить в край. • Втачать рукава в проймы спинки и переда. Обработать совмещенные припуски зигзагом. • Обметать петли по разметке на левой части спинки платья. Наложить левую часть спинки на правую часть спинки, совмещая средние линии. Пришить пуговицы на правой части спинки в соответствии с петлями.



ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
РУКАВ	16

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекала детали 16 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков низ изделия и рукавов, т.к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• На правой стороне переда заложить в указанном направлении складки. Закрепить строчкой вдоль сгиба. Должен получиться эффект асимметричной драпировки блузки. • Выполнить боковые и плечевые швы. • Притачать кусок косой бейки соответствующего размера к срезу горловины. Закрывать косую бейку в кольцо у левого плечевого шва. Отогнуть косую бейку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь половину ширины косой бейки. Застрочить в край открытую сторону косой бейки. • Выполнить нижний шов рукава. • Притачать одну сторону ленты закрытой застежки-молнии к срезу правой проймы. Замок застежки-молнии должен располагаться на пройме спинки. Другую ленту застежки-молнии притачать к верхнему срезу правого рукава. **Внимание!** Контрольные знаки на пройме и на рукаве должны быть расположены на одной линии напротив друг друга. • Втачать левый рукав в левую пройму.




9 ЮБКА ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

---	размер 38
---	размер 40
---	размер 42
---	размер 44

Длина по средней задней линии от линии талии: 53 (54-55-56) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 75 см хлопкового обивочного материала с купонным контрастным платочным принтом (прямоугольники и ромбы), ширина – 300 см • 30 см тяжелого полотна с высоким коэффициентом драпируемости и в контрастный горох, ширина – 140 см • 65 (70-75-80) см эластичной тесьмы шириной 1,5 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛУ С КУПОННЫМ ПРИНТОМ:

габардин, саржа, креп, креп-сатин, мебельный (вощенный) ситец, хлопковый атлас (с аппликациями из полотна с высоким коэффициентом драпируемости или различными рисунками вместо купонного принта).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОТНУ В ГОРОХ:

атлас, креп-сатин, жатка (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. **Внимание!** Мы советуем уменьшить или увеличить размер встречных складок полотнища юбки в зависимости от размера центрального прямоугольника купона.


ЗАДНЕЕ/ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	13+13А = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С БОКОВОЙ ЛИНИЕЙ
--------------------------------	---

8 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

---	размер 38
---	размер 40
---	размер 42
---	размер 44

Длина по средней линии спинки: 63 (64-65-66) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,20 м (разм. 38/40), 1,30 м (разм. 42/44) тяжелого эластичного полотна с высоким коэффициентом драпируемости и в контрастный горох, ширина – 150 см • 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) косой атласной бейки в тон горошин основного материала, ширина – 4 см • 1 разъемная контрастная застежка-молния, длина – 43 (44-45-46) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, атлас, матовая сторона креп-сатина, жатка (эластичные).

КУЛИСКА А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 13+13А ОТ ВЕРХНЕГО СРЕЗА ДО НИЖНЕЙ ПУНКТИРНОЙ ЛИНИИ МЕЖДУ КОНТРОЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ (КРУЖОЧКИ)


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале с купонным принтом, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 13, как показано на схеме. **Внимание!** Прямоугольники купонного принта должны быть расположены, как показано на схеме. На материале в горох, сложенном в сгиб, разложить два раза лекало детали А, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков нижний срез юбки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Стачать юбку в кольцо (= средний задний шов). Заутюжить обработанные припуски налево. Обработать зигзагом нижний срез юбки. ● Сложить изделие по пунктирным линиям разметки встречной складки лицевой стороной внутрь (средние линии заднего и переднего полотнищ). Проложить строчку от верхнего среза до контрольного знака (кружочек). Заложить в указанном направлении встречные складки. Приметать к верхнему срезу. ● Стачать боковые срезы кулиски, оставляя в левом боковом шве отверстие для вдевания эластичной тесьмы (между первой и второй пунктирными линиями). Обработать нижний срез кулиски зигзагом. ● Наложить кулиску лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить верхний срез юбки. Отогнуть кулиску на изнаночную сторону. По разметке проложить прямые строчки (первая и вторая пунктирные линии), формируя кулиску для эластичной тесьмы. ● Отрезать, добавляя на припуски, кусок эластичной тесьмы по размеру линии талии. Мы советуем 60 (64-68-72) см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Стачать эластичную тесьму в кольцо. Зашить потайными стежками отверстие входа в кулиску.

МАТЕРИАЛ В ГОРОХ



МАТЕРИАЛ С КУПОННЫМ ПРИНТОМ



10 ПАЛЬТО ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки:
118,5 (120-121,5-123) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,90 (2,95-3-3,05) м тяжелого однотонного плотного трикотажа с вафельным переплетением, ширина – 150 см
- 2 черные лакированные кнопки диаметром 30 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двухслойный материал, сукно, букле, бархат, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПАЛЬТО	1+1А+1В
ПЕРЕД ПАЛЬТО	2+2А+2В
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	3
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	4
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	5
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2+2А+2В
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2+2А+2В
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали С), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей спинки обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. ● Выполнить на спинке шлицу с одинарным припуском по внутренней (правой) стороне шлицы, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, не прокладывая косую строчку по верхнему основанию шлицы. ● Выполнить боковые швы, выполняя попутно в боковом шве карман в шве, не прокладывая отделочных строчек. Обработать совмещенные припуски подкладки кармана. Отогнуть подкладки карманов на части переда. ● Выполнить плечевые швы. Аналогично стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● Наложить верхний воротник лицевой стороной на лицевую сторону нижнего воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать оставшиеся срезы. ● Приколеть воротник, отогнутый вниз, к срезу горловины изделия на участке между контрольными знаками (кружочки), располагая лицевую сторону нижнего воротника к лицевой стороне изделия, и приметать. ● По разметке наложить на изделие подборт с обтачкой горловины спинки. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины. Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки и подгибом низа на изнаночную сторону. Отогнуть воротник наверх. Закрепить подгиб низ потайными стежками. С изнаночной стороны строчкой изнутри закрепить припуски плечевых швов подбортов с обтачкой горловины спинки в плечевые швы изделия. Закрепить потайными стежками внутренний контур подбортов и обтачки горловины спинки к изделию, вкладывая подкладки карманов между подбортами и частями переда. ● Стачать локтевые срезы и нижний шов рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● По разметке установить головки кнопок (с углублением) с изнаночной стороны правого борта. Установить основания кнопок (с выступом) на лицевой стороне левого борта в соответствии с головками кнопок.

ALTEZZA cm 150



11 ВОДОЛАЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии
спинки: 46 (47,5-49-50,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


- 1,45 (1,50-1,55-1,60) м однотонного эластичного трикотажного полотна с вафельным переплетением, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, ворсовое джерси, плюш (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.




СПИНКА И ПЕРЕД	21 + 21A
ВОРОТНИК	22 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ
РУКАВ	23
ОБТАЧКА РАЗРЕЗА И НИЗА РУКАВА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 23

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 22 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. • Стачать воротник в кольцо (= средний задний шов). Сложить воротник по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Втачать совмещенные срезы воротника в срез горловины изделия. Заутюжить обработанные припуски вниз.
- Выполнить нижний шов рукава до разреза. Аналогично подготовить обтачки рукавов. Разутюжить обработанные припуски. • Надеть каждую обтачку рукава на рукав. Обтачать срезы разреза и низа. Отогнуть обтачки рукавов на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза обтачки и застрочить невидимой строчкой, закрепляя обтачку к рукаву. Затем закрепить обтачку потайной строчкой в нижний шов рукава. • Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски.
- Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Закрепить потайными стежками.



12 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по боковому шву от линии талии:
97,5 (99-100,5-102) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,20 м (разм. 42/44), 1,25 м (разм. 46/48) клетчатого обивочного хлопчатобумажного материала шириной 160 см
 - 10 см контрастной искусственной кожи под кожу жесткой выделки, ширина – 90 см
 - 1,60 (1,65-1,70-1,75) м готовой косой атласной бейки в тон, ширина – 1,5 см
 - 1 застежка-молния в тон, длина – 19 см
 - 2 золотистые пряжки со стержнем и по размеру пат пояса, длина и ширина пряжки – 2,5 см
 - 2 латунные заклепки диаметром 5 мм
- ВНИМАНИЕ!** Метраж клетчатого материала зависит от ширины клеток!



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОЛОСАТОМУ МАТЕРИАЛУ:

материал в шахматную клетку, костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в «елочку», материал в «гусиную лапку», диагональ, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕ:

искусственная кожа под кожу тонкой выделки, искусственная кожа под кожу рептилии, искусственная замша ИЛИ фетр.

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т.к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальные клеи.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.

- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через прутюжильник (кусок материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	19+19A+19B
ПАТА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	20
ПАТА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	21

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! Детали из клетчатого материала следует выкраивать так, чтобы клетки, по возможности, совпадали после обработки швов.


На клетчатом материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 19, как показано на схеме. На изнаночной стороне искусственной кожи в разворот разложить два раза лекала деталей 20 и 21 так, чтобы получить левые и правые детали, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 8 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы контура пат.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы от линии талии передних половинок брюк до участка застежки задних половинок брюк. Окантовать, прокладывая строчку в край, разутюженные припуски косой бейкой. Продолжить окантовывать срезы цельнокроенных обтачек на участке застежки. • Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. • Заутюжить цельнокроенную обтачку верхнего среза брюк на изнаночную сторону и приметать. Затем отогнуть цельнокроенную обтачку верхнего среза брюк на лицевую сторону. Обтачать правые поперечные срезы (= сгиб цельнокроенной обтачки правой стороны застежки задних половинок брюк). • На лицевую сторону левой стороны застежки наложить застежку-молнию лицевой стороной внутрь и звеньями от центра так, чтобы после притачивания звенья застежки выходили за край застежки изделия. Отогнуть цельнокроенную обтачку верхнего среза брюк левой стороны застежки на лицевую сторону поверх застежки-молнии. Проложить строчку по средней линии, притачивая ленту застежки-молнии и обтачивая левые поперечные срезы цельнокроенной обтачки. Отогнуть цельнокроенную обтачку верхнего среза брюк на изнаночную сторону вместе с обтачкой правой и левой стороны застежки. Отогнуть звенья застежки-молнии к центру.
- Окантовать, прокладывая строчку в край, срезы цельнокроенных обтачек верхнего среза. • Наложить сгиб обтачки правой стороны застежки на сгиб обтачки левой стороны застежки. Притачать правую ленту к обтачке правой стороны застежки, оставляя детали совмещенными. С лицевой стороны настрочить верх застежки прямой строчкой по всей ширине обтачки верхнего среза изделия. Продолжить, прокладывая невидимую строчку только по задним половинкам брюк. Настрочить в край линию талии (по стежкам временного назначения, примечивающим обтачку линии талии к изделию). Продолжить строчку по обработанным припускам левой стороны застежки. • Заутюжить подгиб низа брюк на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. • Проколоть на патах передних половинок брюк по дырке для стержня пряжки. Продеть в отверстие каждой паты передних половинок брюк стержень пряжки. Отогнуть прямой поперечный срез на изнаночную сторону. Закрепить, установив заклепку. • По разметке наложить паты на изделие. Закрепить уголок каждой паты, настрочив в край. По разметке проколоть отверстия в патах задних половинок брюк, проверяя расположение отверстий.


КЛЕТЧАТЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 160



ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ALTEZZA cm 90



13 ПАРКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ H ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки:
80 (81,5-83-84,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,80 м (разм. 42/44), 1,90 м (разм. 46/48) однотонного (цвет лосося)



шерстяного сукна шириной 150 см • 1,20 м (разм. 42/44), 1,25 м (разм. 46/48) однотонного (абрикосового цвета) шерстяного сукна шириной 150 см • 3,80 (3,90-4-4,10) м контрастной готовой косой атласной бейки, ширина – 2 см • 5 металлических магнитных пуговиц диаметром 18 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

велюр, букле, бархат (двух цветов); твил, диагональ, материал в «елочку», материал в «гусиную лапку», костюмный материал в мелкую светлую полоску (двух цветов или сочетая однотонный альтернативный материал и материал с рисунком).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь С.


ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ/ПЕРЕДА	14-14А
ВНЕШНИЙ КАПЮШОН + ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО СРЕЗА	15
РУКАВА + ОТВОРОТ	16
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	17
ПОДБОРТ	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ/ПЕРЕДА	19
ВНУТРЕННИЙ КАПЮШОН	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ОБТАЧКА РУКАВА + ОТВОРОТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	С = 17 X 20 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 19), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 2 см для срезов притачивания нижней части изделия и по 1 см во всех остальных случаях.


МАТЕРИАЛ ЦВЕТА ЛОСОСЯ

ALTEZZA cm 150



МАТЕРИАЛ АБРИКОВОГО ЦВЕТА

ALTEZZA cm 150




среза внешнего капюшона. Отогнуть внутренний капюшон и цельнокроеную обтачку на лицевую сторону. Выполнить шов горловины, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски на участке отверстия. Зашить отверстие потайными стежками. • Наложить, центрируя, косую бейку на припуски притачивания нижней части к верхней части изделия. Настрочить косую бейку потайными строчками по продольным сторонам. • Аналогично обработать припуски срезов внутреннего контура подбортов с обтачкой горловины спинки. • Окантовать, прокладывая строчку в край, косой бейкой припуски втачивания рукавов. • По разметке установить основания пуговиц (с выступом) с изнаночной стороны правого борта и с лицевой стороны горловины изделия. Наложить правую часть переда на левую часть переда, совмещая средние линии. С лицевой стороны левого борта установить головки пуговиц (с углублением) в соответствии с основаниями пуговиц. Затем по разметке установить головки пуговиц на переднем крае капюшона. Пристегнуть капюшон.

14 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46



Длина по средней линии спинки:
50,5 (52-53,5-55) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,70 (1,75-1,80-1,85) м смешанного (с шерстью) материала в шахматную клетку, ширина – 150 см • 2 пуговицы диаметром 18 мм
ВНИМАНИЕ! Метраж клетчатого материала зависит от ширины клеток!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в «гусиную лапку», материал в «елочку», шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), диагональ.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей.

ПЕРЕД/ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ + РУКАВ	21+21А+21В+21С+21D
МАНЖЕТА	22
ПЕРЕД/ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ + РУКАВ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21+21А+21В+21С+21D
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21С; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПРАВЫЙ ПОДБОРТ	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21
ЛЕВЫЙ ПОДБОРТ	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 21

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! Детали из клетчатого материала следует выкраивать так, чтобы клетки, по возможности, совпадали после обработки швов.
На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало

ALTEZZA cm 150



детали 22 так, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схеме. **Внимание!** Низ лекал деталей 21 и А должен приходиться на обработанную кромку материала. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы низа, внутреннего контура подборов и обтачки горловины спинки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево.
- Обработать внутренние срезы подборов зигзагом. Наложить подборт лицевой стороной на лицевую сторону частей переда. Обтачать срезы бортов и горловины до контрольного знака («т»). Вывернуть. Сметать плечевые срезы подборов и частей переда (левая сторона). Затем проложить по внутреннему контуру каждого подборта прямую строчку, закрепляя подборт к соответствующей части переда.
- Обработать зигзагом срезы внутреннего контура обтачки горловины спинки.
- Наложить части переда на спинку, складывая изделие по боковым линиям/линиям нижних швов рукавов.
- Выполнить одной непрерывной строчкой плечевые швы и шов горловины спинки, стачивая средние срезы цельнокроеного рукава. Вывернуть. Отогнуть обтачку горловины спинки на изнаночную сторону. Закрепить обтачку горловины спинки к спинке, как было сделано для подборов и частей переда.
- Сложить манжету по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы на участке разреза. Вывернуть манжеты изнаночной стороной внутрь. Притачать смещенные срезы манжеты к низу рукава. Поперечные края каждой манжеты следует совместить встык (= разрез) у контрольного знака («т») нижнего шва рукава.
- Установить основания кнопок (с выступом) по разметке на изнаночной стороне правой части переда. На лицевой стороне левого борта установить по разметке головки кнопок (с углублением).

15 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46



Длина по средней линии спинки от линии талии: 55 (56-57-58) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 (1,55-1,60-1,65) м однотонного эластичного смесового (с шерстью) трикотажного полотна шириной 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюш (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА/ПЕРЕД ЛИФА	20+20А+20В
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	21
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	22

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. **Внимание!** Оставив 1 см на припуски, следует вырезать излишки материала внутри овальной проймы. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков срезы низа нижних частей рукавов и срезы внешнего контура изделия (20) с закругленными углами, т.к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Сложить деталь 20 так, как она была выкроена (= по средней задней линии и лицевой стороной внутрь). По пунктирной линии разметки проложить строчку (= средний шов переда). Вывернуть. Отогнуть верхнюю часть изделия на лицевую сторону, формируя волан/жабо.
- Притачать нижние части рукавов к низу верхних частей рукавов. Заутюжить обработанные припуски наверх.
- Выполнить нижний шов рукава. Разутюжить обработанные припуски.
- Втачать рукава в срезы проймы спинки и переда, совмещая контрольные знаки и выполняя посадку рукавов.



16 БРЮКИ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46



Длина по боковой линии от линии талии: 102,5 (104-105,5-107) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,50 м (разм. 40/42), 1,55 м (разм. 44/46) эластичного клетчатого обивочного хлопчатобумажного материала шириной 160 см
- 1 застегива-молния в тон, длина – 24 см

ВНИМАНИЕ! Метраж клетчатого материала зависит от ширины клеток!

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

материал в шахматную клетку, костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в «гусиную лапку», материал в «елочку», шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей), диагональ (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	19+19А+19В
ПОЯС	20
ШЛЕВКА	А = 5 X 7 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

Внимание! Детали из клетчатого материала следует выкраивать так, чтобы клетки, по возможности, совпадали после обработки швов.

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали А), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков низ брюк.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Стачать средние срезы от линии талии передних половинок брюк до участка застежки задних половинок брюк. Разутюжить обработанные припуски.
- Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой.
- Заутюжить цельнокроеную обтачку верхнего среза брюк на изнаночную сторону, подогнув внутрь 1 см припуска. Застрочить в край.
- В среднем шве задних половинок брюк выполнить *застежку-молнию, притачанную на машине*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью.
- Обработать нижние срезы брюк оверлоком.
- Сложить каждую шлевку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать продольные и нижние поперечные срезы. Вывернуть. Подогнуть внутрь припуски верхних срезов шлевок. Настрочить припуски вертикального шва каждой шлевки строчкой в край.
- Наложить шлевки по разметке на линию талии изделия. Настрочить верхние края шлевок к изделию строчкой в край, а нижние края – строчкой на расстоянии 5 мм.
- Сложить пояс по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме поперечных срезов с одной стороны). Вывернуть пояс. Подогнуть внутрь припуски открытых поперечных срезов. Настрочить в край припуски продольного шва и поперечные края пояса.
- Продеть пояс в шлевки задних и передних половинок брюк, оставляя завязки выступать посередине спереди. Надеть брюки. Завязать пояс, присбаривая таким образом линию талии изделия.






17 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46



Длина по средней линии спинки:
89,5 (91-92,5-94) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,30 (2,35-2,40-2,45) м тяжелого однотонного плотного жатого трикотажа с вафельным переплетением, ширина – 150 см ● 10 см атласной подкладки в тон, ширина – 140 см ● 1 разъемная застежка-молния с крупными пластмассовыми звеньями в тон, длина – 70 (71-72-73) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

двухслойный материал, сукно, букле, бархат, шанель (костюмный материал с переплетением многоцветных нитей).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПАЛЬТО	1+1A
ПЕРЕД ПАЛЬТО	2+2A
БОЧОК СПИНКИ	3
ХЛЯСТИК	4
РУКАВ	5
ОБТЯЖКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ПОДБОРТ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2+2A
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА ХЛЯСТИКА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали C), как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали D, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей спинки и частей переда обработать вытачки. Заутюжить вытачки частей спинки от середины детали, а вытачки частей переда – вниз. ● Притачать бочки спинки к частям спинки. ● Стачать средние срезы частей спинки. ● Стачать продольные срезы хлястика из основного материала и подкладки хлястика. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, совмещая контрольные знаки. Настрочить продольные стороны детали строчкой на расстоянии 5 мм. ● Наложить хлястик подкладкой по разметке на лицевую сторону спинки. Приметать поперечные срезы хлястика к обозначенным участкам срезов бочков спинки. ● Выполнить боковые швы, выполняя попутно в боковом шве карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, не прокладывая отделочных строчек. Обработать совмещенные припуски подкладки каждого кармана. Отогнуть подкладку карманов на части переда. ● Выполнить плечевые швы. Аналогично стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки. ● По разметке наложить подборт с обтачкой горловины спинки лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Обтачать нижние срезы и срезы бортов до нижних контрольных знаков (кружочки). Затем возобновить строчку по бортам и горловине от верхних контрольных знаков (кружочки). Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки и подгибом низа на изнаночную сторону. ● Совместить встык борта, подгибая внутрь припуски бортов на участке застежки. Снизу, на участке между контрольными знаками

ЖАТЫЙ ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 150




МЕТРАЖА m 2,30

ми (кружочки), подколоть ленты застежки-молнии. Звенья застежки-молнии должны выступать. С изнаночной стороны проложить строчку вдоль линии сгиба припусков каждого борта. Подогнуть внутрь припуски подбортов на участке застежки. Закрепить их строчкой изнутри к лентам застежки-молнии. ● С изнаночной стороны закрепить подгиб потайными стежками. Строчкой изнутри закрепить припуски плечевых швов подбортов с обтачкой горловины спинки в плечевые швы изделия. Закрепить потайными стежками внутренний контур подбортов и обтачки горловины спинки к изделию, вкладывая подкладки карманов между подбортами и частями переда. ● Выполнить нижний шов рукава. ● Втачать рукава в проймы. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



МЕТР. cm 10

18 ЖАКЕТ ■ ■ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ B ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

--- размер 38
--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44



Длина по средней линии спинки:
73 (74,5-76-77,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,40 (2,45-2,50-2,55) м однотонного габардина шириной 150 см ● 1,40 м (разм. 38/40), 1,50 м (разм. 42/44) смесовой бязи в тон (подкладка), ширина – 150 см ● 1,50 м (разм. 38/40), 1,60 м (разм. 42/44) клееного прокладочного материала шириной 140 см ● 70 см синтепона для подокатников, ширина – 5 см ● 4 пуговицы на ножке и со стразами в тон, диаметр – 25 мм ● 6 пуговиц на ножке и со стразами в тон, диаметр – 18 мм ● 1 прозрачная пуговица в тон, диаметр – 15 мм ● 1 пара плечиков

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

гладкий бархат, матовая сторона креп-сатина, хлопковый атлас, двойной креп, фризотина (ткань с плюшевой поверхностью).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки лифа от разметки обтачки горловины, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда лифа от разметки подборта; лекала частей рукава от разметки шлицы; лекала бочка спинки и бочка переда – без изменений. Укоротить подгиб рукавов из подкладочного материала на 2 см.

СПИНКА ЛИФА	1
БОЧОК СПИНКИ ЛИФА	2
ПЕРЕД ЛИФА	3
БОЧОК ПЕРЕДА ЛИФА	4
БАСКА СПИНКИ	5
БОЧОК БАСКИ СПИНКИ	6
БАСКА ПЕРЕДА	7
БОЧОК БАСКИ ПЕРЕДА	8
ВСТАВКА БАСКИ СПИНКИ	9
ВСТАВКА БАСКИ ПЕРЕДА	10
ВСТАВКА БОЧКОВ БАСКИ	11
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	12
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	13
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	14
ОБТЯЖКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПОДБОРТА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 3
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПОДБОРТА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12;
ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ	
ПОДКЛАДКА БАСКИ СПИНКИ	E = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
ПОДКЛАДКА БОЧКА БАСКИ СПИНКИ	F = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 6
ПОДКЛАДКА БАСКИ ПЕРЕДА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7
ПОДКЛАДКА БОЧКА БАСКИ ПЕРЕДА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как показано на схеме. На клееном прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, A, B, C, детали для дублирования подгиба деталей 13 и 14. Лекало детали D разложить на клееном прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Притачать бочки спинки лифа к спинке лифа. ● Притачать бочки переда лифа к частям переда лифа. ● Выполнить плечевые и боковые швы. ● Стачать плечевые срезы верхних частей подбортов и обтачки горловины спинки. ● Подготовить и выполнить рукава из двух частей со шлицей в локтевом шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы. ● Разрезать метржак синтепона для подокатников пополам. Пришить подокатник к припуску втачивания рукава в пройму так, чтобы он на 2/3 ширины заходил на рукав. ● Заложить среднюю складку подкладки спинки лифа. Проложить строчку вдоль линии сгиба складки. Закрепить строчкой от горловины вниз на коротком отрезке (3 см). Заутюжить складку налево. Закрепить строчкой к срезу линии талии подкладки спинки. ● Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки лифа и не выполняя шлицы на рукавах из подкладочного материала. ● Притачать подборт с обтачкой горловины спинки к подкладке лифа. Заутюжить припуски на подкладку. ● Стачать верхние срезы верхнего и нижнего воротников. Заутюжить припуски на нижний воротник. Настрочить в край. Еще раз совместить воротники. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. ● Наложить по разметке подборт с обтачкой горловины спинки и подкладкой лицевой стороной на лицевую сторону лифа из основного материала. Обтачать борта. Заутюжить припуски на подборт. Настрочить в край. Еще раз наложить подборт с обтачкой горловины спинки и подкладкой на лиф из основного материала. Обтачать срезы внешнего контура лацканов и горловины до участка втачивания воротника. ● Втачать верхний воротник в срез горловины подбортов с обтачкой горловины спинки, а нижний воротник в срез горловины изделия. Разутюжить припуски. ● С изнаночной стороны прикрепить потайными стежками плечевые накладки (плечики) к припускам плечевых швов лифа из основного материала. ● Притачать вставки баски спинки к срезам баски спинки. Заутюжить припуски на баску спинки. По вертикальной пунктирной линии разметки отогнуть часть баски спинки на изнаночную сторону, накладывая по разметке на вставки. Закрепить строчкой к верхнему срезу и к нижнему срезу. Должны сформироваться складки. Затем аналогично притачать бочки баски спинки к соответствующим срезам вставок баски спинки. ● Аналогично подготовить баску переда, соединив их с бочками басок переда и вставками басок переда. ● Притачать полученную баску спинки и баску переда к соответствующим срезам вставок боков басок, формируя складки, как было сделано ранее. ● Соединить детали баски из подкладочного материала, выполняя швы рельефов и боковые швы и помня, что у подкладки баски нет вставок и складок. ● Притачать нижние части подбортов к средним передним срезам полученной баски из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать нижний срез баски из основного материала до размера нижнего среза подкладки баски. Равномерно распределить сборку, совмещая швы баски из подкладочного материала со вставками баски из основного материала. ● Стачать нижние срезы подкладки баски и баски из основного материала. Заутюжить припуски наверх, оставляя открытыми припуски подбортов. Вывернуть. ● Отогнуть подкладку с подбортами баски на лицевую сторону. Совместить срезы линии талии. Обтачать срезы бортов. Отогнуть подборт с подкладкой баски на изнаночную сторону. ● Притачать баску из основного материала к низу лифа, оставляя отвер-

ГАБАРДИН


ALTEZZA cm 150



DOPIA INTERO - DIRTITO FLO

ПОДКЛАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 150



DOPIA INTERO - DIRTITO FLO

стие (= петля) на правой части переда. Притачать подкладку баски с нижними частями подбортов к низу подкладки лифа с верхними частями подбортов, совмещая швы и оставляя на правой части отверстие (= петля). ● Совместить, подвернув, припуски на участки отверстия для петли на правой части переда на правом подборт. Соединить потайными стежками. ● Подогнуть внутрь припуски отверстия в левом боковом шве подкладки. Защить потайными стежками. ● Заутюжить подгиб рукавов из основного материала на изнаночную сторону. Закрепить швом «козлик». Подогнуть подгиб рукавов из подкладочного материала так, чтобы рукава из основного материала выступали на 2 см. Закрепить потайными стежками так, чтобы подкладка не затягивала рукава. ● Обметать верхнюю петлю по разметке на правой части переда. Слева пришить пуговицы в соответствии с верхней петлей и петлей в шве линии талии. Затем по разметке пришить пуговицы на лицевой стороне правой части переда и на шлицах рукавов (совместив части каждого рукава). ● Выполнить из ниток навесную петлю на левом борте у линии талии по размеру прозрачной пуговицы. На подкладке правой части переда пришить прозрачную пуговицу в соответствии с навесной петлей.

19 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по боковому шву от линии талии:
97 (98,5-100-101,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,10 м (разм. 38/40), 1,15 м (разм. 42/44) однотонного эластичного шандунга (вид чусучи) шириной 140 см ● 1,05 м (разм. 38/40), 1,10 м (разм. 42/44) контрастного габардина шириной 90 см ● 10 см клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 12 см ● 2 металлических крючка с петлями (пришиваются вручную)

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ШАНДУНГУ:

габардин, деним (джинсовый материал), диагональ, мебельный (вощенный) ситец, хлопковый атлас, бархат, сукно (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

шандунг (вид чусучи), диагональ, деним (джинсовый материал), хлопковый атлас, бархат, сукно.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ПОЯС	11
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	12+12A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	13+13A
ЛАМПАС	14+14A
ВСТАВКА ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	15
ВСТАВКА ПЕРЕДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК	16
ОТКОСОК ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	A = 7 X 13 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали А разложить на шандунге в разворот, как показано на схемах. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 11, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 3 см для срезов задних срезов частей пояса и для срезов срезов задних половинок брюк, постепенно уменьшая припуски до 1 см у шаговых срезов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 4 см на подгиб низа брюк.


ГАБАРДИН

ALTEZZA cm 90



DOPIA INTERO - DIRTITO FLO

ки правой стороны застежки прямой строчкой. ● По разметке обрезать, добавляя 1 см на припуск, левую часть пояса. ● Обработать зигзагом нижние срезы частей пояса. ● Сложить каждую часть пояса пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать средние передние срезы и выступ правой части пояса. ● Внешними срезами притачать части поясов к половинкам брюк. Заутюжить припуски наверх. ● Стачать средние задние срезы частей пояса, совмещая швы притачивания частей пояса к задним половинкам брюк. Продолжить, стачивая средние срезы задних половинок брюк. Разутюжить припуски. ● Отогнуть половину ширины пояса на изнаночную сторону. Закрепить открытые срезы частей пояса потайной строчкой в шов притачивания. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Пришить один крючок по разметке на внутренней стороне выступа правой части пояса, а другой крючок – на лицевой стороне левой части пояса. Затем пришить одну петлю на лицевой стороне левой части пояса, а другую петлю – на внутренней стороне правой части пояса в соответствии с крючками.




за тесьмы. Настрочить каждый кусок тесьмы к середине соответствующей обтачки. ● Сложить каждую обтачку посередине (= строчка притачивания тесьмы) изнаночной стороной внутрь. Прямить боковую обтачку каждого кармана ко шву притачивания. Затем настрочить открытую боковую сторону каждого куска тесьмы боковой обтачки кармана строчкой в край. С изнаночной стороны к открытому срезу средней обтачки каждого кармана притачать часть подкладки кармана. Заутюжить припуски вместе с частью подкладки кармана на середину детали. Затем настрочить открытый край тесьмы, как было сделано для тесьмы боковой обтачки. С изнаночной стороны притачать часть подкладки кармана ко шву притачивания боковой обтачки. Совместить части подкладки кармана. Стачать по контуру. ● Обработать срезы на участке разреза спинки. Заутюжить на изнаночную сторону. Застрочить контрастной строчкой, завершая ее у разметки для обтачки низа спинки. ● Стачать средние срезы частей спинки до шлицы. Заутюжить обработанные припуски налево. Настрочить двойной строчкой, выполняемой контрастными нитками. ● Притачать рукава к срезам частей переда. Заутюжить обработанные припуски на части переда. ● Отрезать для каждого рукава кусок тесьмы по размеру шва притачивания рукава к части переда. Наложить изнаночной стороной кусок тесьмы на обозначенный участок между пунктирными линиями разметки с лицевой стороны. Настрочить тесьму, прокладывая строчки в край по сторонам. ● Притачать рукава к срезам спинки. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Настрочить двойной строчкой контрастными нитками. ● Наложить части переда на спинку, сдвоив каждый рукав. Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● В указанном направлении сложить нижние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Стачать манжету в кольцо. ● Притачать лицевой стороной одним срезом манжету к низу рукава с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на манжеты. Отогнуть половину ширины манжеты на лицевую сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого среза. Застрочить строчкой в край, выполняемой контрастными нитками, к заутюженному на манжету припускам притачивания. ● Установить металлические блочки по разметке на линии талии частей переда. ● Стачать кулиски линии талии переда/рукавов и кулиску линии талии спинки/рукавов. Изнаночной стороной наложить кулиску по разметке на изделие с изнаночной стороны. Подогнуть припуски кулиски. Настрочить по контуру, используя нитки в тон. ● Притачать боковые части к средней части капюшона. Заутюжить обработанные припуски на среднюю часть капюшона. Настрочить двойной контрастной строчкой. ● Совместить две детали козырька. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Отделать двойной контрастной строчкой. ● Стачать средние срезы обтачек переднего среза капюшона. Разутюжить припуски. Вывернуть. Совместить две обтачки переднего среза капюшона. Вложить между ними козырек на участке между контрольными знаками («т»). Стачать передние и поперечные срезы деталей. Обтачать выступ до контрольного знака (кружочек). Подрезать припуски. Вывернуть. ● Лицевой стороной притачать одну обтачку переднего среза капюшона к переднему срезу капюшона с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на обтачку. Подогнуть внутрь припуск открытого среза второй обтачки. Застрочить двойной строчкой контрастными нитками к припускам притачивания, заутюженным на обтачку. ● Приколоть капюшон, отогнутый вниз, к срезу горловины изделия и приметать. ● Разъединить части ленты «Велькро». Часть ленты с крючками (= более жесткая часть ленты) наложить изнаночной стороной на лицевую сторону правой части внутренней обтачки переднего среза капюшона. Настрочить по контуру контрастными нитками, формируя «Х» посередине. Часть ленты с петлями наложить на левую сторону внешней обтачки. Настрочить по контуру нитками в тон. ● Стачать подборт и обтачку горловины спинки. Разутюжить обработанные припуски. Наложить подборт с обтачкой горловины спинки по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия с капюшоном. Выполнить шов горловины. Затем обтачать срезы бортов на нижних участках (до разметки для застежки-молнии). Отогнуть подборт с обтачкой горловины спинки на изнаночную сторону. Отогнуть капюшон наверх. Закрепить подборт с обтачкой горловины спинки потайными строчками в швы притачивания рукавов. ● Совместить встык части переда. Подогнуть внутрь припуски срезов бортов. Вложить ленты застежки-молнии на участках между контрольными знаками (кружочки), оставляя звенья на виду. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков борта. С лицевой стороны настрочить борта двойной контрастной строчкой до раз-

20 НАКИДКА ■■■■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по средней линии спинки:
78 (79,5-81-82,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,80 (2,90-3,10) м однотонного денима (джинсового материала) шириной 150 см ● 1,70 (1,75-1,80-1,85) м контрастной тесьмы с плоской посередине, ширина – 3 см ● 4,30 (4,40-4,50-4,60) м контрастного плетеного шнура ● 5 см контрастной ленты «Велькро» шириной 5 см ● 1 разъемная застежка-молния с крупными пластмассовыми звеньями длиной 53 (54-55-56) см ● 2 металлические блочки диаметром 15 мм ● контрастные нитки

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, габардин, сукно, бархат, мебельный (вошенный) ситец, креп, шандунг (вид чесучи).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали Е и F.


СПИНКА	1+1А
ПЕРЕД	2
РУКАВ	3+3А
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	4
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	5
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕГО СРЕЗА КАПЮШОНА	6
КОЗЫРЕК	7
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ПОДБОРТ	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 3
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ОБТАЧКА КАРМАНА	Е = 18 X 4 CM
МАНЖЕТА	F = 37 (38-39-40) X 4 CM
ОБТАЧКА НИЗА СПИНКИ + КУЛИСКА	G = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1+1А
ОБТАЧКА НИЗА ПЕРЕДА + КУЛИСКА	H = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
КУЛИСКА ЛИНИИ ТАЛИИ/РУКАВА СПИНКИ	I = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1, СОЕДИНЕННОЙ С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 3
КУЛИСКА ЛИНИИ ТАЛИИ/РУКАВА ПЕРЕДА	L = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 3

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 6 и Е), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. Настрочивать контрастными нитками. ● Отрезать куски тесьмы по размеру обтачки кармана. ● Притачать одну обтачку кармана к средней стороне входа в карман, а другую обтачку – к боковой стороне. Выполнить между строчками (по сплошной линии разметки) разрез с косыми надсечками в углах. Отогнуть обтачки карманов на середину. Наложить на обтачки куски тесьмы, начиная от входа в карман. Подогнуть припуск среднего сре-



метки для обтачек низа. Сметать нижние срезы подборт и частей переда. ● Стачать боковые срезы обтачек низа/кулиски спинки и переда. Притачать полученные детали к нижним срезам соответствующей части изделия. Отогнуть обтачки на лицевую сторону. Подвернуть припуски поперечных срезов. Обтачать поперечные срезы. Задние поперечные срезы закрепить, настрочив. ● Отогнуть обтачки низа на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза обтачки. Застрочить в край контрастными нитками. ● Для кулисок низа отрезать кусок шнура длиной 162 (166-170-174) см. Вдеть шнур в кулиску низа, проходя через отверстия кулисок на участке шлицы спинки. Передние поперечные срезы шнура подложить под сгибы передних поперечных срезов и закрепить обметочными стежками. ● Оставшийся кусок шнура вдеть в кулиску линии талии/рукавов, проходя через металлические бочки. Сформировать на концах шнура узлы, чтобы шнур не выскользнул из кулиски.

21 БРЮКИ ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- размер 42
- размер 44
- размер 46
- размер 48

Длина по боковому шву от линии талии: 106,5 (108-109,5-111) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,05 (2,10-2,15-2,20) м однотонного денима (джинсовый материал) шириной 150 см ● 2,15 (2,20-2,25-2,30) м контрастной тесьмы с полосой посередине, ширина – 3 см ● 36 металлических пуговиц на ножке, диаметр – 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

диагональ, габардин, сукно, бархат, мебельный (вощенный) ситец, хлопковый атлас, креп, шандунг (вид чесуши).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	6
ПОЯС ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	7
ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8А
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	9+9А
ОБТАЧКА ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ ЛЕВОГО БОКОВОГО ШВА	10
ОБТАЧКА ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ ЛЕВОГО БОКОВОГО ШВА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 9

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 6 и 7). Лекала деталей 10 и А разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны задних половинок брюк обработать вытачки. Заутюжить на середину детали. ● В указанном направлении заложить складки передних половинок брюк. Закрепить строчкой вдоль среза. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Притачать обтачку передней стороны застежки к соответствующему участку левого бокового среза передней половинки брюк. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Затем отогнуть обтачку на изнаночную сторону и приметать к верхнему срезу левой передней половинки брюк. ● Сложить обтачку задней стороны застежки по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Стачать верхние срезы. Вывернуть деталь изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные вертикальные срезы обтачки к задней стороне застежки. Обработать совмещенные припуски зигзагом. Отогнуть обтачку задней стороны застежки на переднюю половинку брюк.



● Отрезать кусок тесьмы по размеру правого бокового шва. Изнаночной стороной наложить тесьму на лицевую сторону правой половинки брюк на участке между пунктирными линиями. Настрочить тесьму строчками в край по сторонам центральной полоски. Аналогично настрочить тесьму на левый боковой шов, прерывая строчку на участке застежки, чтобы затем продолжить ее отдельно по передней половинке брюк, не захватывая заднюю половинку брюк. ● Выполнить шаговые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк и передних половинок брюк. ● Совместить две детали пояса передних половинок брюк. Стачать верхние срезы. Заутюжить припуски на внутреннюю деталь. Настрочить в край. Еще раз совместить детали пояса передних половинок брюк. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Обработать зигзагом нижний срез внутренней детали пояса передних половинок брюк. Притачать внешний пояс передних половинок брюк к верхнему срезу передних половинок брюк. Заутюжить припуски наверх. Отогнуть внутренний пояс передних половинок брюк на изнаночную сторону. Закрепить потайной строчкой в шов притачивания. ● Аналогично подготовить и притачать пояс задних половинок брюк. Вниманию, при обтачивании поперечных срезов пояса задних половинок брюк следует обтачать и выступы. При притачивании пояса к задним половинкам брюк выступы должны выступать по разметке за боковые швы. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками. ● Обметать по разметке петли на участке застежки передних половинок брюк и на левом выступе пояса задних половинок брюк. Пришить пуговицы на обтачке задней стороны застежки и на левом краю пояса передних половинок брюк в соответствии с петлями. Затем пришить декоративные пуговицы по разметке вдоль боковых швов передних и задних половинок брюк. Наложить правый выступ пояса задних половинок брюк на правый край пояса передних половинок брюк. Закрепить, пришив по разметке, пуговицу.

22 ЖИЛЕТ + НАКИДКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ С ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

Длина по средней линии спинки: 68,5 (70-71,5-73) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,50 (2,55-2,60-2,65) м однотонного эластичного денима (джинсовый материал) шириной 150 см ● 75 см (разм. 40/42), 80 см (разм. 44/46) клевого прокладочного материала шириной 140 см ● 10 украшенных металлических пуговиц в форме полусферы и на ножке, диаметр – 16 мм ● 1 пластмассовая пражка с боковыми петлями в тон и контрастного цвета (без стержня), длина – 6 см, ширина – 5 см ● контрастные нитки для отделочных строчек

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, диагональ, сукно, бархат, букле, твид, твил, мебельный (вощенный) ситец, шандунг (вид чесуши), тафта, фламандское полотно, дамаст (вид жаккардовой ткани) (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь F.


СПИНКА ЖИЛЕТА	1
ПЕРЕД ЖИЛЕТА	2
КЛАПАН КАРМАНА ЖИЛЕТА	3
СТОЙКА ВОРОТНИКА	4
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	5
СПИНКА + РУКАВ НАКИДКИ	6
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА НАКИДКИ	7
ПОГОН НАКИДКИ	8
ПАТА РУКАВА НАКИДКИ	9
ПОЯС ЖИЛЕТА	10
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ЖИЛЕТА	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ СПИНКИ ЖИЛЕТА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 1
ОБТАЧКА ПРОЙМЫ ПЕРЕДА ЖИЛЕТА	С = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ПОДКЛАДКА КАРМАНА ЖИЛЕТА	Д = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	Е = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 5
ШЛЕВКИ ЖИЛЕТА	Г = 25 X 4 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 4, 9 и Д). Лекало детали F разложить на материале в разворот, как показано в нижней части схемы. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 5, 9, половину ширины лекал деталей 10 и 3, лекало внешней детали 8 (включая участок между пунктирными линиями разметки), среднюю часть борта переда (от сгиба подборта до контрольного знака), как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа жилета и накидки с рукавами.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● Пробылывать клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. Настрочивать контрастными нитками.



● Стачать средние срезы частей спинки жилета. Заутюжить обработанные припуски налевую. Настрочить на расстоянии 7 мм контрастными нитками. ● Сложить клапан по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Отделывать внешний контур клапана строчкой на расстоянии 7 мм. ● Приколоть клапаны, отогнутые на середину детали, к срезам входа в карманы со стороны частей переда и приметать. ● Выполнить боковые швы, выполняя попутно в боковом шве карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: настрочить край клапана в край, используя нитки в тон, затем стачать срезы частей подкладки кармана, закрепляя углы диагональными строчками до контрастной отделочной строчки; закрепить клапан к части переда, пришив по разметке пуговицу. ● Выполнить плечевые швы. Разутюжить обработанные припуски. Аналогично стачать плечевые срезы цельнокроенных подборов и обтачки горловины спинки. ● Стачать плечевые и боковые срезы обтачек пройм спинки и переда. Разутюжить припуски. ● Наложить обтачки лицевой стороной на лицевую сторону пройм. Выполнить швы пройм. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону. Настрочить на расстоянии 7 мм контрастными нитками. С изнаночной стороны закрепить обтачки потайными строчками в боковые и плечевые швы. Затем примерно посредине внутреннего контура закрепить обтачку обметочными стежками к спинке. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть. Настрочить в край по сторонам. Разрезать деталь на три одинаковые части. Наложить по разметке каждую шлевку на линию талии жилета. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов. Закрепить обметочными стежками.

● Стачать средние срезы частей спинки накладки, как было выполнено для частей спинки жилета. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку по средним срезам цельнокроенных частей рукавов. Разутюжить обработанные припуски. ● Заутюжить подгиб низа накладки на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба, и приметать. Заутюжить цельнокроенные подборта передних частей рукавов на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подборов. Застрочить сгиб каждого подборта контрастной строчкой на расстоянии 7 мм от нижнего контрольного знака («т»). Продолжить строчку в край по верхнему сгибу подгиба низа. ● Сложить погон пополам лицевой стороной внутрь. Стачать продольные срезы. Отцентрировать шов. Разутюжить припуски. Обтачать поперечные срезы внешней стороны погона. Вывернуть, складывая каждый погон по пунктирным линиям разметки. Отделывать контрастной строчкой на расстоянии 7 мм по контуру. ● Притачать открытые поперечные срезы погона, отогнутых на середину рукавов, к боковым контрольным знакам плеч. Внешняя сторона погона должна быть расположена к лицевой стороне изделия. Отогнуть погоны на горловину. Настрочить на расстоянии 7 мм швы притачивания погон, используя контрастные нитки. Затем закрепить погоны, пришив по разметке пуговицы. ● Наложить непродублированную пату рукава на продублированную. Обтачать по контуру (кроме задних поперечных срезов). Вывернуть. Отделывать контур паты контрастной строчкой на расстоянии 7 мм. ● Притачать открытые поперечные срезы паты, отогнутых на середину деталей, по разметке к спинке накладки. Паты должны быть расположены лицевой стороной продублированных деталей к лицевой стороне спинки. Отогнуть паты на перед. Настрочить контрастной строчкой на расстоянии 7 мм. Закрепить паты, пришив по разметке пуговицы.

● Наложить изнаночной стороной накладки на жилет с лицевой стороны. Совместить средний шов спинки жилета и средний шов спинки накладки. Затем совместить открытые верхние участки рукавов накладки с контрольной разметкой в верхней части частей переда жилета. Закрепить, продолжая строчки по сгибу подборта. Закрепить рукава накладки к частям переда жилета обметочными стежками, выполняемыми контрастными нитками, у нижних контрольных знаков («т»). Сметать срезы горловины жилета и накладки. ● Притачать одну стойку к верхнему воротнику, а другую стойку – к нижнему воротнику. Подрезать припуски у закругленных углов. Разутюжить припуски. ● Наложить нижний воротник лицевой стороной на лицевую сторону верхнего воротника. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть. Сметать срезы горловины воротников. Приколоть воротник, отогнутый вниз к срезу горловины жилета с накладкой, располагая нижний воротник к лицевой стороне изделия. ● Заутюжить подборта с обтачкой горловины спинки на лицевую сторону. Обтачать выступы горловины переда. Продолжить строчку, выполняя шов горловины. Затем обтачать нижние срезы, прокладывая строчку по линии сгиба подгиба. Отогнуть подборта с обтачкой горловины спинки на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа жилета. Отогнуть воротник наверх. ● С изна-




ночной стороны закрепить внутренний контур обтачки горловины спинки строчкой, выполняемой нитками в тон. Закрепить нижний угол подкладки кармана закрепокой из ниток в тон к соответствующей части переда. ● Заутюжить половину ширины подгиба жилета на изнаночную сторону. Застрочить прямой контрастной строчкой. Продолжить строчку на расстоянии 7 мм по бортам и выступам горловины до участка втачивания воротника. ● Закрепить накидку закрепокой в средний шов жилета на расстоянии 5 см от горловины. ● Обметать петли по разметке на правом борте жилета. Слева пришить пуговицы в соответствии с петлями. ● По разметке обрезать, добавляя на припуски, правую часть пояса. ● Стачать средние задние срезы частей пояса. ● Сложить пояс по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме правых поперечных срезов). Вывернуть. Отделывать строчкой на расстоянии 7 мм по контуру. ● Вложить правый поперечный срез пояса в пражку. Отогнуть по разметке на изнаночную сторону, подгибая внутрь припуск. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой», фиксируя пражку к поясу.

23 ЮБКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46



Длина по средней задней линии от линии талии: 58 (59-60-61) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,70 м (разм. 40/42), 1,80 м (разм. 44/46) эластичного денима (джинсовый материал) шириной 150 см ● 35 см (разм. 40/42), 40 см (разм. 44/46) клееного прокладочного материала шириной 140 см ● 8 украшенных металлических пуговиц в форме полусферы и на ножке, диаметр – 16 мм ● 1 прозрачная пуговица диаметром 15 мм ● 1 прозрачная пластмассовая кнопка диаметром 10 мм ● 1 пластмассовая пражка с боковыми петлями в тон и контрастного цвета (без стержня), длина – 6 см, ширина – 5 см ● контрастные нитки для отделочных строчек

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

габардин, диагональ, сукно, бархат, букле, твид, твил, мебельный (воощеный) ситец, шандунг (вид чесучи), тафта, фламандское полотно, дамаст (вид жаккардовой ткани) (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь D.

ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	8
БОЧОК ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	9
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ + ПОДБОРТ	10
БОЧОК ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	11
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	12
ПОЯС	13+13A
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ЗАДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 9
ОБТАЧКА ВЕРХНЕГО СРЕЗА ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 10, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 11
ШЛЕВКИ	D = 28 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на нижней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить два раза лекала деталей 12 и 13 так, чтобы получить левые и правые детали (12) и внешние и внутренние детали (13), как показано в верхней части схемы. На клееном прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 12, B и C. Подрезать клеевой прокладочный материал и развернуть. На клееном прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 13, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клееным прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. Настрочивать контрастными нитками. ● Наложить бочки заднего полотнища на заднее полотнище юбки. Стачать вертикальные срезы, продолжить каждую строчку диагонально и вертикально (участок складки). Заутюжить припуски и складку на середину детали. Настрочить на расстоянии 7 мм, продолжая диагонально по верхнему основанию складки. ● Сложить листочку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать поперечные срезы. Вывернуть. Отделывать внешний контур листочки строчкой на расстоянии 7 мм. ● Приколоть листочки, отогнутые на середину детали, к срезам входов в карманы частей переднего полотнища юбки и приметать. ● Притачать бочки переднего полотнища юбки к частям переднего полотнища юбки, выполняя попутно в шве карман в шве, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими

щими изменениями: части подкладки кармана отогнуть на изнаночную сторону, отогнуть листочку от середины детали; настрочить вход в карман строчкой на расстоянии 7 мм; продолжить, как в инструкции; в конце закрепить листочку к бочку, настрачивая ее поперечные края строчкой в край, используя нитки в тон, продолжая строчку диагонально по углам до контрастной отделочной строчки. ● Выполнить боковые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать боковые срезы обтачек верхнего среза заднего и переднего полотнищ юбки. Притачать обтачки верхнего среза частей переднего полотнища юбки к внутренним срезам цельнокроенных подбортвов частей переднего полотнища юбки. Заутюжить обработанные припуски на обтачки. ● Отогнуть подборт на лицевую сторону вместе с обтачкой верхнего среза. Обтачать нижние срезы. Выполнить шов линии талии. ● Отогнуть подборт с обтачкой верхнего среза и подгибом низа на изнаночную сторону. Подвернуть внутрь половину ширины подгиба. Застрочить подгиб низа контрастной строчкой на расстоянии 7 мм. Продолжить строчку по бортам и по линии талии. ● Сложить деталь для шлевок пополам. Стачать продольные срезы. Вывернуть и отделать двойной центрированной строчкой. Разрезать на четыре одинаковые части. Наложить каждую шлевку по разметке на линию талии изделия. Подогнуть внутрь припуски поперечных срезов шлевок. Закрепить обметочными стежками. ● Совместить внутренний и внешний пояса. Обтачать по внешнему контуру (кроме прямых поперечных срезов). Вывернуть. Отделать контрастной строчкой на расстоянии 7 мм. ● Вложить правый поперечный срез пояса в пряжку. Отогнуть по разметке на изнаночную сторону, подгибая внутрь припуск. Закрепить стежками «вперед-назад иголкой», фиксируя пряжку к поясу. ● Обметать петли по разметке на правой части переднего полотнища юбки. Наложить правую часть на левую часть переднего полотнища юбки. Совместить средние линии. Пришить на левой части переднего полотнища юбки пуговицы в соответствии с петлями. Затем по разметке пришить пуговицы на правой части переднего полотнища юбки. ● Оставить части переднего полотнища юбки наложенными друг на друга и совмещенными по средней линии. По разметке у линии талии на правом подбортве установить основание кнопки (с выступом). С лицевой стороны левой части переднего полотнища юбки установить головку кнопки (с углублением) в соответствии с основанием кнопки. ● Выполнить из ниток навесную петлю на верхнем углу левого борта. Еще раз совместить части переднего полотнища юбки. Пришить пуговицу с изнаночной стороны правой части переднего полотнища юбки в соответствии с навесной петлей.

чок с петлей ● 2 пары плоских магнитов для застежки диаметром 10 мм ● 2 пуговицы, обтянутые основным материалом, диаметр – 28 мм

АЛТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

велюр, букле, твил, тяжелый габардин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



СПИНКА ЛИФА + БОЧОК	1
ПЕРЕД ЛИФА + БОЧОК	2
ЗАВЯЗКА СПИНКИ	3
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	5
ВОЛАН РУКАВА	6
ЮБКА	7+7A+7B+7C+7D+7E
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2, СОЕДИНЕННОГО С ЛЕКАЛОМ ДЕТАЛИ 7+7A B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

Разрезать метраж материала пополам. Совместить два куска материала в разворот, не меняя направление нитей. На двукратном таким образом материале разложить лекала деталей. Лекало детали 4 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Выкроить без припусков срезы пройма цельнокроенных бочков переда до контрольной буквы («А»), срезы внешнего контура завязок спинки, нижние срезы юбки и воланов рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны частей спинки и переда обработать вытачки. Заутюжить от середины детали. ● Заложить в указанном направлении складки юбки. Закрепить каждую складку строчкой изнутри сгиба до контрольного знака. Приметать складки к верхним срезам частей юбки. ● Стачать средние срезы частей спинки. Аналогично стачать средние задние срезы юбки и средние задние срезы частей нижнего воротника. ● Выполнить плечевые швы. ● Притачать завязки к обозначенным участкам боковых срезов цельнокроенных бочков переда. Заутюжить припуски на части переда. ● Наложить бочки, цельнокроенные с частями переда лифа и притачанными завязками, изнаночной стороной на лицевую сторону бочков, цельнокроенных со спинкой. Совместить контрольные знаки и буквы («А», «В»). Сметать срезы пройма и срезы линии талии. Затем закрепить бочки невидимыми стежками вручную. ● Притачать юбку к низу лифа. Разутюжить припуски. ● Втачать верхний воротник в срезы горловины подбортвов, а нижний воротник – в срезы горловины изделия. ● Наложить подборт по разметке на изделие. Совместить воротники. Обтачать нижние срезы, срезы бортов и горловины до участка втачивания воротника. Затем обтачать срезы внешнего контура воротника. Отогнуть подборт с верхним воротником на изнаночную сторону. Соединить строчкой припуски горловины. Сосборить верхний срез рукава с помощью коротких



24 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ G ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 40
— размер 42
— размер 44
— размер 46

Длина по средней линии спинки от линии талии: 87 (88,5-90-91,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 4,40 (4,50-4,60-4,70) м однотонного шерстяного сукна шириной 150 см ● 1 металлический лакированный в тон (черный) кро-






наметочных стежков до размера участка проймы. ● Выполнить нижний шов рукава. Соединить в кольцо волан рукава. ● Притачать воланы к низу рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● По разметке (для застежки) вложить магниты между частью переда и подбортом с каждой стороны. Закрепить невидимыми стежками вручную. ● Наложить правую часть переда лифа на левую часть, совмещая средние линии. Изнутри на левом борте у линии талии установить крючок, на правом подборте с изнаночной стороны пришить петлю в соответствии с крючком. ● С лицевой стороны правого борта пришить по разметке декоративные пуговицы.

25 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

--- размер 40
--- размер 42
--- размер 44
--- размер 46



Длина по средней линии спинки от линии талии: 91 (92-93-94) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 (1,65-1,70-1,75) м двухслойного (однотонного с изнаночной стороны и в контрастную (три разных цвета) вертикальную полосу с лицевой стороны) эластичного плотного трикотажного полотна, ширина – 150 см ● 60 см (разм. 40/42), 65 см (разм. 44/46) косой атласной бейки в тон, ширина – 3 см

ВНИМАНИЕ! Характерный эффект изделию придает использование материала в вертикальную полосу. Если вы используете материал с другим рисунком, изделие будет выглядеть по-другому.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси (эластичное и с вертикальными полосками).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ/ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	14+14A+14B+14C+14D
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ/ПЕРЕДА ПЛАТЬЯ	15+15A
РУКАВ	16

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На лицевой стороне материала в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали 16 так, чтобы получить левые и правые детали), как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы нижней части изделия и низ рукавов, т.к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Сложить верхнюю часть спинки и переда платья по правой боковой линии лицевыми сторонами внутрь. Выполнить плечевые швы. Затем стачать левые боковые срезы. Вывернуть. ● Притачать кусок косой бейки соответствующего размера к срезу горловины, закрывая косую бейку в кольцо у левого плечевого шва. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, подгибая внутрь половину ширины бейки. Закрепить к изделию



27 ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 87 (88-89-90) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:


● 1 м (разм. 38/40), 1,05 м (разм. 42/44) однотонного (розового) эластичного смесового (с шерстью) трикотажа, ширина – 100 см ● 1,40 м (разм. 38/40), 1,45 м (разм. 42/44) контрастного (малинового) эластичного смесового (с шерстью) трикотажа, ширина – 100 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюш, флис (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.



СПИНКА/ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	17+17А+17В
БЕЙКА НИЗА	18 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ С НИЖНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	19 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На розовом материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На малиновом материале, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 18. Лекало детали 19 разложить на малиновом материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб пройм.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить средний шов спинки платья. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать в кольцо бейку низа и воротник. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Заутюжить подгиб пройм на изнаночную сторону, подогнув внутрь половину ширины подгиба. Застрочить потайной строчкой. ● Сложить бейку низа по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки низа к низу изделия, совмещая шов стачивания бейки со средним швом спинки платья. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Сложить воротник по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Втачать совмещенные срезы воротника в срез горловины.

РОЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ



МАЛИНОВЫЙ МАТЕРИАЛ



28 ДЖЕМПЕР ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ А ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки: 30,5 (32-33,5-35) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 80 см (разм. 38/40), 85 см (разм. 42/44) однотонного (розового) эластичного смесового (с шерстью) трикотажа, ширина – 100 см ● 80 см (разм. 38/40), 85 см (разм. 42/44) контрастного (малинового) эластичного смесового (с шерстью) трикотажа, ширина – 100 см ● 65 см (разм. 38/40), 70 см (разм. 42/44) контрастной (малиновой) готовой косой атласной бейки шириной 1,5 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюш, флис (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В и С.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ И ПЕРЕДА + РУКАВ	20+20А
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ СПИНКИ И ПЕРЕДА + РУКАВ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРАВАЯ МАНЖЕТА	В = 25 (26-27-28) X 14 CM
ЛЕВАЯ МАНЖЕТА	С = 25 (26-27-28) X 14 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На розовом материале в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекало детали 20. Лекало детали С разложить на розовом материале в разворот, как показано на схеме. На малиновом материале в разворот, сдвоенном по ширине, разложить лекало детали А. Лекало детали В разложить на малиновом материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить средние швы спинки и переда. Разутюжить обработанные припуски. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Разутюжить обработанные припуски.


● Отрезать, добавляя 1 см на припуски, кусок косой бейки по размеру горловины. Разутюжить один из подвернутых припусков косой бейки. Притачать открытым продольным припуском бейку к срезу горловины, закрывая бейку в кольцо у линии левого плеча. Отгнуть бейку горловины на изнаночную сторону. Убрать припуски под бейку. Застрочить подогнутый припуск бейки горловины потайной строчкой.

● Стачать манжету в кольцо. ● Сложить манжету вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенными припусками каждую манжету к низу рукава. Заутюжить обработанные припуски наверх. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону, подвернув внутрь половину ширины подгиба. Закрепить потайными стежками.

РОЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ



МАЛИНОВЫЙ МАТЕРИАЛ



29 МИНИ-ПЛАТЬЕ ■ РАЗМЕРЫ 38/40/42/44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ

— размер 38
— размер 40
— размер 42
— размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 40 (41-42-43) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,40 м (разм. 38/40), 1,50 м (разм. 42/44) эластичного вискозного бархата с размытым рисунком в виде квадратов, ширина – 160 см





АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

лайкра, трикотажное полотно, ворсовое джерси (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА/ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	13+13A+13B
ВОРОТНИК + ЗАВЯЗКИ	14+14A
РУКАВ	15

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 14 разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Вывернуть детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков нижние срезы изделия и низ рукавов, т.к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Выполнить средний шов спинки платья. ● Выполнить плечевые швы. ● Отогнуть обозначенный нижний участок рукава (пунктирная линия) на изнаночную сторону. По разметке закрепить потайными стежками. ● Стачать рукав в кольцо на коротком участке припуска до контрольного знака (кружочек). Шлицы рукавов должны остаться открытыми. Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. Шлицы рукавов совпадают с плечевыми швами. ● Сложить воротник с завязками пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать срезы внешнего контура завязок. Вывернуть. Втачать совмещенные срезы воротника в срез горловины, оставляя завязки выступать у контрольной буквы («В») левого плеча. ● Наложить заднюю завязку на переднюю завязку. Выполнить посадку участка между «А» и «В», закрепляя попутно потайными стежками изнутри совмещенные завязки.



30 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней линии спинки:
118,5 (120-121,5-123) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3,10 (3,15-3,20-3,25) м вискозного сатина с контрастным цветочным рисунком, ширина – 150 см
- 55 см (разм. 46/48), 60 см (разм. 50/52) эластичной тесьмы в тон; ширина – 7 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ:

саржа, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкий крепсатин, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D.

СПИНКА	16+16A
--------	--------


ПЕРЕД	17
РУКАВ	18+18A+18B
ОБОРКА СПИНКИ	A = 218 (220-222-224) X 13 CM
ОБОРКА ПЕРЕДА	B = 118 (120-122-124) X 13 CM
БЕЙКА ВЫРЕЗА ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	C = 38 X 3 CM
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ + ЗАВЯЗКИ	D = 107 (108-109-110) X 3 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано в верхней части схемы. Подрезать материал и развернуть. На материале в разворот разложить лекала деталей А, В, С, D и два раза лекало детали 18 так, чтобы получить левую и правую детали, как показано в нижней части схемы. Вывернуть детали с припусками на швы и на подгиб по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать лицевой стороной одним срезом бейку выреза застежки спинки к вырезу застежки спинки с изнаночной стороны. Заутюжить припуски на бейку. Вывернуть. Отогнуть половину ширины бейки на лицевую сторону, сгибая деталь по пунктирной линии разметки. Подогнуть внутрь припуск открытого продольного среза обтачки. Застрочить в край к заутюженному на бейку припускам притачивания. С изнаночной стороны защитить бейку у средней линии спинки, формируя V-образный вырез. ● Выполнить плечевые швы. Разутюжить обработанные припуски. ● Притачать бейку горловины к срезу горловины изделия, как было сделано для бейки выреза застежки спинки, оставляя выступать над застежкой спинки завязки (по 27 см) и закрепляя подогнутые поперечные припуски бейки выреза застежки спинки. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхние срезы рукавов до размеров пройм. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Разутюжить обработанные припуски. ● Обработать низ рукава швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Отрезать, добавляя на припуски, для каждого



рукава кусок эластичной тесьмы. Мы советуем 21 (22-23-24) см. Растянуть эластичную тесьму и приколоть по разметке с изнаночной стороны рукава. Настрочить эластичную тесьму зигзагом, формируя оборки рукавов. Если ваших навыков недостаточно для настрачивания эластичной тесьмы, следует сделать кулиски из полоски основного материала, настрочить их с изнаночной стороны рукавов и вдеть в кулиски эластичную тесьму. ● Стачать боковые срезы оборки низа спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на оборку спинки. ● Обработать нижний срез полученной оборки, как было сделано для низа рукавов. ● С помощью коротких наметочных стежков собрать верхний срез оборки до размера низа изделия. ● Притачать оборку к низу изделия.

31 БРЮКИ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

--- размер 46
--- размер 48
--- размер 50
--- размер 52

Длина по боковому шву от линии талии: 116,5 (118-119,5-121) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,25 (2,30-2,35-2,40) м однотонной жатки шириной 150 см
- 20 см клевого прокладочного материала шириной 140 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 25 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

легкий креп-сатин, атлас, тяжелый крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	7+7A
ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК	8+8A
ПОЯС ЗАДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	9
ПОЯС ПЕРЕДНИХ ПОЛОВИНОК БРЮК	10
ЗАВЯЗКА	11

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 9, 10 и 11), как показано на схеме. На клеювом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить два раза лекала деталей 9 и 10, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 3 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеювым прокладочным материалом указанные детали. ● Стачать средние срезы задних половинок брюк. Заутюжить обработанные припуски налево. Аналогично выполнить средний шов передних половинок брюк. ● Выполнить боковые швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для застежки. Разутюжить обработанные припуски. ● Выполнить шаговые швы одной непрерывной строчкой. Заутюжить обработанные припуски на задние половинки брюк. ● Совместить две детали завязки. Обтачать по внешнему контуру (кроме прямых поперечных срезов). ● Наложить завязки, отогнутые на середину детали, на внешний пояс передних половинок брюк. Острые уголки диагональных краев завязок должны быть направлены вверх. Приметать завязки к боковым срезам внешнего пояса передних половинок брюк. ● Стачать правые боковые срезы поясов передних и задних половинок брюк. Обработать зигзагом нижний срез внутреннего пояса. ● Совместить внутренний и внешний пояса с завязками пояса. Стачать верхние срезы. Вывернуть. ● Притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх. ● В левом боковом шве брюк и внешнего пояса



32 БЛУЗКА ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

--- размер 46
--- размер 48
--- размер 50
--- размер 52

Длина по средней линии спинки: 73 (74,5-76-77,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,40 м (разм. 46/48), 1,45 м (разм. 50/52) вискозного сатина с контрастным цветочным рисунком, ширина – 150 см
- 35 см жатки в тон, ширина – 150 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ САТИНУ:

саржа, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкий креп-сатин, жатка.

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЖАТКЕ:

сатин, саржа, крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкий креп-сатин.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

СПИНКА/ПЕРЕД + РУКАВ	11+11A
КОКЕТКА ПЛЕЧА + РУКАВ	12
ЗАВЯЗКА	A = 85 (86-87-88) X 10 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 11 и 12), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для боковых срезов, нижних срезов и низа рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Притачать кокетки плеч с рукавами к срезам спинки и переда с рукавами. Заутюжить обработанные припуски вниз. ● Выполнить плечевые швы, продолжая каждую строчку и ставшая средние срезы цельнокроенных частей рукава. Разутюжить обработанные припуски. Заутюжить припуски горловины на изнаночную сторону. Застрочить на расстоянии 1 см непрерывной строчкой, формируя в углах прямоугольник строчкой. ● Сложить завязку по пунктирной линии разметки лицевой стороной внутрь. Обтачать по контуру (кроме поперечных срезов с одной стороны). Вывернуть. Приметать открытые поперечные срезы завязок, отогнутые на середину детали, по разметке к боковым срезам переда. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава, оставляя нестачанным отверстие по разметке (= низ рукава). Разутюжить обработанные припуски. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Обработать нижний срез изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой.


САТИН

ALTEZZA cm 150



ЖАТКА

ALTEZZA cm 150






33 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
53 (54-55-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,60 м эластичного габардина с купонным цветочным рисунком и горизонтальными полосками с переходом тона в нижней части купона, ширина – 150 см
- 60 см (разм. 46/48), 70 см (разм. 50/52) сукна в тон рисунка основного материала, ширина – 140 см

ВНИМАНИЕ! Метраж габардина зависит от размера купона!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

креп, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин, атлас (эластичные и, предпочтительно, с купонным рисунком).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СУКНУ:

легкая вареная шерсть, легкий фетр, бархат, тяжелый атлас.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА + БОЧОК ПЕРЕДА	14+14A
ПЕРЕД	15+15A
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	16
ВОРОТНИК	17
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18

ПЛАН РАСКЛАДКИ


ВНИМАНИЕ! Раскладывать лекала деталей 14 и 15 следует так, чтобы низ лекал приходился на горизонтальные полосы купонного рисунка. Лекало детали 16 следует раскладывать на цветочном рисунке. На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа. Выкроить без припусков срезы низа нижних частей рукавов и срезы внешнего контура воротника.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Стачать средние срезы частей спинки. Заутюжить обработанные припуски налево.
- Притачать нижние части рукавов к низу верхних частей рукавов. Заутюжить припуски на нижние части рукавов. Настроить на расстоянии 5 мм.
- Втачать рукава в проймы спинки и переда. Заутюжить обработанные припуски на проймы.
- Выполнить боковые швы и нижний шов каждого рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Украсить каждый рукав, вышив по низу рукава (1,5 см) фестоны. Обрезать излишки сукна.
- Стачать воротник в кольцо.
- По внешнему контуру воротника вышить фестоны, как было сделано для рукавов.
- Втачать воротник лицевой стороной в срез горловины изделия с изнаночной стороны. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить в край. Отогнуть воротник на лицевую сторону, формируя отворот.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или закрепить потайными стежками вручную.


ГАБАРДИН

ALTEZZA cm 150



СУКНО

ALTEZZA cm 140



34 ЖАКЕТ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ОРАНЖЕВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки:
65 (66,5-68-69,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,30 (2,35-2,40-2,45) м эластичной искусственной кожи с эффектом состаренной кожи с лицевой стороны и обработкой под замшу с изнаночной стороны, ширина – 150 см
- 2 прямоугольные латунные пуговицы, размер – 3,5 см x 7 мм
- 2 золотистые подпуговицы, диаметр – 12 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, ворсовое джерси, плюшевый бархат (эластичные).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не склеивать детали булавками и не сметывать, т.к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	17
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + ВОРОТНИК	18+18A
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	19
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК СПИНКИ + ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	20
РУКАВ	21
ПРАВЫЙ ПОДБОРТ + ВОРОТНИК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК СПИНКИ И ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 20 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей 18, 19, 20, A и B разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков срезы внешнего контура воротника, нижние срезы изделия, срезы бортов и низ рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой.
- Выполнить левый плечевой шов. Заутюжить обработанные припуски на спинку.
- Втачать внешний воротник (20) в срез горловины спинки и левой части переда. Заутюжить припуски вверх.
- Выполнить правый плечевой шов, продолжая строчку и по соответствующим срезам частей воротников. Заутюжить припуски на перед.
- Стачать правый поперечный срез внутреннего воротника (B) и воротника, цельнокроеного с правым подборт. Заутюжить припуски на внутренний воротник.
- Наложить подборт и внутренний воротник на правую часть переда и внешний воротник, совмещая детали изнаночными сторонами внутрь. С лицевой стороны обтачать детали по внешнему контуру, прокладывая строчку на расстоянии 1 см от среза. За-

ALTEZZA cm 150




МЕТРАЖ m 2,30

крепят открытый срез внутреннего воротника потайной строчкой в шов втачивания внешнего воротника. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на задние части рукавов. ● Втачать рукава в проймы. ● Прорезать (или обметать – для альтернативных материалов) по разметке петли на правой части переда. Пришить пуговицы по разметке на левом краю внешнего воротника вместе с подпуговицами на внутренней стороне.

35 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52



Длина по средней линии спинки от линии талии: 79 (80–81–82) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,50 м (разм. 46/48), 1,60 м (разм. 50/52) эластичной искусственной кожи с эффектом состаренной кожи с лицевой стороны и обработкой под замшу с изнаночной стороны, ширина – 150 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

трикотаж, ворсовое джерси, плюшевый бархат (эластичные).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т.к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусоч материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали А, В, С, D.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	12+12A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	13+13A
ЗАВЯЗКА ВЫРЕЗА СПИНКИ	A = 67 (68-69-70) X 8 CM
БЕЙКА ГОРЛОВИНЫ И ВЫРЕЗА СПИНКИ	B = 125,5 (127-128,5-130) X 2 CM
БЕЙКА ПРОЙМЫ	C = 22,25 (23-23,75-24,5) X 2 CM
БЕЙКА НИЖА	D = 88 (92-96-100) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей А и С). Лекала деталей В и D разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков срезы внешнего контура завязок, т.к. эти срезы останутся без обработки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● С изнаночной стороны переда платья обработать вытачки. Обработать припуски вытачек. Заутюжить вниз. ● Выполнить боковые и плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать бейку проймы в кольцо. Сложить бейку пополам изнаночной стороной внутрь. Притачать совмещенные срезы бейки к срезам проймы. Обработать совмещенные припуски. Отогнуть на лицевую сторону. ● Приколоть завязки, отогнутые на проймы, по




разметке к средним срезам спинки (= вырез спинки) и приметать. ● Подготовить бейку горловины и выреза спинки, как было сделано для беек пройм, не стачивая в кольцо. Притачать бейку к срезам горловины и выреза спинки. Отогнуть на лицевую сторону. Отогнуть завязки на середину спинки. ● С изнаночной стороны спинки обработать вытачку, продолжая строчку и по поперечным срезам бейки горловины и выреза спинки. Обработать совмещенные припуски. ● Подготовить бейку низа, как было сделано для беек пройм. Притачать к низу изделия, как было сделано для пройм.

36 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52



Длина по средней линии спинки: 62 (63–64–65) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,25 (1,30-1,35-1,40) м эластичного однотонного крепа шириной 150 см ● 60 см (разм. 46/48), 65 см (разм. 50/52) эластичного габардина контрастного цвета и с рисунком в тон основному материалу, ширина – 140 см ● 15 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

габардин, креп-сатин, атлас, гладкий бархат, полотно с высоким коэффициентом драпируемости (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ГАБАРДИНУ:

креп, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, креп-сатин, атлас, гладкий бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА + БОЧОК ПЕРЕДА	15+15A = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ПЕРЕД	16+16A = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
ВОРОТНИК	17 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
РУКАВ	18


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне крепа в разворот разложить лекала деталей, как показано на схеме. На габардине, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 18, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале в разворот разложить лекало детали 17, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа и рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанную деталь. ● Соединять

ГАБАРДИН



КРЕП





детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. Заутюжить обработанные припуски на проймы. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Стачать воротник в кольцо. Сложить воротник по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Втачать воротник в срез горловины изделия. Заутюжить обработанные припуски вниз. Настрочить в край. ● Заутюжить подгиб низа и рукавов на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой.

37 ПАЛЬТО ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
129 (130,5-132-133,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2 отреза по 1,60 м эластичного шерстяного трикотажа с купоном с постепенным переходом от «елочки» к однотонному, ширина – 150 см ● 7,50 (7,65-7,80-7,95) м хлопковой диагональной тесьмы в тон и с круглым кантом с одной стороны, ширина – 1,5 см
- 1 разъемная застежка-молния с крупными металлическими звеньями длиной 59 (60-61-62) см ● 2 металлические пуговицы с узором, диаметр – 28 мм ● 2 подпуговицы в тон, диаметр – 18 мм

ВНИМАНИЕ! Метраж материала зависит от размера купона.

АЛТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ворсовое джерси, плюшевый бархат (эластичные и с купонным рисунком с постепенным переходом тона).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	1+1A
ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА + ВОРОТНИК	2+2A+2B
ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА	3+3A
ВНЕШНИЙ ВОРОТНИК СПИНКИ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	4
РУКАВ	5
ПОДБОРТ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА + ВОРОТНИК	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2
ВНУТРЕННИЙ ВОРОТНИК СПИНКИ И ПРАВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4 БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

ПЛАН РАСКЛАДКИ

ВНИМАНИЕ! Лекала деталей 1, 2 и 3 следует раскладывать, центрируя пунктирную линию по переходу между однотонной частью купона и «елочкой». Лекало детали 5 раскладывать так, чтобы верхняя часть рукавов была однотонной, а нижняя – на «елочке». Лекала деталей 4 и B следует раскладывать на «елочке». Лекало детали A разложить на переходной части «елочки».

На первом отрезе, сложенном в сгиб, разложить лекало детали 1. Лекала деталей 5 и A разложить на материале в разворот, как показано на первой схеме. На лицевой стороне второго отреза в разворот разложить лекала деталей, как показано на второй схеме. **Внимание!** Лекала деталей 5 должны быть разложены так, чтобы получить левую и правую детали. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Тщательно и аккуратно выкроить без припусков срезы внешнего контура воротника, срез горловины внутреннего воротника, нижние срезы изделия, срезы бортов, срез борта и нижний срез подборта левой части, низ рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Выполнить правый плечевой шов. Разутюжить обработанные припуски. ● Втачать внешний воротник (4) в срез горловины спинки и правой части переда. Заутюжить припуски наверх. ● Выполнить левый плечевой шов, продолжая строчку и по соответствующим срезам частей воротников. Разутюжить обработанные припуски. ● Стачать правый поперечный срез внутреннего воротника (B) и воротника, цельнокроеного с левым подборт. Разутюжить припуски. Лицевой стороной приколоть на нижний срез полученной детали (с изнаночной стороны) тесьму. Кант тесьмы должен выступать за срез. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● С изнаночной стороны спинки и частей переда приколоть к нижнему срезу, срезам бортов и внешним срезам воротника тесьму, накладывая тесьму лицевой стороной, формируя углы и оставляя кант выступать за срезы. ● Наложить подборт и внутренний воротник на левую часть переда и внешний воротник, совмещая детали изнаночными сторонами внутрь. С лицевой стороны обтачать детали по внешнему контуру, прокладывая строчку на расстоянии 5 мм от среза, фиксируя полотно тесьмы. Закрепить открытый срез внутреннего воротника потайной строчкой в шов втачивания внешнего воротника. ● Наложить застежку-молнию изнаночной стороной на лицевую сторону правой части переда до контрольного знака у плеча спинки. Лицевой стороной вложить под правую ленту застежки-молнии с изнаночной стороны тесьму, оставляя кант выступать к середине переда. Настрочить правую ленту застежки-молнии двойной строчкой. Наложить левую часть переда на правую часть, накладывая срез левого борта на левую ленту застежки-молнии. Разъединить ленты застежки-молнии. Настрочить

в край (вдоль канта тесьмы) левый борт, закрепляя левую ленту застежки-молнии. ● Выполнить нижний шов рукава. Разутюжить обработанные припуски. ● Отделать низ рукава тесьмой, как было выполнено для низа изделия. ● Втачать рукава в проймы. Обработать совмещенные припуски. ● Обметать по разметке петли на левой части переда. Пришить пуговицы по разметке на правом краю внешнего воротника вместе с подпуговицами на внутренней стороне.


ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 150



ТРИКОТАЖ

ALTEZZA cm 150



38 БЛУЗКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ E ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
58 (59,5-61-62,5) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,60 м (разм. 46/48), 1,70 м (разм. 50/52) смесового (вискоза + полиэстер) сатина с геометрическим рисунком, ширина – 140 см ● 30 см (разм. 46/48), 35 см (разм. 50/52) клеевого прокладочного материала шириной 140 см ● 2 пуговицы в тон, диаметр – 16 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

крепдешин, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, легкий креп-сатин, жатка ИЛИ прозрачные: кружево, жоржет, вуаль, шифон (для прозрачных материалов следует использовать легкий клеевой прокладочный материал или же дублировать внутренние детали основным материалом).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали С, D.


СПИНКА	11
ПЕРЕД	12
РУКАВ	13
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 11
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 12; ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЫКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
БЕЙКА ЗАСТЕЖКИ РУКАВА	C = 20 X 3 CM
МАНЖЕТА	D = 26,5 (27,5-28,5-29,5) X 12 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Разложить на материале в разворот лекало детали В и два раза лекала деталей 13 и D так, чтобы получить левую и правую детали, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и D. Лекало детали В разложить на клеевом прокладочном материале в разворот, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 1,5 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● Соединять детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и переда. ● Обработать срезы внутреннего контура обтачки горловины зигзагом. ● Наложить обтачку горловины по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, подрезав припуски в углу у средней линии переда. Закрепить обтачку потайными строчками в плечевые швы. ● Подготовить и выполнить застежки рукавов с окантованными срезами, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Собрать с помощью коротких наметочных стежков низ рукава до размера манжеты. ● Втачать рукава (не обрабатывая продольный шов рукава) в срезы пройм. ● Выполнить боковые швы и нижний шов рукава. Заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Подготовить и выполнить притачные манжеты со следующими изменениями: обтачать правые поперечные срезы манжет с выступом (2 см); продолжить, как в инструкции, оставляя выступ над задней стороной застежки каждого рукава; не прокладывать отделочных строчек по внешнему контуру манжет. ● Обработать нижний срез изделия швом вподгибку, застроченным прямой строчкой. ● Обметать по разметке на передних краях манжет петли. Пришить пуговицы на задних краях манжет в соответствии с петлями.



39 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
— — — — — размер 48
— — — — — размер 50
— — — — — размер 52



Длина по средней линии спинки от линии талии: 82 (83-84-85) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 2,60 м (разм. 46/48), 2,65 м (разм. 50/52) однотонного эластичного креп-сатина шириной 150 см (матовая сторона материала = лицевая сторона) ● 35 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см ● 1 застежка-молния в тон, длина – 57 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, полотно с высоким коэффициентом драпируемости, жатка, габардин, гладкий бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.


СПИНКА ПЛАТЬЯ	17+17A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	18+18A
РУКАВ	19+19A+19B
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов частей спинки, боковых срезов и нижних срезов рукавов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 1,5 см на подгиб шлиц рукавов и 2 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. ● С изнаночной стороны переда и частей спинки обработать вытачки. Заутюжить горизонтальные вытачки вниз, а вертикальные вытачки – на середину деталей. ● Стачать средние срезы частей спинки от участка застежки до разреза. ● Выполнить боковые и плечевые швы. Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины переда и спинки. ● Наложить обтачку горловины по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Подрезать припуски в углу у средней линии переда. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить обтачку потайными строчками в плечевые швы. ● В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Подогнуть припуски обтачки горловины на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. ● Заутюжить цельнокроенные припуски разреза спинки на лицевую сторону. Проложить строчки по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть цельнокроенные припуски разреза вместе с подгибом низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками вручную или застрочить невидимой машинной строчкой. ● Выполнить нижний шов рукава до разреза. ● Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить, как было сделано для подгиба низа изделия. Затем заутюжить подгиб разрезов рукавов на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● В указанном направлении заложить верхние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль верхнего среза рукава. ● Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. Обработать совмещенные припуски.





40 ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

- размер 46
- размер 48
- размер 50
- размер 52

Длина по средней линии спинки от линии талии: 52 (53–54–55) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,70 м (разм. 46/48), 1,80 м (разм. 50/52) однотонного эластичного креп-сатина шириной 150 см (матовая сторона материала = лицевая сторона)
- 20 см клеевого прокладочного материала шириной 90 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 59 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, полотно с высокой степенью драпируемости, жатка, габардин, гладкий бархат (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	17+17А
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	18+18А
РУКАВ	19
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ	А = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	В = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На клеевом прокладочном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей А и В, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для средних срезов частей спинки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Продублировать клеевым прокладочным материалом указанные детали. • С изнаночной стороны переда, частей спинки и рукавов обработать вытачки. Заутюжить горизонтальные вытачки вниз, а вертикальные вытачки – на середину деталей. • Стачать средние срезы частей спинки от участка застежки до разреза. • Выполнить боковые и плечевые швы. Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины переда и спинки. • Наложить обтачку горловины по разметке лицевой стороной на лицевую сторону изделия. Выполнить шов горловины. Подрезать припуски в углу у средней линии переда. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Закрепить обтачку потайными строчками в плечевые швы. • В среднем шве спинки выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Подогнуть припуски обтачки горловины на участке застежки. Закрепить их к лентам застежки-молнии строчкой изнутри или потайными стежками вручную. • Заутюжить цельнокроенные припуски разреза спинки на лицевую сторону. Проложить строчки по низу (= линия сгиба подгиба). Отогнуть цельнокроенные припуски разреза вместе с подгибом низа на изнаночную сторону. Закрепить потайными стежками вручную или застрочить невидимой машинной строчкой. • Выполнить нижний шов рукава • В указанном направлении заложить верхние складки рукавов. Закрепить строчкой вдоль верхнего среза каждого рукава. • Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. Обработать совмещенные припуски. • Заутюжить подгиб рукавов на изнаночную сторону. Закрепить, как было выполнено для подгиба низа изделия.

ALTEZZA cm 150

ДОРДЮ INTERO - DIRTTO FLO

METRATURA m 1,70

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1–0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Цельнокроенная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.




Рис. 1




Рис. 2

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами – увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКОРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал), раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1
Спинка




Рис. 2
Воротник



Рис. 3
Перед




Рис. 4
Одношовный рукав




Рис. 5
Двухшовный рукав, верхняя часть рукава




Рис. 6
Двухшовный рукав, нижняя часть рукава




Рис. 7
Задняя половинка брюк




Рис. 8
Передняя половинка брюк




Рис. 9
Бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана




Рис. 10
Заднее полотнище юбки




Рис. 11
Переднее полотнище юбки




Рис. 9
Бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана





Рис. 12
Втачной рукав



БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекала размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.

Шить – это интересно и выгодно

Номер
в продаже
с 25
февраля



Непростые
лекала базовых
моделей
с подробными
инструкциями



Лучшие книги для тех, кто создает одежду



СИСТЕМА КРОЯ «М.МЮЛЛЕР И СЫН» – универсальная система конструирования одежды, более ста лет сохраняющая лидирующие позиции благодаря своей простоте и эффективности. Является основой европейской школы швейного дела.



«Конструирование. Жакеты и пальто»




«Конструирование. Юбки и брюки»



«Конструирование. Платья и блузки»



«Моделирование. Нарядная одежда и свадебные платья»



«Исправление дефектов посадки»



«Детская одежда. Конструирование»

АНГЛИЙСКИЙ МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ – доступный и точный метод конструирования. В каждую книгу Уинифред Алдрич включены иллюстрации, технические рисунки и понятные проверенные инструкции, адаптированные к особенностям российских фигур.




«Женская одежда», «Детская одежда», «Мужская одежда». Уинифред Алдрич



«Основы и приемы кроя женской одежды». Натали Брей



«Английский метод конструирования и моделирования. Нижнее белье и пляжная одежда». Энн Хаггар



«Английский метод конструирования и моделирования. Женские жакеты». Уинифред Алдрич



«Секреты создания модной одежды: материалы и конструирование». Уинифред Алдрич

ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ



«Основы шитья. Практическое пособие» Валери Кок
Детальные пошаговые инструкции и наглядные иллюстрации помогают легко освоить секреты швейного мастерства – от выбора оборудования до декоративной отделки изделий.



«Верхний трикотаж. Конструирование и моделирование»
Оригинальная методика конструирования трикотажных изделий, единственная на сегодняшний день, разработанная российскими специалистами на основе размерной типологии населения нашей страны.



«Опыт профессионалов. Обработка деталей, декорирование и аксессуары». Тереза Вальтер
Технология обработки узлов и деталей одежды, а также различные виды декорирования. Уроки изготовления стильных аксессуаров. Наглядные иллюстрации и пошаговое описание работ.



«Энциклопедия конструирования и моделирования модной одежды». Том 1 и Том 2. Хелен Дж. Армстронг.
В этой книге представлен процесс создания всевозможных моделей одежды по принципу «от А до Я»



«Эскиз и рисунок». Том 1 и Том 2
Основы рисования фигуры человека и эскизов моделей одежды, схемы постановки фигуры и примеры их использования для женской, мужской и детской одежды. Практическое издание для художников, модельеров, дизайнеров и всех интересующихся модой.



«Конструирование женской одежды класса люкс» Доминик Пеллен
Известный французский модельер и конструктор предлагает свой метод снятия мерок и построения лекал женской одежды: юбок разных фасонов, плечевых изделий, а также рукавов, воротников, карманов и других деталей.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru


ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ вы можете приобрести по адресу: <http://modanews.ru/books>.
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: www.konliga.biz

Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru



1/1a

2



4

13

vita

38

inserire stecca

bordo coulisse (p.g)

38

44



5

6

1

CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.16)

15

CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p.15)


spacco dietro

CENTRO DIETRO CUCITURA

14

B


CENTRO DIETRO CUCITURA








A
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№4/2019


CENTRO DIETRO CUCITURA











20a

CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.14)

CENTRO DIETRO E DAVANTI CUCITURA

CENTRO DIETRO E DAVANTI FILO (p.20)

19

CENTRO DAVANTI INTERO

inserie stacca

20

VA


AV


bordo fondo coulisse (p.H)

inserie stacca

piegare


DIRITTO FILO (p.19)






B
12

13/13a






14/14a

15


1



6

17/17a/17b

18



19


20/20a





1

2






3

4

5

4





6

7

8

18

19

7

asola

apertura occhiello

DIRTTO FLO (p. 19)

scollo dietro

A

64

88



9

10

1

6

22

23

21




1

12



B
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№4/2019





13

44

38

spacco manica

CENTRO DAVANTI - DITTO FILO (p.8)


apertura polsino


asola


CENTRO DIETRO CUCITURA

RO MANICA

O FILLO (p.15)







24a

DIRITTO FILO (p.25)

B

D. FIL

38

44

fondo manica

A

spacco sottobraccio

CENTRO DIETRO INTERO
DIRITTO FILO (p.12)

CENTRO DIETRO LAMPO

(8'd) 01660ddle


FIANCO

appoggio (p.7)

40


CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO FILO (p.24)


46





13

14









21/21a/21b/21c/21d


22

23/



1

2



DIRITTO FILO (p.3)

2

RO DAVANTI INTERO
RITTO FILO (p.18)



3

4

5

14a

fondo

3

13a

apertura tasca

legare

jabot davanti

ritir-


9+

CENTI
DIF

6



7






8

9
19a

10







С
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№4/2019

22







DIRITTO FILO (p. 17)

manica per modello 40

DIRITTO FILO (p. 13)

DIRITTO FILO (p. 19)

DIRITTO FILO (p. 12)

C. DIETRO INT.
D. FILO (p. 4)

app. passante

CENTRO

colli davanti

C

B

14

B

A


46


40

40

46

5





appoggio (p.7)

bordo scollo (p.B)
per mod. 40

scollo mod. 40

20a

bordo scollo (p.B) per mod. 39

interno gamba

DIRITTO FILO (p.19)

linea adesivo

appoggio interno
bordo manica (p.9)

bordo
scollo (p.A)

manica per modello 39

bordo scollo (p.A)

19b

scollo mod. 40


scollo mod. 39


piegare

lunghezza per modello 40

bordo scollo (p.B)

fondo abito








13/13a

14/14a

15








18/18a

19/19a/19b

20/20a/2



00b

21


22





1/1a

2/2a/2b





3/3a
13

4





5
5

6

7

6

CENTRO DIETRO CUCITURA

16

8

9



CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p.9)

8

9

19b

19

DIRITTO FILO (p.14)

C. DAVANTI
D. FILO (p.9)

18


19a





10
20


D. FILO
(b:20)

D
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№4/2019









FIANCO INTERO

DIRITTO FILO (p.3)

DIRITTO FILO (p.18)

DIRITTO FILO (p.5)

collo / spalla
sinistra

DIRITTO FILO (p.16)

bordo (p.C)

cuduglia

scalla / collo sinistra

linea posizione degrada

CENTRO DIETRO LAMPO

A

B

posizione riquadro interno di stampa


bordo (pA)


D

A

21










13/13a

14/14a






7 **18** **19/19a/19b**





1/1a/1b

2/2a/2b





3

4

3

13

D

14

CENTRO DIETRO

48

42

E

fianco sinistr

46

52




5

6

7


6






8/8a

9/9a




10





Е
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№4/2019













11

12



13


14/14a/14b/14c/14d



15/15a

16


1'



7

18/18a


19





1/1a

2/2a





3

4


11

4

martingala interna (p.D)


q. DIETRO INTERO
/DIRITTO FILO (p.4)

CENTRO DAVANTI QU
DIRITTO FILO



5

6/6a



7/7a

8

16a


...TO FILO (p.11)


piegare


16





18


















9

10






11/11a

12







13/13a/13b

14/14a










1

2





3


4


5

14

inserire lampo nello scalfo destro

3







8

9

10

9

8

apertura tasca

E

CENTRO DAVANTI INTERO - DIRITTO

(81) (p. 18)

appoggio (p. 10)

TURA

11

CENTRO DAVANTI CUCITURA

21a

O FILO (p.15)


DIRETTO


11


B


lunghezza margine di cucitura


G
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№4/2019
















12

13/13a








6

17/17a/17b

18/18a



19

20

21/21:



1/1a

2/2a





3

4

5

CENTRO DIETRO INTERO - DIRITTO FILO (p. 12)

14a

5

7

inserire l'ampio nel fianco sinistro

14

6



7/7a

molleggiare


3^a apertura tasca

7a

7

44

48




8/8a

9

10




19





Н
ШИТЬЕ И КРОЙ
IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№4/2019





13a

13

4

4

3

DIRITTO FILO (p.4)

(p.4)

spalla destra

inserire lampo spalla sinistra

44

38


38

44

TURA

B

INTERO (p.20)



16

CENTRO DIETRO CUCITURA

DIRITTO FILO (p.3)

CENTRO DAVANTI
DIRITTO FILO (p.2)

DIRITTO FILO (p.7)

ritirare qui per parte destra

CENTRO DAVANTI
CENTRO DIETRO CUCITURA

17



DIRITTO FILO (p.8)


fianco


bordo (p.1)

6

42

B






21

davanti sinistro


molleggiare


parte sinistra



11

12/12a






13/13a

14/14a

15






18

19

20





21

22

