

Детская одежда КНИРРИЕ

**МОДНЫМ
ПОДРОСТКАМ**
КОМБИНЕЗОНЫ
И СОРОЧКИ



ШИТЬЕ И КРОЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
№ 5/2019



12+




ПЕРЕДЕЛКИНО!
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ПАПИНОЙ
РУБАШКИ

**ШЬЁМ ВМЕСТЕ
С ДЕТЬМИ**
КУКЛА-РУСАЛКА
ИЗ ОСТАТКОВ
ТКАНИ

**ЛЕТНИЙ
ГАРДЕРОБ**
МАЛЫШИ НА
ПЛЯЖЕ



Главная тема номера: МУЖСКАЯ МОДА ВЕСНЫ-ЛЕТА 2019



- **ТЕНДЕНЦИИ МОДЫ**
Куртки новых пропорций, неклассический костюм и другие новинки весны
- **ВЫСТАВКА**
Milano Unica представляет тренды лета 2020
- **У НАС В ГОСТЯХ**
Дизайнер из Санкт-Петербурга Мила Берилло о своей экзистенциальной моде
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
Новые пропорции: джемпер и две куртки
Градиация деталей пальто с рукавами реглан
- **МАСТЕР-КЛАСС**
Моделируем платье с рельефами вместе с Анной Мач из Милана
- **ИСТОРИЯ КРОЯ**
Между Средневековьем и Возрождением
- **ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ**
Андрей Сафинин о влиянии религии на моду



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.




Дорогие читатели!

Мы выпускаем этот номер с летними детскими моделями достаточно рано, чтобы вы успели подготовиться к предстоящему дачному сезону и отдыху на море. Летних вещей должно быть много: ребенок играет на улице, пачкается, а вы не должны нервничать из-за дорогих испорченных обновок. Сшейте сами модные футболки (см. модели 4 и 19), яркие платья и туники (модели 3, 5, 7 и 8), удобные комбинезоны (модели 1, 2, 9, 18, 25 и 27). В номере также несколько оригинальных брюк и шорт для мальчиков и девочек — это модели 6, 11, 12, 16, 17, 22–24. Легкий плащ для девочки (модель 10) понадобится вам для светских выходов — вдруг вы возьмете ребенка на концерт или в гости? Обратите внимание на идеи по переделке бывших в употреблении вещей. На стр. 10–11 мы рассказываем, как сделать юбку для девочки-подростка из папиной сорочки. На стр. 60–61 вы увидите идеи по переделке сорочки большого размера в платья, брюки или юбки для малышек. На стр. 62–63 найдете пример сумки из старых джинсов, а на стр. 49 — инструкцию по выполнению забавного коврика из разрозненных носков. Привлекайте к изготовлению поделок детей — ничто так не сближает, как совместное творчество!

С уважением, редакция журнала

Дети,
размеры
98-134


Солнечные каникулы



7 Туника ●●
Размеры 98-134

Изящная модель
с удлиненной спинкой.
Широкие оборки на
рукавах и понизу
дополняют пышно
присборенную юбку.
Прекрасно смотрится
в комплекте
с шортами.


Туника 7



9 Короткий
полукомбинезон ●●●
Размеры 98-134

Просторная модель
из хлопка с яркими
птицами. Удобная
застежка на петли
и пуговицы по бокам.
Вниз можно надеть
и плотную футболку,
и легкий топ. Если
использовать более
плотную ткань,
получится классная
вещь для прохладных
дней в комбинации
с колготками или
леггинсами.

Короткий полукомбинезон 9




16 Брюки ●●●
Размеры 98-134

Брюки, которые нельзя
не заметить: верхняя
часть выполнена из
гладкой белой ткани,
а нижняя из белого
кружевного полотна –
шитья. Карманы
спереди и сзади,
удобный притачной
пояс с эластичной
тесьмой с петлями,
застегивающейся на
внутренние пуговицы.

Брюки 16

Что может быть
прекраснее, чем
наслаждаться заслуженными
каникулами с семьей?!
Нет необходимости брать
с собой много вещей:
несколько веселых базовых
моделей и удобных
футболок – ребенок
прекрасно выглядит
целый день!



11 Брюки-бермуды ●●●

Размеры 98–134

«Косая» застежка сразу выделяет эти бермуды из ряда привычных вариантов летних брюк или шорт. Предлагаем вариант узкой модели, которую можно подгибать снизу, регулируя длину.



Броки 16



Бермуды 11




Бермуды 11



Летняя ветровка 13


Бермуды 12



12 Брюки-бермуды ●●●

Размеры 98–134


Вариант базовой модели 11 с асимметричной «косой» застежкой. Основное отличие: широкие трикотажные манжеты внизу, что сразу меняет весь облик модели.



13 Ветровка ●●●

Размеры 98–134

Благодаря удлиненной спинке с V-образной шлицей и продетым в кулиску по нижнему краю шнуром куртка надежно защитит в ветреную погоду. Модель украшает эффектная асимметричная застежка. Практичные карманы в боковых швах. Потрясающая камуфляжная расцветка с акулами!



14 Жилет с капюшоном ●●

Размеры 98–134

Трикотажный жилет с капюшоном и шнуровкой на несквозной застежке перед прекрасно подойдет для теплых дней. А когда станет прохладно, эту модель можно надеть поверх джемпера (лонгслива). Проймы оформлены отделочными деталями, напоминающими «крылышки». Практичное дополнение – карманы в боковых швах.



Шорты 17



Жилет с капюшоном 14

Брюки-бермуды 12

Джемпер 15



Джемпер 15

Футболка 19

Шорты 17



15 Джемпер ●●
Размеры 98–134

Шить
легко и
быстро

Представляем базовую модель с подвернутыми рукавами длиной 3/4 и короткой застежкой «щель» на перед. Рекомендуемый материал – «спортивный» трикотаж. Неповторимую прелесть джемперу придадут нашитые разноцветные бусины самых разных форм.

Брюки-бермуды 12



19 Футболка ●●
Размеры 98–134

Шить
легко и
быстро

Удобные короткие рукава покроя реглан и трикотаж в разноцветную полоску – новая футболка станет любимцей сезона. Так почему не сшить несколько таких футболок разных цветов, ведь это так просто и не займет много времени!



17 Шорты ●●●
Размеры 98–134

Летом не обойтись без милой базовой модели с боковыми карманами с отрезными бочками спереди и накладными карманами сзади. Рекомендуем не очень яркую эластичную ткань в полоску, например белого и нежно-розового цветов.

Малыши,
размеры
50–98



6 Укороченные
брюки ●●●●
Размеры 50–98



4 Футболка ●●
Размеры 50–98

Рукава и горловина футболки отделаны деталями в полоску, нагрудный карман и паты внизу по бокам и на рукавах выполнены из голубого денима.

Крутые укороченные брюки с накладными карманами-«портфелями» по бокам. Мы предлагаем выполнить модель из мягкого эластичного денима или однотонной хлопковой ткани подходящей плотности.

Совет: если вам хочется скорее сшить обновку для малыша, замените накладные карманы-«портфели» более простыми в исполнении, например плоскими накладными карманами со встречной складкой.



Хотите
побыстрее
закончить
обработку брюк?
Можно обойтись
и без больших
карманов


Футболка 4

Укороченные брюки 6

Маленькие пляжники

Все новое – хорошо забытое старое: берем за основу традиционный детский пляжный комбинезон, подбираем современную ткань – и очаровательная модная обновка для отдыха у воды готова. Вниз можно надеть футболку или сорочку.

Шить
легко и
быстро




Платье 3 ●●●
Размеры 50–98

Пляшущие воздушные змеи на небесно-голубом фоне создают великолепное летнее настроение. Платье прекрасно сидит на фигуре, и его легко надеть на малыша благодаря рукавам покроя реглан и застежке на петли и пуговицы сзади. Приятная деталь: удобные накладные карманы спереди у низа.

Платье 3





1 Пляжный комбинезон

Размеры 50–98

Пляжный комбинезон – проверенные временем традиции. В жаркие дни малыш будет чувствовать себя комфортно в этой винтажной модели из хлопковой ткани с джинсовым принтом «линялости». Впрочем, подойдет любая мягкая натуральная хлопковая ткань.

Аппликация
«сделай сам» –
розовый
фламинго

Пляжный комбинезон 1





2 Плажный комбинезон ●●

Размеры 50–98

Прелестный пляжный комбинезон с озорными оборками сзади. Забавные фламинго дополняют летний образ. Все внимание будет приковано к вашей малышке.



5 Платье-туника ●●

Размеры 50–98

Приятная, несложная в выполнении модель. Но одна деталь делает ее неповторимой: аппликация фламинго, выполненная из различных видов ткани. Для клюва потребуется немного черного фетра, а глаза можно нарисовать.

Платье-туника 5



Плажный комбинезон 2





Достанем кое-что из папиного гардероба, добавим свою индивидуальность, замешаем это все на способности удивлять окружающих креативностью – вот и родилась из папиной рубашки юбка! И назвали мы ее «РЮБКА», в которой можно легко отправиться на летнюю тусовку.

Вам потребуется:

- ★ старая папина рубашка-сорочка,
- ★ аппликации на клеевой основе,
- ★ утюг,
- ★ пергаментная бумага.

И назовем
это «рюбка»!



Шить
легко и
быстро



Шаг 1

Шаг 1

Расправьте на ровной поверхности рубашку и разложите на ней аппликации.

Шаг 2

Приколите аппликации булавками.

Шаг 3

Приклейте аппликации горячим утюгом через пергаментную бумагу. Конечно, перед этим не забудьте вытащить булавки!



Шаг 3

Шаг 4

Расстегните верхние пуговицы, чтобы можно было надеть рубашку. Надев, при необходимости снова застегните пуговицы.

Шаг 5

Завяжите рукава вокруг талии.

Шаг 6

Завяжите из рукавов красивый бант.



Шаг 5

Совет:
конечно,
«рюбку» можно
укоротить по
желанию.



Шаг 2



Шаг 4



Шаг 6

Рубашка + юбка = РЮБКА

Волшебная русалка

Многим знакомы амигуруми – милые вязанные фигурки.

А почему бы не попробовать сделать амигуруми из ткани, например вот такую хорошенькую русалочку?

Вам потребуется:


- ★ Бежевая ткань (40 x 35 см) для головы (лица), рук и туловища;
- ★ оранжевая ткань (50 x 25 см) с мелким рисунком для челки, головы (затылка) и прически «хвост»;
- ★ зеленая ткань (45 x 35 см) с рисунком для хвоста;
- ★ черный фетр (5 x 5 см) для глаз;
- ★ красный фетр для рта (5 x 5 см), для морских звезд и ленты для волос (15 x 10 см);
- ★ наполнитель;
- ★ специальный двусторонний клеевой прокладочный материал для аппликаций (далее везде = материал для аппликаций).

Лекала
деталей вы
найдете
на листе-
вкладыше F

1 Выкроить с припусками на швы: из бежевой ткани детали: 1 деталь головы (лица), 4 детали руки (по 2 на каждую, в зеркальном отражении), 2 детали туловища (в зеркальном отражении). Из оранжевой ткани выкроить: 1 деталь головы (затылка), 1 деталь челки (эта деталь вначале выкраивается в виде прямоугольника соответствующего размера), 2 детали прически «хвост» (в зеркальном отражении). Из зеленой ткани выкроить: 2 детали хвоста (в зеркальном отражении). Детали глаз, звезд, рта и ленты для волос выкраивать из фетра соответствующих цветов без припусков на швы.



2а Приклеить на прямоугольник оранжевой ткани с изнаночной стороны материал для аппликаций, выкроить из этого прямоугольника деталь челки с припусками на швы по внешним срезам и без припусков – по внутренним.




2б Приклеить челку к лицу и настрочить по внутренним срезам, на расстоянии 0,2 см. Затем настрочить внутренние срезы челки мелким плотным зигзагом.




3 Настрочить на лицо глаза и рот прямыми строчками.



4 Настрочить на переднюю деталь туловища морские звезды по разметке.




5 Сложить попарно детали рук и стачать все срезы, кроме тех, что крепятся к туловищу. Подрезать излишки швов стачивания, надсечь на фигурных участках. Вывернуть руки на лицевую сторону и заполнить наполнителем, используя узкий длинный предмет. Аналогично выполнить прическу «хвост».



6 Притачать переднюю деталь туловища к лицу. Притачать заднюю часть туловища к затылку, оставляя посередине шва отверстие для вывертывания.

7 Притачать к передней детали туловища переднюю часть хвоста. Притачать к задней детали туловища заднюю часть хвоста.




8а Сложить переднюю и заднюю детали куклы лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы по периметру, оставляя отверстия для втачивания рук и прически «хвост».


8б Расположить внутри куклы руки и хвост, совмещая соответствующие срезы. Притачать прическу «хвост» и руки.



9 Подрезать излишки шва стачивания, вывернуть куклу на лицевую сторону и набить наполнителем. Подшить края отверстия сзади на «шее» потайными стежками вручную.




10 Обернуть шов притачивания прически «хвост» фетровой лентой и скрепить ее концы.



Боковые вставки и аппликация

Перед выглядит как джинсовая ткань благодаря трикотажу расцветки «деним». Горловина обработана трикотажной бейкой другого оттенка. Для боковых вставок использована трикотажная сетка. Спереди отлично смотрится ироничная аппликация из фетра. Мы предлагаем шаблон для аппликации «Супермен» на листе-вкладыше F. Конечно, аппликация может быть готовой, купленной в магазине.

базовая модель



21 Майка ●●
Размеры 134–176

Одна универсальная выкройка, которая при небольших изменениях позволит создать четыре разных образа для вашего сына. Надеемся, что лето будет удачным.

Шить легко и быстро

Майка 21

Майка 21

Где подрезать,
где приклеить

Штрихкод: попробуйте подобрать для переда и спинки трикотаж в полоску разной ширины, но похожих цветов.

Базовый вариант представляет собой летнюю майку с глубокими проймами. Небольшие изменения выкройки – и вы получите совершенно новую модель.

Совет: рекомендуем поэкспериментировать и попробовать удлинить изделие.

Юным спортсменам

Разделите лекало детали переда (можно и спинки) на три части и для каждой подберите трикотаж разного цвета (в нашем варианте – сетчатый трикотаж). Майку можно украсить аппликацией. Какой?

Круто, если вы знаете цвета любимой футбольной команды сына и номер любимого игрока.

Одна базовая модель в четырех вариантах



Майка 21



Майка 21

Раз-два – и готово!

Для создания такой уникальной модели вам не придется возиться с красителями. Производители трикотажа предлагают большой выбор уже готовых полотен с принтом под батик. Стильная деталь: горловину окантовать эластичной бейкой расцветки «деним», а затем аккуратно разрезать бейку по сгибу и обтрепать края.

Модный хиппи-коврик

Не знаете, что делать с остатками шерстяной пряжи? Для нее есть отличное применение — неповторимый коврик ручной работы. Незаменимая и стильная вещь.

Вам потребуется:

- ★ пряжа (остатки), из одного мотка (около 110 г) получается по 10 помпонов
- ★ приспособление для изготовления помпонов
- ★ основа для коврика (с противоскользящим покрытием)
- ★ прочные нитки для изготовления помпонов и их крепления к основе



Шаг 1

Для изготовления коврика радиусом 80 см понадобится 100 помпонов. Когда будете закреплять помпон ниткой, не обрезайте ее концы слишком коротко. Длинные концы понадобятся для закрепления помпонов на основе.

Если необходимо сделать большое количество помпонов, рекомендуется купить специальное приспособление для их изготовления. А на стр. 49 вы узнаете, как можно использовать старые носки.



Шаг 2

Сложите основу коврика вчетверо и вырежьте круг необходимого диаметра.



Шаг 3

При помощи оставшихся длинных концов ниток привяжите помпоны к основе, располагая их плотно друг к другу по всей поверхности основы.

«Пестрая лента» в спальне

Для традиционного коврика, выполненного по типу улитки, предлагаем совершенно неожиданный материал – старые разноцветные носки. Такая обновка оживит интерьер.

Вам потребуется:

- ★ носки ★ наполнитель ★ шерстяные нитки
- ★ штопальная игла ★ ножницы

Шаг 1

Выверните носок на изнаночную сторону и зашейте пяточную часть, чтобы получить деталь цилиндрической формы. Отрежьте переднюю скругленную носочную часть носка. Аналогично подготовьте другой носок.

Ура!
Наконец пробил час одиноких носков, прячущихся по всему дому. Они подойдут и для милого коврика под ноги, и для его уменьшенного варианта – сиденья для стула или табурета.

Шаг 2

Вставьте один носок в другой лицевыми сторонами внутрь так, чтобы отрезанная носовая часть легла поверх резинки другого носка. Сшейте оба носка, прокладывая строчку под резинкой. Выверните носки на лицевую сторону и заполните их на три четверти наполнителем. Аналогично подготовьте следующий носок, заполните образующуюся «змейку» снова на три четверти и продолжайте удлинять ее до необходимой длины.

Шаг 3

Выложите из «змейки» плотную спираль. Штопальной иглой с шерстяной ниткой скрепите витки спирали между собой. Внимание: в самом первом носке не отрезайте носочную часть (это будет центр спирали), а в последнем носке – прочно подшейте края отверстия, после окончательного наполнения «змейки».

Подростки,
размеры
134–176


На стр. 14
показаны
различные варианты
использования
базовой модели
майки 21

Шить
легко и
быстро



21 Майка ●●
Размеры 134–176

На основе базовой модели можно изготовить множество различных вариантов. Некоторые из них представлены на стр. 14. Для данной модели выбран трикотаж а-ля деним в комбинации с трикотажной сеткой по бокам. Спереди майка украшена аппликацией, которую можно сделать самостоятельно из фетра. Другой вариант – из трикотажа с принтом «батик».



22 Спортивные брюки ●●
Размеры 134–176

Довольно узкая модель украшена большим количеством рельефов и другими деталями, например асимметричным карманом «с двойным дном», вход в который отделан кожей и застежкой-молнией. Притачные манжеты из трикотажа в резинку внизу брюк.

Неправдоподобно большие павлиньи перья, «клетка» и «линялые» ткани. Хиппи 70-х шили себе одежду из недорогих тканей и перешивали старую – словом, использовали все, что было под рукой. Прекрасный материал для вдохновения наших современных подростков!

ЛЕТО ВЗРОСЛЕНИЯ

Спортивные брюки 22



20 Сорочка

Приложите руку к листу бумаги, обведите контуры, вырежьте, полученный шаблон положите на рубашку и покрасьте незакрытый участок краской из баллона



27 Полукомбинезон



20 Сорочка



25 Открытый комбинезон



20 Сорочка ●●●
Размеры 134-176


Универсальная модель «унисекс» подойдет и юношам, и девушкам. На девушках выглядит по-модному нарочито большой, «с чужого плеча». Подберите наиболее подходящую ткань и аппликации для мальчиков и девочек.

Шить легко и быстро



25 Открытый комбинезон ●●
Размеры 134-176

Забавная модель из трикотажа с бретелями из репсовой ленты, завязывающимися на шее сзади, с короткими шортами без боковых швов, но с эффектом запаха.



27 Полукомбинезон ●●●
Размеры 134-176

Рекомендуемая ткань для пошива летнего полукомбинезона – легкий деним. На передке установлены люверсы, в которые продеваются концы бретелей и завязываются небрежными узлами. Боковые застежки на петли и пуговицы, ложная застежка в среднем шве брюк, втачной пояс.

20 Сорочка

LOVE  & D.I.Y.

Одно движение утюга – и совершенно другой вид вещи! Выбирайте аппликации на клеевой основе по своему вкусу и настроению

20 Сорочка

24 Шорты

21 Майка




24 Шорты ●●
Размеры 134–176

Шить
легко и
быстро

Хиппи 70-х возвращаются: предлагаем модель в стиле бохо из легкого натурального полотна. По бокам отлетные детали передних и задних частей шорт, наложенные друг на друга, – весьма оригинальная деталь.

26 Цыганская юбка



23 Спортивные шорты ●●

Размеры 134–176

Игривая модель из трикотажа с разнонаправленными рельефами. Удобный эластичный пояс с дополнительным шнуром на талии.



28 Топ ●●

Размеры 134–176

Простая в изготовлении, но эффектная модель топа на тонких бретелях с имитацией запаха. Особый шарм придает правильно подобранный тонкий трикотаж с легким блеском, переливающийся под лучами летнего солнца, подчеркивающий стройность юной фигуры.

Шить
легко и
быстро



26 Цыганская юбка ●●

●●

Размеры 134–176

Широкая удлиненная юбка до лодыжек со сборками по талии и оборкой понизу. Для этого варианта предпочтения отдаются легким, хорошо драпирующимся тканям. В качестве пояса — эластичная тесьма с люрексом.

26 Цыганская юбка

28 Топ



Подростки
шьют
сами

Суперлетняя
модель – топ-
бандо из
трикотажа,
с бахромой,
а если не
нравится –
то без нее.



ТОП-БАНДО

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

30 см трикотажа шириной 1,40 м;
лента для бретелей 2 м;
эластичная тесьма 8 см;
по желанию – эластичная тесьма с
бахромой для отделки верхнего
края переда изделия – 40 см.

ЛЕКАЛА

Топ-бандо выкраивается в виде
прямоугольника из трикотажа.

По указанной схеме определить
свой размер. На трикотаже
начертить прямоугольник нужной
величины, добавляя по всем срезам
припуски на швы по 1 см.



176		
170		
164		
158		
152		
146		
140		
134	средняя линия переда	настрочить эластичную тесьму
49-51-53-56-59-62-65-68		
Верхний край топа (бахрома)		
Низ		
Линия сгиба		
Верхний край топа (бахрома)		
26 см		

бретели



По указанной схеме
определить свой
размер. На трикотаже
начертить
прямоугольник нужной
величины, добавляя по
всем срезам припуски
на швы по 1 см.



Рисунок 1
Сколите и стачайте средние передние срезы топа.




Рисунок 2
Разутюжьте шов. С внутренней стороны топа настрочите, растягивая, эластичную тесьму длиной 8 см на шов от сгиба до линии шва.




Рисунок 3
Топ-бандо без бахромы по верхнему краю: заметайте верхние срезы топа на изнаночную сторону. Перегните ленту для бретелей посередине, вложите (и приколите) ее сгиб между слоями топа (= бретели). Сметайте края изделия, совмещая их и фиксируя бретели. Застрочите верхний край топа с лицевой стороны эластичной строчкой, втачивая бретели.




Рисунок 4
Топ-бандо с бахромой по верхнему краю: заметайте верхние срезы топа на изнаночную сторону. Отрежьте кусок тесьмы с бахромой длиной, равной длине переда топа (мы предлагаем расположить бахрому только спереди). Расположите основание тесьмы между слоями топа (кисти бахромы остаются снаружи); приколите/приметайте. Перегните ленту для бретелей посередине, вложите (и приколите) ее сгиб между слоями топа (= бретели). Сметайте края изделия, совмещая их и фиксируя тесьму с бахромой и ленту. Застрочите верхний край топа с лицевой стороны эластичной строчкой, втачивая тесьму с бахромой и бретели.



Читательница журнала Kniprie делится своей работой в [instagram.com/knipgirls](https://www.instagram.com/knipgirls)

Давайте знакомиться:
Имя: Самья
Возраст: 14 лет
Лучше всего получается: аксессуары
Цельный купальник или бикини? Бикини
Любимое смарт-приложение: snapchat
Никогда не выхожу из дома без: телефона и бальзама для губ




Рисунок 5
Растягивая эластичную тесьму, настроченную по среднему шву внутреннего слоя переда, проложите, центруя, три сквозные машинные строчки с лицевой стороны изделия. Если топ с бахромой, то ее кисти следует убрать в сторону, чтобы они не попали под строчки.

Дети,
размеры
98-134

ЛЕТНЯЯ ЛИХОРАДКА

Парящие бабочки,
жужжащие пчелы
и стрекочущие сверчки:
звуки лета уже звучат
в наших ушах и
вдохновляют на создание
новых практичных летних
нарядов красочной
расцветки.

Веселая
летняя
расцветка
делает эту
практичную
модель очень
нарядной

Футболка 19

Брюки-бермуды 11


Комбинезон 18



19 Футболка ● ●
Размеры 98-134


Шить
легко и
быстро

Модель на все времена
– мягкий трикотаж,
оригинальный принт,
свободный покрой и
удобные короткие
рукава покроя реглан.
Сшейте своему малышу
такие футболки всех
цветов радуги!



11 Брюки-бермуды ● ● ●
Размеры 98-134

Удобная стильная
модель брюк-бермудов
с асимметричной
застежкой – прекрасно
смотрится из яркой
ткани в клетку
с «бегающими»
муравьями.



18 Комбинезон ● ●
Размеры 98-134

Эффектная ткань
веселой расцветки
делает эту практичную
модель очень нарядной.
Благодаря застежке-
щели с завязками на
спинке комбинезон
удобно надевать.
Изделие без
воротника, округлая
горловины окантована
однотонной бейкой.



8 Платье

Легкие,
как ветерок,
втаченные
в подрезы переда
и спинки
воланы



15 Джемпер ●●

Размеры 98–134

«Спортивный»
трикотаж
с изумительным
принтом в виде птиц,
простой силуэт,
рукава длиной 3/4 –
и хит сезона готов.


Шить
легко и
быстро



8 Платье ●●

Размеры 98–134

Летнее платье
с легкими, как
ветерок, втачными
в подрезы переда и
спинки воланами.
Спинка длиннее
переда, в боковых
швах прячутся
удобные карманы.
Застежка-молния на
спинке.



17 Шорты ●●●


Размеры 98–134

Практичная модель из
плотной хлопковой
ткани в елочку. Шорты
прекрасно подойдут и
для осеннего
гардероба, стоит
только надеть их на
колготки, а летние
сандалии сменить на
кроссовки.



15 Джемпер


17 Шорты



14 Жилет с капюшоном ● ●

Размеры 98–134


Приятный на ощупь трикотаж с забавным принтом идеально подходит для этой модели жилета с капюшоном, шнуровкой и отделкой пройм. И еще в жилете есть карманы для хранения сокровищ.



12 Брюки-бермуды ● ● ●

Размеры 98–134

Берем за основу базовую модель 11 с асимметричной застежкой и оформляем низ трикотажными манжетами, и – вуаля! – брюки выглядят совершенно иначе. Цветочный принт с божьими коровками делает их хитом сезона.



9 Полукомбинезон ● ● ●

Размеры 98–134

Для летнего полукомбинезона прекрасно подходит классическая джинсовая ткань. А почему бы не попробовать мягкую хлопковую ткань, например с тематическим морским набивным рисунком?

Почему бы не попробовать мягкую хлопковую ткань, например с морским рисунком?



Жилет с капюшоном 14

Полукомбинезон 9

Брюки-бермуды 12

ДЕВЧАЧЬЕ ЛЕТО



1 Все включено

Милый летний плащ не так часто и найдешь. Сшейте его своими руками! Вы сами выберете понравившуюся ткань и модель: какие детали оставить, а какие – убрать с предлагаемой модели.



2 Без пристегивающегося пластрона



10 Летний плащ ●●●●●
Размеры 98–134

Эта модель похожа на нарядное платье благодаря присборенным в средней части рукавам и пышной юбке. Вам решать, какие детали оставить, а что упростить.


Одной
деталью
больше или
меньше –
выбирайте
сами




3 Без шлевок на талии и без декоративных клапанов



4 Без внешней планки застежки



ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПАПИНОЙ СОРОЧКИ



ПЛАТЬЕ

Вам потребуется:

сорочка большого размера,
130 см атласной ленты,
эластичная косая бейка
в цвет ленты

★ Разложите сорочку на
ровной поверхности и
начертите на ней выкройку
платья (в нашем примере
выкройка на размер 80).
★ Нижний край сорочки
станет нижним краем
платья.

★ Перед сорочки станет
спинкой платья.

★ Рукава платья
выкраиваются из рукавов
сорочки.

★ Втачайте рукава
в проймы.

★ Сосборите нижние срезы
рукавов и окантуйте их
эластичной бейкой.

★ Обработайте боковые
швы изделия и нижние швы
рукавов.

★ Застрочите припуск по
горловине на изнаночную
сторону, формируя кулиску.

★ Проденьте в кулиску
ленту. Стяните горловину
лентой до нужного размера
и закрепите ленту к краям
застежки спинки. Завяжите
ленту бантом.



Папа больше не носит эту сорочку. Не беда – из нее получатся прекрасные обновки для сына или дочери. Не только добротные, но и клевые!

БРЮКИ

Вам потребуется: сорочка большого размера, эластичная тесьма для пояса

★ Возьмите брюки ребенка, подходящие ему по размеру, сложите их пополам и разложите на рукавах;

фломастером обрисуйте контуры.

★ Из двух рукавов выкроите две половинки брюк (в зеркальном отражении!). Нижние края брюк уравнивайте с нижними краями манжет сорочки.

★ Выкроите заднюю вставку брюк в виде треугольника (стороны треугольника должны быть равны длине заднего среднего среза брюк), как показано на фото. Обратите внимание: длина верхнего среза готового изделия должна быть больше обхвата бедер ребенка, чтобы их можно было легко надеть.

★ Стачайте средние передние срезы изделия.

★ Притачайте заднюю вставку к задним средним срезам брюк.

★ Выкроите длинную полосу для пояса длиной, равной длине верхнего среза изделия + припуски, и шириной, равной удвоенной ширине пояса в готовом виде + припуски.

★ Стачайте пояс в кольцо, оставляя посередине внутренней стороны пояса отверстие для продевания эластичной тесьмы. Притачайте внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия, шов заутюжьте на пояс. Заутюжьте пояс вдоль посередине, заутюжьте продольный срез внутренней стороны пояса на изнаночную сторону; настрочите сгиб по шву притачивания в край. Уточните длину эластичной тесьмы на примерке и проденьте ее внутрь пояса. Стачайте тесьму в кольцо.



ЮБКА

Вам потребуется:

сорочка большого размера, эластичная тесьма для пояса, декоративная тесьма с помпонами

★ Для юбки отрежьте нижнюю часть сорочки.

★ Застрочите кулиску по верхнему краю юбки, оставляя отверстие для продевания эластичной тесьмы у левого бокового шва.

★ Проденьте в кулиску эластичную тесьму, уточнив ее длину на примерке, и стачайте концы тесьмы. Застрочите отверстие.

★ По нижнему краю юбки настрочите декоративную тесьму с помпонами.



Новая
сумка

ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!

Прикольная
сумка из старых
(взрослых)
джинсов



Инь и Ян,
вязанные крючком
аппликации,
идеально подходят
к образу
в стиле
хиппи.



Шаг 1

Вам потребуется: старые джинсы (большого размера), декоративная тесьма с монетками, тесьма с бахромой, аппликации в стиле хиппи

Выберите подходящий размер сумки и начертите ее контуры на правой передней части брюк, вдоль края кармана на нужном расстоянии. Вторую линию начертите ниже – это будущая бахрома. Вырежьте сумку по внешней линии от бокового шва до пояса.



Шаг 2

Отрежьте пояс от джинсов вместе с правым задним карманом. Участок бахромы разрежьте «лапшой».



Шаг 3

Настрочите на передний и нижний края сумки тесьму с монетками и приклейте к аппликациям. Примерьте сумку, отметьте место для новой петли. Обработайте петлю. Для застегивания используйте уже установленную на правом конце пояса джинсовую пуговицу.

Платья и сарафаны

Анонс спецвыпуска
«Шика» № 6/2019



Номер
в продаже
с 20 мая



- ★ Нарядные
и повседневные
- ★ Модели с подиума
- ★ Большие размеры
- ★ Три платья для
маленькой принцессы
- ★ Морская прогулка:
блузки и шорты

КОНЛИГА
МЕДИА

© «ШИК: шитье и крой» спецвыпуск №5/2019 (71)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2019

Главный редактор Костенко Светлана Анатольевна
Редакционно-издательские услуги: ИП Ковалева Т.Б.

Переводчик А. Шапова

Корректор З. Скобелкина

Специальный редактор М. Силаева

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8(495)280-0020

Основатели компании

А. В. Колосов (1950–2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арёфьева

Главный бухгалтер Н. Старкова

Заместитель генерального директора

по коммерческим вопросам И. Шевцова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного

отдела С. Пехтерева

По вопросам размещения рекламы

тел. 8(495)280-0020, 8(966)149-07-09

e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам распространения и подписки

тел. 8(495)280-0020

Подписные индексы:

«Почта России» – П7052/П8065

Отдел мелкооптовой продажи

Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Прямой телефон для звонков:

8(495)280-0020

Адрес редакции:

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8(495)280-0020

Для писем: 117218, Москва, а/я 38, для журнала ШИК

E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательском доме

КОНЛИГА МЕДИА можно найти на сайте

www.konliga.ru

Дата выхода в свет 09.04.19

Дата начала продаж 15.04.19

© 2017 Knip Mode / Knippie, зарегистрированная торговая марка
KNIP BV, Нидерланды



Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-64556 от 22 января 2016 г.

Информационная продукция для лиц,
достигших возраста 12 лет.

АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

тел. +7 (495) 276-16-06

Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, дом 4д.

Зак. № 18-5098

Тираж 31 500 экз.

Цена свободная.

Все права на распространение журнала на русском языке
в России, странах СНГ и Балтии принадлежат
АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.















Парад моделей

На этой странице представлен обзор всех моделей. Количество точек указывает на степень сложности изготовления модели. Модели пронумерованы. По номеру модели вы найдете описание работы к данному изданию в инструкциях к пошиву.

На странице журнала, номер которой указан под рисунком модели, есть фото модели.

Полное описание работ к данным моделям дано ниже в этом блоке.

						
1 КОМБИНЕЗОН ●● Размеры 50-98	2 КОМБИНЕЗОН ●● Размеры 50-98	3 ПЛАТЬЕ ●● Размеры 50-98	4 ФУТБОЛКА ●● Размеры 50-98	5 ПЛАТЬЕ ●● Размеры 50-98	6 УКРОЧЕННЫЕ БРЮКИ ●●● Размеры 50-98	7 ТУНИКА ●● Размеры 98-134
Стр. 8	Стр. 9	Стр. 7	Стр. 6	Стр. 9	Стр. 6	Стр. 2
						
8 ПЛАТЬЕ ●● Размеры 98-134	9 ПОЛУКОМБИНЕЗОН ●●● Размеры 98-134	10 ПЛАЩ ●●●● Размеры 98-134	11 БРЮКИ ●●● Размеры 98-134	12 БРЮКИ ●●● Размеры 98-134	13 ВЕТРОВКА ●●● Размеры 98-134	14 ЖИЛЕТ ●● Размеры 98-134
Стр. 57	Стр. 2, 58	Стр. 59	Стр. 3, 56	Стр. 4, 58	Стр. 4	Стр. 4, 58
						
15 ДЖЕМПЕР ●● Размеры 98-134	16 БРЮКИ ●●● Размеры 98-134	17 ШОРТЫ ●●● Размеры 98-134	18 КОМБИНЕЗОН ●● Размеры 98-134	19 ФУТБОЛКА ●● Размеры 98-134	20 СОРОЧКА ●●● Размеры 134-176	21 МАЙКА ●● Размеры 134-176
Стр. 5, 57	Стр. 2	Стр. 5, 57	Стр. 56	Стр. 5, 56	Стр. 51	Стр. 14, 50
						
22 БРЮКИ ●● Размеры 134-176	23 ШОРТЫ ●● Размеры 134-176	24 ШОРТЫ ●● Размеры 134-176	25 КОМБИНЕЗОН ●● Размеры 134-176	26 ЮБКА ●● Размеры 134-176	27 ПОЛУКОМБИНЕЗОН ●●● Размеры 134-176	28 ТОП ●● Размеры 134-176
Стр. 50	Стр. 53	Стр. 52	Стр. 51	Стр. 53	Стр. 51	Стр. 53

Степени сложности

- для начинающих
- для практикующих
- для тех, кто шьет давно и уверенно
- для специалистов
- для специалистов с большим опытом
- ☞ шьем из трикотажа

Инструкции

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому, прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

• Обведите в таблице размерных признаков значения, которые ближе всего к вашим измеренным величинам или совпадают с ними. Скорее всего, некоторые цифры будут находиться в разных колонках. Это означает, что при выборе размера следует ориентироваться на ключевые измерения для конкретного изделия. А в некоторых случаях лекала деталей потребуют подгонки по фигуре.

• Для плечевых изделий (платья, блузки, жакеты и т. п.) ориентируйтесь на Обхват груди, а для поясных изделий (юбки, брюки) – на Обхват бедер. Сверяйте измерения фигуры только со значениями в таблице, никогда не соотносите их с параметрами лекал! В лекала уже включены прибавки на свободное облегание в зависимости от модели.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост

Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди

Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии

Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер

Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для некоторых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии

Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, завязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии

Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, завязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча

Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечевому скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия

Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку

Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5



Как перенести лекала деталей

В описании каждой модели указано, на каком листе находятся лекала к ней. Все детали одной модели имеют один цвет. Номера лекал на листе соответствуют номерам на плане раскладки, представленном в описании. Контуры деталей разных размеров имеют разное начертание. Размеры обозначены у соответствующих линий.

Копирование деталей

Обведите детали нужного размера фломастером или маркером. Положите прозрачную бумагу (например, кальку) поверх листа с лекалами и скопируйте лекала по контуру. Перенесите все символы, знаки, внутренние линии и надписи на лекала. Линии некоторых деталей, например подкройных обтачек, подбортов, располагаются внутри основной детали, их нужно скопировать отдельно.

Зеркально скопировать (выполнить в разворот)

Иногда на листе лекал дается половина детали, из которой нужно сделать цельную. Расположите скопированную половину детали повторно на бумаге и вырежьте еще раз. Так вы получаете две части детали, которые нужно склеить по средней линии (оси симметрии), чтобы получилась цельная деталь.



Линии соединения лекал

Некоторые крупные детали на листе лекал разделены на две или более части. После копирования их нужно склеить между собой по указанным линиям, совмещая одинаковые контрольные знаки.



Словарь терминов и обозначений на лекалах

Aansluitlijn = линия соединения
Afkniplijn = линия отреза

Beleg = обтачка, подборт, внутренняя деталь

Beleglijn = линия (срез) обтачки, подборта, внутренней детали

Bies = бейка, планка, обтачка

Bieslijn = линия бейки, планки, обтачки

Binnenbeen-naad = линия шагового шва/среза

Boven = вверх(у)

Bovenmouwlijn (bovenmouwnaad) = верхний срез рукава

Bovenzak = подкладка кармана («верхняя», меньшая деталь)

Ceintuur = пояс

Deel = деталь

Deelnaad = шов соединения деталей

Doorkniplijn = линия разреза

Figuurnaad = вытачка

Goede kant = лицевая сторона

Haak en oog = крючок/петля

Halve = половина

Heuplijn = линия бедер

Klep = клапан

Kleplijn = линия клапана

Knoopsgat = прорезная петля

Knoop = пуговица

Kraag = воротник

Lijn = линия, срез

Links = левый, слева

Lus = шлевка, навесная петля

Met = с, вместе с

Middenachter, M.A. = средняя линия/середина спинки (CC) или задней части (C3)

Middenvoor, M.V. = средняя линия/середина переда, передней части (СП)

Model = модель

Mouwlijn = пата рукава

Naad = шов

Ondermouwlijn (ondermouwnaad) = нижний срез рукава

Open, opening = открытый участок, застежка, не застрачивать

Overneemlijn = скопировать по этой линии

Panel = крупный рисунок/принт

Panelhoogte = высота рисунка

Panellijn = граница рисунка

Perslijn = заутюжить по этой линии

Plooi = складка

Recht van draad, r.v.dr. = долевая нить/направление нитей основы/направление петельных столбиков

Rechts = правый, справа

Rimpelen = соборить

Rits, ritsopening = застежка-молния

Ruit = рисунок в клетку

Schouder = плечо/линия плеча

Schouder-naad = плечевая линия (шов)

Spiegellijn = ось симметрии

Split = застежка, разрез, шлица

Stiklijn = линия строчки, шва

Stofvouw, st.vouw, st.v. = сгиб материала

Stofbreedte, stofbr. = ширина материала

Stof enkel = материал в один слой

Strook = полоса, обтачка, оборка

Strooklijn = линия обтачки

Taillelijn = линия талии

Tunnel = кулилка

Tunnellijn = линия кулиски

Verkeerde kant = изнаночная сторона

Voering = подкладка

Voeringlijn = линия (срез) подкладки

Voor = передняя часть, к переду

Vouw = сгиб

Vouwlijn = линия сгиба

Omvouw = перегнуть

Onderslag = край борта, край застежки

Overslag = край борта, край застежки

Zak = карман

Zakingang = вход в карман

Zaklijn = линия кармана

Zelfkant = кромка материала

Zijnaad = боковая линия (шов)

oor = ухо

poes = кот

snavel = клюв

zoom = подгиб


hals = шея

mond = рот

Линии разрезов


Некоторые детали изделия нужно разрезать на части перед тем, как выкраивать из ткани. Например, если в модели предусмотрены декоративные швы (кокетки, рельефы и др.).

В случае, когда даются несколько вариантов длины моделей, следует определить длину выбранной модели и отрезать лишнее по указанной линии.



Детали прямоугольной формы

Мелкие детали прямоугольной формы, например клапан, манжета или пояс, не показаны на листе лекал. Их необходимо начертить самостоятельно. Чертеж детали и все параметры без учета припусков на швы даются в описании. Линия сгиба в них обозначена пунктиром.



Сколько нужно материала?


Расход материала указан на плане раскладки лекал в описании к модели.

Обратите внимание:

- если материал с рисунком, требующим подгонки на швах, например клетка, полоска или крупнораспорный рисунок, то материала потребуется больше, поскольку лекала деталей раскладываются так, чтобы после их соединения рисунок был совмещен (по возможности) на швах;
- принт – это один крупный рисунок на материале;
- важно: некоторые материалы дают усадку после стирки; материалы необходимо замочить в воде, высушить и тщательно отутюжить перед раскроем. Другой способ предотвратить усадку материала – продекатировать его, т. е. обработать влажным паром. Но обратите внимание на рекомендации производителя – некоторые виды материалов нельзя стирать, их можно подвергать только химической чистке.

Расположение лекал на материале

Располагайте детали в одном направлении, учитывая направление ворса и/или рисунок ткани.



Детали следует выкраивать по направлению нитей основы или направлению петельных столбиков (на трикотажных полотнах) – т. е. вдоль кромок материала. Линия направления нитей основы (направление петельных столбиков) всегда указана на лекалах.

Важно! Внимательно смотрите план раскладки: некоторые детали требуется выкроить несколько раз.

Выкраивание деталей из материала

Сгиб материала

Сгиб, который образуется при складывании материала вдвое.

Кромки материала

Узкие полосы, отличающиеся выработкой от основного переплетения материала, проходящие вдоль его краев (т. е. вдоль нитей основы/петельных столбиков).

Раскладка материала в сгиб

Материал, сложенный вдоль пополам лицевой стороной внутрь.

Раскладка материала в разворот

Материал, разложенный лицевой стороной вверх. Будьте внимательны: в этом случае нужно выкраивать правую и левую детали изделия в зеркальном отражении.

Раскладка материала в сгиб, кромками встык

Сложите материал в два слоя, сдвигая обе кромки друг к другу в середину или на необходимую ширину. Таким образом сгибы получаются с двух сторон.



Припуски на швы

- 1 см (если не указано другое) для всех срезов, кроме тех, что обрабатываются швом вподгибку. В некоторых случаях (широкая отделочная строчка, сильно осыпаемый на срезах материал и др.) припуски швов могут быть увеличены.
- 3–5 см (если не указано другое) на подгиб низа изделий, низа рукавов, низа отлетных кокеток, на подгиб накладных карманов и др.
- 1–1,5 см – для всех срезов подкладки.

Обратите внимание, указанные величины припусков на швы даны для изделия, посадка которого на фигуре уже откорректирована. Если изделие будет подгоняться по фигуре, то припуски швов следует увеличить на величину запасов для примерки.

Сначала следует выполнить макет модели из недорогого материала, напоминающего по свойствам материал изделия, затем выполнить примерку на фигуре, откорректировать посадку, размер и местоположение отделочных деталей и т. д. и после этого выкраивать изделие из основного материала.


Складка на подкладке спинки

Если изделие выполняется с подкладкой, то по задней средней линии подкладки спинки рекомендуется выполнить складку, которая обеспечивает свободу движения при носке изделия. Для получения складки следует расположить подкладку спинки вдоль линии сгиба материала, на расстоянии 2–3 см от него (подкладку спинки не разрезать!). При обработке подкладки спинки складку с изнаночной стороны следует стачать на трех участках, длиной по 3–6 см: от горловины вниз, от нижнего среза спинки вверх и в области линии талии; припуск складки заутюжить на одну сторону.

Несимметричные детали

Если в модели есть несимметричные детали или вы используете материал с рисунком, требующим совмещения на швах, то для выкраивания следует разложить материал в разворот. В этом случае хорошо видны особенности рисунка.

- Сначала необходимо все детали, разделенные на части, сделать цельными, а детали со сгибом выполнить в разворот. Некоторые детали могут иметь правые и левые части.
- Раскладывать детали всегда следует на лицевой стороне материала. С особым вниманием выкраивать левые и правые детали.



Выкраивание

При выкраивании нужно следить, чтобы ножницы скользили по столу, а материал только приподнимался на лезвии ножниц, но не висел в воздухе.

- В некоторых случаях контрольные знаки, линии сгибов, средние линии деталей, вытачки и т. п. отмечают надсечками на внешних срезах выкроенных деталей (материал надсечается на глубину ок. 4 мм).
- Вы левша? Тогда лучше использовать специальные ножницы для левой руки.

Перед началом

После выкраивания деталей изделия из материала перенести на них линии швов, контрольные знаки и другую разметку. Для этого можно использовать карандаш, портновский мел, специальный карандаш или строчки копировальных стежков (мелкие ручные прямые стежки с незатянутыми петлями, высота которых 5–7 мм; строчки копировальных стежков прокладываются по парным деталям, сложенными лицевыми сторонами внутрь; после прокладывания строчек срезы верхней детали поднимаются и петли стежков разрезаются между деталями).

Перед началом изготовления изделия следует изучить разделы «Инструкции» и «Основные швейные операции».

Где лево, где право

Если на детали указано, что она правая или левая (например, левая часть переда), то левая/правая сторона определяется с точки зрения положения в готовом изделии.



Прокладочные материалы

Для лучшей формоустойчивости и предохранения от деформации некоторые детали изделия усиливают прокладочными материалами. Прокладочные материалы бывают неклеевыми и клеевыми (на одну сторону клеевых материалов нанесен слой термопластичного клея). Детали из неклеевых прокладочных материалов намечаются по срезам с изнаночной стороны основной детали. Детали из клеевых прокладочных материалов приклеиваются с помощью утюга или пресса с изнаночной стороны основной детали. Перед работой с прокладочными материалами необходимо изучить инструкцию производителя по их использованию и строго следовать ей.

Важно правильно подобрать прокладочный материал, его свойства должны соответствовать пошивочным свойствам основного материала изделия.

Укрепление надсечек

В некоторых случаях припуски швов необходимо надсечь (надсечка не должна доходить до строчки на 1,5–2 мм). Участок, где выполняется надсечка, следует дополнительно укрепить клеевой прокладкой (небольшой кусок из клеевого прокладочного материала), чтобы предотвратить разрыв, повреждение и осыпание материала в местах надсечек.



По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его пошивочные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наметать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной по низу подкладкой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.
- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.
- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т. е. она не должна провисать; подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Соединение срезов деталей

Детали сложить лицевыми сторонами внутрь (если не указано другое), совместить срезы, контрольные знаки и соединить срезы машинной строчкой заданной ширины шва, выполняя закрепки длиной 1–1,5 см в ее начале и конце.

Обработка соединительных швов

Различают стачные соединительные швы:

Вразутюжку – припуски шва раскладываются по обе стороны от строчки и приутюживаются;

Взаутюжку – припуски шва закладываются на одну сторону и приутюживаются;

На ребро – припуски шва только приутюживаются (например, срезы подкладки прорезного кармана или нижний участок среднего шва брюк).

Припуски вытачек, как правило, заутюживаются к середине детали, и одновременно сутюживается слабина в конце вытачек.

Швы в изделиях из эластичных материалов

Швы деталей из эластичных материалов должны обладать некоторой степенью растяжимости (эластичности), соответствующей степени растяжимости материала. Чтобы получить такую строчку, следует использовать узкую зигзагообразную строчку, специальную эластичную строчку (если ваша швейная машина оснащена такой функцией) или можно соединять срезы деталей на оверлоке. Перед обработкой изделия следует сделать пробную строчку на ненужном куске основного материала и растянуть его; если нитки порвутся от нагрузки, то строчка недостаточно эластичная. Кроме этого, при соединении деталей изделия из трикотажных полотен следует использовать специальную машинную иглу с шарообразной заточкой лезвия.

Если швы или края изделия из эластичных материалов не должны растягиваться, то под строчку следует подкладывать кромку (клеевую или неклеевую).

Обработка краев изделия обтачным швом

Обтачной шов – это шов, припуски которого после вывертывания располагаются между внешней и внутренней деталью. Таким швом обрабатываются края клапанов, листочек, воротников, манжет, бортов, поясов и др.

Внешнюю и внутреннюю детали (основную деталь и подкладку этой детали) сложить лицевыми сторонами внутрь и сметать по срезам с посадкой на фигурных участках, если посадка предусмотрена конструкцией.

Обтачать срезы деталей, прокладывая машинную строчку по линии шва. Подрезать припуски до ширины 5–7 мм, высечь излишки при-

пусков в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва. Если материал толстый, то припуски шва обтачивания подрезаются на разную ширину, чтобы получить плавный переход толщины шва.

Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить (при необходимости – выметать, т. е. закрепить вручную строчкой временного назначения) обтаченный край детали с кантом обтачного шва = шов смещается в сторону внутренней детали на 1–2 мм или раскол = шов остается точно посередине.

Шов обтачивания закрепляется: или путем его настрачивания на внутреннюю деталь до вывертывания детали на лицевую сторону (где возможно), или отделочной строчкой, после вывертывания детали на лицевую сторону и выправления края детали, или строчкой ручных стежков (стежки прокладываются с изнаночной стороны детали после выправления ее обтаченного края, они должны быть незаметны с лицевой стороны детали).

Обработка краев изделия окантовочным швом

Срезы детали могут быть обработаны окантовочным швом. Выкроить полосу (бежку) из основного или подкладочного материала шириной ок. 3 см в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы (можно подшить сгиб вручную потайными стежками).


Обработка низа изделия швом вподгибку

Припуск на подгиб низа у изделий прямого и прилегающего силуэтов составляет 4–5 см; у изделий, расширенных книзу, – 1,5–3 см (чем больше расширение по линии низа, тем меньше должен быть подгиб низа).

Шов вподгибку с закрытым срезом

Наметить линию низа изделия в готовом виде (портновским мелом, обмылком, специальным карандашом и т. п.). От намеченной линии отложить ширину припуска подгиба низа и ширину припуска (1 см), который будет заутюживаться внутрь. Для этого можно использовать специальный шаблон из картона, который легко сделать самим (см. иллюстрацию). Подрезать излишки материала.


По намеченной линии заметать (прокладывая строчку на расстоянии 1 см от линии низа изделия) или заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Затем заутюжить верхний срез подгиба низа (1 см) внутрь и застрочить, прокладывая строчку на расстоянии 2 мм от внутреннего сгиба. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (подшитый потайной строчкой)

Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.


Заметать подгиб низа на изнаночную сторону, прокладывая строчку на расстоянии 1,5 см от сгиба. Отогнуть обметанный срез подгиба низа на ширину 0,75 см и приколоть булавками. Подшить подгиб низа потайными слабозатянутыми стежками вручную, захватывая по 1–2 нити материала на изделии и на припуске подгиба низа. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный машинной строчкой)


Подрезать припуск подгиба низа до нужной ширины и обметать срез.

Заметать подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить. Удалить строчку временного назначения.



Шов вподгибку с открытым срезом (застроченный двойной строчкой)


При изготовлении изделий из эластичных материалов можно застрочивать подгиб низа двойной строчкой на специальной плоскошовной машине или на бытовой швейной машине, используя двойную иглу.



Шлевки пояса

Деталь для шлевок выкраивается в виде прямоугольника, параметры которого даются в описании работы над изделием в разделе «Детали прямоугольной формы».

1. Наметить вдоль продольных срезов детали для шлевок линии краев детали на расстоянии 7–8 мм от срезов.
 2. Заутюжить припуски на изнаночную сторону (можно заколоть булавками).
 3. Сложить деталь вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и застрочить сгибы детали в край.
- Разрезать полученную заготовку на нужное количество деталей.




Петли (обметанные)

Диаметр пуговицы определяется в соответствии с шириной борта изделия (= расстояние от средней линии переда до края застежки). Например, при ширине борта 2 см допустим диаметр пуговицы 2 см.

На краях бортов наметить местоположение петель и пуговиц. Передний конец горизонтальной петли располагают на расстоянии 2–3 мм от средней линии переда в сторону края борта. Вертикальные петли выполняют точно на средней линии переда. Порядок обметывания петли описан в инструкции к вашей швейной машине.


Длина петли немного больше диаметра пуговицы: ок. 3 мм прибавляют к диаметру плоской пуговицы, ок. 5 мм – к диаметру шарообразной или объемной пуговицы.



Петлю следует прорезать или хорошо заточенными ножницами с острыми концами, или прорезывателем. Рекомендуется в концах петли вколоть булавки, чтобы предотвратить повреждение петель. Петля аккуратно прорезается в два приема от середины к концам.

Пришивание пуговиц вручную

Для пришивания пуговиц следует использовать прочные нитки в два сложения. Пуговицы пришиваются по средней линии переда. В некоторых случаях, например в изделиях из кожи, замши, пуговицы следует пришивать с подпуговицей (плоская пуговица маленького диаметра, расположенная со стороны подборта). Для пуговиц с отверстиями нитки подбираются в цвет пуговицы, для пуговиц на стойке – в цвет изделия. Пуговицы пришиваются сквозными стежками; в конце работы выполняются 3–4 закрепочных стежка.




Отделочная или закрепляющая строчка

Припуски швов могут быть закреплены строчками: отделочной (закрепляет припуски шва и служит отделкой) и закрепляющей (лишь закрепляет припуски шва).


Такие швы называются настрочными. Припуски шва заутюжить на одну сторону и проложить с лицевой стороны машинную строчку (отделочная строчка может прокладываться отделочными нитками и/или с увеличенной длиной стежков). Расстояние от соединительного шва до строчки настрачивания может быть различным, но следует помнить, что расстояние от строчки настрачивания шва до срезов припусков шва должно составлять минимум 4–5 мм. Если материал очень толстый, то припуски настрочного шва надо подрезать на разную величину – нижний (внутренний) припуск должен быть уже верхнего припуска.

На илл. 1 показан настрочный шов, где отделочная строчка прокладывается на ширину лапки (5–7 мм); на илл. 2 показан шов, где строчка прокладывается в край, т. е. на расстоянии 2 мм от шва. На илл. 3 показан настрочный шов с двойной отделочной строчкой: первая строчка проложена в край, вторая – на расстоянии 5–7 мм от первой строчки.


Разновидностью настрочного шва является расстрочной шов. Припуски шва разутюживаются, и вдоль шва, по обе стороны от него, на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки.



Илл. 1




Илл. 2



Илл. 3

Строчка в шов

В некоторых случаях требуется закрепить внутреннюю деталь, например при обработке пояса. После притачивания пояса к верхнему срезу изделия припуски шва заутюживаются на пояс. Деталь перегибается вдоль посередине, продольный срез внутреннего пояса (подкладки пояса) заутюживается на изнаночную сторону или обметывается, без подгибания, и намечивается. С лицевой стороны прокладывается машинная строчка точно в шов притачивания так, чтобы сгиб или обметанный срез внутреннего пояса попал под строчку.



Втачивание рукава в пройму


1. Обработать продольный шов (швы, если их несколько) рукава. Вывернуть рукав на лицевую сторону.

2. Вдоль верхнего участка оката рукава проложить одну или две параллельные строчки для получения посадки по окату рукава. Стянуть окат рукава строчками так, чтобы длина оката стала равной длине проймы. Слегка увлажнить деталь и аккуратно сутюжить посадку по окату рукава, следя за тем, чтобы подошва утюга не заходила за срез оката больше чем на 2 см.

Если рукав со сборками или складками по окату, то перед вметыванием окат рукава следует собрать или выполнить на нем складки. 3. Расположить изделие изнаночной стороной к себе, вложить в пройму подготовленный рукав, совместить линии швов, контрольные знаки и вколоть.


Вметать рукав в пройму (со стороны рукава), выполняя посадку в верхней части оката так, чтобы на деталях не образовывались случайные складки или защипы (даже самые мелкие).

4. Втачать рукав в пройму (со стороны рукава), прокладывая строчку точно по линии шва. Если ширина швов была больше 1 см, то подрезать их до этой ширины.



Средний шов брюк

Вложить одну половину брюк в другую, совмещая лицевые стороны деталей, одноименные швы, контрольные знаки и срезы. Сметать и



стачать средние срезы по модели – полностью или до застежки. При стачивании следует достаточно сильно растягивать детали. После этого проложить еще одну строчку на расстоянии 1 мм от первой строчки. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Задний средний шов заутюживается или разутюживается лишь на верхнем участке (15–20 см от верхнего среза), на остальном участке шов приутюживается на ребро (см. выше).

Потайная застежка-молния

1. Звенья потайной застежки-молнии находятся с внутренней стороны лент. Благодаря этому застежка-молния в готовом изделии остается практически незаметной.

Длина застежки-молнии должна быть как минимум на 5 см длиннее застежки изделия, цвет застежки-молнии подбирается точно в цвет изделия.

После притачивания застежка-молния подрезается до нужной длины.

Для притачивания потайной застежки-молнии следует использовать специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний. Игла швейной машины устанавливается в правом или левом положении соответственно. Благодаря этому строчка притачивания будет проложена точно рядом со звеньями застежки-молнии, лапка будет отгибать их.

2. Стачать срезы деталей изделия до знака, определяющего длину застежки. Разутюжить припуски шва.


3. Открыть застежку-молнию. Наложить одну часть застежки-молнии внешней стороной вниз на лицевую сторону припуска шва так, чтобы звенья застежки-молнии располагались на линии шва, и приметать.

Закрывать застежку-молнию, расправить детали и аналогично приметать вторую часть застежки-молнии.

4. Открыть застежку-молнию. Сместить замок застежки до конца вниз. Установить специальную лапку для притачивания потайных застежек-молний.

5. Притачать левую часть застежки-молнии от верхнего среза детали до нижнего края застежки изделия. Притачать правую часть застежки-молнии от нижнего края застежки изделия до верхнего среза детали.

6. Закрывать застежку-молнию. Внизу с изнаночной стороны проложить несколько прочных поперечных стежков, ограничивающих длину застежки и закрепляющих звенья. Теперь можно подрезать лишнюю длину застежки-молнии. При желании настрочить ленты застежки-молнии к припускам швов.



Застежка брюк (юбок)

1. Подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки до ширины 2 см от средней линии передней части брюк.

2. Стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя ок. 3 см до шаговых срезов.

Заутюжить припуск шириной 1 см по внутреннему краю застежки на изнаночную сторону.


3. Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии располагались рядом (2–4 мм) с краем застежки изделия.

Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край и заутюжить откосок вдоль посередине. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии. Соединить все детали сквозной машинной строчкой, прокладывая ее в край.

4. Заутюжить припуск по внешнему (здесь: правому) краю застежки (= цельнокроеная обтачка) на изнаночную сторону. Наложить, совмещая средние линии, внешний край застежки изделия на внутренний край, расправить детали, сметать или сколоть края застежки.

5. Приколоть и притачать свободную ленту застежки-молнии только к цельнокроеной обтачке внешней стороны застежки.

6. Проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края цельнокроеной обтачки, отгибая откосок, чтобы он не попал под строчку. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.



ШАГ ЗА ШАГОМ

Выкраивание деталей изделия из материалов в клетку

Хотите жакет или куртку в клетку? Изделие будет выглядеть красиво, если рисунок клеток на швах будет совмещен. Поэтому для изделия в клетку требуется большее количество материала, чтобы при раскладке лекал деталей была возможность смещать лекала для подгонки рисунка.

Симметричная клетка

Материал

1. Чтобы убедиться, что клетки рисунка на материале одинаковые или симметричные, нужно отогнуть угол полотна по диагонали, проходящей через середину клетки, и посмотреть, совпадают ли клетки. Одинаковые клетки симметрично совпадут.

Сложить материал с симметричным рисунком точно посередине между основными линиями клеток. Сколоть булавками два слоя материала, следя, чтобы продольные и поперечные линии клеток совпадали на обоих слоях.

Перед и спинка

2. Разложить лекала деталей изделия на материале в соответствии с планом раскладки. Оценить, как проходят линии клеток, и расположить среднюю линию переда точно по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток. Основная горизонтальная линия клетки должна оказаться за линией низа изделия. Сначала приколоть к материалу лекало детали переда. Отметить на лекале детали основные линии клеток. Затем расположить рядом лекало детали спинки. Основные горизонтальные линии клеток должны проходить на спинке так же, как на переда. Приколоть лекало спинки к материалу.

Рукав

3. Приложить, соблюдая направление нитей основы, лекало детали рукава к лекалу детали переда так, чтобы совпали контрольные знаки на пройме переда и рукаве. Отметить расположение основных линий клеток на срезе оката рукава. Расположить лекало детали рукава на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток и так, чтобы линия середины рукава проходила по вертикальной линии клетки либо посередине клетки. Приколоть лекало рукава. Если рукав двухшовный (с передним и локтевым швами), то сначала выкраивается верхняя часть рукава, как описано выше, а затем – нижняя часть рукава.

Подборт

4. Наложить лекало детали подборта на перед и отметить на нем основные линии клеток.
5. Расположить подборт на материале в соответствии с отмеченными линиями клеток. Приколоть лекало подборта.

Воротник

6. Чтобы линии клеток красиво сопрягались на линии швов раскёпов (видимый шов горловины в готовом изделии с воротником пиджачного типа), следует лекало детали верхнего воротника приложить к подбарту, совмещая линии раскёпов, и отметить линии клеток на воротнике.
7. Расположить на материале лекало детали верхнего воротника так, чтобы основные линии клеток проходили в соответствии с отметками на лекале воротника. Клетки на воротнике и подбортах не могут совпадать, так как направление нитей основы на воротнике и подбортах разное. Но рисунок совмещения клеток на швах раскёпов с левой и правой сторон изделия должен быть одинаковым.

Карманы

8. Приложить лекало детали накладного кармана или деталей прорезного кармана (клапан, листочку, обтачку, подзор) к переду по линиям разметки местоположения кармана. Отметить на лекалах деталей кармана линии клеток. Расположить детали кармана на материале соответственно, приколоть.

Выкраивание


9. Ко всем срезам деталей добавить припуски на швы. Сначала выкроить деталь на верхнем слое материала по соответствующим линиям. Затем отогнуть верхний слой детали у срезов, чтобы убедиться, что на нижнем слое материала расположение клеток такое же. Выкроить деталь нижнего слоя материала.

Асимметричная клетка или полоска


10. Несимметричным рисунок в клетку или в полоску может быть как по длине, так и по ширине материала либо по обоим направлениям. Выкраивать детали из такого материала сложнее.

Выкраивание деталей


11. Сначала лекала деталей, цельных по средним линиям, начертить в разворот. Лекала парных деталей начертить отдельно, например левый и правый рукава. Разложить материал в разворот лицевой стороной вверх. При раскладке деталей следить, чтобы рисунок проходил одинаково по основным линиям. Средние линии деталей должны проходить по вертикальной линии клетки либо точно посередине между вертикальными линиями клеток.



Илл. 1




Илл. 2



Илл. 3




Илл. 4



Илл. 5




Илл. 6




Илл. 7




Илл. 8



Илл. 9



Илл. 10



Илл. 11

1 ЛЕТНИЙ КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ПЛЯЖА

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал, ширина 140 см				
0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м

Дополнительно: тонкий клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 1 см, 4 пуговицы, 3 кнопки для детской одежды, эластичная тесьма с петлями, 1 внутренняя пуговица.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка верх перед
- 1b обтачка низ перед
- 2 карман
- 3 задняя часть трусов
- 3а обтачка низа задней части трусов
- 4 бретели

Важно!

Разрезать деталь 2 по указанным линиям, чтобы получить боковую часть кармана. Скопировать отдельно обтачки 1а, 1b и 3а с деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 5 – кулилка, размером 33,5 (35,5–37,5–39,5–40,5) x 3,5 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить по 1 см припусков на швы по срезам деталей.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали: обтачку верх перед 1а, припуск к верхнему краю кармана 2, обтачки низа перед и задней части трусов 1 и 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать передний накладной карман: стачать между собой боковые и центральные части кармана (срезы А), швы настрочить в край по центральной части. Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижним срезам кармана. Карман настрочить на перед с лицевой стороны по разметке (В).
2. Притачать кулиску к задней части трусов (срезы С). Справа, посередине внутренней стороны кулиски, на расстоянии 1,5 см от линии бокового шва (D) обметать петлю. Заутюжить кулиску вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, заутюжить внутренний срез кулиски на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания. Продеть через петлю в кулиску эластичную тесьму с петлями, ее конец закрепить в левом боковом срезе (D).
3. Обработать боковые швы: сложить перед и заднюю часть трусов лицевыми сторонами внутрь. Сверху наложить обтачку верх перед 1а (предварительно застрочив припуск по нижнему срезу (1 см) обтачки на



изнаночную сторону). Стачать боковые срезы трусов, одновременно обтачивая внешние срезы перед. Подрезать излишки шва обтачивания верх перед, настрочить шов, где возможно, по обтачке в край. Отогнуть обтачку верх перед на изнаночную сторону, выправить обтачанные края.

4. Стачать боковые срезы (D) обтачек низа 1b и 3а. Притачать обтачки низа деталей к соответствующим припускам застежки основных деталей. Сложить обтачки и изделие лицевыми сторонами внутрь, перегибая по линиям нижних краев застежек, и обтачать срезы F. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить припуски швов по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить внутренние срезы обтачек на изнаночную сторону и застрочить, образуя кулиски (закончить строчки у швов притачивания обтачек к припускам застежек). Продеть эластичную тесьму (1 см) в кулиски, отрегулировать длину тесьмы на примерке и закрепить концы тесьмы сквозными машинными строчками или вручную.
5. Обработать бретели: перегнуть бретели вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные срезы и срезы прямых концов (G) детали. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть бретель на лицевую сторону, выправить края. Заутюжить открытые срезы бретели (C) на изнаночную сторону и подшить срезы потайными стежками. Проложить отделочную строчку по краям бретели. Пришить края C бретелей к кулиске задней части трусов по разметке с изнаночной стороны.
6. Обметать петли на перед. Пришить пуговицы на бретели. Пришить внутреннюю пуговицу у правого бокового шва кулиски и застегнуть эластичную тесьму с петлями. Установить кнопки для детской одежды на края застежки.

2 ЛЕТНИЙ КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ПЛЯЖА

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал, ширина 140 см				
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м

Дополнительно: тонкий клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 1 см, 4 пуговицы, 3 кнопки для детской одежды, эластичная тесьма с петлями, 1 внутренняя пуговица.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка верх перед
- 1b обтачка низ перед
- 3 задняя часть трусов
- 3а обтачка низа задней части трусов
- 4 бретели

Важно!

Скопировать отдельно обтачки 1а, 1b и 3а с деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно. Выполнить в разворот деталь 3.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:


– 5 – кулилка, размером 33,5 (35,5–37,5–39,5–40,5) x 3,5 см (1 деталь)
– 6 – оборки, размером 77x4 (79x4,5–81x5–83x5–84x5) см (3 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить по 1 см припусков на швы по срезам деталей. Оборки выкроить без припусков по нижним срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали: обтачку верх перед 1а, обтачки низа перед и задней части трусов 1 и 3.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать оборки на задней части трусов: обметать нижние срезы оборки декоративной зигзагообразной строчкой или специальной краевой узкой строчкой на оверлоке. Обметать верхние срезы нижней и средней оборок. Сосборить верхние срезы оборок посередине между линией притачивания нижней оборки и линией верхнего среза задней части трусов. С лицевой стороны задней части трусов по разметке настрочить нижнюю и среднюю оборки. Наметать верхнюю оборку на верхний срез задней части трусов. Наметать боковые срезы оборок на боковые срезы основной детали.
2. Дальнейшая обработка изделия аналогична обработке модели 1 – п.п. 2–6.



3 ПЛАТЬЕ

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал, ширина 140 см				
0,65 м	0,70 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м

Дополнительно: тонкий клеевой прокладочный материал, 3 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка перед
- 2 спинка
- 2а обтачка спинки
- 3 рукав
- 3а обтачка рукава
- 4 переднее и заднее полотнища юбки
- 5 карман

Важно!

Скопировать отдельно обтачки 1а, 2а и 3а с деталей 1, 2 и 3 по указанным линиям соответственно.

Для размеров 50–86 детали 4 и 5 укоротить снизу на 2–2,5–3 см. Выполнить в разворот детали 1 и 1а.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Выкроить карманы 5 с припуском на подгиб низа аналогично переднему полотнищу юбки 4.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали: припуски застежки спинки 2, обтачки 1а, 2а и 3а.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24

1. Втачать рукава в проймы переда и проймы спинки, начиная строчки у линий швов горловины. Швы настрочить в край.
2. Обработать боковые швы лифа и нижние швы рукавов.
3. Стачать обтачки в цельную деталь по срезам А и В (начиная строчки у линий швов горловины), притачать полученную деталь к внутренним срезам цельнокроеных припусков застежки (С). Сложить лиф и обтачку лицевыми сторонами внутрь, перегибая припуски застежки по линиям внешних краев застежки, и обтачать срезы горловины. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить швы по обтачкам в край. Отогнуть обтачку и припуски застежки на изнаночную сторону, выправить обтачанные края, приутюжить края застежки. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям горловины на расстоянии 1 см. Обметать петли по разметке на правом краю застежки. В конце работы пришить пуговицы на правый край застежки. Наложить правый край застежки на левый, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы.
4. Обработать накладные карманы на переднем полотнище юбки. Застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу накладного кармана. Заутюжить на изнаночную сторону передний срез кармана и настрочить его по разметке на переднее полотнище юбки. Наметать нижний и боковой срезы кармана на срезы переднего полотнища юбки (далее рассматривать как единые детали).
5. Обработать боковые швы юбки (втачивая боковые срезы карманов).
6. Сосборить верхний срез юбки до длины нижнего среза лифа и притачать юбку к лифу. Шов настрочить по лифу.
7. Обработать низ юбки и низ рукавов швом вподгибку.



4 ФУТБОЛКА

Размеры 50–98

Использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал с принтом, ширина 140 см				
0,35 м	0,40 м	0,40 м	0,45 м	0,45 м
Материал-компаньон в полоску, ширина 140 см				
0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м	0,35 м
Джинсовый материал, ширина 140 см				
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: 4 пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 карман
- 4 пата низа и подкладка паты
- 5 спинка
- 6 рукав
- 7 манжета рукава
- 8 пата рукава и подкладка паты

Важно!

Подрезать лекала деталей 1 и 5 по линиям разметки для данной модели. Для размеров 50–86 детали 1 и 5 укоротить снизу на 2–2,5–3 см.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 9 – бейка горловины, размером 29 (31–32,5–33–33,5) x 2 см (1 деталь кроить по косой)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ


Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить сгиб в край. Проложить двойную отделочную строчку по разметке. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Карман настрочить на левую сторону переда по разметке.
2. Обработать плечевые и боковые швы.
3. Уточнить длину бейки горловины (она должна быть немного короче среза горловины изделия) и стачать ее в кольцо. Заутюжить деталь вдоль посередине лицевой стороной наружу и притачать к срезу горловины, немного растягивая бейку. Шов заутюжить на горловину и настрочить в край.
4. Обработать все паты: сложить пату и подкладку паты лицевыми сторонами внутрь; обтачать продольные срезы и срезы фигурного конца. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить края. Проложить по краям паты отделочную строчку.
5. Обработать рукава с манжетами и патами: наметать пату на рукав по разметке с лицевой стороны. Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава, втачивая пату. Шов заутюжить на манжету. Стачать продольные срезы рукавов и манжеты. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу, заутюжить продольный срез внутренней стороны манжеты и настрочить в край по шву притачивания. Проложить отделочную строчку по нижнему сгибу манжеты. Пришить пуговицу на конец паты сквозными стежками.
6. Втачать рукава в проймы.
7. Обработать низ: на лицевую сторону изделия наложить паты внешними сторонами вверх, совместить нижние срезы и приметать. Застрочить подгиб низа двойной строчкой на изнаночную сторону. Отогнуть паты наружу и приколоть. Пришить пуговицы на концы пат сквозными строчками.


Основной материал



Джинсовая ткань



Материал-компаньон



5 ПЛАТЬЕ-ТУНИКА



Размеры 50–98

Использовать только эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал, ширина 140 см				
0,40 м	0,45 м	0,55 м	0,65 м	0,70 м

Дополнительно: для аппликации «фламинго»: двухсторонний клеевой материал для аппликаций, копировальная бумага для ткани, остаток тканей, остаток черного фетра, 10 см тесьмы с бахромой шириной 2 см, черный перманентный фломастер для ткани.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 нижнее оперение
- 3a среднее оперение
- 3b верхнее оперение
- 5 спинка

Важно!

Для размеров 50–86 детали 1 и 5 укоротить понизу на 2–2,5–3 см. Скопировать отдельно среднее и верхнее оперение 3a и 3b с детали 3 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – бейка горловины, размером 29 (31–32,5–33–33,5) x 2 см (1 деталь)
- 10 – бейка проймы, размером 20,5 (22–23,5–24,5–25) x 1,5 см (2 детали)


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Верхнее, среднее и нижнее оперение 3, 3a и 3b кроить без припусков на швы по срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Скопировать детали аппликации с листа лекал F, зеленые линии: туловище, голову, нос и клюв. Выкроить детали аппликации из ткани, фетра и из двустороннего клеевого материала. Приклеить с изнаночной стороны клеевой материал на детали аппликации. Затем приклеить детали аппликации на левую часть переда платья и настрочить по срезам. Специальным фломастером для ткани нарисовать глаз.
2. Сложить детали оперения 3, 3a и 3b в нужной последовательности, сметать по прямым срезам и по боковым срезам. Сосборить прямые срезы до длины нижнего среза туловища фламинго. Настрочить оперение по боковым и верхнему срезам. Настрочить тесьму с бахромой на стык туловища и оперения.
3. Обработать плечевые и боковые швы изделия.
4. Обработать горловину и проймы платья: уточнить длину соответствующей бейки относительно обрабатываемого среза и стачать в кольцо. Заутюжить бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. С изнаночной стороны притачать бейку к срезу изделия, подрезать шов притачивания до 0,5–0,7 см, отогнуть бейку на лицевую сторону, выправить край и настрочить сгиб бейки, прокладывая строчку на расстоянии 0,2 см.
5. Обработать низ платья швом вподгибку.



6 УКОРОЧЕННЫЕ БРЮКИ

Размеры 50–98

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

50/56	62/68	74/80	86/92	98
Материал, ширина 140 см				
0,45 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м

Дополнительно: клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 5 джинсовых пуговиц, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 обтачка пояса передней части брюк
- 4 карман-портфель
- 5 задняя часть брюк
- 5а обтачка пояса задней части брюк

Важно!

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5.

Скопировать отдельно обтачку 5а с детали 5 по указанным линиям соответственно.

Для размеров 50–86 переднюю 1 и заднюю 5 части брюк укоротить на 1,5 см понизу.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 8,5 (9,5–10,5–12–12,5) x 6 см (1 деталь)
- 7 – клапан кармана 8,5 (9,5–10,5–11,5–12) x 7 см (2 детали)
- 8 – боковая деталь кармана-портфеля, размером 20,5 (25,5–30,5–35,5–38) x 2,5 см (2 детали)
- 9 – деталь шлевок, размером 35x1,25 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой:

- обтачки передней и задней части брюк 3 и 5а,
- припуск к верхнему краю карманов 4,
- подкладку клапанов 7.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать передние боковые карманы на передних частях брюк: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (А). Надсечь шов обтачивания на фигурном участке, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить отделочную строчку по краю кармана. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать срезы подкладки кармана на основную деталь.
2. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по брюкам.
3. Обработать боковые швы брюк.
4. Обработать боковые карманы-портфели: с изнаночной стороны кармана стачать встречную складку от верхнего среза на длину ок. 4 см и от нижнего – на длину 1 см. Разутюжить припуски встречной складки и наметать их по срезам. Заутюжить припуск к верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить. Притачать боковую деталь кармана-портфеля 8 к боковым и нижнему срезам кармана. Отогнуть боковую деталь на изнаночную сторону, шов выправить и застрочить в край (у верхних углов карманов поперечные срезы боковой детали подогнуть внутрь). Заутюжить открытый продольный срез боковой детали кармана-портфеля на изнаночную сторону. Наметать на брюках положение кармана: лекало кармана наложить по разметке с лицевой

стороны изделия и обвести целиком. Наложить подготовленный карман на лицевую сторону и настрочить свободный край боковой детали в край по разметке. Заутюжить боковую деталь складкой и закрепить ее у верхних концов кармана.

5. Обработать клапаны карманов-портфелей: перегнуть клапан вдоль посередине и обтачать боковые срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть клапан, выправить края, приутюжить. Проложить по краям детали отделочную строчку. Сметать и обметать открытые срезы детали. Обметать петли на клапане. Притачать над карманом клапан, располагая его внешней стороной вниз, обработанным краем вверх. Отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания клапана в край.
6. Обработать шаговые швы брюк, настрочивая их по передним частям.
7. Обработать средний шов брюк (спереди до застежки).
8. Обработать застежку и верхний срез брюк: подрезать припуск по внутреннему (здесь: левому) краю застежки, оставляя припуск на шов. Подрезать передний конец правой обтачки пояса по разметке, оставляя припуск на шов. Стачать боковые срезы обтачек пояса, оставляя посередине швов отверстия для продегивания эластичной тесьмы. Заутюжить нижний срез (1 см) полученной обтачки на изнаночную сторону. Притачать правый конец обтачки к продольному срезу цельнокроеного припуска внешнего края застежки брюк (G); шов заутюжить на обтачку. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний и нижний срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края и заутюжить вдоль посередине. Приметать застежку-молнию (подгибая внутрь верхний припуск ленты) с лицевой стороны к внутреннему (левому) краю застежки брюк так, чтобы звенья застежки-молнии перекрывали линию шва на 0,3–0,4 см. Поверх застежки-молнии приметать откосок внешней стороной вниз, сгибом от среза. Притачать застежку-молнию с откоском (и пока отложить, не отгибая детали наружу). Сложить изделие и обтачку пояса лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линии края застежки, и обтачать верхний срез изделия, а также левый срез застежки брюк на ширину обтачки, прокладывая строчку по строчке притачивания застежки-молнии и откоска. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы обтачивания по обтачкам, где возможно. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, а откосок и звенья застежки-молнии – наружу. Выправить обтачанные края. Расправить края застежки брюк, приколоть и притачать застежку-молнию (подгибая внутрь верхний припуск ленты) пока только к припуску правого края застежки брюк. Затем проложить с лицевой стороны изделия сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего края припуска застежки от верхнего края изделия. Настрочить внутренний край обтачки пояса, формируя кулиску. С лицевой или изнаночной стороны выполнить закрепку у нижнего конца застежки, фиксируя откосок.
9. Обработать пять шлевок (см. раздел «Основные швейные операции»). Подогнуть их поперечные срезы внутрь и настрочить на брюки и верхний край пояса.
10. Застрочить подгиб низа брюк на изнаночную сторону (исключая участки карманов, здесь подшить подгиб вручную).
11. На концах застежки обметать петлю и пришить/установить джинсовую пуговицу. Пришить/установить пуговицы на накладных карманах.
12. Пришить внутренние пуговицы. Продеть эластичную тесьму через отверстия в боковых швах обтачки пояса и пристегнуть.



7 ТУНИКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м

Дополнительно: тонкий клеевой прокладочный материал, 1 пуговица.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед лифа
- 1а обтачка горловины переда лифа
- 2 переднее полотнище юбки
- 3 спинка лифа
- 3а обтачка горловины спинки лифа
- 4 заднее полотнище юбки
- 5 рукав

Важно!

Скопировать отдельно обтачки 1а и 3а с деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно. Выполнить в разворот детали 1, 1а, 2 и 4.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – оборка низа изделия, размером 9х81–9х85–9,5х89–10х93–10х97–10х101–10,5х105 см (4 детали)
- 7 – оборка низа рукава (с учетом 2 см подгиба по низу рукава), размером 1,5х35–2х36–2,5х37–13х38–3,5х39–14х40–14,5х41 см (2 детали)
- 8 – навесная петля, размером 4х1 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Следить за тем, что кроются правые и левые детали.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали: обтачки 1а и 3а.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать плечевые и боковые швы лифа. Стачать задние средние срезы (А) от застежки до низа.
2. Обработать навесную петлю: перегнуть деталь петли вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, проложив внутри толстую нитку. Стачать продольные срезы (ширина шва 0,4 см) и один поперечный срез, фиксируя нитку. Подрезать излишки шва. Вывернуть петлю на лицевую сторону, потянув за нитку. Сложить петлю пополам и приметать с лицевой стороны спинки у верхнего края левой стороны застежки.
3. Стачать плечевые срезы обтачек горловины и обтачать полученной обтачкой срез горловины блузки и срезы застежки (слева втачивая петлю) на ширину обтачки. Подрезать излишки шва обтачивания и настрочить шов в край по обтачке, где возможно. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, петлю – наружу. Выправить обтачанные края, одновременно заутюживая края застежки спинки на изнаночную сторону. Проложить машинную строчку вдоль внутреннего края обтачки. При желании подшить внутренние края припусков застежки потайными стежками.
4. Обработать боковые швы юбки. Сосборить верхний срез юбки до длины нижнего среза лифа и притачать юбку к лифу.
5. Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
6. Обработать оборку низа изделия: стачать оборку в цельную деталь по поперечным срезам. Заутюжить деталь вдоль посередине

лицевой стороной наружу и сметать срезы. Сосборить оборку до длины нижнего среза юбки и притачать оборку к изделию. Настрочить шов по изделию в край.

7. Обработать оборки низа рукавов: стачать поперечные срезы оборки. Обработать нижний срез оборки швом вподгибку с закрытым срезом. Сосборить оборку до длины нижнего среза рукава и притачать оборку к рукаву. Настрочить шов по рукаву в край.
8. Пришить пуговицу на правый край застежки спинки.



8 ПЛАТЬЕ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м	1,25 м

Дополнительно: тонкий клеевой прокладочный материал, 1 пуговица, 0,5 м окантовочной бейки.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, синие линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка проймы переда
- 1б обтачка низа переда
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 3а обтачка проймы спинки
- 3б обтачка низа спинки
- 4 волан

Важно!

Скопировать отдельно обтачки 1а, 1б, 3а и 3б с деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 5 – обтачка застежки спинки, размером 4x12 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Не добавлять припуски на швы по срезам горловины (А) деталей 1 и 3, внешним срезам В воланов 4.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали: обтачка застежки 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. На лицевую сторону спинки наложить, центруя, обтачку застежки лицевой стороной вниз и обтачать края застежки, прокладывая строчку от горловины вниз, вдоль средней линии спинки на расстоянии 0,4 см от нее, до поперечной отметки. Затем закруглить строчку в нижней точке застежки и продолжить строчку по направлению к срезу горловины параллельно средней линии спинки на расстоянии 0,4 см от нее. Разрезать детали посередине между строчками с наклонными надсечками на закругленном участке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям застежки строчку в край. Наметать верхние срезы обтачки на срез горловины.
2. Обработать карманы в боковых швах: на лицевую сторону переда наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва строго между контрольными знаками. Надсечь припуски в концах строчек. Настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы подкладки и стачать их.
3. Стачать плечевые срезы платья (с закрепками в начале и конце строчек) за два приема: от горловины до середины вертикальных подрезов и от середины подрезов до срезов пройм.
4. Окантовать срез горловины окантовочной бейкой, подгибая поперечные срезы бейки у концов застежки спинки.
5. Стачать боковые срезы платья так, чтобы обтачанные края карманов не попали под строчки.
6. Обметать внешние (В) срезы воланов декоративной зигзагообразной строчкой или специальной узкой краевой строчкой на оверлоке. Наметать воланы лицевыми сторонами вниз на передние края подрезов (D) с лицевой стороны, располагая воланы обработанными краями в направлении средних линий деталей. Стачать подрезы, втачивая воланы в швы. Отогнуть воланы в сторону пройм и настрочить швы подрезов.
7. Стачать обтачки пройм в цельные детали и обтачать ими срезы пройм. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону и выправить края пройм. Настрочить внутренние края обтачек.
8. Стачать обтачки низа в цельную деталь и обтачать ею нижний срез платья. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку низа на изнаночную сторону и выправить нижний край платья. Настрочить двойной строчкой внутренний край обтачки низа.
9. Обработать нитяную петлю у правого края застежки, пришить пуговицу у левого края застежки.




9 ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,90 м	0,95 м	0,95 м	1,00 м



Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 8 джинсовых пуговиц, 2 комплекта застежек для бретелей.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка переда
- 2 спинка + бретели
- 2а обтачка спинки + подкладка бретелей
- 3 задний накладной карман

Важно!

Разрезать деталь 3 по указанным линиям, чтобы получить нижнюю часть кармана. Скопировать отдельно обтачки 1а и 2а с деталей 1 и 2 по указанным линиям соответственно.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачки переда 1а и спинки 2а, припуски застежки переда 1, спинки 2 и припуски к верхним краям карманов 3.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать нижнюю и верхнюю части накладных карманов между собой (срезы А), шов настрочить в край. Отогнуть на изнаночную сторону припуски к верхним краям карманов и застрочить. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам карманов (В). Карманы настрочить на части спинки с лицевой стороны по разметке (линии В).
2. Стачать боковые срезы изделия от застежки до низа.
3. Стачать средние передние и средние задние срезы изделия, швы настрочить.
4. Обработать шаговые швы брюк.
5. Сложить перед и обтачку переда лицевыми сторонами внутрь. Отогнуть припуски застежки переда на лицевую сторону изделия. Обтачать верхний срез переда и срезы «пройм». Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям и вдоль внутренних краев припусков застежки. Обметать петли по разметке на краях застежек.
6. Притачать боковые срезы обтачки спинки к цельнокроеным припускам застежки основной детали (срезы F). Сложить спинку и обтачку спинки лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линиям



внешних краев застежки; обтачать срезы горловины, бретелей и «пройм». Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, вывернуть бретели и выправить обтачанные края. Проложить отделочную строчку по обтачанным краям.

7. Наложить верхние края застежки изделия на нижние, расправить и выполнить закрепку внизу застежек.
8. Обработать низ изделия швом вподгибку.
9. Пришить/установить пуговицы на застежках и у верхнего края переда. На концах бретелей установить комплекты специальных застежек.



10 ЛЕТНИЙ ПЛАЩ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,75 м	1,85 м	1,95 м	2,05 м

Дополнительно: тонкий клеевой прокладочный материал, 10 пуговиц, 5 маленьких пуговиц, 1 разъемная застежка-молния по длине застежки изделия, трикотаж в резинку 15x25 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 пластрон и подкладка пластрона
- 3 подборт
- 4 спинка
- 4а обтачка горловины спинки
- 5 подкладка кармана
- 6 рукав (верхняя часть)
- 7 внешняя и внутренняя стойки воротника
- 8 верхний и нижний воротники

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 9 – планка застежки, размером 48 (52–56,5–61–65–69,5–74) x 9 см (1 деталь)
- 10 – декоративный клапан, размером 9,5 (10–10,5–11–11,5–12–12,5) x 10 см (2 детали)
- 11 – переднее полотнище юбки, размером 23x37 (26x38–29x39–32x40–35x41–38x42–41x43) см (2 детали)
- 12 – заднее полотнище юбки, размером 23x74 (26x76–29x78–32x80–35x82–38x84–41x86) см (1 деталь)
- 13 – нижняя часть рукава, размером 19x37 (20x38–21x39–22x40–23x41–24x42–25x43) см (2 детали)
- 14 – манжета, размером 18,5 (19–19,5–20–20,5–21–21,5) x 3 см (2 детали)
- 15 – пояс, размером 124 (126–129–131–134–136–139) x 6 см (1 деталь)
- 16 – деталь шлевок, размером 3x40 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Манжеты рукавов 14 кроить из трикотажа в резинку.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой следующие детали:

- подкладку пластрона 2а,
- подборта 3 и обтачку горловины спинки 4а,
- внутреннюю стойку воротника 7,
- нижний воротник 8,
- планку застежки 9,
- половину ширины клапанов 10.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать плечевые срезы изделия и настрочить швы.
2. Обработать боковые швы лифа.
3. Притачать стойки к воротникам, швы разутюжить. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы концов и отлета. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть воротник на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям воротника отделочную строчку. Сметать срезы горловины (С). Обметать петли в концах воротника.
4. Вметать воротник в горловину изделия и пока отложить.
5. Обработать рукава: собрать нижнюю часть рукава по верхнему срезу (Е) до длины нижнего среза верхней части рукава и притачать нижнюю часть рукава к верхней. Шов настрочить по верхней части. Обработать продольный шов рукава.
6. Втачать рукава в проймы.
7. Обработать манжеты: стачать манжету в кольцо. Затянуть манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать срезы. Растягивая, притачать манжету к низу рукава.
8. Обработать карманы в боковых швах юбки: на лицевую сторону переднего полотнища юбки наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва строго между контрольными знаками. Надсечь припуски в концах строчек. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край кармана и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы подкладки и стачать их.
9. Стачать боковые срезы изделия так, чтобы края карманов не попали под строчки.
10. Сосборить верхний срез юбки до длины нижнего среза лифа и притачать юбку к лифу. Шов настрочить по лифу.
11. Обработать декоративные клапаны: перегнуть клапан вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить края. Приутюжить и проложить по краям отделочную строчку. Обметать петлю на клапане. Притачать клапан над швом притачивания юбки с лицевой стороны, внешней стороной вниз, обработанным краем вверх. Подрезать шов притачивания до 0,5 см, отогнуть клапан вниз и настрочить швом шириной 0,7 см.
12. Приметать части застежки-молнии к краям застежки изделия, располагая их внешней стороной вниз, звеньями – по направлению к боковым швам.
13. Обработать плечевые швы подбортов/обтачки горловины спинки. Сложить изделие и подборта с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов (втачивая застежку-молнию), горловины (втачивая воротник) и нижние углы бортов.
14. Застрочить подгиб низа изделия на изнаночную сторону. Пришить внутренние края подбортов к швам изделия.
15. Перегнуть планку застежки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать верхние и нижние срезы. Подрезать излишки швов обтачивания, вывер-



нуть деталь на лицевую сторону и выправить края. Приутюжить и проложить по краям отделочную строчку. Притачать планку с лицевой стороны правой части переда, располагая планку внешней стороной вниз, обработанным краем от края борта. Припуск шва подрезать до 0,5 см и настрочить шов на расстоянии 0,7 см.

16. Обработать 5 шлевок по аналогии с описанием, данным в разделе «Основные швейные операции». Проложить по краям шлевок отделочные строчки. Подогнуть поперечные срезы шлевок на изнаночную сторону и настрочить на изделие на линию талии. На верхние концы шлевок пришить маленькие пуговицы.
17. Сложить пластрон и подкладку пластрона лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие для вывертывания в левом вертикальном шве. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Заметать края отверстия внутрь и подшить сгибы вручную потайными стежками. Проложить отделочную строчку по краям пластрона. Обметать петли вдоль обоих вертикальных краев детали.
18. Пришить пуговицы на перед для пристегивания пластрона и концов воротника по разметке. Пришить пуговицы на юбку в соответствии с петлями на декоративных клапанах.
19. Перегнуть деталь пояса лицевой стороной внутрь вдоль посередине лицевой стороны внутрь и обтачать все срезы, оставляя небольшое отверстие посередине продольного шва для вывертывания. Вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Подшить сгибы открытого участка шва потайными стежками. Проложить отделочную строчку вдоль краев пояса.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать передние боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (А). Надсечь шов обтачивания на фигурном участке, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтаченный край. Проложить отделочную строчку в край по шву. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать открытые срезы подкладки кармана на основную деталь.
2. Притачать кокетки к задним частям брюк, настрочить швы по кокеткам.
3. Обработать боковые швы изделия.
4. Обработать три накладных кармана: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю накладного кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настрочить два кармана по разметке на задние части брюк. Один боковой карман настрочить справа так, чтобы он немного заходил на настроченный задний карман.
5. Обработать шаговые и средний (до застёжки) швы брюк. Настрочить средний шов до застёжки.
6. Обтачать обтачкой застёжки 1а наклонный срез D внешней (левой) стороны застёжки брюк, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтаченный край и проложить по нему отделочную строчку. Подрезать припуск по внутренней (правой) стороне застёжки до ширины 2 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутренней стороне застёжки на изнаночную сторону. Приколоть/приметать одну часть застёжки-молнии к внутреннему краю застёжки брюк с лицевой стороны и пока отложить. Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтаченный край, сметать открытые срезы откоска. Приколоть/приметать откосок поверх застёжки-молнии к внутреннему краю застёжки брюк; притачать застёжку-молнию и откосок, прокладывая строчку рядом со звеньями застёжки-молнии. Отогнуть откосок и застёжку-молнию наружу. Наложить внешний край застёжки брюк на внутренний, совмещая средние линии, и приколоть/притачать свободную ленту застёжки-молнии пока только к обтачке застёжки. Расправить детали и проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего среза обтачки застёжки. Выполнить внизу застёжки закрепку с лицевой или с изнаночной стороны.
7. Обработать 5 шлевок по аналогии с описанием, данным в разделе «Основные швейные операции». Наметать шлевки внешними сторонами вниз на верхний срез брюк.
8. Уточнить длину пояса по верхнему срезу брюк, включая откосок. Подрезать излишки длины пояса, оставляя припуски на шов обтачивания. Обметать на подкладке пояса петли для эластичной тесьмы. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтаченные края. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, втачивая шлевки. Шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутренний срез подкладки пояса и настрочить сгиб по шву притачивания пояса, продолжая строчку по другим краям пояса.
9. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть их открытые поперечные срезы внутрь и настрочить на верхний край пояса.
10. Обработать низ брюк швом вподгибку.
11. На поясе обметать петлю и пришить пуговицу. Пришить две внутренние пуговицы со стороны подкладки пояса. Продеть внутрь пояса через петли эластичную тесьму и пристегнуть.

11 БРЮКИ-БЕРМУДЫ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,80 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 1 пуговица, 1 застёжка-молния по длине застёжки брюк, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–21

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 1а обтачка застёжки
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 4 задние накладные карманы и правый боковой накладной карман
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно!

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 3, чтобы получить заднюю кокетку 3.

Скопировать отдельно обтачку 1а с детали 1 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:



- 6 – откосок, размером 10 (10,5–11–11–11,5–12–12,5) x 6 см (1 деталь)
- 7 – деталь шлевок, размером 35x2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Выкроить деталь 1а из нижнего слоя материала. Один из карманов (деталь 4) выкроить из верхнего слоя материала.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуск по верхнему срезу накладных карманов 4 и подкладку пояса 5.



12 БРЮКИ-БЕРМУДЫ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,80 м	0,80 м	0,80 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м	0,90 м
Трикотаж в резинку, ширина 140 см						
0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м	0,15 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 2 кнопки, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть брюк
- 1а обтачка застежки
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть брюк
- 4 задний карман
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно!

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 3, чтобы получить заднюю кокетку 3.

Скопировать отдельно обтачку 1а с детали 1 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 10 (10,5–11–11–11,5–12–12,5) x 6 см (1 деталь)
- 7 – деталь шлевок, размером 35x2 см (1 деталь)
- 8 – манжета, размером 19,5 (20,5–21,5–22,5–23,5–24,5–25,5) x 12 см

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Выкроить деталь 1а из нижнего слоя материала.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой припуск по верхнему срезу накладных карманов 4 и подкладку пояса 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать передние боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (А). Надсечь шов обтачивания на фигурном участке, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить двойную отделочную строчку в край по шву. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать открытые срезы подкладки кармана на основную деталь.
2. Притачать кокетки к задним частям брюк, настроить швы по кокеткам.
3. Обработать боковые швы изделия.
4. Обработать задние накладные карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю накладного кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Настроить карманы по разметке на задние части брюк.
5. Обработать шаговые и средний (до застежки) швы брюк. Настроить средний шов до застежки.
6. Обтачать обтачкой застежки 1а наклонный срез D внешней (левой) стороны застежки брюк, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. Подрезать припуск по внутренней (правой) стороне застежки до ширины 2 см. Заутюжить припуск шириной 1 см по внутренней стороне застежки на изнаночную сторону.




Приколоть/приметать одну часть застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк с лицевой стороны и пока отложить. Перегнуть откосок лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать нижние срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить обтачанный край, сметать открытые срезы откоса. Приколоть/приметать откосок поверх застежки-молнии к внутреннему краю застежки брюк; притачать застежку-молнию и откосок, прокладывая строчку рядом со звеньями застежки-молнии. Отогнуть откосок и застежку-молнию наружу. Наложить внешний край застежки брюк на внутренний, совмещая средние линии, и приколоть/притачать свободную ленту застежки-молнии пока только к обтачке застежки. Расправить детали и проложить с лицевой стороны отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутреннего среза обтачки застежки. Выполнить внизу застежки закрепку с лицевой или с изнаночной стороны.

7. Обработать 5 шлевок по аналогии с описанием, данным в разделе «Основные швейные операции». Наметать шлевки внешними сторонами вниз на верхний срез брюк.
8. Уточнить длину пояса по верхнему срезу брюк, включая откосок. Подрезать излишки длины пояса справа, оставляя припуски на шов обтачивания. Обметать на подкладке пояса петли для эластичной тесьмы. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, втачивая шлевки. Шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутренний срез подкладки пояса и настроить гиб по шву притачивания пояса, продолжая строчку по другим краям пояса.
9. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть их открытые поперечные срезы внутрь и настроить на верхний край пояса.
10. Обработать низ брюк с трикотажными манжетами: стачать манжету в кольцо, заутюжить деталь пополам посередине и сметать срезы. Притачать, растягивая, манжету с лицевой стороны брюк. Шов заутюжить на брюки.
11. На поясе установить две кнопки. Пришить две внутренние пуговицы со стороны подкладки пояса. Продеть внутрь пояса через петли эластичную тесьму и пристегнуть.

Основной материал

Трикотаж в резинку




13 ВЕТРОВКА

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,15 м	1,20 м	1,30 м	1,35 м

Дополнительно: 2,25 м шнура, 6 кнопок, 1 внутренняя пуговица.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1a подборт
- 1b обтачка низа переда
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 3a обтачка низа спинки
- 3b обтачка шлицы спинки
- 4 рукав
- 6 капюшон
- 6a обтачка капюшона

Важно! Скопировать отдельно обтачки 1a, 1b, 3a, 3b и 6a с деталей 1, 3 и 6 по указанным линиям соответственно.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать карманы в боковых швах: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман со стороны переда, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. Проложить по краю кармана отделочную строчку. Наложить вторую часть подкладки кармана с изнаночной стороны, совместить и стачать срезы подкладки кармана.
2. Обработать плечевые и боковые швы изделия (при стачивании боковых срезов следить за тем, чтобы края карманов не попали под строчки).
3. Стачать средние срезы капюшона (В), настрочить шов. Стачать срезы (В) обтачки переднего среза капюшона. Сложить капюшон и обтачку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы (D), оставляя в шве отверстия (длиной ок. 1 см) для шнура около линии шва горловины капюшона (С). Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край капюшона. Подогнуть внутренний срез обтачки внутрь и настрочить сгиб, формируя кулиску. В конце работы продеть внутрь кулиски шнур нужной длины и завязать на его концах узлы.
4. Вметать капюшон в горловину изделия с лицевой стороны и пока отложить.
5. Стачать части обтачки низа изделия в цельную деталь. Притачать к задним срезам обтачки обтачку шлицы спинки (строчки начинать у линий верхних краев обтачки низа, чтобы припуски были открытыми). Притачать передние срезы обтачки низа к внутренним срезам подбортов (строчки начинать у линии верхнего края обтачки низа, чтобы припуски были открытыми); швы притачивания заутюжить на подборта и застрочить внутренние срезы подбортов на изнаночную сторону. Застрочить плечевые срезы подбортов на изнаночную сторону. Заутюжить/заметать внутренние срезы обтачек низа и шлицы спинки на изнаночную сторону. На лицевую сторону изделия наложить подборта с обтачками лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, горловины (втачивая капюшон), нижние срезы изделия и срезы шлицы спинки, оставляя в швах шлиц (у линии низа) от-




верстия (1 см) для шнура. Подрезать излишки шва обтачивания. Отогнуть подборта/обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края. Внутренние края обтачек настрочить в край, формируя кулиску по линии низа изделия. Настрочить шов горловины по изделию.

6. Обработать продольные швы рукавов (H).
7. Обработать низ рукавов швом вподгибку с закрытым срезом.
8. Втачать рукава в проймы.
9. Разрезать остаток шнура на две равные части и продеть их в кулиску по низу изделия. Закрепить поперечными строчками передние концы шнуров на уровне внутренних краев подбортов. На свободных концах шнуров завязать узлы.
10. Установить части кнопок по разметке на левый край борта и правую часть переда. Установить только головки кнопок на левую часть переда с лицевой стороны.
11. Обметать одну петлю на правом краю борта, в соответствии с ней пришить внутреннюю пуговицу на левую часть переда со стороны подборта.

14 ЖИЛЕТ С КАПЮШОНОМ

Размеры 98–134

Использовать эластичные материалы



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м

Дополнительно: эластичный прокладочный материал, 2,5 м эластичной тесьмы шириной 1 см, 8 люверсов диаметром 1 см, 80 см репсовой ленты шириной 1 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 5 отделка проймы
- 6 капюшон
- 6a обтачка капюшона

Важно! Лекала деталей 1 и 3 подрезать в соответствии с разметкой. Деталь 1 разрезать по линии середины. Скопировать отдельно обтачку 6a с детали 6 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 7 – пояс, размером 61,5 (63,5–65,5–57,5–69,5–71,5–73,5) x 7 см (1 деталь)
- 8 – обтачка застежки переда, размером 10x5 см (1 деталь)

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачку застежки 8.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планом раскладки.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. На лицевую сторону переда наложить, центруя, обтачку застежки переда лицевой стороной вниз и обтачать края застежки, прокладывая строчку от горловины вниз, вдоль средней линии переда на расстоянии 0,4 см от нее, до поперечной отметки. Затем закруглить строчку в нижней точке застежки и продолжить строчку по направлению к срезу горловины параллельно средней линии спинки на расстоянии 0,4 см от нее. Разрезать детали

посередине между строчками с наклонными надсечками на закругленном участке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края.

- Обработать карманы в боковых швах: на лицевую сторону переда наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва строго между контрольными знаками. Надсечь припуски в концах строчек. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край кармана и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы подкладки и стачать их.
- Обработать плечевые швы изделия.
- Застрочить внешний (= прямой) срез деталей отделки проймы на изнаночную сторону. Притачать детали отделки пройм к срезам пройма с лицевой стороны.
- Стачать боковые срезы изделия так, чтобы обработанные края карманов не попали под строчки.
- Стачать средние срезы капюшона (F), настрочить шов. Стачать срезы (F) обтачки переднего среза капюшона. Сложить капюшон и обтачку капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать передние срезы (G). Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край капюшона. Подогнуть внутренний срез обтачки внутрь и настрочить сгиб, формируя кулиску. Продеть внутрь кулиски эластичную тесьму (длину тесьмы уточнить на примерке) и закрепить ее концы на припусках шва, собрав таким образом передний край капюшона.
- Отогнуть обтачку застежки переда, вметать капюшон в горловину изделия с лицевой стороны, затем отогнуть обтачку поверх капюшона и втачать капюшон в горловину. Шов заутюжить на горловину. Проложить по краям застежки и по горловине отделочную строчку.
- Стачать пояс в кольцо, заутюжить деталь вдоль посередине и сметать срезы. Притачать пояс, немного растягивая его, к нижнему срезу изделия.
- Установить люверсы с равными интервалами на краях застежки переда на расстоянии 0,75 см от них. Продеть в люверсы репсовую ленту. На концах ленты завязать узлы.



15 ДЖЕМПЕР

Размеры 98–134

Использовать эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,65 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,80 м

Дополнительно: эластичный прокладочный материал, для одноцветного джемпера около 65 разноцветных бусин разной формы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- перед
- спинка
- рукав

Важно! Лекала деталей 1 и 3 подрезать в соответствии с разметкой. Деталь 1 разрезать по линии середины.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – обтачка застежки переда, размером 10х5 см (1 деталь)
- 9 – обтачка горловины, размером 35 (35,5–36–36,5–37–37,5–38) x 1 см (1 деталь)

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой обтачку застежки 8.


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планом раскладки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

- Обработать плечевые и боковые швы изделия.
- Притачать обтачку горловины (предварительно уточнив длину) к внутренним срезам обтачки застежки переда (далее везде: обтачка). На лицевую сторону переда наложить, центруя, обтачку лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины и края застежки переда, прокладывая строчку от горловины вниз, вдоль средней линии переда на расстоянии 0,3 см от нее, до поперечной отметки. Затем закруглить строчку в нижней точке застежки и продолжить строчку по направлению к срезу горловины параллельно средней линии спинки на расстоянии 0,3 см от нее. Разрезать детали посередине между строчками с наклонными надсечками на закругленном участке. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края горловины и застежки; проложить по ним отделочную строчку.
- Обработать продольные швы рукавов и втачать их в проймы.
- Застрочить двойной строчкой подгиб низа изделия и рукавов на изнаночную сторону.
- По желанию пришить на перед изделия бусины.



16 БРЮКИ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Основной материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м
Кружевной материал (шитье), ширина 140 см						
0,40 м	0,45 м	0,50 м	0,50 м	0,55 м	0,60 м	0,60 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 1 пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- передняя часть брюк
- бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- задняя часть брюк
- задний накладной карман
- пояс и подкладка пояса

Важно!

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 1, чтобы получить нижнюю часть передней части брюк,
- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 3, чтобы получить заднюю кокетку 3 и нижнюю часть задней части брюк.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 6,5 (7–7,5–8,5–9–9,5–10) x 6 см (1 деталь)
- 7 – деталь шлевок, размером 35x2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой:

- припуск к верхнему краю карманов 4,
- подкладку пояса.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать верхние и нижние части передних и задних частей брюк, швы настрочить по верхним частям.
2. Обработать передние боковые карманы: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (В). Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. Наложить переднюю часть брюк на бочок/подкладку кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать открытые срезы подкладки кармана на основную деталь.
3. Притачать кокетки к задним частям брюк, швы настрочить по кокеткам.
4. Обработать накладные карманы на задних частях брюк: застрочить припуски к верхним краям карманов на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижним срезам кармана на изнаночную сторону и настрочить карман по разметке на заднюю часть брюк с лицевой стороны.
5. Обработать боковые, шаговые и средний (спереди – до застежки) швы брюк.
6. Обработать застежку-молнию с откоском по аналогии с описанием, данным в разделе «Основные швейные операции».
7. Обработать 5 шлевок по аналогии с описанием, данным в разделе «Основные швейные операции». Наметать шлевки внешними сторонами вниз на верхний срез брюк.
8. Уточнить длину пояса по верхнему срезу брюк, включая откосок. Подрезать излишки длины пояса слева, оставляя припуски на шов обтачивания. Обметать на подкладке пояса петли для эластичной тесьмы. Сложить пояс и подкладку пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, втачивая шлевки. Шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутренний срез подкладки пояса и настрочить сгиб по шву притачивания пояса, продолжая строчку по другим краям пояса.
9. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть их открытые поперечные срезы внутрь и настрочить на верхний край пояса.
10. На концах пояса обметать петлю и пришить пуговицу. Пришить две внутренние пуговицы со стороны подкладки пояса. Продеть внутрь пояса через петли эластичную тесьму и пристегнуть.
11. Обработать низ брюк швом вподгибку шириной 2 см.

Основной материал

Кружевной материал




17 ШОРТЫ

Размеры 98–134

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,50 м	0,55 м	0,55 м	0,55 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м



Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 1 застежка-молния по длине застежки брюк, 1 пуговица, эластичная тесьма с петлями, 2 внутренние пуговицы.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш D, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть шорт
- 2 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 3 задняя часть шорт
- 4 задний накладной карман
- 5 пояс и подкладка пояса

Важно! Лекала деталей 1 и 3 подрезать в соответствии с разметкой.

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 2, чтобы получить подкладку кармана 2,
- деталь 3, чтобы получить заднюю кокетку 3.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 6 – откосок, размером 6,5 (7–7,5–8,5–9–9,5–10) x 6 см (1 деталь)
- 7 – деталь шлевок, размером 35x2 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой:

- припуск к верхнему краю карманов 4,
- подкладку пояса.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

Обработка шорт аналогична обработке модели 10 – п.п. 2–11.



18 КОМБИНЕЗОН


Размеры 98–134

Использовать эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,95 м	1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, 50 см трикотажной окантовочной бейки, 70 см узкой релсовской ленты.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 подкладка кармана
- 3 спинка
- 4 рукав

Важно!

Соединить части лекал деталей 1 и 3 в цельные детали.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Перед 1, спинку 3 и рукава 4 выкроить без припусков по срезам горловины (А). Вдоль краев застёжки спинки оставить припуски шириной по 2 см.


ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать спинку прикладкой припуски застёжки спинки 2.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать карманы в боковых швах: на лицевую сторону переда наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва строго между контрольными знаками. Надсечь припуски в концах строчек; настрочить припуски шва обтачивания по подкладке. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы подкладки и стачать их. Настрочить внутренние срезы подкладки кармана, прокладывая строчку с лицевой стороны.
2. Стачать средние срезы частей спинки от застёжки вниз.
3. Застрочить края застёжки спинки на изнаночную сторону.
4. Стачать боковые срезы изделия так, чтобы края карманов не попали под строчки.
5. Обработать низ рукавов швом вподгибку.
6. Обработать короткие продольные швы рукавов и втачать рукава в проймы.
7. Окантовать срез горловины изделия трикотажной бейкой, подгибая ее поперечные срезы внутрь у концов застёжки. Разрезать репсовую ленту пополам и пришить ее концы с изнаночной стороны краев застёжки спинки. На концах лент завязать узлы.
8. Обработать низ изделия швом вподгибку.




19 ФУТБОЛКА

Размеры 98–134

Использовать эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

98	104	110	116	122	128	134
Материал, ширина 140 см						
0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш С, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 3 спинка
- 4 рукав

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 5 – бейка горловины, размером 39 (39,5–40–40,5–40,5–41–41,5) x 1,5 см (1 деталь, кроенная по косой)

Важно! Лекала деталей 1 и 3 подрезать в соответствии с разметкой.



РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать боковые срезы изделия.
2. Обработать низ рукавов швом вподгибку.
3. Обработать короткие продольные швы рукавов и втачать рукава в проймы. Швы настрочить по изделию.
4. Уточнить длину бейки горловины по длине горловины и стачать бейку в кольцо. Притачать бейку с лицевой стороны изделия, обогнуть бейкой шов притачивания. Подогнуть открытый срез внутренней стороны бейки и настрочить сгиб в шов зигзагообразной строчкой.
5. Обработать низ изделия швом вподгибку.



20 СОРОЧКА

Размеры 134–176

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м
Предпочитаете материал в клетку?							
Тогда расход будет больше, ширина 140 см							
1,20 м	1,30 м	1,35 м	1,40 м	1,45 м	1,50 м	1,60 м	1,65 м

Дополнительно: тонкий клеевой прокладочный материал, 10 пуговиц или кнопок, 18–20 клеевых аппликаций (не обязательно).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 1а обтачка низа переда
- 2 карман
- 3 спинка
- 3а обтачка низа спинки
- 4 кокетка спинки
- 5 рукав
- 6 пата рукава и подкладка паты
- 7 верхний и нижний воротники

Важно!

Разрезать деталь 5 по указанным линиям, чтобы получить нижнюю часть рукава. Скопировать отдельно обтачки 1а и 3а с деталей 1 и 3 по указанным линиям соответственно. При пошиве изделия из материала в клетку деталь 4 выполнить в разворот.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 8 – манжета, размером 22,5 (23–23,5–24–25–25,5–26–26,5 см) x 10 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. При использовании материала без рисунка деталь 2 выкроить из верхнего слоя материала. При использовании материала в клетку деталь 4 выкроить из верхнего слоя.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой следующие детали:

- цельнокроенные припуски застежки частей переда 1,
- припуск к верхнему краю кармана 2,
- подкладку пат рукавов 6,
- нижний воротник 7,
- половину ширины манжет 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–25.

Внимание! Аппликации не являются обязательными. Их можно приклеить в процессе обработки изделия или в конце работы.


1. Обработать верхний край накладного кармана швом вподгибку с закрытым срезом. Заутюжить припуски по боковым и нижнему срезам кармана на изнаночную сторону. Карман настрочить на левую часть переда с лицевой стороны по разметке.
2. Заложить и заметать бантовую складку на спинке.
3. Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки, шов настрочить по кокетке.
4. Обработать плечевые и боковые швы изделия. Настрочить швы.
5. Стачать детали обтачки низа в цельную деталь. Заутюжить/заменить внутренний срез полученной детали на изнаночную сторону. Притачать обтачку к внутренним срезам цельнокроенных припусков застежки частей переда. Заутюжить/заменить внутренние срезы припусков застежки на изнаночную сторону. Сложить обтачку и изделие лицевыми сторонами внутрь, перегибая детали по линиям краев бортов, и обтачать нижние фигурные срезы изделия, а также обтачать уступы бортов (= верхние срезы от краев бортов до средних линий). Надсечь припуски швов в точках уступов. Подрезать излишки швов обтачивания, отогнуть обтачку и припуски застежки на изнаночную сторону, выправить края; приутюжить. Настрочить внутренние края обтачки и припусков застежки, прокладывая строчки в край. Проложить отделочные строчки по краям бортов и уступам бортов.
6. Сложить верхний и нижний воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешние срезы (F). Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Втачать верхний воротник в горловину с изнаночной стороны, шов заутюжить на воротник. Подогнуть срез горловины нижнего воротника на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов втачивания. Проложить по краям воротника отделочную строчку.
7. Стачать локтевые срезы ру-

кавов от окатов до застежек. Настрочить локтевые швы и застрочить края застежек на изнаночную сторону.

8. Обработать паты рукавов: сложить пату и подкладку паты лицевыми сторонами внутрь и обтачать все срезы, кроме прямых поперечных. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пату на лицевую сторону, выправить края. Подогнуть открытые срезы паты на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Проложить по краям паты отделочную строчку. Если сорочка с пуговицами, то обметать петлю на фигурном конце паты. Если сорочка с кнопками, то установить головку кнопки на конце паты. Настрочить паты с изнаночной стороны рукавов строчками в виде перечеркнутых прямоугольников. Если сорочка с пуговицами – пришить/установить пуговицы на рукава с лицевой стороны. Если сорочка с кнопками – установить основания кнопок с изнаночной стороны рукавов.
9. Заложить и заметать складки по нижним срезам рукавов. Обработать нижние продольные швы рукавов.
10. Обработать манжеты: перегнуть манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Подрезать излишки швов обтачивания. Вывернуть манжеты на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Приутюжить деталь. Притачать внешнюю сторону манжеты с лицевой стороны рукава, шов заутюжить на манжету. Подогнуть открытый срез внутренней стороны манжеты и настрочить сгиб по шву притачивания, продолжить строчку по другим краям манжеты. На концах манжет обметать петли и пришить пуговицы или установить части кнопок.
11. Втачать рукава в проймы.
12. Обметать петли на одном краю борта, пришить пуговицы на другой край борта. Или – по модели установить части кнопок на края бортов.


Материал в клетку

ruiten stof 1/2 stofbr. 70 cm



Основной материал

1/2 stofbr. 70 cm



21 МАЙКА

Размеры 134–176

Использовать эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Материал в широкую полосу, ширина 140 см							
0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,85 м	0,85 м
Материал в узкую полосу, ширина 140 см							
0,55 м	0,60 м	0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м

Дополнительно: декор: фетр для аппликаций, двухсторонний клеевой материал для аппликаций.

ЛЕКАЛА


Лист-вкладыш А, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ



ДЕТАЛИ:

- 3 – бейка горловины, размером 55,5 (56,5–57,5–59–60–61–62,5–63,5) x 2 см (1 деталь кроить по косой)
- 4 – обтачка проймы, размером 43,5 (45–47–48,5–50–52–53,5–55) x 2 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материалах в соответствии с планами раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Скопировать аппликацию «Супермен» с листа-вкладыша F, зеленые линии. Выкроить аппликацию из фетра без припусков на швы и специального клеевого материала для аппликаций. Приклеить к аппликации клеевой материал, а затем – аппликацию к переду майки. Настрочить аппликацию по срезам на основную деталь.
2. Обработать плечевые швы изделия.
3. Окантовать бейкой горловины срез горловины, замыкая бейку у плечевого шва или у задней средней линии.
4. Обтачать обтачками пройм срезы пройм, подрезать излишки шва обтачивания, настрочить швы по обтачкам в край и пока отложить.
5. Стачать боковые срезы майки и поперечные срезы обтачек пройм.
6. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить обтаченные края. Заутюжить внутренние срезы обтачек на изнаночную сторону и настрочить сгибы в край.
7. Обработать низ майки швом вподгибку.

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,35 м	1,40 м	1,40 м	1,45 м	1,55 м	1,60 м	1,70 м	1,75 м
Искусственная кожа, ширина 140 см							
0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м	0,45 м
Трикотаж в резинку, ширина 140 см							
0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м	0,20 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная искусственная кожа, эластичная тесьма шириной 4 см, 1,20 см шнура, 1 застежка-молния длиной 20 (22–25–25–25–30–30–30) см, 2 люверса.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 левая передняя часть брюк
- 2 правая верхняя передняя часть брюк
- 2a нижняя часть подкладки правого кармана
- 2b верхняя часть подкладки правого кармана
- 2c бейка правого кармана
- 2d промежуточная часть подкладки правого кармана
- 3 подзор внутреннего кармана
- 4 левый бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 5 верхняя задняя часть брюк
- 6 вставка задней части брюк
- 7 нижняя задняя часть брюк

Важно!


Объединить части лекала левой передней части брюк 1 в цельную деталь.

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 1, чтобы получить среднюю и нижнюю переднюю (левую и правую) части брюк,
 - деталь 4, чтобы получить подкладку левого кармана 4,
 - деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5,
 - деталь 7, чтобы получить среднюю заднюю часть брюк,
- Скопировать отдельно детали правого кармана 2a, 2b, 2c и 2d с детали 2 по указанным линиям соответственно.


Материал в широкую полосу

brede streep 1/2 stof br. 70 cm




Материал в узкую полосу

smalle streep 1/2 stof br. 70 cm




Трикотаж в резинку

boordstof 1/2 stof br. 70 cm




Искусственная кожа

imitatieleer 1/2 stof br. 70 cm




Основной материал

1/2 stof br. 70 cm



stofbreedte 140 cm



НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 8 – пояс, размером 74 (76–78–80–82–84–87–90) x 9 см (1 деталь)
- 9 – манжета, размером 22 (23–24–25–26–27–28–29) x 14 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам. Деталь бейки правого кармана 2с выкроить без припуска на шов по переднему срезу (А). Деталь 4 выкроить из верхнего слоя материала. Следите за тем, чтобы правильно выкроить правые и левые детали.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой:

- бейку правого кармана 2с,
- места установки люверсов на пояс 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать левый карман с отрезным бочком: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (В). Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить отделочную строчку по краю входа в карман. Наложить левую переднюю часть брюк на левый бочок/подкладку кармана 4 по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать срезы подкладки кармана на основную деталь.
2. Обработать правый двойной карман с застежкой-молнией и бейкой из кожи: боковой срез (= вход во внутренний карман) промежуточной части подкладки правого кармана 2d обработать швом вподгибку. Наметать (по всем срезам) подготовленную часть подкладки 2d на нижнюю часть подкладки правого кармана 2а. Затем подзор внутреннего кармана 3 заутюжить вдоль посередине лицевой стороны наружу и наметать (совмещая одноименные срезы) рядом с частью подкладки 2d на часть подкладки 2а. Проложить поперечную сквозную строчку по подкладке кармана (линия J). Полученная деталь подкладки далее везде будет называться «сборная часть подкладки кармана».
- 2*. На изнаночную сторону правой верхней передней части брюк 2 наложить бейку кармана 2с (из кожи) лицевой стороной вниз, совместить срезы и обтачать вход в карман двойной строчкой (расстояние между строчками 1 см), в начале и конце двойная строчка заканчивается короткими поперечными строчками. Разрезать детали посередине между строчками, с диагональными надсечками в углах. Отогнуть бейку на лицевую сторону основной детали и выправить края входа в карман. Таким образом получен вход в карман в виде слегка изогнутого «прямоугольника». Наметать/настрочить срезы бейки на основную деталь 2.
- 2*. Приколоть, центруя, застежку-молнию к краям входа в карман на детали 2. Притачать застежку-молнию пока только к переднему краю кармана, прокладывая строчку в край. Притачать (используя однорожковую лапку) верхнюю часть подкладки правого кармана 2b (срез К) к передней ленте застежки-молнии. Отогнуть часть подкладки 2b вперед. Наложить с изнаночной стороны сборную часть подкладки кармана, совместить одноименные срезы и сметать боковые срезы Е. Стачать срезы подкладки и наметать верхние (D) и нижние (H) срезы подкладки на основную деталь. Проложить сквозную строчку в край по верхнему, заднему и нижнему краям входа в карман, фиксируя застежку-молнию и сборную часть подкладки кармана.
3. Обработать передние части брюк: стачать по срезам (H) правую верхнюю часть 2 и правую среднюю часть 1 передней части брюк (подкладка кармана попадает под строчку). Стачать по срезам (H) левую верхнюю часть 1 и левую среднюю часть 1 передней части брюк. Стачать по срезам I полученные детали и нижние части передних частей брюк 1. Обработать передний средний шов.
4. Обработать задние части брюк: притачать заднюю кокетку к верхней задней части брюк (M). Обработать задний средний шов. Притачать вставку задней части брюк 6 к срезам (N). Притачать к полученной детали среднюю часть 7 (срезы O), а затем – нижнюю часть 7 (срезы P).
5. Обработать боковые швы брюк (E).
6. Обработать шаговые швы.
7. Стачать поперечные срезы пояса, оставляя посередине внутрен-

ней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. На поясе установить люверсы у передней средней линии на расстоянии 2 см от нее в обе стороны и посередине ширины внешней стороны пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые срезы. Притачать пояс к изделию. Продеть внутрь пояса эластичную тесьму длиной ок. 58–60–62–64–66–68–71–74 см (длину тесьмы уточнить на примерке). Стачать концы тесьмы. При желании подшить края отверстия в поясе. Растягивая пояс, проложить по нему машинные строчки на расстоянии 1 см от верхнего края и от шва притачивания. В полученную между строчками кулиску продеть шнур и завязать на его концах узлы.

8. Стачать поперечные срезы (R) манжет и заутюжить детали вдоль посередине лицевыми сторонами наружу. Сметать открытые срезы (Q) деталей и притачать, растягивая, манжеты с лицевой стороны к нижним срезам брюк.

23 СПОРТИВНЫЕ ШОРТЫ



Размеры 134–176

Использовать эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,95 м	1,00 м	1,05 м	1,105 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 4 см, 1,30 см шнура, 2 люверса.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш А, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 передняя часть шорт
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 5 верхняя задняя часть шорт
- 6 вставка задней части шорт
- 7 нижняя задняя часть шорт

Важно!

Лекала деталей 1 и 7 подрезать в соответствии с разметкой.

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 1, чтобы получить нижнюю переднюю часть шорт,
- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана 4,
- деталь 5, чтобы получить заднюю кокетку 5.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

- 8 – пояс, размером 74 (76–78–80–82–84–87–90) x 9 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой – места установки люверсов на пояс 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Обработать боковые карманы на передних частях шорт: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (А). Надсечь шов обтачивания на фигурном участке, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить отделочную строчку по краю кармана. Наложить переднюю часть шорт на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать срезы подкладки кармана на основную деталь.
2. Обработать передние части шорт: стачать нижнюю и верхнюю передние части по срезам (D). Обработать передний средний шов.
3. Обработать задние части шорт: притачать заднюю кокетку к


верхнему срезу верхней задней части шорт (Е). Стачать задние средние срезы. Притачать вставку задней части шорт к срезам (G). Притачать к полученной детали нижнюю часть задней части шорт (H).

4. Обработать боковые швы шорт (С).

5. Обработать шаговые швы.

6. Стачать поперечные срезы пояса, оставляя посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. На поясе установить люверсы у передней средней линии на расстоянии 2 см от нее в обе стороны и посередине ширины внешней стороны пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые срезы. Притачать пояс к изделию. Продеть внутрь пояса эластичную тесьму длиной ок. 58–60–62–64–66–68–71–74 см (длину тесьмы уточнить на примерке). Стачать концы тесьмы. При желании подшить края отверстия в поясе. Растягивая пояс, проложить по нему машинные строчки на расстоянии 1 см от верхнего края и от шва притачивания. В полученную между строчками кулиску продеть шнур и завязать на его концах узлы.

7. Обработать низ шорт швом вподгибку шириной 3 см.



24 ШОРТЫ

Размеры 134–176

Использовать эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,75 м	0,80 м	0,80 м	0,80 м

Дополнительно: эластичная тесьма шириной 4 см.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

3 передняя и задняя части шорт

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 8 – пояс, размером 75 (78–82–85–88,5–92–95,5–99) x 9 см (1 деталь)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.




1. Обработать передние и задние средние швы изделия.

2. Обработать шаговые швы шорт.

3. Обработать швом вподгибку нижние и фигурные отлетные срезы левой и правой половин шорт.

4. Наложить отлетные участки частей шорт друг на друга, совмещая боковые линии, и сметать верхние срезы.


5. Стачать поперечные срезы пояса, оставляя посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу и сметать открытые срезы. Притачать пояс к изделию. Продеть внутрь пояса эластичную тесьму длиной ок. 58–60–61–62–63–64–65–66 см (длину тесьмы уточнить на примерке). Стачать концы тесьмы. При желании подшить края отверстия в поясе.



25 ОТКРЫТЫЙ КОМБИНЕЗОН

Размеры 134–176

Использовать эластичные материалы



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,00 м	1,05 м	1,05 м	1,10 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,20 м

Дополнительно: эластичный клеевой прокладочный материал, эластичная тесьма шириной 2,5 см и 3,5 см, 2 люверса диаметром 0,75 см, 2,20 м репсовой ленты шириной 1 см (для бретелей).

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, черные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

1 перед

1а обтачка верха переда

2 спинка + цельнокроеная обтачка верха

3 передняя и задняя части шорт

Важно! Скопировать отдельно обтачку 1а с детали 1 по указанным линиям.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 5 – пояс и подкладка пояса, размером 75 (78–82–85–88,5–92–95,5–99) x 4 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ


Продублировать прокладкой – места установки люверсов на пояс 5.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.


1. Отрезать от ленты две бретели по 50 см. Приметать ленты одним концом к верхнему срезу (А) переда по разметке с лицевой стороны.

- Обтачать верхний срез переда обтачкой 1а, втачивая бретели. Подрезать излишки шва обтачивания, заутюжить шов на обтачку и пока отложить.
- Стачать боковые срезы лифа, включая участок обтачки и оставляя в одном из швов отверстие для продевания эластичной тесьмы посередине ширины обтачки.
- Отгнуть обтачку на изнаночную сторону, бретели отогнуть наружу и выправить обтачанный верхний край переда, а верхний край спинки – заутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону внутренний срез обтачки верха и настроить сгиб в край. Продеть в полученную кулиску ок. 48–50–53–56–59–62–64–66 см узкой (2,5 см) эластичной тесьмы, стачать ее концы (длину тесьмы уточнить на примерке). При желании подшить края отверстия потайными стежками.
- Обработать средние передние и задние швы шорт комбинезона.
- Обработать шаговые швы шорт.
- Обработать швом вподгибку нижние и фигурные отлетные срезы левой и правой половин шорт.
- Наложить отлетные участки частей шорт друг на друга, совмещая боковые линии, и сметать верхние срезы.
- Стачать боковые срезы пояса и подкладки пояса, оставляя посередине одного шва подкладки небольшое отверстие для продевания эластичной тесьмы. На поясе установить люверсы у передней средней линии на расстоянии 2 см от нее в обе стороны и посередине ширины. Сложить пояс и подкладку пояса изнаночными сторонами друг к другу и сметать верхние и нижние срезы. Притачать пояс к лифу и к шортам. Продеть внутрь пояса эластичную тесьму длиной ок. 58–60–61–62–63–64–65–66 (длину тесьмы уточнить на примерке) и стачать ее концы. При желании подшить края отверстия вручную.
- Продеть через люверсы завязку и обработать ее концы швом вподгибку или завязать узлы. Аналогично обработать концы бретелей.



26 ЮБКА

Размеры 134–176



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,05 м	1,10 м	1,15 м	1,20 м	1,25 м	1,30 м	1,40 м	1,50 м

Дополнительно: эластичная тесьма с люрексом шириной 2,5 см для пояса.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- переднее и заднее полотнища юбки
- подкладка кармана.

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКА СЛЕДУЮЩУЮ ДЕТАЛЬ:

– 3 – волан низа юбки, размером 18,5х124 (19,5х126–20,5х128–22,5х132–23,5х134–24,5х136–25,5х138) см (2 детали)


РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

- Обработать карманы в боковых швах: на лицевую сторону переднего полотнища юбки наложить подкладку кармана лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва строго между контрольными знаками. Надсечь припуски в концах строчек. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край кармана и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана лицевой стороной вниз, совместить срезы подкладки и стачать их.
- Обработать боковые швы изделия, при этом следить, чтобы края карманов не попали под строчки.
- Стачать боковые срезы волана низа юбки.
- Обработать нижний срез волана швом вподгибку.
- Соборить волан по верхнему срезу до длины нижнего среза юбки и притачать волан к юбке.
- Отрезать кусок эластичной тесьмы, равный обхвату талии ребенка + припуски, и стачать тесьму в кольцо запошивочным швом.
- Обметать верхний срез юбки. Настроить нижний край тесьмы, растягивая ее, на припуск по верхнему краю юбки с лицевой стороны.



27 ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Размеры 134–176



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
1,35 м	1,45 м	1,50 м	1,55 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м

Дополнительно: легкий клеевой прокладочный материал, 2 люверса диаметром 1,25 см, 6 кнопок.

ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш В, зеленые линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед и подкладка переда
- 2 пояс переда и подкладка пояса переда
- 3 передняя часть брюк
- 4 бочок, цельнокроеный с подкладкой кармана, и подкладка кармана
- 5 пояс спинки и подкладка пояса спинки
- 6 задняя часть брюк
- 7 задний карман
- 8 бретель

Важно! Части лекал деталей 3 и 6 объединить в цельные детали.

Разрезать по указанным линиям:

- деталь 4, чтобы получить подкладку кармана 4,
- деталь 6, чтобы получить заднюю кокетку 6.

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Добавить припуски на швы по всем срезам.

ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Продублировать прокладкой:

- подкладку переда 1,
- подкладку пояса переда 2,
- припуски боковых застежек передних частей брюк 3,
- припуски боковых застежек подкладки кармана 4,
- подкладку пояса спинки 5,
- припуски боковых застежек задних частей брюк и кокеток 6,
- припуски к верхним краям карманов 7,
- половину ширины бретелей 8.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Стачать средние срезы переда и подкладки переда. Шов переда настрочить по правой части, шов подкладки – по левой части. Аналогично обработать средние швы пояса переда и подкладки пояса переда.
2. Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний и боковые (= «пройм») срезы. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть перед на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям отделочную строчку. Сметать нижние срезы переда и подкладки переда. Установить по разметке люверсы на перед для бретелей.
3. Обработать передние боковые карманы на передних частях брюк: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман (С). Надсечь шов обтачивания на фигурном участке, отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край. Проложить отделочную строчку по краю кармана. Наложить переднюю часть брюк на бочок кармана по разметке, стачать срезы подкладки. Наметать срезы подкладки кармана на основную деталь.
4. Обработать ложную переднюю застежку брюк: стачать средние срезы передних частей брюк от нижнего конца застежки, не доходя 2 см до шаговых срезов. Заутюжить припуски ложной застежки на правую сторону. Застрочить в край сгиб внешней стороны ложной застежки. Проложить двойную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов припусков ложной застежки.
5. Притачать задние кокетки к задним частям брюк. Швы настрочить по кокеткам.
6. Обработать задние накладные карманы: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить припуски по боковым и нижней сторонам на изнаночную сторону. Настрочить карман на заднюю часть брюк по разметке.
7. Стачать боковые срезы брюк от застежек до низа.

8. Обработать шаговые швы брюк.

9. Стачать средние срезы брюк на открытом участке и настрочить шов.

10. Обработать застежки в боковых швах изделия: на передней части брюк заутюжить припуск застежки на изнаночную сторону и настрочить внутренний срез припуска (вниз – отгибая край кармана, чтобы не попал под строчку). Заутюжить половину ширины припуска застежки задней части брюк на изнаночную сторону и застрочить. Наложить переднюю сторону застежки на припуск задней стороны застежки и скрепить нижние концы застежки.

11. На лицевую сторону переда наложить пояс переда лицевой стороной вниз, верхним срезом – вверх. Со стороны подкладки переда наложить подкладку пояса лицевой стороной вниз. Соединить все слои сквозной машинной строчкой, одновременно обтачивая концы пояса. Подрезать излишки шва. Отогнуть пояс и подкладку пояса вниз, выправить обтачанные края.


12. Притачать пояс переда с лицевой стороны передних частей брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и наметать сгиб на шов притачивания. Проложить по краям пояса отделочную строчку в край, так чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.

13. Обработать бретели: перегнуть деталь вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные и короткие поперечные срезы. Подрезать излишки шва обтачивания в углах. Вывернуть бретель на лицевую сторону и выправить обтачанные края. Проложить по краям бретели отделочную строчку.

14. Наметать бретели (положение бретелей уточнить на примерке) к верхнему срезу пояса спинки с лицевой стороны. Сложить пояс спинки и подкладку пояса спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы (втачивая бретели) и срезы концов. Подрезать излишки шва обтачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону. Выправить обтачанные края, отгибая бретели наружу. Притачать пояс спинки с лицевой стороны задних частей брюк, шов заутюжить на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез подкладки пояса и наметать сгиб на шов притачивания. Проложить по краям пояса отделочную строчку в край, так чтобы сгиб подкладки пояса попал под строчку.

15. Обработать низ брюк швом вподгибку.

16. На передних краях боковых застежек и концах пояса обметать петли, пришить/установить пуговицы на задних сторонах застежек в соответствии с петлями. Концы бретелей продеть в люверсы и завязать.



28 ТОП

Размеры 134–176

Использовать эластичные материалы

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ


134	140	146	152	158	164	170	176
Основной материал, ширина 140 см							
0,60 м	0,65 м	0,65 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,75 м	0,80 м



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Основные швейные операции более подробно разобраны на стр. 21–24.

1. Сосборить части переда по боковым срезам (более длинным) до нужной длины между контрольными знаками.
2. Стачать боковые срезы топа (В) пока на длину ок. 3–4 см.
3. Окантовать бейками пройм срезы пройм изделия.
4. Окантовать бейкой горловины срезы горловины частей переда, включая участки запаха и срез горловины спинки, застрачивая бретели (длиной по 8–9,5–11–12–13,5–15–16,5–18 см).
5. Наложить правую часть переда на левую, совместить средние линии и боковые срезы и сметать их, также сметать нижние срезы частей переда.
6. Закончить обработку боковых швов.
7. Обработать низ изделия швом вподгибку.



ЛЕКАЛА

Лист-вкладыш Е, красные линии.

Перед началом работы прочесть «Инструкции» на стр. 18–20

ДЕТАЛИ

- 1 перед
- 2 спинка

НАЧЕРТИТЬ В ВИДЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

- 3 – бейка горловины с бетелями, размером 110 (113–115–118–121–123,5–126–129) x 2 см (1 деталь)
- 4 – бейка проймы, размером 26,5 (27,5–28–29–30–30,5–31,5–32,5) x 2 см (2 детали)

РАСКЛАДКА ЛЕКАЛ

Разложить детали на материале в соответствии с планом раскладки. Припуски на швы по срезам горловины деталей 1 и 2 не добавлять.

Рукава, шлицы рукавов и манжеты

Рукава втачать плоско или открытым способом. Сначала выполнить плечевые швы изделия. На деталях переда и спинки, а также на рукавах находятся отметки – спереди две, сзади одна (рис. 1), которые должны совпадать. Отметка на середине оката рукава должна совпасть с плечевым швом (рис.1). Рукав и пройму сложить лицевыми сторонами в соответствии с метками и выполнить шов на ширине 1 см. Необходимо следить, чтобы рукав не был объемным или чтобы объем распределялся равномерно. Припуски заутюжить на перед и на спинку. При необходимости припуск шва переда надсечь, чтобы он лежал лучше, особенно если ткань прочная и неэластичная. Шов по желанию отстрочить в край и на ширине лапки и отутюжить еще раз. Выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад.




Рис. 1

Рукава реглан

Переднюю сторону рукава реглан (рис. 1) по разметке сколоть с передом так, чтобы шов не был объемным (рис. 2). Выполнить шов, припуски заутюжить на рукав и отстрочить с лицевой стороны в край и на ширине лапки. Задний шов выполнить аналогично. Затем выполнить швы рукавов и боковые швы единой строчкой по сложенным лицевыми сторонами деталям, заутюжить припуски назад и отстрочить в край.




Рис. 1




Рис. 2

Простая шлица рукава

Рукав надрезать по разметке (рис. 1). Выкроить косую бейку шириной 2 см. Бейку лицевой стороной наложить на изнаночную сторону края разреза рукава (рис. 2) и натачать, сужая припуск к концу разреза. Бейку и шов отутюжить, бейку отвернуть через припуски шва на лицевую сторону (рис. 3). Срез бейки подвернуть на ширине 0,5 см и с лицевой стороны настрочить в край (рис. 4). Окантовку верхнего края разреза отвернуть на изнаночную сторону.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4

Виды застежек с планками (для изделий с застежкой на петли и пуговицы или на кнопки)

Отрезная планка

Выкроить планку удвоенной ширины с припусками на швы. Сложить деталь переда и планку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и притачать внешнюю сторону планки заданной шириной шва. Шов заутюжить на планку. Перегнуть планку по линии сгиба и зафиксировать сгиб (заметать или заутюжить) (рис. 1). Заутюжить на изнаночную сторону припуск шва по внутренней продольной стороне планки и настрочить сгиб в шов притачивания внешней стороны планки, перекрывая шов притачивания на 0,1-0,2 см, прокладывая строчку в край. По модели можно проложить вторую параллельную строчку по шву притачивания планки, а также – по сгибу планки (краю застежки) (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Цельнокроеная планка

По разметке два раза заутюжить припуски планки на изнаночную сторону. Застрочить внутренний сгиб планки швом шириной 0,5 см (срез заутюженного припуска складки должен оказаться внутри застроченной складки) (рис. 1). Отогнуть полученную планку, направляя застроченную складку в сторону переда (рис. 2). По модели можно проложить отделочные строчки по краям планки.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с притачной планкой

Планку заутюжить по сгибу лицевой стороной наружу и обметать срезы. Обметать на планке петли для пуговиц по разметке (рис. 1). Притачать планку по разметке к подбортам (рис. 2). Обработать борта переда подбортами так, чтобы в готовом изделии край планки не доходил до края борта на 0,2 см.




Рис. 1




Рис. 2

Потайная застежка с цельнокроеной планкой

Выкроить перед с припуском (от линии края борта) на обработку застежки, равным утроенной ширине планки, плюс припуском на шов, равным 1 см. Ширина планки равна удвоенной ширине борта (расстояние от линии середины переда до края борта). Например, ширина борта равна 1,5 см, соответственно, ширина планки – 3 см, ширина припуска на обработку застежки равна $3 \times 3 + 1 = 10$ см. Заутюжить припуск на обработку застежки на изнаночную сторону переда по линии края борта. Внешнюю треть ширины припуска на обработку застежки плюс 1 см заутюжить на изнаночную сторону планки (здесь: 4 см). Посередине между полученными сгибами припуска на обработку застежки проложить сквозную машинную строчку (рис. 1). Обметать петли на внутренней части планки и заутюжить ее на внешнюю часть планки (рис. 2).




Рис. 1




Рис. 2

Застежка поло

Разрезать перед по линии середины по разметке (рис. 1). На изнаночную сторону переда наложить планку лицевой стороной вниз и притачать швом шириной 0,7 см (в конце разреза припуска шва со стороны переда уменьшается до ширины 0,2 см). Заутюжить припуски шва на планку (рис. 2).

Заутюжить припуск по продольному открытому срезу планки на изнаночную сторону, перегнуть планку по сгибу лицевой стороной наружу и настрочить заутюженный сгиб в шов притачивания планки (рис. 3). Отогнуть на изнаночную сторону переда притачанную планку и закрепить ее в нижней части поперечной строчкой (длина строчки равна ширине планки в готовом виде). Петли обметываются на перед/планке, пуговицы пришиваются на внутренней части планки (рис. 4).



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3




Рис. 4

Доминик Пеллен «Конструирование женской одежды класса люкс»



«Библиотека журнала «Ателье» пополнилась уникальным изданием — книгой «Конструирование женской одежды класса люкс» известного французского модельера Доминика Пеллена. Автор предлагает свою методику, опираясь на опыт работы в домах высокой моды и преподавания в Академии высокой моды в Париже. В первом томе подробно рассмотрено построение базовых конструкций юбок разных фасонов, плечевых изделий, рукавов, воротников, карманов и других деталей. Книга адресована как начинающим конструкторам и дизайнерам одежды, так и опытным профессионалам, поскольку содержит несколько авторских ноу-хау, которым нет аналогов в других методиках.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Глоссарий
- Инструменты и приспособления для плоскостного конструирования и создания образца из ткани
- Таблица размерных признаков
- Базовые принципы конструирования одежды
- Разметка манекена тесьмой
- Конструирование руки манекена

ЮБКИ

- Измерение фигуры для построения юбки
- Юбка с двумя вытачками спереди и двумя вытачками сзади
- Наименования вытачек на примере юбки с двумя вытачками спереди и двумя вытачками сзади
- Юбки, зауженные и расширенные внизу
- Юбка с двумя вытачками спереди и одной вытачкой сзади
- Юбка с цельнокроеным поясом
- Юбка-трапеция
- Юбка с кокеткой и фалдами
- Юбка из четырех частей
- Юбка из шести частей
- Юбка из восьми частей
- Юбка из десяти частей
- Таблица радиусов для конических юбок
- Юбка-колокол
- Юбка полусолнце
- Юбка 3/4 солнца
- Юбка солнце
- Прямая юбка с запахом, рельефом, кокеткой и складками сзади
- Юбка-брюки

ПЛЕЧЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- Измерения фигуры для построения плечевого изделия
- Базовая конструкция плечевого изделия
- Перевод вытачек
- Плечевое изделие, плотно прилегающее к телу (пять деталей)
- Плечевое изделие с двумя вытачками по талии (на перед и спинке)
- Базовая конструкция классической блузки
- Базовая конструкция блузки-сорочки
- Рукав покроя реглан

РУКАВА

- Короткий втачной рукав
- Моделирование короткого рукава (с расширением)
- Рукав-футляр (узкий рукав)
- Рукав «баранья нога»
- Рукав с притачной манжетой для классической блузки

- Широкая притачная манжета (с расширением по верхнему краю)
- Рукав упрощенной конструкции для классической блузки

ВОРОТНИКИ

- Воротник с отрезной стойкой для изделия с закрытой горловиной
- Отложной воротник для изделия с закрытой горловиной
- Воротник для изделия с открытой горловиной
- Плосколежащий воротник
- Втачная стойка в V-образной горловине
- Воронкообразная стойка
- Воротник «Медичи»
- Матросский воротник
- Цельнокроеный воротник-стойка
- Радиальная драпировка у горловины переда

КАРМАНЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ

- Итальянский карман
- Карман с листочкой
- Накладной карман на подкладке
- Джинсовый карман
- Застежка поло с втачными планками
- Притачные пояса: прямой и фигурный
- Шлица в разутюженном шве
- Шлица в заутюженном шве


ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ

- Построение припусков на швы
- Построение припусков на швы для плечевого изделия со сквозной застежкой в двух вариантах
- Построение припусков на швы для юбки в двух вариантах
- Построение припусков на швы для втачного рукава и притачной манжеты
- Построение припусков на швы для воротника с отрезной стойкой
- Подкладка юбки

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Осанка
- Типы женских фигур
- Номенклатурная карта
- Производственная карта
- Последовательность технологического процесса
- Виды швов
- Плечевые накладки
- Примерка изделия на фигуре (исправление дефектов посадки)
- Таблица соответствия размеров

НОВИНКА



Подписная цена
3850 р.

Объем книги: 522 стр.
Формат: 230х330 мм. Мягкая обложка.

По любым вопросам, связанным с приобретением, просьба обращаться по тел. +7 (495) 280-00-20, e-mail: podpiska@konliga.ru. Наиболее полную информацию о всех возможных способах покупки вы найдете на сайтах www.konliga.ru, www.modanews.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ КНИГ
вы можете приобрести по адресу:
<http://modanews.ru/books>

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
www.konliga.biz

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать на кальку лекала того размера, который наиболее близок к вашему размеру.

Внести изменения, следуя инструкциям, приведенным на этой странице, уменьшая или увеличивая детали до нужного вам размера.

На иллюстрациях, приведенных ниже, показано изменение размера лекал с указанием добавленных/убавленных величин (в см). Сплошная линия на иллюстрациях соответствует изначально выбранному вами размеру. Пунктир с короткими штрихами обозначает уменьшение размера, пунктир с длинными штрихами – увеличение размера.

Мы советуем избегать изменений более чем на 2 размера от исходного размера. Это негативно скажется на посадке изделия на фигуре.

Если вы меняете размер лекал, обязательно выполните макет изделия из макетной ткани.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УКРОТИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- заложить на бумажных лекалах горизонтальную складку, величина которой соответствует величине укорочения;
- чтобы укоротить лекала лифа, складку закладывать примерно посередине длины бокового среза; для того чтобы укоротить лекала юбки, складку закладывать на линии бедер.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УДЛИНИТЬ ИЗДЕЛИЕ, СЛЕДУЕТ:

- разрезать бумажные лекала деталей (на тех же участках, что и при укорачивании лекал), раздвинуть части на нужную величину и заклеить полосой бумаги.

Рис. 1
Спинка




Рис. 2
Воротник




Рис. 3
Перед




Рис. 4
Одношовный рукав




Рис. 5
Двухшовный рукав,
верхняя часть рукава




Рис. 6
Двухшовный рукав,
нижняя часть рукава




Рис. 7
Задняя
половинка
брюк




Рис. 8
Передняя
половинка
брюк




Рис. 9
Бочок, цельнокроеный
с подкладкой кармана

Рис. 9
Бочок, цельнокроеный
с подкладкой кармана




Рис. 10
Заднее полотнище юбки




Рис. 11
Переднее полотнище юбки






Рис. 12
Втачной рукав





БЫСТРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЛЕКАЛ

Есть еще один способ изменения размеров лекал (для женской, мужской, детской одежды). Скопируйте лекала наиболее близкого к вашему размеру. Затем увеличьте или уменьшите лекала на ту разницу, на которую отличаются между собой последовательно приведенные на листе лекала размеры.

На рис. 12 изображено лекало короткого втачного рукава с 40 до 46 размера. Вы можете получить соответственно 38 и 48 размеры.










5



ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 5/2019

—A—
knippie

3

158

a

BELEG 1

1

VOUWLIJN 1

R.V.DR. MIDD

MODEL 22 DEE

134

140

146

152

158

164

170

176

176

170

164

158

152

M.V. 1

DOORKNIPLIJN M
AFKNIPLIJN M

VOOR 5

146

140

134

INVOOR 1

L 7

BELEGLIJN

BELEGLIJN

ZAKLIJN 1 MODEL 1

R.V.DR. MIDDENVOOR 1

AFKNIPLIJN

BOVENZAK 4

146

140

134

M.V. 1

R.V.DR. 7

4

BELEGLIJN 1a

M.A.R.V.DR. 6

R.V.DR. 4

ODEL 22DEEL 7

ODEL 23DEEL 7

6

R.V.DR. 1

DOORKNIPLIJN MODEL 22DEEL 7
AFKNIPLIJN MODEL 23DEEL 7

PLIJN 1

1/80

104

98

ZAKLIJN 1 MODEL

1

MIDDENACHTER 5

ONDERZAK 2a

ZAKBIES 2b

RITS BOVENZAK 2b

98

104

110

116


122


128


134


134

EEL 1
22DEEL 1









4

DOORKNIPLIJN 1

AFKNIPLIJN MODEL 23D
DOORKNIPLIJN MODEL

140

146

152

158

134

KNOOP 4

KNOOP 4



2

164

170

176

AFKNIPLIJN
DOORKNIPL

22 DEEL
1

SLUITLIJN 1

98

104

110

116

122


128


134

M.V. RECHT VAN DRAAD 1

1










2

KNC


VOUWLIJN BELEG 6

VOUWLIJN BELEG 6

LIJN 5



D 1







ШИТЬЕ И КРОЙ


спецвыпуск № 5/2019


— В —
knippie




5









M.V.R.V.D.R.1


AANSLUITLIJN 6


6


VOUWLIJN 3


158


R.V.L.


























4

R.V.DR. MIDDENACHTER 4



BELEGJUN 4 a

BELEGJUN 4 a



ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 5/2019

—C—
knipvie

М.А. 7134





М.А. 7 98

134

98

MODEL

AANSL



R.V.DR. MIDDENNACHTE

RECHT VA

SPLIT 3 MODEL 18

R.V.

MODEL 5

AFKNIPLIJN MODEL 4 DEEL

MIDDEVENVOOR 1


STIKLIJN RECHTS 1

GARNEERSTUK 1

LUS 1

1

1



R 5

N DRAAD 3

MODEL 18

98

104

110

116

122

128

134

AFKNIJF

98

DR. MODEL 19

MIDDENACHTER 3

AFKNIJN MODEL 19 DEEL 3

KNOOPS
GAT 2

RITS R.V.DR. 1

M.V. R.V.DR. 2

KNOOPS
GAT 2

110

104

GARNEERSTUK 1

98

LIP. 1 MODEL 4

98

LUS 1

LIP 1 MODEL 4
50/56

AFI

5

2

6

AANSLUITLIJN 3

R.V.D.R. 3

MODEL 18 DEEL 3


98
KNOOPS
GAT 2


98
KNOOPS
GAT 2


RECHT



MIDDENVOOR 1


R.V. 5 DEEL 1











AANSLUITLIJN 1

MODEL 18 DEEL 1

98

VOOR 6

VOOR 4

4

ZAKLIJN 98


MODEL 4 DEEL 1

1

3

2










MIDDENACHTER 3

MIDDENACHTER RECHT VAN DRAAD 3

3









ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 5/2019


—D—
knippie

R.V.DR. ZAKINGANG 2

2

1

98/104
110/116
122/128
134




RECHT VAN DRAAD 4


4


MODEL16 DEEL 3


VOOR4


134 ZAKINGANG 2














MO

M.V.5

KNØPS
GAT 5

OVERSLAG



R.V.DR.

AFKNIPLIJN MODEL 14/15

DEEL 1

86

104

BELEGLIJN 1a

ZAI

DOORKNIPLIJN 3 MODEL 16

DOORKNIPLIJN 3 MODEL 16

ZAKINGANG 1

ONDERSLAG MODEL 13 DEEL 1

5

M.A. 5

104

110

116

122


128


M.A. 5


134


98

Kate












1

KNOOPSGAT 1

BELEGLIJN 1 a

M.A. 5



ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 5/2019

—E—
knippie

170/176


2

134/140

176

170

BELEGJUN



98

ZAK

M.A. R.V.DR. 3

4

M.A. R.V.DR. 4

ZAKINGA

RECHT VAN DRAAD 1

AFKNIPLIJN BOVENZAK 2

R.V.DR. 4

R.V.DR. 2

2


LIJN BELEG 4


4

R.V.DR. 1

BELEGLIJN 1 a

MIDDENVOOR 1





5

RECHT VAN DRAAD 3

DOORKNIPLIJN 5

R.VDR. 5

STIKLIJN 5

RECHT VAN DRAAD 5

AFKNIPLIJN
RECHTS 5

MIDDENVOOR 5

5


KNOOPSGAT 5


BELEG 4


PLOOI 4


Vouw


1000 3












176	M.A. R.V.D.R. 7
170	
164	
158	







**Дорогие читатели, вы
воспользовавшись ле
Инструкции по пош
в спецвыпу**





**можете сшить одежду для кукол,
экалами на листе F (детали 1-7).
иву кукол были опубликованы
ске ШиКа № 9/2017.**





DR



MIDDENACHTER STOFVOUW

3

Zeemeermin - Arm
4x Uitknippen
(2x gespiegeld)






ШИТЬЕ И КРОЙ

спецвыпуск № 5/2019

—F—
knippie




Dit deel wordt in
het lichaam genaaid





7






Zeemeermin - Staartvin
2x Uitsnijpen
(1x gespiegeld)


MIDDENVOC

Zeemeermin - Haar
1x Uitsnijpen

R.V.D

Zeemeermin - Hoofd
2x Uitsnijpen
(1x gespiegeld)






Zeemeermin - Mond
1x Uitknippen



Zeemeermin - Haarbandje
1x Uitknippen




Zeemeermin - Oog
2x Uitknippen







Zeemeermin - Zeester
2x Uitknippen





Zeemeermin - Romp
2x Uitknippen
(1x gespiegeld)



4

VOOR

Zeemeermin - Staart
2x Uitknippen
(1x gespiegeld)

Dit deel wordt in
het hoofd genaaid

6

Kate

VOUWLIJN

R.V.DR.

M.V.

