

MODEN

susanna®

МОДА ДЛЯ ТЕХ, КТО ШЬЕТ

№ 5/2019

Европейские
размеры 34–46

**31 МОДЕЛЬ
ОТ НЕМЕЦКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ**

**ГОТОВИМСЯ
К ЛЕТУ**

Воздушные модели
из актуальных
материалов



**Учимся
комбинировать**
Летние ансамбли
в разных стилях

Чудесные
оттенки
бирюзы



12+



WWW.MODANEWS.RU

Главная тема номера:

ТКАНИ ВЕСНЫ-ЛЕТА 2019



- **ФАКТУРА**
Сетка, деним, краше и другие предложения сезона
- **У НАС В ГОСТЯХ**
«Шаркан-трикотаж» из Удмуртии сохраняет национальные традиции
- **ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!**
Поздравляем победителей Pisa Fashion Days 2019
- **ТЕХНИКА КРОЯ**
Платья-трапеции: пять вариантов
Мужские брюки со складками у пояса (часть 1)
- **ТЕХНОЛОГИЯ**
Карман в технике оригами от Шинго Сато
- **ИСТОРИЯ КРОЯ**
Реконструкция платья сюрко
- **ЛИЧНОСТЬ**
Юбер де Живанши – аристократ высокой моды



УЖЕ В ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 12 ЛЕТ.

Дорогие читатели!

Номер, который вы держите в руках, поможет подготовиться к лету. Здесь много платьев и блузок с открытыми плечами (модели 5, 9, 14, 20). Этот покрой особенно подходит женщинам с красивой зоной декольте, а варианты с оборками на лифе достойны внимания обладательниц пышного бюста.

Чтобы вы ни говорили о простоте немецких моделей, в этом номере есть по-настоящему интересные изделия. Например, три комбинезона. Короткий вариант (модель 10) выполнен с широкими шортами, благодаря чему похож на платье и будет уместен даже в офисе. Модель 17 с вырезом на спине – более пляжный вариант. Модель 25 с широкими воланами вместо рукавов выглядит нарядно и подойдет для вечеринки. Желаем приятного отдыха!



Элегантность круглые сутки

ДВА КОМПЛЕКТА В РАЗНЫХ
СТИЛЯХ: ПАЛЬТО И ПЛАТЬЕ
ДЛЯ ДЕЛОВОГО ВЫХОДА,
БЛУЗКА И БРЮКИ ДЛЯ
РАССЛАБЛЕННОЙ ПРОГУЛКИ.



1 ПАЛЬТО

Размеры 38-42


Красивый силуэт, оригинальный воротник, застежка встык на декоративные крючок и петлю – идеальное летнее пальто. Дополнительный «бонус»: роскошные воланы по низу рукавов.



2 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-42

Классическое платье прямого силуэта без воротника и рукавов, с застежкой-молнией в среднем шве спинки, которая служит дополнительной отделкой, а горизонтальный рельеф на перед, в котором скрыты карманы, создает впечатление непринужденности.





ЭЛЬДОРАДО.RU *Kate*

ВЗГЛЯНИТЕ НА МИР ШИТЬЯ ПО-НОВОМУ

Машины Necchi, созданные в сотрудничестве с итальянскими дизайнерами, сочетают инновационный дизайн и функциональность.

NECCHI



**ШВЕЙНАЯ МАШИНА
NECCHI 1422**

22 швейные операции

Вышивание пуговичной петли в полуавтоматическом режиме

Автоматический нитевдеватель, светодиодная подсветка

11 499₽

9 999₽



Выгода 1 500₽

Цена на швейную машину Necchi 1422 действительна с 22.04.2019 по 25.05.2019. В период с 22.04.2019 по 25.05.2019 покупатель получает возможность приобрести определенные товары по специальной цене. Цена зависит от приобретаемого товара. Предложение действительно при наличии товара. Действие дополнительных акций на акционные товары уточняйте у продавцов-консультантов. Подробнее об акциях, правилах и сроках ее проведения, размере скидки, перечне товаров, участвующих в акции, а также иные подробности на сайте www.eldorado.ru и в магазинах Эльдorado. Организатор акции и продавец: ООО «МВМ», 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корпус 20. ОГРН 1057746840095. Реклама.

3 БРЮКИ

Размеры 36-40

Широкий пояс, напоминающий кокетку, прилегающий, но не слишком узкий покрой, карманы в стиле чино и длина 7/8: таков модный вариант укороченных брюк. Эластичный материал обеспечивает дополнительный комфорт.



4 БЛУЗКА

Размеры 38-42

Без белой блузки не обойдется ни один гардероб. Модный полуприлегающий силуэт с диагональными нагрудными вытачками делает фигуру неотразимой, дополняют образ вырезы на спинке и рукавах.



магазин ТКАНИ

всё для шитья и рукоделия

- Более 5 тыс. видов тканей
- Ткани высокой моды
- Прикладные материалы
- Фурнитура от лучших мировых производителей
- Все для вышивки, вязания и бисероплетения
- Гобелены в рамах

реклама

м. «Филевский парк», ул. Минская, 6
Будни с 9.00 до 19.30. Суббота, воскресенье с 10.00 до 18.30
тел.: (499) 144-2804 www.tkaniminskaya6.ru



Цвет настроения – синий


НЕСКОЛЬКО
МОДЕЛЕЙ В МОДНОЙ
ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ,
С АКТУАЛЬНЫМИ
ДЕТАЛЯМИ КРОЯ.




5 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46

Обворожительное длинное платье из двух тканей-компаньонов, с открытыми плечами и тонкими бретелями, с кулиской и эластичной тесьмой по горловине.






6 ЖАКЕТ

Размеры 38-42

Совершенно незаменимый короткий жакет из трикотажа, с краями, окантованными косой бейкой. В сложенном виде он поместится в любую сумку и будет под рукой, если вдруг похолодает.



7 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46

Для этого простого, но изысканного платья мы выбрали белую ткань с вышивкой в синих тонах. Рукава с разрезами и горловина-лодочка придают модели особое очарование.



Черное и белое

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПРЕКРАСНЫ: КОНТРАСТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ МОДЕЛИ В РАЗНЫХ СТИЛЯХ — ОТ РОМАНТИЧНОГО ДО МИНИМАЛИСТИЧНОГО.



8 БРЮКИ

Размеры 36-40

Настоящий летний хит – это укороченные брюки kick-flare. Вверху не слишком облегающие, книзу расклешенные, летняя длина от 7/8 до 3/4. Брюки отлично сочетаются как с туфлями без задника и балетками, так и с кроссовками. Замечательные детали – широкий пояс и швы, отделанные контрастной строчкой.



9 БЛУЗКА

Размеры 36-46

Набивной рисунок и вышивка на хлопчатобумажной ткани – потрясающее сочетание. Эта блузка в стиле Кармен будет вашей любимицей. Открытые плечи, узкие бретели, кулиска с завязкой по талии.





11 ТОП


Размеры 36-46

Этот обворожительный топ просто обязан дополнить ваш гардероб. Можно надеть его с модными джинсами в стиле бойфренд, с короткой или длинной юбкой или с шортами: модное сочетание полос и маленьких оборок на горловине переда и спинки гарантированно будет в центре внимания.



10 КОМБИНЕЗОН

Размеры 38-42




Платье или комбинезон? Это можно разглядеть лишь со второго взгляда, ведь благодаря широким шортам короткий комбинезон выглядит как платье – и вполне годится для офиса. Застежка лифа на петли и пуговицы, удобные карманы-чино и эластичная тесьма по талии обеспечат идеальный комфорт.



Страсть к джунглям



КРАСИВЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ОСОБЕННО
ПОПУЛЯРНЫ ЛЕТОМ –
В АВАНГАРДЕ ЛЕН И
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ
ТРИКОТАЖ.



13 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46


Изумительное трикотажное платье немного напоминает моду 20-х годов. Длина до колен, сильно заниженная линия талии, свободный силуэт и присборенная юбка. Перед раскроем следует обдумать, где именно расположить львов.



14 БЛУЗКА

Размеры 36-46


Свободная блузка прямого силуэта с открытыми плечами длиной до бедер, с оригинальными рукавами покроя реглан со шлицами и завязками в кулишках по низу.



12 ЮБКА

Размеры 34-38

Так свободно развеваться может только юбка солнце. Для хорошей посадки юбки использован такой прием: длина верхнего среза юбки проектируется чуть меньше обхвата талии. При притачивании пояса верхний срез растягивается до нужной длины, и это обеспечивает красивые фалды.



15 БРЮКИ

Размеры 34-44

Очень широкие брюки с эластичным поясом – это гениальное решение для лета. Ничто не стесняет движения, ведь длину эластичной тесьмы в поясе можно подобрать по желанию. Посадка безупречна, а легкий хлопчатобумажный поплин идеален для жары.



Бирюза – камень счастья

ТЕПЛЫМ ЛЕТОМ НАМ
ОСОБЕННО ХОЧЕТСЯ ЯРКИХ
КРАСОК – ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ НА ЧУДЕСНЫЕ
ОТТЕНКИ БИРЮЗЫ.



16 ПЛАТЬЕ

Размеры 38-42

Голубое платье сшито из мягкого муслина с рельефной поверхностью. Прямой силуэт, карманы в горизонтальном рельефе переда, оборка с завязкой на V-образной горловине и рукава с широкими воланами делают его неотразимым.



17 КОМБИНЕЗОН

Размеры 38-42

Главное в этой модели – чудесный, мягко струящийся материал из вискозы. Лиф выполнен на подкладке из основного материала – это обеспечивает статусность изделия, подчеркивая его качество, и оптимальную посадку. Вишенка на торте: бант на спинке.



Розовый обязателен!

ВОЗДУШНОЕ ПЛАТЬЕ
ИЗ ТОНКОГО ГАЗА
И СТИЛЬНЫЕ ШОРТЫ
С ОБТРЕПАННЫМ
НИЖНИМ КРАЕМ: ДВЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ
ЭТИМ ЛЕТОМ.

18 ШОРТЫ

Размеры 36-40


Модные шорты внизу можно закатать, подгоняя их длину под себя. Чтобы обтрепанные края смотрелись более эффектно, уже готовые шорты нужно 2-3 раза постирать и затем немного подрезать бахрому. Если это вам не по вкусу, просто обработайте низ шорт швом вподгибку.




19 ПЛАТЬЕ

Размеры 34-44

Платье-рубашка идеально для лета. Внимание привлекает необычный широкий пояс-кушак, который можно завязывать разными способами. Очень легкий и тонкий материал не слишком прост в обработке. Кстати, если укоротить модель на 30 см, она превратится в чудесную удлиненную блузку.






20 БЛУЗКА

Размеры 34-44

Козырь блузки – модные рукава, открывающие плечи. Красивая горловина-лодочка делает модель очень удобной.



21 ШОРТЫ

Размеры 34-44

Длину сверхудобных шорт с эластичным поясом и карманами в боковых швах можно варьировать по желанию. Трикотаж с вышивкой идеален для этой модели.




Идеальная пара:
шорты
из вышитого
трикотажа
и блузка цвета экрю
в крестьянском
стиле



Для летней вечеринки


ВОЗДУШНО-НЕВЕСОМЫЕ МОДЕЛИ –
ИМЕННО ТО, ЧТО НУЖНО ДЛЯ
ПРЕКРАСНОГО ЛЕТНЕГО ВЕЧЕРА
ИЛИ ПРАЗДНИКА.



22 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46


Изысканность
в простоте:
натуральный шелк,
необычный принт,
прямой силуэт,
изящная горловина-
лодочка
контрастируют
с рукавами
«солнце-клеш».



23 ЮБКА

Размеры 34-38


Юбка вашей мечты!
Дополнительный объем миди-юбке создают
глубокие встречные складки. Широкий пояс
обеспечивает хорошую посадку на фигуре,
а боковые внутренние карманы – удобство.
Благодаря тонкой хлопковой вуали юбка
ложится особенно красиво.



24 ПЛАТЬЕ

Размеры 36-46

Для невесомого вышитого тюля мы выбрали совсем простой покрой. Платье с открытыми плечами на бретелях изготовлено двухслойным. Можно надеть вниз короткую нижнюю юбку.




25 КОМБИНЕЗОН

Размеры 38-42

Этот комбинезон исполняет все мечты: он удобен благодаря свободному силуэту, а необычное решение плечевого пояса – широкие воланы, притачанные к бейкам пройм, – не оставит никого равнодушным. И плюс к этому – потрясающе красивый набивной шелк.






26 ЮБКА

Размеры 34-38

Изумительная длинная юбка сшита из тончайшего материала с металлическим блеском. Поскольку материал скользкий, перед стачиванием швы рекомендуется сметать.



27 БЛУЗКА

Размеры 34-44

Изысканная блузка из тюля с вышитым рисунком и аппликациями в виде бабочек. Прямой силуэт, V-образный вырез горловины спинки украшен фигурными завязками, при желании их можно выполнить из нежных атласных лент.

Учимся комбинировать

Одна модель – три стиля

Юбка-клеш, модель 12



1. Летний вариант:
с белой
блузкой

2. Элегантный деловой стиль:
с топом и кожаной курткой




3. Праздничный вариант
с блестящим блузоном



Одна модель – три стиля

1. Стильно: с шифоновой блузкой с плиссированными рукавами



2. Современный деловой стиль: с широкой блузкой в полоску



Укороченные брюки kick-flare, модель 8

3. Летний вариант с блузкой с открытыми плечами



2. Этно: с фольклорными шортами и белой блузкой



1. Современный деловой стиль:
с белыми брюками
и блузкой
с цветочным рисунком

Пальто, модель 1



3. Высокая мода:
с платьем, модель 1 1



1 основа – 4 стиля

Юбка с вариантами длины Размеры 36-46

Для летнего дня



Городской шик



28 ЮБКА

Размеры 36-46

Легкий муслин с рисунком в виде ласточек идеально подойдет для этой короткой пляжной юбки. Эластичная тесьма, служащая поясом, здесь располагается с изнаночной стороны изделия, а вдоль верхнего края юбки проложены машинные строчки.



29 ЮБКА

Размеры 36-46


В притачной пояс юбки продета завязка и эластичная тесьма, которая равномерно распределяет объем юбки. С топом и джинсовой курткой юбка смотрится привлекательно и непринужденно.

ЭТА ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ЮБКА, НЕБРЕЖНО ОБЛЕГАЮЩАЯ ФИГУРУ, С УДОБНЫМИ КАРМАНАМИ В БОКОВЫХ ШВАХ И ЭЛАСТИЧНЫМ ПОЯСОМ. МЫ РАЗРАБОТАЛИ ЧЕТЫРЕ ВАРИАНТА – ВЫБИРАЙТЕ ПО ВКУСУ. МИНИ, МИДИ ИЛИ МАКСИ: КОНСТРУКЦИЯ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ЛЮБОЙ ДЛИНЫ И ЛЮБОГО СЛУЧАЯ.

Для бизнес-леди




Гламурно



30 ЮБКА

Размеры 36-46

С легким жакетом и топом макси-юбка с двумя шлицами идеально впишется в деловой стиль. Эластичная тесьма, выполняющая функцию пояса, расположена с изнаночной стороны юбки, и это выглядит весьма элегантно.



31 ЮБКА

Размеры 36-46

В центре внимания – шлица с красивой шнуровкой с люверсами и золотистая эластичная тесьма в роли пояса. Чтобы швы юбки не царапали кожу, они выполнены на лицевую сторону и отделаны широкой атласной лентой.



Анонс

Msusanna**DE**N 6/2019



● **10 вещей для
солнечных дней:
мини-гардероб**

● **Стиль сафари
в современной
интерпретации**

● **Оригинальные юбки
и брюки с запахом**

Номер
в продаже
с 27 мая



tnip
MODE



КОНЛИГА
МЕДИА

© «Сюзанна Моден» на русском языке 5/2019 (60)
АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2019

Главный редактор

Костенко Светлана Анатольевна

Редакционно-издательские услуги:

ИП Ковалева Т.Б.

Технический редактор М. Силаева

Перевод О. Резниченко

Учредитель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

Издатель АО «КОНЛИГА МЕДИА»

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8 (495) 280-00-20

Основатели компании

А. В. Колосов (1950-2012) и Р. Я. Неяглова-Колосова

Генеральный директор М. Зимин

Издательский директор Г. Арефьева

Главный бухгалтер Н. Старкова

Заместитель генерального директора по

коммерческим вопросам: И. Шевцова

Директор по распространению К. Егоренко

Начальник производственного

отдела С. Пехтерева

По вопросам распространения

тел. 8 (495) 280-00-20

По вопросам размещения рекламы

тел. 8 (495) 280-00-20, 8 (966) 149-07-09

e-mail: j.mordvinkina@konliga.ru

По вопросам подписки

тел. 8 (495) 280-00-20

Отдел мелкооптовой продажи

г. Москва, ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Прямой телефон для звонков: 8 (495) 280-00-20

Подписной индекс

в КАТАЛОГЕ ПОЧТЫ РОССИИ – П7053

Адрес редакции: 117218, Москва,

ул. Кржижановского, д. 31, стр. 1

Телефон: 8 (495) 280-00-20

Для писем: 117218, а/я 38,

АО «КОНЛИГА МЕДИА»

E-mail: konliga@konliga.ru

Дата выхода в свет 16.04.19

Дата начала продаж 22.04.19

Информацию об издательстве

«КОНЛИГА МЕДИА» можно найти

на сайте **www.konliga.ru**

В номере используются материалы журнала Nähtrends

Mein Style® 2018 by BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG,

Rheinfelden

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору

в сфере связи, информационных технологий и массовых

коммуникаций. Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-64872 от 10.02.2016

Информационная продукция для детей старше 12 лет.

АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь»

тел. +7 (495) 276-16-06

Адрес: 109548, г. Москва, ул. Шоссе́нная, дом 4д

Тираж 40 500 экз. Цена свободная.

Все права на распространение журнала

на русском языке в России, странах СНГ и Балтии

принадлежат АО «КОНЛИГА МЕДИА».

Редакция не несет ответственности за содержание

рекламных материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.

Как измерить фигуру

Для того чтобы правильно определить свой размер, необходимо точно измерить фигуру. Обхват груди, обхват бедер и обхват плеча измеряется по наиболее выступающим точкам. Обхват талии измеряется по талии не слишком туго. Длина юбки и длина брюк сбоку измеряются от талии и соответствуют модельной длине, поэтому обращайте внимание на данные конкретной модели. Сравните свои размеры со значениями в таблице, и не стоит при этом лукавить, поскольку важно определить правильный размер, чтобы избежать последующего перешивания. Размер блузок, платьев и жакетов определяется по обхвату груди, юбок и брюк – по обхвату бедер.




Таблица размеров (рост 168 см)

Размер	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	76	80	84	88	92	96	100	104	110
Обхват талии	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5
Обхват бедер	87	91	95	98	101	104	107	110	115
Обхват шеи	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6
Длина спины до талии (от 7-го шейного позвонка до линии талии)	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7
Высота бедер (от 7-го шейного позвонка до линии бедер)	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2
Длина юбки (от линии талии до линии, проходящей под коленом)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5
Высота груди (от точки основания шеи до точки центра груди)	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,5
Длина талии спереди (от точки основания шеи через точку центра груди до линии талии)	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8
Ширина плечевого ската (от точки основания шеи до плечевой точки)	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2
Длина рукава от плечевой точки	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4
Обхват плеча	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6
Обхват запястья	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18
Длина сбоку (от линии талии до пола)	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Высота сидения (от линии талии до уровня подъягодичной складки)	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3
Длина ноги (от уровня подъягодичной складки до пола)	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7

Как найти нужную модель

Каждая модель в иллюстрированной/цветной части журнала имеет свой номер, под которым в приложении помещена инструкция по изготовлению. Под номером модели вы найдете следующие данные:

Эскиз модели: рисунок модели спереди и сзади.

Вам потребуется: данные по расходу материалов, фурнитуры, отделочных материалов и т.п., необходимые для изготовления модели. Данные для разных размеров указаны по порядку. Если указана одна цифра, то она относится ко всем размерам.

Лист лекал и контурная линия: на листе лекал А, В, С, D или F вы найдете под указанными номерами лекала (выкройки) соответствующих деталей. Номера указаны на полях листа лекал вверху и внизу. Проведя мысленно от найденного номера вертикальную линию вниз или вверх, вы найдете выделенный жирным шрифтом нужный номер детали. Он указан у контурной линии лекала детали. Для наглядности контуры лекал начертаны красным и черным цветом.

Лекала: перечень необходимых для модели пронумерованных деталей, а также данные о том, сколько раз нужно выкраивать деталь.

Сравните измерения своей фигуры (мерки) со значениями размерных признаков в таблице. Не следует измерять лекала деталей, т.к. в них заложены прибавки на свободное облегание.

Конструкции изделий в журнале выполнены на условно-типовую фигуру; ваша фигура может отличаться от условно-типовой фигуры, поэтому настоятельно рекомендуем сначала сшить макет модели из недорогого макетного материала, внести изменения (если требуется) и только после этого выкроить детали изделия из основного материала.

Как скопировать лекало с листа

Для наглядности обведите контуры лекал деталей на листе лекал карандашом или ручкой. Отметьте также все необходимые условные обозначения, контрольные знаки и линии разметки. Теперь детали можно скопировать на кальку или перевести с помощью зубчатого колесика для копирования. При снятии на кальку положите ее на лист лекал и обведите контуры всех отмеченных деталей. Если вы пользуетесь колесиком, положите под лист лекал бумагу и переведите все контурные линии и разметку. Эту работу следует выполнять очень тщательно, чтобы получить точные лекала деталей.

Как раскроить материал

В журнале показан один из рациональных вариантов раскладки лекал деталей на оригинальном материале. Если вы выбрали материал другой ширины, его расход и план раскладки могут отличаться от указанного. Обратите внимание на то, что для одних деталей материал раскладывается в один слой («в разворот»), а для других – складывается вдвое («в сгиб»). При раскрое материала в один слой лекала деталей раскладывают на лицевой стороне материала. Если материал складывается вдвое, то лицевая сторона располагается внутри. Мелкие детали, как, например, обтачки, манжеты, карманы и т.п. на плане раскладки обозначены буквой, как в подразделе «Лекала», там же даны их размеры.

Разложите материал на столе, как показано на плане раскладки. Разложите на материале лекала деталей в соответствии с планом раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков) и приколите булавками или прижмите специальными грузиками. Обведите лекала деталей остро заточенным портновским мелом, добавьте припуски на швы и выкроите детали.

ДЕТАЛИ ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

Последовательность обработки изделия описана в инструкции.

По умолчанию: все срезы деталей следует обметывать (кроме изделий на подкладке, притачанной по низу); строчки временного назначения удалять по мере выполнения операций; разметку выполнять острозаточенным мелом, обмылком, специальными карандашами; детали и узлы изделия утюжить в процессе изготовления и в конце работы изделие подвергнуть окончательной утюжительной обработке; все строчки выполнять с закрепками в начале и конце.

Соединение деталей: детали сложить лицевыми сторонами внутрь, если не сказано иное, совместить их срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой (при необходимости срезы следует предварительно сметать). Припуски шва, в зависимости от модели, могут быть разутюжены, заутюжены, настроены (по заутюженному шву прокладывается отделочная строчка), расстроены (шов разутюживается и по обеим сторонам от него на равных расстояниях прокладываются отделочные строчки).

Обтачивание краев деталей: сложить внешнюю и внутреннюю детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и проложить по краям машинную строчку (т.е. обтачать). Если шов обтачивания превышает 5–7 мм, то его следует подрезать до этой ширины. Надсечь припуски на фигурных участках, подрезать излишки припусков шва в углах. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и при необходимости выметать шов обтачивания. Приутюжить. При желании по обтачанному краю изделия можно проложить отделочную строчку или закрепить шов обтачивания вручную с изнаночной стороны незаметными слабозатянутыми стежками.

Окантовывание срезов (обработка краев деталей окантовочным швом): выкроить полосу (бейку) шириной, равной примерно 3 см. Полосу лучше выкраивать в косом направлении нитей основы. На лицевую сторону основной детали наложить полосу лицевой стороной вниз и притачать, прокладывая строчку на расстоянии 4–7 мм от обрабатываемого среза (ширина окантовочного шва). Обогнуть полосой шов притачивания, заутюжить открытый продольный срез полосы на изнаночную сторону и закрепить сгиб, прокладывая машинную строчку в шов притачивания полосы.

Шов вподгибку: заутюжить предварительно обметанный припуск на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную (шов вподгибку с открытым срезом), или дважды подогнуть припуск и застрочить (шов вподгибку с закрытым срезом).

Если изделие выполняется на подкладке, то ее детали выкраиваются в соответствии с деталями верха изделия без учета подбортов и обтачек. Детали подкладки следует выкраивать с припусками на швы. Сначала детали подкладки соединяются между собой. После этого подкладка уточняется по изделию, излишки материала подрезаются. Подкладка соединяется с изделием на машине или вручную потайными стежками. Подкладка по низу может быть соединена с изделием или быть отлетней (в последнем случае низ подкладки обрабатывается швом вподгибку с закрытым срезом).

СЛОВАРЬ

Abnäher = вытачка
angeschn. Besatz = цельнокроеный подборт/обтачка/припуск
Ansatz = линия/разметка
Ansatz Brusttasche = разметка кармана
Ansatz Klappe = линия притачивания клапана
Ansatz Leiste = линия притачивания листочки
Ansatz Tasche = линия притачивания кармана
Ärmelsaumkante = линия низа рукава
Besatzlinie = линия подборта/обтачки
Blende = планка/бейка
Blende abschneiden = отрезать планку/бейку
Blende ansetzen = притачать планку/бейку
Brusttasche = нагрудный карман
Bündchen ansetzen = притачать манжету
einkräuseln = присборить
Fadenlauf = направление нити основы/направление петельных столбиков
Falte = складка
Falte einlegen = заложить складку
Fransen = бахрома
Futtertaschenbeutel = подкладка кармана из подкладочной ткани
Gr. 42/44 = размер 42/44
Gürtelschlaufe = шлевка для пояса
Halsausschnitt = вырез горловины
hinten = сзади
Kante Umbruch = край/борт сгиба/перегиба
Knopfloch = петля для пуговицы
Linie = линия
Links = слева
Mod. 17 = модель 17
Mod. 27 um 10 cm verlängern = модель 27 удлинить на 10 см
Naht = шов/срез
Nahtlinie = линия шва/среза
Nahtlinie Blende = линия шва/среза планки
obere Kante = верхний край/срез
obere Rockkante = верхний срез юбки
Passennaht = шов/срез кокетки
rechts = справа
Reißverschluss = застежка-молния
Revers = лацкан
Reversumbruch = линия перегиба лацкана
rückw. Besatz = обтачка спинки
rückwärtige Mitte. rückw. Mitte = середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
Rüsche ansetzen = притачать рюш/оборку/волан
Saum/Tunnelstepp = линия строчки подгиба низа/кулиски
Saumkante = нижний край/срез/линия низа
Schlitz = шлица/разрез/застежка
Schnittteil = деталь (крой)
Seitennaht = боковой шов/срез
Spitze ansetzen = притачать кружево
Stepplinie/Stepplinien = линия строчки
Stoffbruch = сгиб
Stofftaschenbeutel = подкладка кармана из основного материала
Tasche = карман
Taschenbesatz = обтачка кармана
Taschenbeutel = подкладка кармана
Taschenbeutel Linie = линия подкладки кармана
Taschenblende = планка/бейка/листочка кармана
Tascheneingriff = вход в карман
Taschenlinie = линия кармана
Träger = бретель (ручка сумки)
Tunnel aufsteppen = настрочить кулиску
Umbruch = сгиб/перегиб
Umbruchkante = край сгиба/перегиба
Umbruchlinie = линия сгиба/перегиба
Unterkragen = нижний воротник
Untertritt links = откосок левой стороны застежки/обтачка левой стороны
vord. Kante, vordere Kante = край борта/передний край
vord. und rückw. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части и середина спинки/заднего полотнища юбки/задней части
vordere Mitte, vord. Mitte, v. Mitte = середина переда/переднего полотнища юбки/передней части
vorn = спереди
Zusammensetzlinie = линия соединения


ПОДГОНКА ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ МАЛЕНЬКОГО И БОЛЬШОГО РОСТА

Конструкции изделий выполнены для фигур ростом 168 см. Если ваш рост значительно меньше или больше, недостаточно просто изменить длину изделия у линии низа. Например, линия талии будет располагаться при малом росте слишком низко, а при большом – слишком высоко.


Разницу длин следует распределить пропорционально. Ниже показано несколько примеров изменения лекал деталей для фигур маленького и большого роста.

Если, например, ваш рост на 6 см меньше или больше, чем указано в таблице размеров, распределите избыточную/недостаточную длину, как показано на примере плечевого изделия с втачным рукавом без нагрудных вытачек. Остаток избыточной/недостаточной длины можно откорректировать у линии низа.


У рукава с низким окатом высота оката не меняется, рукав можно расширить или заузить по линиям продольных срезов и укоротить/удлинить. При этом необходимо сравнить длину линии оката и линии проймы.






Удлинение изделия: разрежьте детали по намеченным линиям (пунктиры), разведите полученные секции деталей на нужные величины, приклеив полоски бумаги между ними. При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.




Укорачивание изделия: заложите и зафиксируйте складки нужной величины по намеченным линиям (пунктиры). При этом средние линии детали и направление нити основы не должны исказиться. Откорректируйте линии срезов.



ПРИМЕРЫ ПОДГОНКИ ЛЕКАЛ ДЕТАЛЕЙ НА ФИГУРЫ С НЕТИПОВЫМ РОСТОМ



Парад моделей



Модель 1
Размеры 38–42



Модель 2
Размеры 38–42




Модель 3
Размеры 36–40



Модель 4
Размеры 38–42




Модель 5
Размеры 36–46



Модель 6
Размеры 38–42



Модель 7
Размеры 36–46



Модель 8
Размеры 36–40



Модель 9
Размеры 36–46




Модель 10
Размеры 38–42




Модель 11
Размеры 36–46



Модель 12
Размеры 34–38



Модель 13
Размеры 36–46



Модель 14
Размеры 36–46



Модель 15
Размеры 34–44



Модель 16
Размеры 38–42



Модель 17
Размеры 38–42



Модель 18
Размеры 36–40



Модель 19
Размеры 34–44



Модель 20
Размеры 34–44



Модель 21
Размеры 34–44



Модель 22
Размеры 36–46




Модель 23
Размеры 34–38



Модель 24
Размеры 36–46



Модель 25
Размеры 38–42



Модель 26
Размеры 34–38



Модель 27
Размеры 34–44



Модель 28
Размеры 36–46



Модель 29
Размеры 36–46




Модель 30
Размеры 36–46



Модель 31
Размеры 36–46



1 Пальто



Длина по средней линии спинки 92 см.

Лист-вкладыш D, черный контур

Размер 38 —————
Размер 40 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

твид длиной 2,30 м для всех размеров и шириной 1,50 м; швейные нитки; 6-7 м хлопчатобумажной косой бейки; крючок и петля.

ДЕТАЛИ

- 9 Перед
- 10 Спинка
- 6 Рукав
- 7 Волан рукава
- 8 Внутренний воротник с лацканом и подворотом
- 8a Внешний воротник с лацканом
- 11 Карман

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу кармана – 3,5 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 8 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на частях переда и спинки.
- Обработать карманы на частях переда: верхний срез кармана окантовать косой бейкой. Заутюжить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону и застрочить или подшить вручную. Заутюжить боковые и нижний срезы кармана на изнаночную сторону и настрочить карман на перед по разметке.
- Стачать боковые и плечевые срезы изделия. Швы настрочить по спинке.
- Обработать задние средние швы воротников/лацканов 8 и 8a.
- Стачать средние срезы спинки от горловины до шлицы, шов заутюжить на левую часть спинки.

- Нижний срез изделия, срезы припусков шлицы, внутренние срезы подбортов/нижний срез воротника окантовать косой бейкой. Втачать внешний воротник/лацкан в горловину изделия, шов заутюжить на воротник и пока отложить.
 - На лицевую сторону изделия наложить подборт с воротником/лацканами лицевой стороной вниз и обтачать срезы бортов, воротника/лацканов и нижние углы бортов. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь припуски в углах; отогнуть подборт на изнаночную сторону и выправить обтачанные края.
 - Отогнуть припуск внешней (левой) стороны шлицы по линии внешнего сгиба и обтачать нижний угол шлицы. При необходимости подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть припуск шлицы на изнаночную сторону и выправить угол.
- Заутюжить на изнаночную сторону подгиб низа изделия и подшить потайными стежками




(включая припуск внутренней стороны шлицы).

Проложить отделочную строчку по краям бортов, лацканов/воротника, а также по шву горловины, фиксируя подборт.

- Обработать продольные швы рукавов и поперечные швы воланов. Швы воланов окантовать.
- Раскрыть косую бейку и обтачать ею нижние срезы воланов, замыкая бейки в наиболее незаметных местах. Настрочить швы обтачивания по бейкам в край.

2 Платье



Длина по средней линии спинки 102 см.

Лист-вкладыш А, черный контур

Размер 38 —————
Размер 40 x x x x x x x x x
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

жаккард-клетка длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 60 см.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 1a Нижняя часть переда; соединить части лекала
- 1b Обтачка горловины переда
- 1c Обтачка проймы переда
- 2 Спинка; соединить части лекала
- 2a Обтачка горловины спинки
- 2b Обтачка проймы спинки
- 3 Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в горизонтальном шве переда: обтачать

отогнуть бейки на изнаночную сторону и выправить нижние края воланов с кантами обтачного шва (т. е. смещая шов обтачивания внутрь на 0,2 см). Заутюжить внутренний срез бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в край.

- Притачать воланы к нижним срезам рукавов, швы настрочить.
- Рукава втачать в проймы.
- На края бортов пришить крючок и петлю.

подкладкой срез входа в карман нижней части переда, прокладывая строчку по линии шва строго между контрольными знаками. Надсечь припуски в конце строчки, шов настрочить по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы деталей и стачать их.

- Стачать верхнюю и нижнюю части переда так, чтобы обтачанные края карманов не попали под строчки.
- На перед обработать нагрудные вытачки.
- Обработать боковые и плечевые швы платья. Обработать боковые и плечевые швы обтачек пройм. Обработать плечевые швы обтачки горловины.
- Стачать средние срезы спинки от застежки до шлицы.
- На лицевую сторону платья наложить обтачку горловины лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины и срезы застежки спинки (на ширину обтачки). Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанные края, одновременно заутюживая (заметывая) припуски по краям застежки спинки на изнаночную сторону. Настрочить внутренний край обтачки горловины, прокладывая строчку с лицевой стороны изделия.

- Подогнуть внутрь припуски по верхним и нижним концам застежки-молнии и настрочить застежку-молнию с лицевой стороны спинки двойной строчкой так, чтобы припуски застежки спинки были зафиксированы этими строчками.


• Обтачать срезы пройм соответствующими обтачками, подрезать швы обтачивания, настрочить швы по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону и выправить края. Настрочить внутренние срезы обтачек.

• Обработать шлицу в заднем среднем шве: отогнуть припуск внешней стороны шлицы (здесь: левой) на лицевую сторону и обтачать нижний угол шлицы, прокладывая строчку по линии низа. Отогнуть припуск внешней стороны шлицы на изнаночную сторону и выправить обтачанный угол. Отогнуть подгиб низа внутренней стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать вертикальный срез припуска шлицы на ширину подгиба низа. Отогнуть припуск подгиба низа на изнаночную сторону, выправить обтачанный угол. Застрочить продольный срез припуска внутренней стороны шлицы так, чтобы он был продолжением обтачанного края шлицы.

Наложить внешнюю сторону шлицы на припуск внутренней стороны шлицы, расправить края и проложить с лицевой стороны сквозную отделочно-закре-

пляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы.

• Заутюжить подгиб низа изделия на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.



в карман, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. На лицевую сторону бочка/подкладки кармана (3) наложить переднюю часть брюк по разметке, приколоть, стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь.

• Обработать задние накладные карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана и настрочить его по разметке на заднюю часть брюк.

• Стачать боковые срезы брюк от верхних срезов до нижних, исключая участки шлицы.

• Обработать шаговые и средний (до застежки) швы брюк.

• Обработать застежку брюк с застежкой-молнией и откосом: отогнуть на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку застежки по верхнему (здесь: правому) краю застежки изделия и заматать или заутюжить. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез; вывернуть, выправить, приутюжить. Заутюжить припуск по нижнему (здесь: левому) краю застежки изделия на изнаночную сторону; подложить под заутюженный край ленту застежки-молнии и притачать ее к изделию, прокладывая строчку в край. С лицевой стороны расправить края застежки и сколоть их. С изнаночной стороны приколоть свободную ленту закрытой застежки-молнии к обтачке верхнего края застежки изделия и притачать ее только к обтачке. Проложить с лицевой стороны изделия сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов обтачки застежки. Прямать откосок с изнаночной стороны нижнего края застежки поверх застежки-молнии и притачать его в шов притачивания ленты застежки-молнии.

• Обработать притачной пояс: стачать части внешнего и внутреннего поясов в цельные детали по задним срезам. При необходимости уточнить длину пояса в соответствии с длиной верхнего среза изделия. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов;


подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить шов вверх, на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутреннего пояса, настрочить сгиб в шов притачивания пояса или в край по поясу. Можно заранее обметанный продольный срез внутреннего пояса настрочить в шов притачивания без подгибания среза. При желании проложить по краям пояса отделочную строчку.

• Отогнуть цельнокроеный подгиб низа брюк на лицевую сторону и обтачать края шлицы. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону, выправить края шлицы и подшить подгиб низа изделия.

• На концах пояса обметать петли, пришить пуговицы, а также пришить крючок и петлю на внутренний конец пояса.

3 Брюки



Длина сбоку 93 см.

Ширина внизу 34,5/36/37,5 см.

Лист-вкладыш F, красный контур

Размер 36 x x x x x x x x x

Размер 38 - - - - -

Размер 40 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный материал длиной 1,70 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 15 см; крючок и петля; 2 пуговицы.

ДЕТАЛИ

1 Передняя часть брюк; соединить части лекала

2 Задняя часть брюк; соеди-

нить части лекала

3 Бочок передней части брюк с подкладкой кармана

3a Подкладка бокового кармана

4 Задний карман

5 Откосок левой стороны застежки

6 Левая часть пояса

6a Правая часть пояса

Внимание! Детали а, б, ... копировать с соответствующих лекал.


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Обработать вытачки на деталях брюк.

• Обработать боковые карманы с отрезными бочками на передних частях брюк: обтачать подкладкой бокового кармана (3a) вход



4 Блузка



Длина по средней линии спинки 64 см.

Лист-вкладыш А, черный контур

Размер 38 —————
Размер 40 x x x x x x x x
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный пике длиной 1,40 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; кнопка.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 1a Обтачка верха переда
- 2 Спинка
- 2a Обтачка верха спинки
- 5 Передняя часть рукава
- 5a Задняя часть рукава
- 5b Обтачка выреза передней части рукава
- 5c Обтачка выреза задней части рукава

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 3 см, на подгиб низа изделия – 10 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:


А Завязка рукава длиной 80 см и шириной 4 см (2 детали)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать нагрудные вытачки.
- Обработать плечевые швы изделия и обтачки верха.
- Стачать средние срезы спинки от линии шва выреза до низа. Аналогично обработать задний средний шов обтачки верха.
- Обтачать обтачкой верха срез горловины и вырез спинки. Подрезать излишки шва обтачивания, надсечь на фигурных участках, настрочить по обтачке в край, где возможно. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Наметать открытые срезы обтачки на срезы изделия; внутренние

края обтачки настрочить на перед и спинку соответственно.


- Стачать боковые срезы изделия от пройм до низа, исключая участки шлиц.
- Отогнуть подгиб низа изделия на лицевую сторону и обтачать края шлиц. Отогнуть подгиб низа на изнаночную сторону и выправить края шлиц. Настрочить внутренний край подгиба низа.
- Обтачать соответствующими обтачками вырезы частей рукавов. Подрезать излишки швов обтачивания, настрочить швы по обтачкам в край. Отогнуть обтачки на изнаночную сторону, выправить края. Настрочить внутренние края обтачек, прокладывая строчки с лицевой стороны частей рукавов.
- Обработать нижние продольные швы рукавов.
- Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону, формируя кулиски для завязок.
- Рукава втачать в проймы по разметке.
- Обработать завязки рукавов: перегнуть завязку лицевой стороной внутрь вдоль посередине и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва небольшое отверстие для вывертывания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить края. Подогнуть срезы отверстия внутрь и подшить потайными стежками.



Продеть завязки в кулиски рукавов.

- Части кнопки пришить вручную у верхних концов выреза спинки.

5 Платье



Длина по средней линии спинки 140 см.

Лист-вкладыш Е, черный контур

Размер 36/38 x x x x x x x x
Размер 40/42 —————
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопчатобумажный материал в полосу длиной 1,30 м для всех размеров и шириной 1,40 м; хлопчатобумажный материал в полосу и с рисунком длиной 2,40 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; эластичная тесьма шириной 1,5 см для кулисок рукавов и шириной 1 см для шва по талии.

ДЕТАЛИ

Выкроить из материала в полосу:

- 1 Перед лифа
- 2 Спинка лифа
- 8 Рукав
- 8a Кулиска рукава
- 10 Подкладка кармана
- 10a Верхняя подкладка кармана
- 7 Переднее и заднее полотнища юбки (2 детали); соединить части лекала

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см, кроме нижних срезов изделия и рукавов, здесь припуски 1,5 см. Вырез горловины переда выкроить без припуска.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы (выкроить из материала в полосу):

А Бретель длиной 32 см и шириной 3 см

В Бейка для окантовывания выреза горловины переда длиной, равной длине срезов, и шириной 3 см

С Бейка для окантовывания верхнего среза изделия длиной 102, 106, 110 см и шириной 3 см

Д Пояс длиной 140 см и шириной 10 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Окантовать вырез горловины переда бейкой В. С изнаночной стороны стачать бейку на угол.
- Обработать боковые швы лифа.
- Заутюжить срезы кулисок рукавов на изнаночную сторону и настрочить их с изнаночной стороны на рукава по разметке. Продеть в кулиски куски эластичной тесьмы нужной длины (определить на примерке) и закрепить концы тесьмы на припусках швов рукавов.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Обработать низ рукавов швом вподгибку.
- Втачать рукава в проймы.
- Сосборить верхний срез лифа (= горловина) соответственно размеру (до 102, 106, 110 см). Бейку С стачать в кольцо и окантовать ею верхний срез лифа, располагая шов у задней средней линии или у левой проймы спинки.
- Заутюжить бретели вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы; застрочить сгибы в край. Пришить бретели по разметке (длину бретелей уточнить на примерке) к бейке верхнего края лифа с изнаночной стороны.
- Обработать карманы в боковых швах юбки платья: обтачать подкладкой кармана 10a (малая деталь) срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть под-

- Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва отверстие для вывертывания. Подрезать излишки шва обтачи-

Technical drawing of a dress pattern. The pieces are labeled as follows:

- 1**: Bodice front piece (right side).
- 2**: Bodice front piece (left side).
- 8**: Bodice back piece.
- 10**: Skirt front piece (right side).
- 10a**: Skirt front piece (left side).
- 8a**: Skirt back piece.

The pieces are arranged in a layout showing their relative positions. The labels 'Stoffbruch' (Fabric break) and 'Webkante' (Weave edge) are used to indicate the orientation of the pieces. The pieces are numbered 1, 2, 8, 10, 10a, and 8a. The pieces are arranged in a layout showing their relative positions. The labels 'Stoffbruch' (Fabric break) and 'Webkante' (Weave edge) are used to indicate the orientation of the pieces.


Below the pattern pieces, the following parts are listed:

- D**: Collar band.
- C**: Collar stand.
- A**: Collar stand (left side).
- B**: Collar stand (right side).
- 8a**: Skirt back piece.

Two identical diagrams of a trapezoidal piece of paper, oriented vertically. Each diagram features a vertical line running down its center, with a small arrow at the bottom pointing downwards. The number '7' is printed in the top-left corner of each trapezoid. The trapezoids are wider at the top and narrower at the bottom.

- Обработать продольные швы рукавов.

- Втачать рукава в проймы.



Размер 36/38 —————
Размер 40/42 ○○○○○○○○○○○○
Размер 44/46 —————

ткань с вышивкой длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,30–1,44 м; швейные нитки.

- 11 Перед
- 11а Обтачка горловины перед
- 12 Спинка
- 12а Обтачка горловины спинки
- 10 Рукав
- 13 Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал. При раскрое обратить внимание на рисунок.

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 3 см, на подгиб низа изделия – 4 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

С Полоса для шлевок длиной 12 см и шириной 4 см

- Обтачать обтачкой срез горловины платья. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить


Размер 38 — — — — —
 Размер 40 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Размер 42 —————

9	Перед
10	Спинка
6	Рукав
12	Карман

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Все внешние

- Заутюжить деталь для шлевок вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь

- Обработать пояс, как были обработаны завязки для кулисок рукавов.



Размер 36 x x x x x x x x x x
Размер 38 - - - - -
Размер 40 - - - - -

эластичный лен длиной 1,50 м
для всех размеров и шириной
1,40 м; швейные нитки черного



цвета и контрастного (белого) цвета для отделочных строчек; застежка-молния длиной 15 см; крючок и петля; 2 пуговицы.

6а Правая часть пояса

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал.

Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

- Обработать застёжку брюк с застёжкой-молнией и откосом: отогнуть на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку застёжки по верхнему (здесь: правому) краю застёжки изделия и замётать или заутюжить. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез; вывернуть, выправить, приутюжить. Заутюжить припуск по нижнему (здесь: левому) краю застёжки изделия на изнаночную сторону; подложить под заутюженный край ленту застёжки-молнии и притачать ее к изделию, прокладывая строчку в край. С лицевой стороны расправить края застёжки и сколоть их. С изнаночной стороны приколоть свободную ленту закрытой застёжки-молнии к обтачке верхнего края застёжки изделия и притачать ее только к обтачке. Проложить с лицевой стороны изделия сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов обтачки застёжки. Приметать откосок с изнаночной стороны нижнего края застёжки поверх застёжки-мол-



9 Блузка



Длина по средней линии спинки 50 см.

Лист-вкладыш Е, черный контур

Размер 36/38 x x x x x x x x

Размер 40/42 - - - - -

Размер 44/46 - - - - -

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

хлопчатобумажная ткань с рисунком и вышивкой длиной 1,20 м для всех размеров и шириной 1,30 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

1 Перед

2 Спинка

12 Оборка верхнего края (2 детали)

11 Кулилка по талии

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Проймы выкроить без припусков.

Указанные ниже детали содержат припуски на швы:

А Бретель длиной 32 см и шириной 4 см

В Бейка для окантовывания верхнего среза изделия длиной 102, 106, 110 см и шириной 4 см

С Бейка для окантовывания проймы длиной, равной длине среза проймы, и шириной 4 см

Д Завязка по талии длиной 130 см и шириной 4 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- На передке обметать петли для кулиски/завязки по талии.
- Обработать боковые швы изделия.
- Окантовать срезы пройм бейками С.
- Кулиску по талии стачать в кольцо. Заутюжить ее продольные срезы на изнаночную сторону и настрочить с изнаночной стороны на изделие по разметке.
- Сосборить верхние срезы переда и спинки до нужной длины

(определить на примерке).

• Оборку верхнего края стачать в кольцо запошивочным швом по поперечным срезам. Обработать нижний срез оборки швом вподгибку с закрытым срезом.

Сосборить верхний срез оборки соответственно размеру (до 102, 106, 110 см). Наметать оборку лицевой стороной вверх с лицевой стороны изделия, совмещая срезы и средние линии.


Бейку В стачать в кольцо и окантовать ею верхний срез переда, спинки, а также свободные участки на уровне пройм, располагая шов у задней средней линии.

• Заутюжить бретели вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы; застрочить сгибы в край.


Пришить бретели по разметке (длину бретелей уточнить на примерке) к бейке верхнего края блузки с изнаночной стороны.

• Обработать низ блузки швом вподгибку.

• Обработать завязку для кулиски по талии, как были обработаны бретели и продеть ее в кулиску через петли.



10 Комбинезон



Длина сбоку 50 см.
Ширина внизу 73,5/76/78,5 см.

Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38 o o o o o o o o o o o o

Размер 40 - - - - -

Размер 42 - - - - -

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

лен с цветочным рисунком длиной 1,80 м для всех размеров и шириной 1,35 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 1 см; 4 пуговицы.

ДЕТАЛИ

5 Перед лифа

5a Подборт лифа

6 Спинка лифа

6a Обтачка горловины спинки

4 Рукав

1 Передняя часть шорт

2 Задняя часть шорт

3 Бочок передней части шорт с подкладкой кармана

3a Подкладка бокового кармана

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 6 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

А Бейка для окантовывания проймы длиной 14, 16, 18 см и шириной 3 см (выкроить по косой)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать средний шов спинки лифа.
- Обработать плечевые и боковые швы лифа и плечевые швы подбортов/обтачки горловины.
- Обтачать срезы застежки и горловины лифа подбортами/обтачкой. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть подборт/обтачку на изнаночную сторону и выправить края. Проложить по обтачанным краям отделочную

строчку. Обметать петли на правой стороне застежки. Наложить правую сторону застежки на левую, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы.

• Обработать нижние срезы рукавов швом вподгибку. Втачать рукава в проймы.


• Поперечные срезы беек А заутюжить на изнаночную сторону. Окантовать бейками открытые срезы пройм. Заутюжить окантованные припуски пройм на изнаночную сторону и настрочить внутренние сгибы беек.

• Обработать карманы с отрезными бочками на передних частях шорт: обтачать подкладкой бокового кармана (3a) вход в карман, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. На лицевую сторону бочка/подкладки кармана (3) наложить переднюю часть шорт по разметке, приколоть, стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь.

• Обработать боковые, шаговые и средние швы шорт.

• Обработать нижние срезы шорт швом вподгибку.


• Притачать шорты к лифу комбинезона. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной



обхвату талии, и, растягивая, настрочить ее на припуск шва по талии.

- Пришить пуговицы на левую сторону застежки.

11 Топ



Длина по средней линии спинки 41 см.

Лист-вкладыш А, красный контур

Размер 36/38 —————
 Размер 40/42 oooooooooooooo
 Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж в полосу длиной 0,70 м для всех размеров и шириной 1,55 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 9 Перед и спинка (2 детали)
- 11 Бретель + бейка горловины
- 12 Оборка горловины переда и спинки


Внимание! При раскрое обратить внимание на рисунок.

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Нижний срез изделия и оборок горловины выкроить без припусков на швы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать боковые швы изделия.
- Нижний срез топа обметать специальной узкой краевой строчкой на оверлоке или узкой плотной зигзагообразной строчкой.



12 Юбка



Длина юбки 55 см.

Лист-вкладыш В, красный контур

Размер 34 ★ ★ ★ ★ ★ ★
 Размер 36 — — — — —
 Размер 38 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

лен длиной 1,60 м для всех размеров и шириной 1,35 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ


- 3 Переднее и заднее полотнища юбки, соединить части лекала
- 4 Подкладка кармана (4 детали)
- 5 Передняя часть пояса (2 детали)
- 6 Задняя часть пояса (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах юбки: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман на переднем полотнище юбки, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их. Срезы подкладки наметать на срезы переднего полотнища юбки.
- Стачать боковые срезы юбки (левый – от застежки до низа) так, чтобы края карманов не попали под строчки.
- Обработать притачной пояс: стачать части внешнего и внутреннего поясов в цельные детали по правым поперечным срезам. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы; подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу юбки. Заутюжить шов вверх, на пояс, и




пока отложить.

- Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки/концам внешнего пояса.
- Подогнуть на изнаночную сторону поперечные и продольный срезы внутреннего пояса. Настрочить продольный сгиб вну-

тренного пояса в шов притачивания пояса, а концы внутреннего пояса подшить вручную к лентам застежки-молнии.

- Дать юбке отвисеться, выровнять нижний срез изделия и обработать его узким швом вподгибку.

13 Платье



Длина по средней линии спинки 94 см.

Лист-вкладыш F, черный контур


Размер 36/38 —————
Размер 40/42 oooooooooooooo
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с рисунком длиной 1,20 (1,50–1,50) м и шириной 1,65 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 11 Перед
- 11a Обтачка горловины переда
- 11b Обтачка проймы переда
- 12 Спинка
- 12a Обтачка горловины спинки
- 12b Обтачка проймы спинки
- 9 Переднее и заднее полотнища юбки (2 детали)



14 Блузка



Длина по средней линии спинки 50 см.

Лист-вкладыш E, черный контур

Размер 36/38 x x x x x x x x x
Размер 40/42 —————
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

поплин с рисунком длиной 1,10 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 3 мм.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 2 Спинка
- 8 Передняя часть рукава
- 8a Задняя часть рукава

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа рукавов – 3 см, ширина цельнокроеных обтачек шлиц рукава – 5 см.


Указанные ниже детали содержат припуски на швы:

A Бейка для кулиски по верхнему краю длиной 110, 114, 118 см и шириной 3,5 см


B Завязка для кулиски рукава длиной 60 см и шириной 5 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать рукава: переднюю и заднюю части рукава сметать по верхним срезам от горловины до низа. Стачать срезы рукава на коротком верхнем участке от срезов горловины до контрольного знака. Разутюжить шов по всей длине. Заутюжить внутренние срезы цельнокроеных обтачек шлиц рукава (1 см) на изнаночную сторону и застрочить сгибы обтачек. Удалить строчку сметывания шва.
- Обработать боковые швы изделия.
- Обработать нижние продольные швы рукавов.
- Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону, формируя кулиски для завязок.
- Втачать рукава в проймы.
- Сосборить верхний срез блузки (= горловина) соответственно размеру (до 110, 114, 118 см). Бейку A стачать в кольцо (оставляя посередине внутренней стороны бейки отверстие для продергивания эластичной тесьмы) и окантовать ею верхний срез изделия, располагая шов у задней средней линии. В полученную кулиску продеть с помощью маленькой булавки или специального приспособления эластичную тесьму нужной длины, уточнить длину тесьмы и стачать ее в кольцо, дополнительно собрав изделие по верхнему краю.
- Обработать низ блузки швом вподгибку.
- Заутюжить завязки для кулисок рукавов вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить внутрь продольные и поперечные срезы; застрочить сгибы в край. Продеть завязки в кулиски низа рукавов.



15 Брюки



Длина сбоку 108 см.
Ширина внизу 78/82/87 см.

Лист-вкладыш Е, красный контур

Размер 34/36 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38/40 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 42/44 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

Поплин с графическим рисунком длиной 2,50 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 3 см.

ДЕТАЛИ

- 3 Передняя часть брюк
- 4 Задняя часть брюк
- 5 Подкладка кармана (2 детали)
- 6 Пояс

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах брюк: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман со стороны передней части брюк, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их.
- Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.
- Стачать задние средние срезы пояса, оставляя посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на пояс. Заутю-

жить пояс вдоль посередине. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить сгиб в шов притачивания.

- Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины (определить на примерке), продеть ее внутрь пояса и стачать концы тесьмы в кольцо. При желании подшить края отверстия на внутренней стороне пояса. Сильно растягивая пояс, проложить по нему, центруя, две параллельные строчки.
- Обработать низ брюк швом вподгибку.



16 Платье



Длина по средней линии спинки 83 см.

Лист-вкладыш А, черный контур

Размер 38 — — — — —
Размер 40 x x x x x x x x x x
Размер 42 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

муслин длиной 2,00 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 1a Нижняя часть переда; соединить части лекала
- 1b Обтачка горловины переда
- 2 Спинка; соединить части лекала
- 2a Обтачка горловины спинки
- 3 Подкладка кармана (2 детали)
- 5 Рукав
- 6 Волан рукава
- 10 Оборка горловины переда
- 4 Бейка + завязки горловины

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа изделия – 4 см. Внешние срезы воланов рукавов и оборок горловины переда выкроить без припусков на швы.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в горизонтальном шве переда: обтачать подкладкой срез входа в карман, прокладывая строчку по линии шва строго между контрольными знаками. Надсечь припуски в конце строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить край и проложить по нему отделочную строчку. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы деталей и стачать их.

- Стачать верхнюю и нижнюю части переда так, чтобы обтачанные края карманов не попали под строчки. Настрочить шов рельефа по верхней части переда.
- На передке обработать нагрудные вытачки.
- Обработать боковые и плечевые швы обтачки горловины.
- Стачать средние срезы спинки от линии шва горловины до низа. Аналогично обработать задний средний шов обтачки горловины.
- Обметать внешние (т. е. все, кроме нижнего), срезы оборок горловины переда специальной узкой краевой строчкой на оверлоке или узкой плотной зигзагообразной строчкой. Сосборить нижние срезы оборок и наметать их лицевыми сторонами вниз с лицевой стороны на срез горловины переда, совмещая срезы и контрольные знаки.

- Перегнуть бейку/завязки горловины вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать бейку на участке горловины спинки. Надсечь припуски в концах строчки. Подрезать излиш-



ки шва обтачивания, вывернуть деталь на лицевую сторону и выправить обтачанный край. По аналогии обтачать концы завязок. Надсечь припуски в концах строчек. Подрезать излишки швов обтачивания, вывернуть концы завязок на лицевую сторону и выправить края.

С лицевой стороны, поверх оборок, вметать бейку в горловину переда.

- Обтачать обтачкой горловины срез горловины платья (под строчку обтачивания попадают оборки горловины переда и бейка на этих участках, бейка на участке горловины спинки и завязки остаются свободными). Надсечь и подрезать излишки

шва обтачивания; настроить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, оборку и бейку с завязками – наружу; выправить край горловины. Настрочить внутренний край обтачки сквозной строчкой.

- Обработать продольные швы рукавов.

- Обработать продольные швы воланов рукавов запошивочным швом. Обработать нижние срезы воланов, как были обработаны внешние срезы оборок горловины. Притачать воланы к низу рукавов, швы настроить по рукавам.

- Втачать рукава в проймы платья.

- Обработать низ платья швом вподгибку.

пройм переда, а также плечевые и боковые швы лифа.

Скрепить края выреза спинки встык у нижнего среза.

Обработать на правом краю выреза спинки, у горловины, нитяную петлю. На левый край выреза спинки пришить пуговицу.

- Обработать боковые карманы с отрезными бочками на передних частях брюк: обтачать подкладкой бокового кармана (3а) вход в карман, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку в край. На лицевую сторону бочка/подкладки кармана (3) наложить переднюю часть брюк по разметке, приколоть, стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь.


- Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.

- Обработать низ брюк швом вподгибку.


- Притачать брюки к лифу.

- Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии, и, растягивая, настроить тесьму на припуск шва по талии.

- Перегнуть бант вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва отверстие для вывертывания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть бант на лицевую сторону и выправить края. Подшить края отверстия потайными стежками вручную. Завязать красивый бант, скрепить узел незаметными стежками и пришить ко шву по талии на середине спинки.



17 Комбинезон



Длина сбоку 108 см.
Ширина внизу 80/81/84 см.

Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38
Размер 40 - - - - -
Размер 42 _____

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вискоза с принтом длиной 3,10 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 1 см; пуговица.

ДЕТАЛИ

5 Перед и подкладка переда лифа

6 Спинка и подкладка спинки лифа

1 Передняя часть брюк

2 Задняя часть брюк

3 Бочок передней части брюк с подкладкой кармана

3а Подкладка бокового кармана

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

А Полоса для банта длиной 122 см и шириной 12 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Сложить перед и подкладку переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и пройм. Подрезать излишки швов обтачивания, настроить по подкладке в край, где возможно, и пока отложить, не вывертывая перед на лицевую сторону.

- Сложить попарно части спинки и части подкладки спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы горловины и выреза спинки. Вывернуть части спинки на лицевую сторону, приутюжить.

- Вложить подготовленные части спинки между передом и подкладкой переда, совмещая плечевые и боковые срезы деталей. Стачать плечевые и боковые срезы деталей сквозными строчками (по 4 слоя). Вывернуть лиф на лицевую сторону и выправить обтачанные края горловины и

18 Шорты



Длина сбоку 48 см.
Ширина внизу 56/58/60 см.

Лист-вкладыш F, красный контур

Размер 36 x x x x x x x x x
Размер 38 - - - - -
Размер 40 _____

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

саржа длиной 1,00 м для всех размеров и шириной 1,45 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 15 см; крючок и петля; 2 пуговицы.

ДЕТАЛИ

1 Передняя часть шорт

2 Задняя часть шорт

3 Бочок передней части шорт с подкладкой кармана

3а Подкладка бокового кармана

- 4 Задний карман
5 Откосок левой стороны застежки
6 Левая часть пояса
6а Правая часть пояса

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска по верхнему срезу заднего кармана – 3,5 см. Нижние срезы шорт выкроить без припусков, они будут обработаны в виде бахромы. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать вытачки на деталях шорт.
- Обработать боковые карманы с отрезными бочками на передних частях шорт: обтачать подкладкой бокового кармана (3а) вход в карман, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку. На лицевую сторону бочка/подкладки кармана (3) наложить переднюю часть шорт по разметке, приколоть, стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь.
- Обработать задние накладные карманы: застрочить на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана и настрочить его по разметке на заднюю часть шорт.
- Обработать боковые, шаговые и средний (до застежки) швы шорт.
- Обработать застежку шорт с застежкой-молнией и откоском: отогнуть на изнаночную сторону цельнокроеную обтачку застежки по верхнему (здесь: правому) краю застежки изделия и заматать или заутюжить. Перегнуть откосок вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать нижний срез; вывернуть, выправить, приутюжить. Заутюжить припуск по нижнему (здесь: левому) краю застежки изделия на изнаночную сторону; подложить под заутюженный край ленту застежки-молнии и притачать ее к изделию, прокладывая строчку в край. С лицевой стороны расправить края застежки и сколоть их. С изнаночной стороны приколоть свободную ленту закры-


той застежки-молнии к обтачке верхнего края застежки изделия и притачать ее только к обтачке. Проложить с лицевой стороны изделия сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль внутренних срезов обтачки застежки. Приметать откосок с изнаночной стороны нижнего края застежки поверх застежки-молнии и притачать его в шов притачивания ленты застежки-молнии.

- Обработать притачной пояса: стачать части внешнего и внутреннего поясов в цельные детали по задним срезам. При необходимости уточнить длину пояса в соответствии с длиной верхнего среза изделия. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов; подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу изделия. Заутюжить шов вверх, на пояс. Подогнуть на изнаночную сторону продольный срез внутреннего пояса, настрочить сгиб в шов притачивания пояса или – в край по поясу. Можно заранее обметанный продольный срез внутреннего пояса настрочить в шов притачивания без подгибания среза. Проложить по краям пояса отделочную строчку.

- Обработать нижние срезы шорт в виде бахромы, удалив уточные нити ткани.
- На концах пояса обметать петли, пришить пуговицы, а также пришить крючок и петлю на внутренний конец пояса.



19 Платье



Длина по средней линии спинки 98 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 ○○○○○○○○○○○○
Размер 42/44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

газ длиной 2,20 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки; 0,60 м эластичной тесьмы шириной 8 мм; 9 пуговиц.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 1а Подборт
- 2 Спинка
- 2а Обтачка горловины спинки
- 7 Рукав
- 8 Нагрудный карман
- 10 Пояс-кушак (2 детали)

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припусков на подгиб низа изделия и рукавов – 3 см, ширина припуска по верхнему срезу нагрудного кармана – 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


- Обработать нагрудные накладные карманы на частях переда: застрочить припуск по верхнему краю кармана на изнаночную сторону. Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижний срезы кармана и настрочить его на перед по разметке.
- Обработать все (кроме фигурных = боковых) срезы частей пояса-кушака узким швом вподгибку с закрытым срезом. Наметать части пояса на боковые срезы частей переда с лицевой стороны на уровне линии талии.
- Обработать боковые (втачивая части пояса-кушака) и плечевые швы изделия.
- Обработать плечевые швы подбортов и обтачки горловины. Обтачать срезы бортов, горло-

вины и нижние углы бортов подбортами/обтачкой. Подрезать излишки шва обтачивания, отогнуть подборт на изнаночную сторону и выправить края.


- Заутюжить на изнаночную сторону и застрочить подгиб низа изделия. Проложить отделочную строчку по краям бортов и горловины. Внутренние края подбортов/обтачки настрочить сквозной строчкой.

- Стачать продольные швы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону, формируя кулиску, и оставляя у нижнего шва рукава отверстие для продевания эластичной тесьмы. Продеть в кулиску рукавов эластичную тесьму (уточнить длину на примерке) и стачать ее концы. Застрочить отверстия в кулисках рукавов.

- Рукава втачать в проймы по разметке.
- На правом борте по разметке обметать петли, на левый – пришить пуговицы.



20 Блузка



Длина по средней линии спинки 61 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 34/36 —————
Размер 38/40 ○○○○○○○○○○○○
Размер 42/44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

батист с вышивкой длиной 1,20 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 1a Обтачка горловины переда
- 2 Спинка
- 2a Обтачка горловины спинки
- 14 Рукав
- 12 Бейка рукава
- 16 Манжета

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать плечевые швы изделия и обтачки горловины.
- Обтачать обтачкой срез горловины изделия, подрезать излишки шва обтачивания, настрочить по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить край горловины.

Настрочить внутренний край обтачки по изделию, или пришить к припускам швов.

- Стачать боковые срезы от пройм до шлиц.
- Обработать края шлиц и низ блузки швом вподгибку.
- Обработать рукава: стачать продольные срезы рукава. Сосборить верхние срезы до длины бейки рукава, а нижние – до длины манжеты. Стачать манжету в кольцо и притачать ее внешнюю сторону с лицевой стороны рукава. Шов заутюжить на манжету. Заутюжить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу; заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны манжеты и настрочить сгиб в шов притачивания. Аналогично обработать бейку рукава, не стачивая ее в кольцо.
- Втачать рукава по разметке в проймы. Верхние участки пройм обработать швом вподгибку.




РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах шорт: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман со стороны передней части шорт, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их.
- Обработать боковые, шаговые и средний швы шорт.
- Стачать задние средние срезы пояса, оставляя посередине внутренней стороны отверстие для продевания эластичной тесьмы. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны изделия, шов заутюжить на пояс. Заутюжить пояс вдоль посередине. Заутюжить на изнаночную сторону продольный срез внутренней стороны пояса и настрочить сгиб в шов притачивания.

- Отрезать кусок эластичной тесьмы нужной длины (определить на примерке), продеть ее внутрь пояса и стачать концы тесьмы в кольцо. При желании подшить края отверстия на внутренней стороне пояса. Сильно растягивая пояс, проложить по нему, центруя, две параллельные строчки.
- Обработать низ шорт швом вподгибку.



22 Платье



Длина по средней линии спинки 101 см.

Лист-вкладыш F, черный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 ○○○○○○○○○○○○
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный шелк с рисунком длиной 3,80 м для всех размеров и шириной 1,08 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 11 Перед
- 11a Обтачка горловины переда
- 12 Спинка
- 12a Обтачка горловины спинки
- 14 Рукав-волан (2 детали)

- 13 Подкладка кармана (2 детали)

Внимание! Детали а, b, ... скопировать с соответствующих лекал. При раскрое обратить внимание на рисунок.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 6 см, внешние (= нижние) срезы рукавов-воланов выкроить без припусков. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.


Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

А Пояс длиной 140 см и шириной 10 см (изготавливается по желанию)

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах платья: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман со стороны переда, прокладывая строчку по линии шва между

21 Шорты



Длина сбоку 45 см.
Ширина внизу 70/75/81 см.

Лист-вкладыш Е, красный контур

Размер 34/36 ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 38/40 —————
Размер 42/44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с вышивкой длиной 1,20 м для всех размеров и шириной 1,17–1,30 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 3 см.

ДЕТАЛИ

- 3 Передняя часть шорт
- 4 Задняя часть шорт
- 5 Подкладка кармана (2 детали)
- 6 Пояс

контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную

сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их.

- Обработать плечевые и боковые (края карманов не должны попасть под строчки) швы платья.

- Обработать плечевые швы обтачки горловины. Обтачать обтачкой срез горловины платья. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить шов по обтачке в край. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и выправить обтачанный край горловины. При желании настрочить внутренний край обтачки на изделие или пришить внутренний край обтачки к припускам швов платья вручную.


- Обработать внешние (= нижние) срезы рукавов-воланов специальной узкой краевой строчкой на оверлоке или узкой плотной зигзагообразной строчкой. Обработать поперечные швы рукавов-воланов двойным или запошивочным швом.

- Втачать рукава-воланы в проймы платья (швы рукавов совместить с боковыми швами платья). Срезы пройм, при желании, можно окантовать косыми бейками (выкроить из основного материала).

- Обработать низ платья швом вподгибку.

- Перегнуть пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва отверстие для вывертывания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону и выправить края. Подшить края отверстия потайными стежками вручную.

23 Юбка



Длина юбки 80 см.

Размер 34 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Размер 36 — — — — — — —

Размер 38 — — — — — — —


ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вуаль с набивным рисунком длиной 3,50 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ

3 Переднее и заднее полотнища юбки, соединить части лекала

Лист-вкладыш В, красный контур



Stoffbruch

Webkante

Webkante

Webkante

Webkante

Webkante

- 4 Подкладка кармана (4 детали)
- 5 Передняя часть пояса (2 детали)
- 6 Задняя часть пояса (2 детали)

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах юбки: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман на переднем полотнище юбки, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их. Срезы подкладки наметать на срезы переднего полотнища юбки.
- Стачать боковые срезы юбки (левый – от застежки до низа) так, чтобы края карманов не попали


под строчки.

- По верхнему срезу юбки заложить и заметать встречные складки по разметке.
- Обработать притачной пояс: стачать части внешнего и внутреннего поясов в цельные детали по правым поперечным срезам. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы; подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтаченные края. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу юбки. Заутюжить шов вверх, на пояс, и пока отложить.
- Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки/концам внешнего пояса.
- Подогнуть на изнаночную сторону поперечные и продольный срезы внутреннего пояса. Настрочить продольный сгиб внутреннего пояса в шов притачивания пояса, а концы внутреннего пояса подшить вручную к лентам застежки-молнии.
- Дать юбке отвисеться, выровнять нижний срез изделия и обработать его узким швом вподгибку.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать боковые швы верхнего и нижнего платьев двойным или запошивочным швом.
- На лицевую сторону нижнего платья надеть верхнее платье изнаночной стороной вниз и сметать срезы горловины переда и спинки, а также срезы пройм.
- Окантовать срезы пройм бейками А, растягивая бейки в процессе обработки.
- Обработать бретели/бейки горловины переда и спинки: перегнуть каждую деталь бретели/бейки лицевой стороной внутрь и обтачать участок бретели между контрольными знаками.

Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить обтаченные края бретелей. Детали бретелей/беек стачать по передним и задним средним срезам, начиная и заканчивая строчки у линий швов. Притачать внешние стороны беек горловины к срезам горловины переда и спинки, соответственно (надсая припуски швов в углах). Швы притачивания заутюжить на бейки. Подогнуть на изнаночную сторону открытые срезы внутренней стороны беек и настрочить сгибы по швам притачивания, продолжая строчки по краям бретелей.



24 Платье



Длина по средней линии спинки 93 см.

Лист-вкладыш А, красный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 oooooooooooooo
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

эластичный тюль с вышитым вдоль кромки купоном длиной 2,20 (2,40–2,40) м и шириной 1,30 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 9 Перед и спинка нижнего платья
- 9a Перед и спинка верхнего платья

11 Бретель + бейка горловины

Внимание! Детали а, б, ... скопировать с соответствующих лекал. Тюль раскроить поперек направления нити основы, при этом кромка с вышивкой будет нижним краем. Перед раскроем точно определить, на какую длину верхнее платье закрывает нижнее.

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Проймы и нижний срез выкроить без припусков, нижним краем служит вышивка.

Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

А Бейка для окантовывания проймы длиной на 2–4 см короче среза проймы и шириной 4 см, разложить лекало детали на участке без вышивки

25 Комбинезон



Длина сбоку 108 см.
Ширина внизу 80/81/84 см.

Лист-вкладыш С, черный контур

Размер 38 oooooooooooooo
Размер 40 —————
Размер 42 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

шелк с цветочным принтом длиной 5,00 м для всех размеров и шириной 1,10 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 1 см; 4 пуговицы.

ДЕТАЛИ

- 5 Перед и подкладка переда лифа
6 Спинка и подкладка спинки лифа
1 Передняя часть брюк
2 Задняя часть брюк
3 Бочок передней части брюк с подкладкой кармана
3а Подкладка бокового кармана
8 Волан проймы
7 Бейка волана

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал.

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

A Полоса для банта длиной 122 см и шириной 12 см

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать воланы рукавов: стачать запошивочным или двойным швом поперечные срезы волана. Обработать нижний срез волана узким швом вподгибку с закрытым срезом.
- Обработать верхние края воланов бейками пройм: заутюжить бейку проймы вдоль посередине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону бейки к верхнему срезу волана с лицевой стороны, шов заутюжить на бейку. Заутюжить продольный срез внутренней стороны бейки на изнаночную сторону и настрочить сгиб в шов притачивания.
- Обработать плечевые и боковые швы лифа и подкладки лифа, а также средние швы спинки и подкладки спинки лифа.
- Сложить лиф и подкладку лифа лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы застежки переда и горловины. Подрезать излишки шва обтачивания, настрочить припуски по подкладке в край. Вывернуть лиф на лицевую сторону и выправить края. Обметать петли на правой стороне застежки.
- Приметать открытые срезы беек пройм с воланами с лицевой стороны переда по разметке



на нижних участках пройм лифа и пока отложить.

- Аналогично обработке краев застежки и горловины лифа, одну за другой обтачать срезы пройм лифа подкладкой лифа, втачивая срезы беек пройм в швы (воланы не попадают под строчки). Подрезать излишки швов обтачивания (припуски беек не подрезать), настрочить швы по подкладке в край. Вывернуть лиф на лицевую сторону, бейки пройм с воланами отогнуть наружу. Выправить края пройм. Сметать нижние срезы лифа и подкладки лифа.


Наложить правую сторону застежки на левую, совмещая средние линии, и сметать нижние срезы. В конце работы пришить пуговицы на левую сторону застежки.

- Обработать боковые карманы с отрезными бочками на передних частях брюк: обтачать подкладкой бокового кармана (3а) вход в карман, отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить обтачанный край и проложить по нему отделочную строчку в край. На лицевую сторону бочка/

подкладки кармана (3) наложить переднюю часть брюк по разметке, приколоть, стачать срезы подкладки кармана. Наметать подкладку кармана на основную деталь.

- Обработать боковые, шаговые и средний швы брюк.
- Обработать низ брюк швом вподгибку
- Притачать брюки к лифу.
- Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии, и, растягивая, настрочить тесьму на припуск шва по талии с изнаночной стороны.
- Перегнуть бант вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва отверстие для вывертывания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть бант на лицевую сторону и выправить края. Подшить края отверстия потайными стежками вручную. Завязать красивый бант, скрепить узел незаметными стежками и пришить у горловины на средней линии правой части переда.

26 Юбка



Длина юбки 106 см.

Лист-вкладыш В, красный контур

Размер 34 ★ ★ ★ ★ ★ ★
Размер 36 — — — — —
Размер 38 — — — — —

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вуаль длиной 4,70 м для всех размеров и шириной 1,35 м; швейные нитки; застежка-молния длиной 22 см.

ДЕТАЛИ


- 3 Переднее и заднее полотнища юбки, соединить части лекала
4 Подкладка кармана (4 детали)
5 Передняя часть пояса (4 детали)
6 Задняя часть пояса (4 детали)

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Нижний срез юбки выкроить без припусков. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах юбки: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман на переднем полотнище юбки, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их. Срезы подкладки наметать на срезы переднего полотнища юбки.
- Стачать боковые срезы юбки (левый – от застежки до низа) так, чтобы края карманов не попали под строчки.
- Дополнительные детали внешнего и внутреннего поясов будут служить прокладками. На изнаночную сторону деталей внеш-



него пояса наложить прокладочные детали внешнего пояса лицевыми сторонами вниз и сметать по всем срезам. Аналогично обработать детали внутреннего пояса (далее рассматривать детали как единые). Стачать части внешнего и внутреннего поясов в цельные детали по правым поперечным срезам. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы; подрезать излишки припусков шва обтачивания, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить обтачанные края.

Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешний пояс к верхнему срезу юбки. За-

утюжить шов вверх, на пояс, и пока отложить.

- Притачать застежку-молнию к краям застежки юбки/концам внешнего пояса.

- Подогнуть на изнаночную сторону поперечные и продольный срезы внутреннего пояса. Настрочить продольный сгиб внутреннего пояса в шов притачивания пояса, а концы внутреннего пояса подшить вручную к лентам застежки-молнии.

- Дать юбке отвисеться, выровнять нижний срез и обметать его специальной узкой краевой строчкой на оверлоке или мелкой плотной зигзагообразной строчкой.

27 Блузка



Длина по средней линии спинки 37 см.

Лист-вкладыш В, черный контур

Размер 34/36 —————

Размер 38/40 ○○○○○○○○○○○○○○

Размер 42/44 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

тюль с купонной вышивкой вдоль одной кромки длиной 2,00 м для всех размеров и шириной 1,40 м; швейные нитки.

ДЕТАЛИ

- 1 Перед
- 2 Спинка
- 11 Бант спинки

Внимание! Детали расположить поперек направления нити основы, кромка с фестонами будет нижним краем деталей.


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Нижний срез выкроить без припуска.


Указанные ниже детали содержат припуски на швы:

А Бейка для окантовывания проймы длиной, равной длине среза проймы, и шириной 3 см

В Бейка для окантовывания горловины длиной, равной длине среза горловины, и шириной 3 см



29 Юбка



Длина юбки 85 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 ○○○○○○○○○○○○
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

вуаль с принтом длиной 1,40 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 2 см.

ДЕТАЛИ


- 1 Переднее полотнище юбки (соединить части лекала)
- 2 Заднее полотнище юбки
- 3 Подкладка кармана (2 детали)
- 4 Пояс

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

Указанная ниже деталь содержит припуски на швы:

A Завязка длиной 1,60 м и шириной 5 см



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать плечевые швы блузки.
- Обработать две части банта спинки: сложить внешнюю и внутреннюю детали банта лицевыми сторонами внутрь и обтачать все, кроме коротких поперечных, срезов. При необходимости подрезать излишки шва обтачивания. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить края. Наметать части банта с лицевой стороны спинки по разметке на срез горловины.
- Надсечь припуск шва горловины спинки вдоль средней линии

и окантовать соответствующей бейкой срез горловины изделия, начиная и заканчивая у средней линии спинки (концы частей банта попадают под строчки). Стачать концы окантовки на угол, чтобы придать ей форму горловины спинки. Заутюжить части банта наружу и подшить внешние сгибы окантовки горловины к внутренним деталям частей банта потайными стежками.

- Окантовать срезы пройм соответствующими бейками.
- Обработать боковые швы блузки.

28 Юбка



Длина юбки 48 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 ○○○○○○○○○○○○
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

муслин длиной 0,90 м для всех размеров и шириной 1,30 м; швейные нитки; 1 м эластичной тесьмы шириной 4 см.

ДЕТАЛИ

- 1 Переднее полотнище юбки
- 2 Заднее полотнище юбки
- 3 Подкладка кармана (2 детали)

РАСКРОЙ


Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 4 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах юбки: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман на переднем полотнище юбки, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С

изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их. Срезы подкладки наметать на срезы переднего полотнища юбки.

- Стачать боковые срезы юбки (края карманов не должны попасть под строчки).
- Определить длину эластичной тесьмы на примерке и стачать ее в кольцо. На лицевую сторону припуска по верхнему краю юбки наложить тесьму внутренней стороной вниз и равномерно растягивая, настрочить фигурной строчкой. Отогнуть тесьму на изнаночную сторону и проложить вдоль верхнего края юбки три параллельные строчки (интервал 1 см), растягивая тесьму.
- Обработать низ юбки швом вподгибку.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах юбки: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман на переднем полотнище юбки, прокладывая строчку по линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их. Срезы подкладки наметать на срезы переднего полотнища юбки.

- Стачать боковые срезы юбки от верхнего среза до шлиц (при желании шлицу можно обработать только в одном шве), при этом края карманов не должны попасть под строчки.

- Обработать края шлиц и низ юбки швом вподгибку с закрытым срезом.

- На внешней стороне пояса по разметке обметать два вертикальных отверстия длиной по 2,5 см для завязки. Стачать задние средние срезы пояса, оставляя посередине внутренней стороны пояса отверстие для продевания эластичной тесьмы. Притачать внешнюю сторону пояса с лицевой стороны юбки. Шов заутюжить на пояс. Заутюжить пояс вдоль посередине лицевой стороной наружу. Заутюжить на изнаночную сто-

рону пояса продольный срез и настрочить сгиб в шов притачивания. Проложить на расстоянии 1 см от верхнего края и от шва притачивания пояса сквозные машинные строчки, формируя посередине детали кулиску. Продеть в кулиску эластичную тесьму длиной равной обхвату талии и стачать ее в кольцо.

- Перегнуть завязку вдоль посередине лицевой стороной

внутрь и обтачать все срезы, оставляя посередине продольного шва отверстие для вывертывания. Подрезать излишки шва обтачивания, вывернуть завязку на лицевую сторону и выправить края. Подшить края отверстия потайными стежками вручную. Продеть завязку в пояс через петли.


линии шва между контрольными знаками. Надсечь припуски к концам строчки, настрочить шов по подкладке в край. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону и выправить край кармана. С изнаночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана, совместить срезы и стачать их. Срезы подкладки наметать на срезы переднего полотнища юбки.

- Стачать боковые срезы юбки от верхнего среза до шлиц (края карманов не должны попасть под строчки).

- Обработать края шлиц и низ юбки швом вподгибку.

- Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии + припуски. На изнаночную сторону цельнокроеного припуска по верхнему краю юбки наложить тесьму и, растягивая, настрочить ее двумя строчками (вдоль верхнего края тесьмы и вдоль нижнего края). Обметать срез цельнокроеного припуска вместе с тесьмой. Отогнуть припуск с тесьмой на изнаночную сторону юбки и закрепить вертикальными строчками у боковых швов и у задней средней линии.

30 Юбка



Длина юбки 104 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 oooooooooooooo
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

трикотаж с набивным рисунком длиной 1,50 м для всех размеров и шириной 1,60 м; швейные нит-

ки; 1 м эластичной тесьмы шириной 3 см.

ДЕТАЛИ

- 1 Переднее полотнище юбки (соединить части лекала)
- 2 Заднее полотнище юбки
- 3 Подкладка кармана (2 детали)


РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Ширина припуска на подгиб низа – 2 см, ширина припуска по верхнему срезу равна ширине эластичной тесьмы – 3 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать карманы в боковых швах юбки: обтачать подкладкой кармана срез входа в карман на переднем полотнище юбки, прокладывая строчку по

31 Юбка



Длина юбки 106 см.

Лист-вкладыш D, красный контур

Размер 36/38 —————
Размер 40/42 oooooooooooooo
Размер 44/46 —————

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

материал с пайетками длиной 1,20 (2,30–2,30) м и шириной 1,23–1,52 м; швейные нитки; 10 м атласной ленты шириной 2,5 см; 18 люверсов; 1 м отделочной эла-

стичной тесьмы шириной 5 см золотистого цвета.



ДЕТАЛИ

- 1 Правое переднее полотнище юбки (соединить части лекала)
- 1a Левое переднее полотнище юбки (соединить части лекала)
- 2 Заднее полотнище юбки

Внимание! Детали a, b, ... скопировать с соответствующих лекал. Для размеров 40–46 лекала деталей юбки разложить друг под другом (см. расход материала), так как ширина материала здесь недостаточна.

РАСКРОЙ

Детали выкроить с припусками на швы по 1 см. Детали, обозначенные серым, выкроить из материала, разложенного в один слой.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Обработать боковые швы юбки: сложить заднее полотнище юбки и часть переднего полотнища юбки лицевыми сторонами наружу и стачать боковые срезы. Разутюжить шов. С лицевой стороны, центруя, настрочить на шов атласную ленту так, чтобы припуски шва были полностью закрыты.

- Отрезать кусок атласной ленты длиной, равной длине нижнего среза юбки (включая припуски). На лицевую сторону подгиба низа юбки настрочить нижний край ленты, располагая ее изнаночной стороной вниз (при этом нижний край ленты располагается на расстоянии 0,1–0,2 см от линии низа юбки) и пока отложить.

- Обработать левый передний рельеф юбки со шлицей внизу: отрезать два куска атласной ленты длиной, равной длине срезов рельефов частей переднего полотнища юбки плюс 3,5–4 см. На изнаночную сторону припусков рельефа частей переднего полотнища юбки (включая настроченную по низу ленту) настрочить ленты, располагая их изнаночными сторонами вниз (при этом продольные края лент совмещаются с линиями шва рельефа, верхние срезы лент – с верхним срезом изделия, а нижние срезы лент выступают за ленту, настроченную на низ юбки).

- Сложить части переднего полотнища юбки лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы рельефа от верхнего среза до

начала шлицы, прокладывая строчку по линии шва рельефа. Разутюжить шов рельефа, раскладывая по обе стороны от строчки атласные ленты. Заметать подгиб низа юбки с настроченной на него лентой на изнаночную сторону, заметывая внутрь выступающие срезы лент рельефа. Настрочить внутренние края атласных лент по краям рельефа/шлицы и по низу юбки.

- Окантовать атласной лентой верхний срез юбки по общим правилам (для эстетики и для того, чтобы пайетки не царапали кожу).

- Определить длину золотистой эластичной тесьмы на примерке и стачать ее в кольцо запошивочным швом. На лицевую сторону окантованного припуска по


верхнему краю юбки наложить золотистую тесьму внутренней стороной вниз и, равномерно растягивая, настрочить двойной строчкой.

- По краям шлицы установить люверсы. Остаток ленты для шнуровки, если требуется, укоротить до нужной длины. Перегнуть ленту вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить концы и заутюжить ленту вдоль посередине лицевой стороной наружу. Застрочить края ленты, прокладывая строчку на расстоянии 0,1 см от них. Полученную завязку продеть в люверсы, завязать бантом.


Шаг за шагом

Шлица рукава с окантованными краями

Голубой жакет, модель 6



1 Разрезать рукав по разметке шлицы.



2 Отгнуть один сгиб косой бейки и приколоть ее лицевой стороной вниз к рукаву с изнаночной стороны.





3 Притачать бейку к срезам шлицы со стороны рукава так, чтобы ширина шва к верхнему концу шлицы плавно уменьшалась до минимально возможного значения.



←
4 Заутюжить шов притачивания на бейку.

5 Обогнуть бейкой шов притачивания и приколоть.



←
6 Закрепить внутренний сгиб бейки, прокладывая машинную строчку в край. Приутюжить.

7 Края шлицы расправить, подгибая окантованный край верхней стороны шлицы на изнаночную сторону; приутюжить.



←
8 Выполнить сквозную короткую поперечную закрепку у верхнего конца шлицы.

9 Так выглядит готовая шлица рукава с окантованными косой бейкой краями.



№ 5/2019

ЛЕТНИЙ ГАРДЕРОБ

Готовимся к отпуску и вечеринкам

**ЛЮБИТЕЛЯМ
ФОТОПРИНТОВ**

Печатаем поп-арт на ткани

МАГИЯ ЗЕЛЕНОГО

**От жакета до
комбинезона
с лампасами**

**САМЫЙ
ЛУЧШИЙ**

ДЕНЬ
4 платья для
невесты

БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ


Блузки свободного покроя

Номер
в продаже
с 8 апреля

в майском номере 38 моделей prêt-à-porter от итальянских дизайнеров


1

3



5

1x



9

9

Träger

Mod.11

Träger

Mod.11

11

11

A

ШИТЬЕ И КРОЙ

MODsusannaMODEN

№5/2019



Beleg Mod.16



Beleg Mod.4



Beleg Mod.2

Mod.2+4

Mod.16

1x

Rüsche + Band Mod.7

1

Fadenlauf 10
10

Schlitz Mod.4
X X X X

Schlitz Mod.4



1

✓

1

1

7

1

[illegible]

1

2

+

✗

△

0

Schlitz Mod.4
X X X X

Schlitz Mod.4

1

9


1


Beleg Mod 2

Beleg Mod.2

Beleg Mod.2

Beleg Mod.2






Schnittteil 2 mit 2y zusammensetzen

Schnittteil 1x mit 1 zusammensetzen





6

4

3

33



Fadenla

Mod.12

1
Mod.19

1
Mod.19

Schnittteil 3x mit 3 zusammensetzen

Beleg Mod.19

Fadenlauf


Mod.19 um 21 cm im Linienverlauf verlär


5


≤5

3y










Tascheneingriff Mod. 12 + 26
Reißverschluss links Mod. 12 + 26
Tascheneingriff Mod. 23



16

14


1



L2

10

8




6

4

2


1


1




3

5






С
ШИТЬЕ И КРОЙ
MODEN
susanna
№5/2019



ienverlauf auf die angegebene Saumweite verlängern

enverlauf auf die angegebene Saumweite verlängern

2 2
2 2



5 Vordere Mitte Bruch

Vordere Mitte Fadenlauf


Mod.10+25

Ärmelteller
Mod.25
Ärmelteller
Mod.25
Ärmelteller
Mod.25
Ärmel Mod.10
Ärmel Mod.10
Ärmel Mod.10




4

4



2


2



Mod. 1, um 16 cm im Linienverlauf verlängern

3

7



D
ШИТЬЕ И КРОЙ
MODEN
susanna
№5/2019

11

9

9

Mod.6

1x5

i



31

Schlitz Mod.30

Mod.39

Mod.39

Schlitz Mod.29

Schlitz Mod.29

31

31

Schlitz Mod.29

Schlitz Mod.29

Schlitz Mod.29

Schlitz Mod.29

6

6

6

Mod.1

6	6
---	---

6	6
---	---


Schlitz Mod.6


Tascheneingriff Mod.28 + 29 + 30


Tascheneingriff Mod.28 + 29 + 30


Tascheneingriff Mod.28 + 29 + 30


6














5

7

7

Vordere + Hintere Mitte Bruch Fadenlauf

ankräuseln 12

4 4
4 4
4 4

7x

Schnittteil 7x mit 7 zusammensetzen

Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

1

Mod.5

Mod. 9+14

1

ankräuseln

ankräuseln

ankräuseln

8 8

zunähren
Mod.14

8 8

8 - - - - - 8

8 < x x x x x > 8

5

5

5


3 3
3 3


12


ank


ank


ank















4

2



1x

5

9

Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

Vordere Mitte Bruch Fadenlauf

Mod.8

9

1x

1x

Mod.3

Mod.3

Schnittteil 1x mit 1 zusammensetzen

Mod.18

Mod.18

Mod.3+8

Mod.3+8

Mod.3+8

Mod.18

5

Fadenlauf

Fadenlauf

Umbruch

Fadenlauf

Schnittteil 1 mit 1 zusammensetzen

81

11
11

13

9

ankräusein

11

11

11

11

1x

1x

Umbruch Mod.3

1x

1x

Mod.3


F


ШИТЬЕ И КРОЙ

Mosanna MODEN

№5/2019







Fadenlauf

2 Mod.18
2 Mod.18
2 Mod.18

2y Mod.8



Mod.3+8
Mod.3+8

Mod.3
Mod.3
Mod.3

Schlitz Mod.3
Schlitz Mod.3
Schlitz Mod.3

Mod.8
Mod.8
Mod.8

Gürtelschleufe Mod.7

Gürtelschleufe Mod.7

Gürtelschleufe Mod.7

Beleg Mod.13
Beleg Mod.13
Beleg Mod.13

Mod.3+8
Mod.3+8
Mod.3+8

Mod.18
Mod.18
Mod.18


nittelteil 2 mit 2y
ammensetzen

Fadenlauf

Fadenlauf

4

+6+



Beleg Mod. 13
Beleg Mod. 13
Beleg Mod. 13

Mod. 3

Schlitz Mod. 3

Schlitz Mod. 3

Schlitz Mod. 3

1x 1x

1x 1x

1x 1x

1x 1x

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

2

2

2x

2


4

ankräu


Fadenl

Schnittteil 2y mit z.
zusammensetzen

Tascheneingriff



12



14

