

Платье и жакет р.44-52EUR



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ


ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

1 Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas						2 Бюст Oberweite Tour de poitrine Bust Contorno busto		3 Талия Taillenweite Tour de taille Waist Contorno cintura		4 Бедра Höftweite Tour des hanches Hip Contorno cadera	
N		L		K							
5'6" 168 cm		5'9" 176 cm		5'3" 160 cm							
US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.	ins	cm	ins	cm	ins	cm
6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 ½	82
8	34	8	68	8	17	31 ½	80	24 ½	62	34	86
10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 ½	90
12	38	12	76	12	19	34 ½	88	27 ¾	70	37	94
14	40	14	80	14	20	36 ½	92	29 ¼	74	38 ¾	98
16	42	16	84	16	21	37 ¾	96	30 ¾	78	40 ¼	102
18	44	18	88	18	22	39 ½	100	32 ½	82	41 ¾	106
20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 ½	110
22	48	22	96	22	24	43 ½	110	36 ¼	92	45 ¾	116
24	50	24	100	24	25	45 ¾	116	38 ¾	98	48	122
26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 ½	128
28	54	28	108	28	27	50 ½	128	43 ½	110	52 ¾	134
30	56	30	112	30	28	52 ¾	134	45 ¾	116	55 ¼	140
32	58	32	116	32	29	55 ¼	140	48	122	57 ½	146
34	60	34	120	34	30	57 ½	146	50 ½	128	60	152

Размер выкройки для:
платья, блузы, жакета,
пальто определяют
по обхвату груди,



Размер выкройки для:
для юбки и брюк
по обхвату бедер.



Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 57 см.

Рукав 3/4 на ок. 12 см короче стандартного.

Вам потребуется:

Ткань оттомане (в поперечный рубчик) 1,85–1,90–1,90–1,95–1,95 м шириной 110 см; репсовая лента 3,80–3,90–4,00–4,10–4,20 м шириной 2,5 см; флизелин формбанд; лоскут прокладки; 1 разъемная застежка-молния длиной 40–40–45–45–45 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 132.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки | 2х |
| 2 Боковая часть полочки | 2х |
| 3 Средняя часть спинки | 2х |
| 4 Боковая часть спинки | 2х |
| 5 Передняя часть рукава | 2х |
| 6 Локтевая часть рукава | 2х |
| 7 Обтачка горловины полочки | 2х |
| 8 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |

Флизелин формбанд: приутюжить вдоль срезов бортов и срезов горловины, а также вдоль срезов пройм боковых частей полочек и спинки, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Дополнительно маленькие лоскутки прокладки приутюжить к уголкам между рельефными срезами полочек/спинки и срезами цельнокроенных рукавов.

Пошив:

■ Выполнить средний шов по спинке. Отрезки репсовой ленты приколоть к спинке по обеим сторонам от среднего шва. Края лент настрочить зигзагообразной строчкой шириной 3 мм.

■ Боковые части полочек притачать к средним частям полочек от уголков (контрольная метка 1) до низа, боковые части спинки притачать к средней части спинки от уголков (контрольная метка 2) до низа. В уголках припуски надсечь. Припуски швов разутюжить.


■ Выполнить плечевые швы. Припуски швов разутюжить. Поверх швов проложить зигзагообразные строчки шириной по 3 мм.

■ На рукавах выполнить верхние швы (контрольная метка 4), закончив строчки у линий нижних краев рукавов. Припуски швов разутюжить. Поверх швов проложить зигзагообразные строчки. Припуски по нижним срезам рукавов срезать. Отрезки репсовой ленты приколоть к нижним срезам рукавов. Края лент настрочить зигзагообразными строчками. Верхние срезы рукавов притачать к средним частям полочек и спинки (контрольная метка 6), при этом строчки начать/закончить у линий швов втачивания рукавов. Припуски швов разутюжить. Поверх швов проложить зигзагообразные строчки.

■ Выполнить боковые швы (до линии нижнего края жакета) и нижние швы рукавов. Затем каждый рукав втачать в пройму от уголка к уголку (контрольные метки 1 и 2), совместив нижние швы рукавов с боковыми швами. Поверх рельефных швов полочек и спинки проложить зигзагообразные строчки до швов втачивания рукавов.

■ Припуск по нижнему срезу жакета срезать. Репсовую ленту приколоть к нижнему срезу жакета, начав/закончив на расстоянии по 1 см от срезов бортов. Ленту настрочить зигзагообразными строчками.

■ На обтачке горловины выполнить плечевые швы. Скругленные нижние срезы и внутренний срез обтачки обметать. Обтачку горловины наложить на полочки и спинку лицевой стороной к



Выкройка с красными контурами на листе выкроек С

Детали 1–8


размер 44

размер 46

размер 48


размер 50

размер 52



План раскладки

при ширине ткани 110 см



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

лицевой стороне, притачать вдоль срезов бортов и среза горловины. Припуски шва срезать близко к строчке. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Далее припуски по срезам бортов заутюжить на изнаночную сторону.

■ Для размеров 44, 48, 50 и 52 укоротить застежку-молнию у верхнего конца. На застежке-молнии отмерить необходимую длину, поставить метку. С помощью кусачек аккуратно удалить с тесьмы застежки-молнии верхние ограничители и лишние зубчики. При металлической застежке-молнии ограничители снова надеть и крепко их зажать. При пластмассовой застежке-молнии на половинках застежки-молнии выполнить густые нитяные закрепки, чтобы не слетал бегунок. Тесьмы застежки-молнии срезать на расстоянии по 2 см от зубчиков.

■ На полочках обтачку горловины и припуски по срезам бортов еще раз отвернуть вперед. Оставшуюся репсовую ленту разрезать на 2 равные части. Репсовые ленты приколоть к полочкам вдоль приутюженных сгибов/швов притачивания обтачки горловины, верхние концы лент подвернуть у поперечных меток, нижние концы лент подвернуть у нижнего края жакета. Передние края лент настрочить зигзагообразными строчками, другие края лент оставить пока свободными. Застежку-молнию раскрыть. Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Половинки застежки-молнии приколоть верхними сторонами вниз на припуски по срезам бортов (лицевая сторона) от поперечных меток, совместив зубчики застежки-молнии с линиями середины переда. Тесьмы застежки-молнии притачать к припускам. Припуски по срезам бортов и обтачку горловины снова отвернуть на изнаночную сторону. Внутренние края припусков притачать к полочкам, не закрепляя репсовые ленты. Свободные края репсовых лент настрочить зигзагообразными строчками.

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина от талии 72 см.

Рукав 3/4 на ок. 15 см короче стандартного.

Вам потребуется:

Жаккардовая ткань 1,40–1,40–1,40–1,40–1,65 м шириной 140 см; дюшес 1,10 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 133. Детали 1 и 3 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа платья и по краям разреза — 4 см.

Раскрой:

Из жаккардовой ткани:

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Средняя часть переда | 2х |
| 3 Средняя часть спинки | 2х |
| 5 Передняя часть рукава | 2х |
| 6 Локтевая часть рукава | 2х |
| 7 Обтачка горловины переда | 2х |
| 8 Обтачка горловины спинки | 2х |
| 9 Обтачка рукава | 2х |

Из дюшеса:

- | | |
|------------------------|----|
| 2 Боковая часть переда | 2х |
| 4 Боковая часть спинки | 2х |

Совет: для получения матового блеска дюшес перед раскроем выстирать.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль срезов пройм боковых частей переда и спинки, при этом цельный шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя. Дополнительно маленькие лоскутки прокладки приутюжить к уголкам между рельефными срезами переда/спинки и срезами цельнокроеных рукавов.

Пошив:


■ Вдоль средних срезов средних частей спинки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 77. Выполнить средний шов по спинке от верхнего конца разреза до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва разутюжить.

■ Боковые части переда притачать к средним частям переда от уголков (контрольная метка 1) до низа, боковые части спинки притачать к средней части спинки от уголков (контрольная метка 2) до низа. Припуски средних частей переда и спинки надсечь в уголках вплотную к концам швов.

■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить.

■ На деталях обтачки горловины выполнить плечевые швы. Обтачки приколоть к срезам горловин переда и спинки, а также вдоль средних срезов частей переда лицевой стороной к лицевой стороне. У потайной застежки на молнию концы обтачек отвернуть, не доходя по ок. 5 мм до краев разреза для застежки на молнию, приколоть к срезу горловины. На платье припуски по краям разреза (застежка на молнию) отвернуть на лицевую сторону и приколоть к срезу горловины поверх обтачки горловины. Проложить строчки вдоль среза горловины и передних срезов частей переда. Припуски швов срезать близко к строчкам. На полочках нижние концы обтачек горловины отвернуть вверх и приколоть. Выполнить средний шов по переду. С обтачки удалить булавки, на обтачке горловины выполнить средний шов по переду. Припуски по краям разреза отвернуть на изнаночную сторону. Обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, пришить к тесьмам потайной застежки-молнии и к припускам плечевых швов.

■ На рукавах выполнить верхние швы, контрольная метка 4. Обтачки рукавов притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне. Обтачки отвернуть вниз и настрочить на припуски швов притачивания близко к швам.



Выкройка с красными контурами на листе выкроек С

Детали 1–9


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52




Планы раскладки

Жаккардовая ткань шириной 140 см

Размеры 44–50


STOFFBRUCH



WEBKANTEN

Размер 52

STOFFBRUCH




WEBKANTEN

Дюшес шириной 150 см

Размеры 44–52

STOFFBRUCH



WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.


■ Верхние срезы рукавов притачать к средним частям полочек и спинки (контрольная метка 6), при этом строчки начать/закончить у линий швов втачивания рукавов.

■ Выполнить боковые швы. На рукавах выполнить нижние швы. Затем каждый рукав втачать в пройму от уголка к уголку (контрольные метки 1 и 2), совместив нижние швы рукавов с боковыми швами. Обтачки рукавов отвернуть на изнаночную сторону, внутренние срезы обтачек пришить вручную.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную. Припуски по краям нижнего разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

burda Download-Schnitt

Modell 133 Burda Style 01/2014



Copyright 2013 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a



Mod. 133

1a

2b



1a



1b



2c

1b

1c

2d

Mod. 132

1c


1d


2e

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1d

1e





2h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 133

Mod. 132


1g


4a


3a


Mod. 133


2a






















6a



5a

4a

6b




4b

5a

5b

6c



5b

5c

4c

6d


Mod. 132

4d

5c

5d

6e



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА


Taille
waist
ТАЛИЯ

5d

5e

4e

6f




Reißverschluss
zipper
Mod. 132 ЗАСТЕЖКА- МОЛНИЯ

Naht
seam
Mod. 133 ШОВ


5e

5f

4f




6g



Band Anstoß
ribbon placement

Mod. 132 ЛЕНТА ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ



44

52

Schlitz
slit


Mod. 133 ШЛИЦА, РАЗРЕЗ



5f

5g

4g





6a

8a

7a

5






7a

8b

7b

6b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛГЕБАЯ НИТЬ




8d


7c

7d

6d



8e



7d


7e

6e


8f


7e

7f



6f





Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

burda[®]
www.burdastyle.de


9a

8a

Schlitz
slit
ШЛИЦА, РАЗРЕЗ




Mod. 133





9a

9b

8b







Taille

waist

ТАЈИЈА

9f

9e

8f

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

