

3. Classic Stripes трикотажное платье 62-68-74-80-86-92 см страницы 50-51

МАТЕРИАЛЫ:

- 50-55-65-70-75-80 см хлопкового трикотажа с рисунком или в полоску (CO/EL), степень растяжимости/восстанавливаемости 30%
- отрезок зеленого хлопкового трикотажа (CO/EL), модель А
- 10 см рибаны (CO/EL), ширина 90 см
- 24 см прозрачной усиленной тесьмы, ширина 5 мм, Framilon®
- (- две кнопки в 8 мм, Prym Mini)

РАСКРОЙ:


Раскройте карман из зеленого трикотажа (модель А), остальные детали из трикотажа с рисунком или в полоску, согласно плану раскладки. Расположите центр лифа спинки и переда на сгибе ткани, добавьте 8 мм припусков на швы по остальным краям, кроме горловины и низков рукавов. Раскройте полоски шириной 3,5 см

из рибаны для окантовки горловины и низков рукавов. Если для притачивания косой бейки на расшивальной машине вы используете специальную лапку, обрежьте бейку по ширине лапки.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы на оверлоке или эластичным краеобметоч- >>>

26



ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1 лиф переда	1
2 лиф спинки	1
3 рукав	2
4 юбка	2
5 карман, модель А	2

ЛИСТ А ЗЕЛЕНый

ным швом. Застрочите низ платья и входы в карманы трехниточным распошивальным швом или двойной иглой. Смотрите инструкции по окантовке краев бейкой на странице 47.

Горловина: Окантуйте горловины лифа переда и спинки бейкой. Если вы используете специальную лапку для расшивальной машины, убедитесь, что длина обеих горловин соответствует выкройке. Расположите лиф переда на столе лицевой стороной вверх. Также разложите на столе лиф спинки лицевой

стороной вверх, располагая ее плечевые края внахлест с плечевыми краями лифа переда и совмещая плечевые метки. Сколите проймы лифа переда и спинки вместе, стачайте близко к краю.


Карманы, модель А: Подверните, заутюжьте и застрочите входы в карман. Подверните и заутюжьте припуски по другим краям карманов на изнаночную сторону. Приколите и притачайте карманы к переднему полотнищу юбки по меткам выкройки.

Сборка деталей юбки: Разрежьте прозрачную усиленную тесьму на два равных отрезка (с припуском 10 мм на концах тесьмы для притачивания). Притачайте тесьму к верхним краям деталей юбки с лицевой стороны, между метками выкройки. Слегка натягивайте тесьму по мере пошива для легкой сборки. В готовом изделии тесьма будет скрыта в припусках на швы.

Начало работы: Приколите и притачайте детали юбки к лифу переда и спинки, лицевые

стороны совместите. Аккуратно заутюжьте припуски на лиф. Окантуйте низки рукавов бейкой. Втачайте рукава в проймы. Стачайте швы рукавов и боковые швы. Сложите на одну сторону припуски швов рукавов, притачайте поперек окантовки. Подверните, заутюжьте и застрочите низ изделия по метке выкройки.

(Завершение работы: По желанию прикрепите кнопки в местах пересечения горловин лифа переда и спинки.)



92	1
86	
80	

—	62
—	68
—	69
—	74
—	80
—	86
—	92



62


_____ 1881


74


80

86

_____ 721







92	62
86	68
80	74
74	80
68	86
62	92

XT/Is-take-... of ...
MB ...

62

68


74

80

86


92

4



3

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



	62
	68
	74
	80
	86
	92

