

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

119 Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 90 см.

Вам потребуется:

Двухлицевое трикотажное полотно хай-тек 2,45–2,45–2,45–2,50 м шириной 135 см; флизелин G 785; флизелин формбанд; 6 больших пробивающихся блочек диаметром по 14 мм; лента для фиксации швов 1,40 м шириной 1 см; хлопчатобумажная лента 1,65 м шириной 2,5 см.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с ворсовой/махровой изнаночной стороной, вязаные полотна, плотные трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 119. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали b и c вычертить прямо на трикотажном полотне.

Припуски:


На швы и по срезам — 1,5 см. Для деталей b и c припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

1 Перед со сгибом 1х
2 Вставка переда 4х
3 Спинка со сгибом 1х
4 Рукав 2х
5 Капюшон 2х
6 Мешковина кармана 4х
b) 2 манжеты длиной по 27–27,5–28–28,5–29 см и шириной по 13 см, включая припуски;
c) пояс по нижнему срезу длиной 101–105–109–113–117 см и шириной 19 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить вдоль плечевых срезов переда и вдоль входов в карманы, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.


План раскладки

Двухлицевое трикотажное полотно хай-тек шириной 135 см
Размеры 36–44



WEBKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ По одной дублированной и не дублированной прокладкой детали вставки переда сложить лицевыми сторонами, стачать прямые средние срезы. Припуски швов срезать до ширины по 5 мм, отвернуть на не дублированные прокладкой детали вставки. Не дублированные прокладкой детали вставки переда настрочить на припуски швов близко к швам. Детали вставки сметать изнаночными сторонами, средние края деталей вставки переда приутюжить.

■ Детали вставки переда притачать к переду от контрольных меток 1 до уголков. Припуски переда надсечь в уголках наискосок. Нижние срезы деталей вставки переда притачать к переду от уголка к уголку. При-

пуски швов обметать вместе и заутюжить на перед.

■ Выполнить плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку. Рукава втачать в проймы. Припуски швов заутюжить на перед и спинку. С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава, оставив открытыми входы в карманы. Припуски шва заутюжить назад.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне, к боковой части мешковину притачать точно по размеченной линии шва, к полочке — к припуску вплотную к размеченной линии шва. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать.

■ **Капюшон.** На капюшоне выполнить средний шов запошивочным швом. Выполнить строчку. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Лежащий снизу припуск срезать до ширины 7 мм. Лежащий сверху припуск подвернуть вдвое и приметать. С лицевой стороны проложить строчку на расстоянии 7 мм от шва, закрепляя припуски. Припуск цельнокроеной обтачки лицевого среза срезать. Ленту для фиксации швов шириной 1 см приколоть к срезу обтачки с лицевой стороны так, чтобы она выступала на ширину 5 мм. Край ленты притачать в край. Обтачку лицевого среза капюшона вместе с лентой заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону, свободный край ленты настрочить в край.

■ **Втачать капюшон.** Капюшон вметать в горловину лицевой стороной к лицевой стороне. Репсовую ленту приколоть со стороны капюшона к припускам шва, край ленты притачать вдоль размеченной линии шва втачивания капюшона в край. Лежащие под репсовой лентой припуски срезать до ширины 7 мм, у передних краев капюшона концами репсовой ленты обогнуть припуски. Репсовую ленту отвернуть на анорак, свободный край ленты настрочить в край.

■ **Пояс по нижнему срезу, манжеты.** На поясе по нижнему срезу и на манжетах стачать короткие срезы лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов разутюжить. Пояс и манжеты сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы пояса притачать вместе к нижним срезам переда и спинки, совместив шов пояса с одним боковым швом. Срезы каждой манжеты притачать вместе к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава. Припуски швов заутюжить вверх. ■ На деталях вставки переда установить блочки по разметке. Широкой хлопчатобумажной лентой выполнить шнуровку сверху вниз, продевая концы ленты через блочки крест-накрест.