


CADERNO DE MOLDES

Depois de escolher o modelo, siga as nossas instruções para encontrar, cortar e montar a sua roupa

QUAL É O SEU TAMANHO?

O primeiro passo para fazer a roupa escolhida é saber qual é o seu manequim. Para isso, comece tirando as suas medidas. Você deve ficar em frente a um espelho ou pedir a ajuda de alguém para que a fita métrica fique retinha e não altere o resultado. Comece amarrando um barbante na cintura e siga as orientações do desenho ao lado. Confronte as medidas obtidas com as da tabela abaixo. Nunca faça comparações com as medidas do molde. Faça os ajustes necessários na peça.

- A | BUSTO** | Passe a fita métrica ao redor da parte mais saliente do busto ou tórax e das costas, nas omoplatas.
B | CINTURA | Envolver a cintura com a fita métrica.
C | QUADRIS | Contorne a parte mais saliente, na altura das nádegas.
D | COMPRIMENTO DA BLUSA | Meça a distância da parte mais alta do ombro, na base do pescoço, até a cintura.
E | LARGURA DAS COSTAS | Esta medida só é importante para costas largas demais ou muito estreitas; com os braços cruzados na frente, meça, nas costas, a distância entre as axilas.
F | LARGURA DO BRAÇO | Passe a fita ao redor da parte mais larga do braço.
G | OMBRO | Meça, a partir da base do pescoço até o limite, a junção do braço.



COMO MEDIR O CAVALO

Para medir corretamente o cavalo da calça, você precisa marcar a cintura com um barbante. Em seguida, sente-se com a coluna ereta e meça exatamente a distância entre a cintura e o apoio da cadeira.




TABELA FEMININA

TAMANHOS	PP		P		M		G		GG		EG		EGG	
MANEQUINS	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
A. Busto	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134
B. Cintura	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118
C. Quadril	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
D. Compr. blusa	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
E. Larg. costas	34	35	36	37	38	39	39	40	40	41	53	54	55	56
F. Larg. braço	26	26	27	28	30	32	34	36	38	39	40	41	42	43
G. Ombro	11,5	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5


TABELA MASCULINA

TAMANHOS	PP		P		M		G		GG		EG		EGG	
MANEQUINS	34	36	38	40	42	44	46	48	52	50	52	54	58	60
Pescoço	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Tórax	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142
Cintura	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
Quadril	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
Braço	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
Ombro	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5
Costado	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Alt. frente	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55


COMO TIRAR MOLDES



1 Procure na folha de molde os números das peças do modelo que você escolheu. Eles podem estar na borda superior (riscados em preto), na inferior (riscados em vermelho), na lateral direita (riscados em verde) ou na lateral esquerda (riscados em azul). Assinale o número desejado com um círculo e, a partir daí, coloque uma régua na vertical sobre a folha. Percorra a extensão até encontrar o mesmo número dentro da folha.



2 Contorne o desenho de todas as partes da peça escolhida com uma caneta ou lápis de cor contrastante. Marque também todas as indicações internas, principalmente os números menores, que serão utilizados na montagem.



3 Copie cada peça e as indicações internas em um papel transparente. Se preferir, transfira os desenhos para um papel do tipo kraft. Outra opção é copiar os desenhos colocando o papel kraft sob um papel-carbono e, sobre eles, a folha de molde. Contorne os desenhos com um rolete.

COMO LER AS MARCAÇÕES INTERNAS

ABERTURA

O pequeno traço vertical interrompendo uma das extremidades indica o limite da abertura.

AUMENTO DE MOLDE

Seguindo a direção indicada pela seta, aumente a partir do ponto apoiando uma régua sobre a linha do molde. A medida em centímetros é dada na própria linha.

BOTÃO

Círculo com uma cruz no centro, onde deverá ser preso o botão ou a pressão depois da prova.

CASEADO

Indica o lugar onde se deve fazer a casa do botão.

DISTENDER

Quer dizer esticar o tecido no trecho indicado com o ferro de passar.

DOBRA DO TECIDO

Indica que a peça não possui costura no meio. Deve-se dobrar o tecido, colocar essa linha sobre a dobra, riscar e cortar, obtendo uma peça inteira.

EMBEBER

Significa fazer uma suave diminuição antes da costura.

FIO DO TECIDO

Sempre paralelo à orela do tecido, esse fio serve para orientar a posição da peça em relação ao tecido.

FRANZIR

Significa que aquele trecho deve ser reduzido.

LINHA-GUIA


Usada em tecidos listrados ou xadrez para orientar na montagem, de modo a fazer com que os motivos coincidam.

NÓ DE MONTAGEM

São os pequenos números encontrados nos cantos das peças. Eles devem coincidir na costura.

PEÇA DIVIDIDA

Quando, na Folha de Moldes, a peça for dividida em uma ou mais partes, o molde estará cortado por uma linha reta com letras nas extremidades. Ao unir as letras iguais, você obterá uma peça inteira no papel. Tenha muito cuidado ao unir as peças, para evitar que elas fiquem tortas.



DICAS

- A medida do comprimento varia conforme a peça. Para blazers, comece a partir do ombro, na base do pescoço, até o ponto desejado. Saias e calças, estenda a fita na lateral da cintura até a altura desejada. As medidas das mangas variam de acordo com a peça. O melhor é fazer uma prova envolvendo o braço com o molde de papel e realizar os ajustes necessários.
- Se você não tem muita prática com a costura, antes de cortar no tecido definitivo, faça uma prova em um forro para testar as marcações e fazer todos os ajustes necessários.
- Caso alguma peça esteja dividida em uma ou mais partes na folha de molde, una todas as partes antes de cortar o tecido, formando uma peça inteira no papel.

COMO CORTAR O TECIDO


- Coloque as peças do molde sobre o avesso do tecido, baseando-se no plano de corte que está na receita. Prenda os moldes no tecido com alfinetes.
- O contorno do molde corresponde à linha da costura, portanto, deixe as seguintes folgas para as costuras: 2 cm nas laterais, 1 cm a 1,50 cm nas cavas, no decote e nos recortes, 4 cm nas bainhas feitas à mão e 1 cm a 2 cm para as bainhas feitas à máquina.
- Contorne cada desenho com giz de alfaite. Faça dois riscos, um bem rente ao molde e outro com as folgas na costura, de acordo com as medidas acima. É nele que você vai cortar o tecido.
- Corte as peças com o fio paralelo à orela, que é a extremidade mais grossa do tecido.

COMO FAZER A MONTAGEM


- Monte a entretela se o modelo pedir.
- Junte as peças, direito sobre direito, seguindo à risca a numeração de montagem.
- Se você não é experiente, alinhe todas as peças antes de fazer a costura à máquina.
- Após provar e costurar, faça piques, corte o excesso de tecido e chuleie.
- Para que a sua roupa tenha um acabamento impecável, todas as costuras devem ser batidas a ferro, seja ao revirar a peça, avesso sobre avesso, seja para abrir a costura.
- Sempre que revirar a peça para o avesso, prenda-a com alinHAVOS.

ALONGAMENTO DA MALHA OU TECIDO STRETCH


Os modelos para malha ou tecido stretch nunca devem ser cortados em um tecido sem elasticidade ou com elasticidade menor do que a exigida no texto explicativo. Antes de cortar, faça um teste: para medir o alongamento, apoie uma régua ou fita métrica sobre uma mesa. Prenda a régua ou a fita métrica com fita adesiva sobre a mesa, para maior segurança.



Dobre o tecido no sentido do alongamento (na trama do tecido). Marque um trecho de 10 cm com alfinetes (seta 1).



Coloque o alfinete da direita no início da régua. Com a mão esquerda, estique a dobra ao máximo e veja onde parou (seta 2). Cada 1 cm acima de 10 cm representa 10% de elasticidade a mais (se o tecido chegou a 12 cm, diz-se que o percentual é igual a 20%).



Antes do corte, deixe o tecido ou a malha "descansar" (para soltar a tensão dos fios da malha) por 12 horas sobre uma mesa, fazendo algumas dobras, no sentido do alongamento do tecido, como mostra a figura.

AS EXPLICAÇÕES DE CADA MODELO

★ É muito fácil

★★ É fácil

★★★ Requer prática

★★★★ Requer muita prática

268★★

BLUSA

Tam. P Folha 4

Peças de 18 a 21

Riscado com preto



TECIDO – Malha de seda. O molde foi calculado para tecido com 80% de alongamento na direção horizontal e 30% na vertical.

METRAGEM – 1,50 m com 1,50 m de largura. Modelo com 16 cm de comprimento, a partir da cintura.


MATERIAL – Linha e agulha para malha.

Leia Instruções Gerais

CORTE

18 - FRENTE. 19 - COSTAS. 20 - GOLA – Corte cada peça uma vez, formando peças inteiras. 21 - MANGA – Corte duas vezes.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Vinque a gola na linha marcada, avesso sobre avesso. Faça o transpasse da gola, coincidindo a linha do centro da frente. Prenda as bordas da gola com uma costura pelo direito do decote.
- Monte as mangas nas cavas. Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.
- Vire as bainhas das bocas das mangas e da borda inferior para o avesso. Prenda as bainhas com pespontos duplos.


269★★★

CALÇA

Tam. 38 Folha 4

Peças de 29 a 33

Riscado com vermelho



TECIDO – Gabardine ou sarja.

METRAGEM – 1,80 m com 1,50 m de largura (modelo com 32 cm de gancho e 1,03 m de comprimento, sendo 7 cm acima da cintura).


MATERIAL – Um zíper de 15 cm; um botão de 1,7 cm; 20 cm de entretela; 1,10 m de viés.

Leia Instruções Gerais

CORTE

29 - FRENTE. 30 - FUNDO DO BOLSO. 31 - COSTAS – Copie o fundo interno do bolso. Corte cada peça duas vezes. 32 - ACABAMENTO DA FRENTE – Corte duas vezes no tecido e na entretela. 33 - ACABAMENTO DAS COSTAS – Corte uma vez no tecido e na entretela, formando peças inteiras. A – BRAGUILHA – Uma tira de 22 cm com 11 cm de largura. B – ACABAMENTO – Uma tira de 21 cm com 5 cm de largura. C – PRESILHA – Uma tira de 72 cm com 4 cm de largura. D – FAIXA – Uma tira de 1,30 m com 12 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Costure o direito do fundo interno do bolso pelo direito da peça da frente. Vire as folgas da costura sobre o avesso do fundo do bolso e prenda com pespontos rentes. Revire o fundo do bolso para o avesso da frente. Bata a ferro.
- Una os fundos interno e externo do bolso, direito sobre direito, com uma costura contornando as bordas.
- Feche as pences das costas.
- Una as peças da frente e das costas, separadamente, com uma costura pelo centro, sem fechar a abertura superior da frente.
- Feche as laterais das peças e dos acabamentos, unindo frente e costas.
- Prenda o direito dos acabamentos com uma costura pelo direito das bordas superiores da frente e das costas. Vire as folgas

sobre o avesso dos acabamentos e prenda com pespontos rentes.

• Vinque a braguilha ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas superiores com uma costura. Revire a braguilha.

• Faça a montagem do zíper com braguilha na abertura central da frente, prendendo o direito da borda superior do acabamento da braguilha pelo direito da borda superior da peça do lado direito da frente. Costure o direito da borda do lado esquerdo do acabamento sobre as folgas da braguilha.

• Finalize a montagem da braguilha revirando os acabamentos para o avesso.

• Vinque as pregas da frente na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos.

• Vinque a tira das presilhas ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas maiores com uma costura. Revire a presilha. Pesponte rente às bordas maiores. Separe a tira em oito partes iguais.

• Embainhe as bordas menores das presilhas e prenda nos lugares marcados.

• Vinque a faixa ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas com uma costura. Revire a faixa, embainhe a borda da abertura e prenda com pontos à mão.

• Faça as bainhas inferiores.

• Abra a casa e pregue o botão.


270★★★

SAIA

Tam. 40 Folha 4

Peças de 24 a 28

Riscado com vermelho



TECIDO – Poliéster.

METRAGEM – 1,80 m com 1,50 m de largura (modelo com 43 cm de comprimento, a partir da cintura).

MATERIAL – Oito botões de 2 cm; 0,70 m x 1,50 m de tafetá para forro; 80 cm de viés; 40 cm de entretela.

Leia Instruções Gerais



CORTE

Copie o acabamento inferior. Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte).

24 - FRENTE E COSTAS EXTERNAS. 26 - FRENTE E COSTAS INTERNAS – Frente: corte duas vezes no tecido (externa) e no forro (interna), somente até a linha interna marcada. Costas: corte uma vez no tecido (externa) e no forro (interna), formando peças inteiras pela linha externa. 25 - BOLSO – Corte quatro vezes. 27 - CÓS (FRENTE E COSTAS) – Frente: corte qua-

tro vezes no tecido e duas vezes na entretela, somente até a linha marcada. Costas: corte duas vezes no tecido e uma vez na entretela, formando peças inteiras. 28 - CARCELA – Corte duas vezes no tecido e na entretela.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Junte, frente e costas das peças de tecido e de forro, separadamente, com uma costura pelas laterais.
- Feche as laterais dos acabamentos inferiores. Costure o direito dos acabamentos pelo direito da borda inferior. Revire o acabamento para o avesso do tecido, embainhe a borda e prenda com pespontos.
- Junte os bolsos, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas externas, deixando uma abertura. Revire os bolsos, embainhe as bordas da abertura e prenda com pontos à mão.
- Pesponte a 0,7 cm das bordas da abertura dos bolsos. Aplique os bolsos nos lugares marcados nas laterais com pespontos duplos pelas bordas superiores, laterais e inferiores.
- Vinque as pregas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos nas bordas superiores das peças.
- Feche as laterais das peças do có, prendendo as partes externas e internas, separadamente.
- Faça a bainha inferior do forro. Prenda o forro com alinhavos pelo avesso da borda superior e da abertura central da frente do tecido.
- Faça o acabamento da borda inferior da parte interna do có com o viés em rolo (veja no modelo 274).
- Junte as partes externas e internas do có, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas superiores. Bata as folgas da costura a ferro sobre o avesso da parte interna do có e prenda com pespontos rentes. Prenda o direito da borda da parte externa do có no direito das bordas

superiores das peças externas. Revire o cós, avesso sobre avesso. Pesponte o cós, pelo direito, rente à costura de montagem, prendendo a borda da parte interna no avesso.

- Vingue as carcelas, direito sobre direito. Una as bordas superiores e inferiores com uma costura. Revire as carcelas. Costure o direito das bordas das partes internas das carcelas sobre o avesso das bordas da abertura central da frente do tecido. Embainhe as bordas das partes externas das carcelas sobre o direito da costura de montagem, bata a ferro e prenda com pespontos rentes à borda embainhada.
- Abra as casas e pregue os botões.

271***

CAMISA

Tam. 42 Folha 4
Peças de 9 a 17
Riscado com preto



TECIDO – Jeans.

METRAGEM – 1,40 m com 1,50 m de largura (modelo com 64 cm de comprimento)

MATERIAL – Quinze botões de pressão de 1 cm; linha para pesponto; 10 cm de entreteila.


Leia Instruções Gerais

CORTE

Copie as carcelas e as palas da frente e das costas. Corte-as no tecido (veja o Plano de Corte).

9 - FRENTE. 10 - BOLSO. 15 - MANGA. 16 - ALÇA. 17 - PUNHO - Corte cada peça duas vezes. 11 - ABA - Corte quatro vezes. 12 - COSTAS - Corte uma vez, formando uma peça inteira. 13 - GOLA. 14 - PÉ DE COLARINHO - Corte duas vezes no tecido e uma vez na entreteila, formando peças inteiras. A - ACABAMENTO - Duas tiras de 21 cm com 3 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Feche as pences.
- Embainhe as bordas inferiores das palas da frente e das costas, bata a ferro e alinhava. Prenda o avesso das aplicações

pelo direito das peças com pespontos rentes às bordas inferiores embainhadas.

- Vire as bainhas superiores dos bolsos para o avesso e prenda com pespontos. Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos nas peças da frente com pespontos rentes às bordas laterais e inferiores embainhadas.

- Vingue as abas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e inferiores, deixando uma abertura. Revire as abas e embainhe as bordas da abertura. Faça pespontos duplos nas bordas laterais e inferiores das abas.

- Aplique as abas nos lugares marcados nas peças da frente com pespontos duplos pelas bordas superiores.

- Costure o direito das carcelas pelo avesso das bordas dos transpasses do abotoamento da frente. Revire o avesso das carcelas sobre o direito da frente, embainhe as bordas e prenda com pespontos rentes. Pesponte rente às bordas dos transpasses.

- Feche os ombros, unindo frente e costas.

- Faça a montagem da gola com pé de colarinho no decote (veja no modelo 277).

- Prenda o direito das bordas dos acabamentos com uma costura pelo direito e pelo avesso das bordas da abertura da manga.

- Vingue as alças, direito sobre direito. Una as bordas externas com uma costura, deixando livres as bordas de montagem. Revire as alças. Pesponte rente às bordas costuradas e vincadas das alças.

- Prenda as alças com uma costura pelo avesso dos lugares marcados nas mangas. Aplique a pressão.

- Vingue as pregas das bocas das mangas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos.

- Monte as mangas nas cavas. Vire as folgas da costura sobre o avesso das cavas e prenda com pespontos a 0,7 cm das bordas.

- Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.

- Monte os punhos nas bocas das mangas (veja no final do texto).

- Faça a bainha inferior.

- Prenda as pressões nos lugares marcados.

MONTAGEM DO PUNHO - Monte a entreteila na parte que servirá de forro do punho. Caso o punho seja cortado duas vezes, junte as partes do punho, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e inferiores. Monte a parte entreteila do punho na boca da manga, direito sobre direito, de maneira que as bordas laterais, com as folgas do punho, coincidam com a abertura da manga. Nos punhos que têm uma única peça, vinque a peça ao meio no comprimento, direito sobre direito. Alinhava. Costure as bordas laterais: comece a costurar a partir da borda vincada do punho, indo em direção à abertura da manga. Revire o punho, avesso sobre avesso. Bata a ferro. Embainhe a folga de costura do punho sobre a folga

de costura da montagem. Prenda com alinhavos. Em seguida, prenda a borda embainhada com pontos à mão ou com pespontos feitos pelo direito, rente à montagem. Pesponte rente às bordas laterais e inferiores do punho. Se for necessário, faça pespontos paralelos de acordo com o modelo.

272***

VESTIDO

Tam. 38 Folha 3

Peças de 60 a 64

Riscado com vermelho



TECIDO – Chifon.

METRAGEM – 2,90 m com 1,50 m de largura (modelo com 1,38 m de comprimento)

MATERIAL – Um botão de 1 cm; 1,10 m x 1,50 m de voal para forro; 0,30 m x 8 cm de renda guipure; lastex; um par de fecho de regulagem com argolas.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Copie a aba do decote da frente. Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte).

60 - FRENTE SUPERIOR - Corte uma

vez no tecido e no forro, formando peças inteiras. 61 - BABADO DO DECOTE - Corte uma vez na renda, formando uma

peça inteira. 62 - COSTAS SUPERIORES - Corte duas vezes no tecido e no forro.

63 - FRENTE E COSTAS INFERIORES

EXTERNAS - Corte quatro vezes

no tecido. 64 - FRENTE E COSTAS

INFERIORES INTERNA - Corte duas

vezes no forro, formando peças inteiras.

A - BABADO DO DECOTE - Duas tiras

80 cm com 6 cm de largura. B - CÓS

- Duas tiras de 60 cm com 8 cm de

largura. C - ALÇA - Duas tiras de 4 cm e

40 cm com 3 cm de largura. D - BABADO

SUPERIOR DA BARRA - Duas tiras

para cada babado de 1,32 m com 6

cm e 10 cm de largura. E - BABADO

INFERIOR DA BARRA - Duas tiras

para cada babado de 1,32 m com 6

cm e 10 cm de largura. F - PREGAS - Duas

tiras de 1,10 m com 11 cm de largura. G -

BARRA - Duas tiras de 1,10 m com 25

cm de largura. H - ALCINHA - Uma tira

de 4 cm com 2 cm de largura.

MONTAGEM

- Faça a costura central da frente e das costas inferior externa.

- Feche as laterais de todas as peças de tecido e de forro, separadamente, unindo frente e costas.

- Chuleie a borda inferior da aba. Embeba a borda superior da renda o suficiente para a montagem na borda inferior da aba. Aplique a renda com pespontos sobre o direito da borda inferior da aba.

Aplique o avesso da aba pelo avesso da frente superior externa com alinhavos pelas bordas do decote e cavas.

- Faça uma bainha de lenço nas bordas inferiores dos babados e nas bordas menores do babado do decote. Franza as bordas superiores dos babados o suficiente para a montagem nas bordas indicadas.

- Alinhava o avesso do babado superior pelo direito da borda superior do decote.

- Vingue as tiras das alças e alcinhas ao meio no comprimento, direito sobre direito. Una as bordas maiores com uma costura. Revire as alças.

- Introduza um fecho de regulagem em cada alça maior e uma argola em cada alça menor. Una as pontas das alças menores com alinhavos e prenda com uma costura pelo direito do decote das costas.

- Introduza a alça maior na argola da alça menor (de fora para dentro). Afrouxe a alça sobre o fecho e prenda a ponta por debaixo. Prenda a outra ponta da alça pelo direito do lugar marcado no decote da frente.

- Junte as peças de tecido e de forro, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas superiores, prendendo as alças e o babado. Vire as folgas sobre o avesso do forro e prenda com pespontos rentes.

- Em seguida, junte tecido e forro, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas da abertura central das costas, prendendo as pontas da alcinha do abotoamento na borda do lado esquerdo da abertura. Revire o forro para o avesso do tecido.

- Faça duas pregas de 2 cm de profundidade nas tiras da barra, pesas com pespontos a 1 cm das bordas vincadas, mantendo 1 cm de distância entre cada prega. Vingue as pregas, sendo a segunda prega a 2 cm da borda inferior.

- Una um babado menor e outro maior com alinhavos pelas bordas franzidas.

- Costure as tiras das pregas nas bordas inferiores da frente e das costas. Em seguida, costure as bordas inferiores das tiras das pregas na barra, prendendo os babados superiores.

- Arremate a borda inferior da barra, prendendo os dois babados restantes.

- Faça uma bainha de lenço na borda inferior do forro.

- Alinhava o forro pelo avesso das bordas superiores do tecido inferior e pelas bordas inferiores das peças superiores de tecido.

- Pesponte o cós com lastex, mantendo uma distância de 1 cm entre cada carreira de pespontos (veja no final do texto). Para regular o ponto da sua máquina, faça um teste em um retalho de 10 cm do próprio tecido. Prenda o cós nas bordas das peças superiores e inferiores.



- Pregue o botão, para o fechamento da abertura central das costas.

LASTEX - Para o franzido, enrole o fio de lastex ou o fio de silicone na bobina, sem esticá-lo. Solte o parafuso regulador da bobina o suficiente para que o fio corra livre. Se for necessário reduzir ainda mais o tamanho da peça (aumentar o franzido),

aperte suavemente o parafuso. Enfie a agulha com linha comum ao tipo de tecido que será costurado. Ajuste a linha para que ela não corra frouxa.

•Faça um teste, no próprio tecido, para regular o ponto da máquina de maneira satisfatória, da seguinte maneira: corte uma tira de 10 cm. O fio da tira deverá ficar na mesma direção do fio da peça onde será feito o lastex. Faça o lastex, reduzindo a tira até chegar a 4 cm, aproximadamente. Por fim, trabalhe a peça definitiva.

PLANO DE CORTE



273**

SAIA

Tam. 36/38/40/42/44/46 Folha 4
Peças 22 e 23

Tam. 36 riscado com

Tam. 38 riscado com

Tam. 40 riscado com

Tam. 42 riscado com

Tam. 44 riscado com

Tam. 46 riscado com

em verde



TECIDO – Lã.

METRAGEM – 2,30 m (todos os tamanhos) com 1,50 m de largura. Modelo com 1,00 m de comprimento


MATERIAL – Um zíper invisível de 25 cm; 10 cm de entreteia; 1,00 m de viés.

Leia Instruções Gerais

CORTE

22 - FRENTE – Corte oito vezes. 23 - CÓS (FRENTE E COSTAS) – Corte quatro vezes no tecido e duas vezes na entreteia, formando peças inteiras.

PLANO DE CORTE



montagem. Segunda opção: vinque o viés ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Prenda as bordas do viés sobre o avesso da borda indicada. Vinque o viés ao meio sobre o direito do modelo e prenda com pespontos rentes à borda vinculada.

275****

MACACÃO

Tam. 40 Folha 2

Peças de 59 a 67

Riscado com azul



TECIDO – Viscose de seda.

METRAGEM – 2,90 m com 1,40 m de largura (modelo com 1,68 m de comprimento).

MATERIAL – Quatro botões de 1,2 cm; 30 cm de entretela; 1,60 m x 2 cm de elástico.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Copie o bolso e corte-o no tecido (veja o Plano de Corte).

59 - FRENTE SUPERIOR DIREITA.

60 - FRENTE SUPERIOR ESQUERDA

– Corte as peças uma vez. 61 - COSTAS

SUPERIORES – Corte uma vez, formando

uma peça inteira. 62 - MANGA DA

FRENTE. 63 - MANGA DAS COSTAS. 64

– PUNHO. 65 - FRENTE INFERIOR. 66 -

COSTAS INFERIORES – Corte cada peça

duas vezes, sendo a peça inferior esquerda

da frente somente até a linha marcada no

trecho do abotoamento. 67 - CARCELA

INTERNA – Corte uma vez. A - GOLA –

Uma tira no tecido e na entretela de 48


cm com 22 cm de largura. B – ABA DO

BOLSO – Duas tiras de 16,5 cm com 12

cm de largura. C – CÓS – Uma tira de 1,15

m com 6 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

• Vinque as abas dos bolsos ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Bata a ferro. Prenda as bordas das abas pelo direito das bordas superiores dos bolsos. Vire as abas para o direito dos bolsos. Bata a ferro.

• Embainhe as bordas laterais e inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos pelo direito dos lugares marcados nas peças da frente com pespontos rentes às bordas laterais e inferiores.

• Una as peças das mangas com uma costura pelas bordas superiores. Monte as mangas nas cavas da frente e das costas.

• Feche as laterais superiores com uma costura a partir das bocas das mangas.

• Junte, frente e costas, das peças inferiores com uma costura pelas bordas laterais e das entrepernas.

• Revire uma das pernas de maneira que a peça fique com o lado direito do tecido para fora.

• Introduza a perna revirada na outra perna, deixando os dois lados do modelo com o direito sobre direito do tecido. Faça coincidir as bordas dos ganchos e das entrepernas.

• Junte os dois lados da calça com uma costura pelo centro da frente, a partir da marcação do final da abertura; gancho e centro das costas. Revire as peças, avesso sobre avesso.

• Embainhe as bordas menores e a borda superior do passador. Alinhave o passador pelo direito das peças superiores.

• Junte as peças superiores e inferiores com uma costura, prendendo o passador.

• Vinque a carcela, avesso sobre avesso.

Alinhave as bordas da carcela pelo direito da borda do acabamento das peças do

lado direito da frente.

• Vinque o acabamento do transpasse da peça do lado direito da frente e a carcela para o direito das peças. Una as bordas inferiores com uma costura. Revire o

acabamento e a carcela para o avesso.

Embainhe as bordas dos acabamentos das

peças direita e esquerda da frente sobre o

avesso e prenda com pespontos.

• Faça o transpasse do abotoamento do

lado direito da frente sobre o lado esquerdo.

Pesponte rente às bordas inferiores.

• Pesponte rente à borda superior do pas-

sador. Em seguida, pesponte o centro do

passador, formando dois túneis. Introduza

uma tira de 78 cm de elástico em cada

túnel. Prenda as pontas dos elásticos a

1 cm das bordas da frente do passador.

Apare a folga do elástico e pesponte rente

à borda menor embainhada do passador,

fechando o túnel.

• Vinque a gola, direito sobre direito. Una

as bordas menores com uma costura.

Revire a gola. Prenda o direito da borda

da parte interna da gola pelo avesso do

decote. Embainhe a borda da parte externa

sobre o direito do decote e prenda com

pespontos rentes.

• Feche as bordas menores dos punhos.

Vinque os punhos ao meio no comprimento,

avesso sobre avesso. Costure as bordas

dos punhos pelo avesso das mangas. Vire

os punhos a 1 cm das costuras para o direito das mangas. Bata a ferro e pesponte sobre as costuras de fechamento.

• Faça as bainhas inferiores.

• Abra as casas e pregue os botões.

276****

BLUSA

Tam. 46 Folha 1

Peças de 33 a 40

Riscado com azul



TECIDO – Seda.

METRAGEM – 1,60 m com 1,50 m de largura (modelo com 70 cm de comprimento).

MATERIAL – 20 cm de entretela.

Leia Instruções Gerais

CORTE

33 - FRENTE. 36 - COSTAS. 37 - PALA

EXTERNA DAS COSTAS – Corte cada

peça uma vez, formando peças inteiras.

34 - PALA EXTERNA DA FRENTE. 39 -

MANGA – Corte cada peça duas vezes.

35 - PALA INTERNA DA FRENTE. 40 -

ACABAMENTO DA MANGA – Corte cada

peça duas vezes no tecido e na entretela.

38 - PALA INTERNA DAS COSTAS –


Corte uma vez no tecido e na entretela,

formando peças inteiras. A – VIÉS DA

MANGA – Duas tiras de 28 cm com 3 cm

de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

• Feche as laterais, unindo frente e costas.

• Vinque as pregas da frente, das costas e das mangas, direito sobre direito,

nas linhas marcadas, deixando A sobre

B. Bata as pregas a ferro e prenda com

alinhavos.

• Para fazer as pregas das partes externas

das palas, vinque as peças, avesso sobre

avesso, coincidindo as linhas de costura.

Pesponte, pelo direito, de acordo com as

marcações. Bata as pregas a ferro na direção

das bordas inferiores das palas.

• Una as partes externas e internas das

palas da frente e das costas, separadamente,

direito sobre direito, com uma

costura pelas bordas do decote. Revire as

palas, avesso sobre avesso.

• Faça a costura central da frente das

palas, prendendo as peças externas e

internas, direito sobre direito. Revire as palas.

• Prenda as bordas das palas pelo direito das bordas superiores da frente e das costas.

• Costure o direito dos acabamentos pelo direito das bordas superiores das mangas. Vire as folgas das costuras sobre o avesso dos acabamentos e prenda com pespontos rentes.

• Feche as laterais das mangas. Monte as mangas nas cavas, prendendo o direito dos acabamentos pelo avesso da frente. Revire os acabamentos para o avesso.

• Franza as bocas das mangas o suficiente para a montagem do viés. Feche as bordas menores das tiras de viés, formando dois círculos. Arremate as bocas das mangas com o viés em rolo (veja no modelo 274).

• Faça uma bainha de lenço na borda inferior.

277****

BLUSA

Tam. 44 Folha 4

Peças de 50 a 54

Riscado com azul



TECIDO – Musselina, crepe georgette ou chiffon.

METRAGEM – 1,50 m com 1,50 m de largura (modelo com 66 cm de comprimento).

MATERIAL – Oito botões de 1 cm tipo meia bola; 40 cm de entretela.

Leia Instruções Gerais

CORTE

50 - FRENTE – Separe a carcela na linha

marcada. Corte as peças duas vezes no

tecido, sendo a carcela também na entretela.

51 - BABADO – Corte quatro vezes.

52 - COSTAS – Corte uma vez, formando

uma peça inteira. 53 - GOLA. 54 - PÉ DE

COLARINHO – Corte cada peça duas vezes

no tecido e uma vez na entretela, formando

peças inteiras. A – VIÉS – Duas tiras de

52 cm com 3 cm de largura.

MONTAGEM

• Feche as pences.

• Feche os ombros e as laterais, unindo frente e costas.

• Faça uma bainha de lenço nas bordas dos

babados, menos nas bordas de montagem.

Una os babados, dois a dois, com alin-

havos pelas bordas de montagem. Alinhave

o avesso das bordas dos babados pelo

direito das bordas da frente, coincidindo

a numeração de montagem.

• Costure o direito das bordas das partes

internas das carcelas sobre o avesso da

frente. Vinque as carcelas, avesso sobre

avesso. Embainhe as bordas das partes

externas das carcelas pelo o direito da

frente, sobre os babados, bata a ferro

e prenda com alinhavos. Pesponte, pelo

direito, rente às bordas embainhadas


das carcelas.

•Faça a montagem da gola com pé de colarinho no decote (veja no final do texto) e do acabamento das cavas com o viés revirado (veja no modelo 291).

•Faça uma bainha de lenço na borda inferior. Abra as casas e pregue os botões.

GOLA COM PÉ DE COLARINHO – Prepare a gola. Pesponte rente às bordas da gola. Junte as peças do pé de colarinho, direito sobre direito, prendendo entre elas a gola, de acordo com o número de montagem. Tenha o cuidado de juntar a peça entretelada do pé de colarinho com a peça entretelada da gola. Costure pelas bordas laterais e superiores. Revire e bata a ferro. Monte o pé de colarinho no decote, direito sobre direito. Inicie a montagem, prendendo primeiro a peça não entretelada do pé de colarinho no decote. A peça entretelada deverá ser embainhada sobre a montagem e presa, inicialmente, com alinhamos. Pesponte rente às bordas costuradas do pé de colarinho.

PLANO DE CORTE



278***

VESTIDO

Tam. 36/40 Folha 1

Tam. 38/44 Folha 2

Tam. 42/46 Folha 3

Peças de 9 a 13

Tam. 36/38/42 riscado com

Tam. 40/44/46 riscado com

Em verde



TECIDO – Voal de seda.

METRAGEM – 3,00 m (tam. 36/38), 3,20 m (tam. 40/42) e 3,40 m (tam. 44/46), sempre com 1,50 m de largura. Modelo com 54 cm de comprimento, aproximadamente, a partir da cintura.

MATERIAL – 0,80 m (tam. 36/38/40) e 0,90 m (tam. 42/44/46), x 1,50 m de musselina para forro.



Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte).

9 – FRENTE EXTERNA. 10 – COSTAS EXTERNAS. 11 – FRENTE INTERNA. 12 – COSTAS INTERNAS – Corte as peças uma vez no tecido (externas) e no forro (internas), formando peças inteiras. 13 – GOLA-FAIXA – Corte uma vez no tecido, formando uma peça inteira. A – VIÉS DA ABERTURA – Uma tira de 25 cm com 3 cm de largura. B – VIÉS DA CAVA – Duas tiras de 65 cm (tam. 36/38), 66 cm (tam. 40/42) e 67 cm (tam. 44/46) com 3 cm de largura. C – BABADOS – Duas tiras de 1,32 m (tam. 36), 1,36 m (tam. 38), 1,40 m (tam. 40), 1,44 m (tam. 42), 1,48 m (tam. 44) e 1,52 m (tam. 46) com 14 cm (primeiro babado) e 24 cm (segundo babado) de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

•Feche as laterais das peças de tecido e de forro, separadamente, unindo frente e costas.
•Franza o decote da frente no trecho marcado até alcançar a mesma medida do forro.
•Prenda o forro com alinhamos pelo avesso das bordas superiores do tecido.
•Arremate as bordas da abertura das costas e das cavas com a montagem do viés em rolo (veja no modelo 274).
•Feche as bordas menores dos babados, formando três círculos.
•Arremate as bordas inferiores das peças externas e dos babados com pontos de ziguezague miúdos.

•Franza as bordas superiores do primeiro e do segundo babado o suficiente para a montagem na borda inferior do forro.

•Costure os babados pelo direito do forro.

•Prenda o direito da borda da parte externa da gola pelo direito do decote e o direito da borda da parte interna pelo avesso.

•Vínque a gola echarpe, direito sobre direito. Una o restante das bordas do trecho da echarpe com uma costura até onde for possível. Revire a gola. Embainhe o trecho da abertura e prenda com pontos à mão.


279***

VESTIDO

Tam. 40 Folha 2

Peças de 53 a 58

Riscado com azul



TECIDO – Crepe.

METRAGEM – 1,40 m com 1,50 m de largura (modelo com 51 cm de comprimento, a partir da cintura).

MATERIAL – Um zíper invisível de 25 cm; 0,50 m x 1,50 m de cetim para forro; 1,60 m de elástico de 0,7 cm de elástico; 1,00 m de viés.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte).

53 – FRENTE SUPERIOR. 54 – COSTAS SUPERIORES – Corte as peças duas vezes no tecido e no forro. 55 – CÓS – Frente: corte uma vez no tecido e no forro, formando peças inteiras. Costas: corte duas vezes no tecido e no forro. 56 – FRENTE E COSTAS INFERIOR CENTRAL – Frente: corte uma vez no tecido, formando uma peça inteira. Costas: corte duas vezes no tecido. 57 – LATERAL. 58 – ABA (FRENTE E COSTAS) – Copie o acabamento da aba na linha marcada. Corte as peças e o acabamento quatro vezes.

MONTAGEM

•Feche os ombros, unindo as peças de tecido e de forro, separadamente.

•Junte o tecido e o forro, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote. Vire as folgas da costura sobre o avesso do forro e pesponte rente, prendendo uma tira de 38 cm de elástico sobre as folgas do decote das costas.

•Em seguida, una as peças com outra costura pelas bordas das cavas. Da mesma maneira, prenda uma tira de 38 cm de elástico nas folgas das costas, sobre o forro.

•Faça a costura central da frente, prendendo o tecido e o forro, separadamente.

•Revire as peças. Torne a virar as peças da frente, direito sobre direito. Cruze as costas. Introduza as bordas laterais das costas entre as laterais da frente. Costure as laterais, unindo frente e costas. Revire a frente, avesso sobre avesso.

•Vínque as pregas da frente, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhamos.

•Feche as laterais do có, prendendo o tecido e o forro, separadamente.

•Arremate a borda inferior do forro do có interno com o viés em rolo (veja no modelo 274).

•Junte tecido e forro do có, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas superiores, prendendo as peças superiores, coincidindo a numeração de montagem.

•Feche as laterais das abas, dos acabamentos e das peças laterais, unindo frente e costas.

•Costure o direito dos acabamentos pelo direito das bordas externas das abas. Vire as folgas da costura sobre o avesso dos acabamentos e prenda com pespontos rentes.

•Em seguida, prenda o direito das bordas dos acabamentos pelo direito das bordas internas das peças laterais.



•Costure o direito das peças centrais pelo direito das abas e das peças laterais.

•Prenda a parte externa do có na frente nas costas inferiores.

•Faça a montagem do zíper invisível na abertura superior das costas (veja no modelo 290). Costure o direito das bordas do forro do có pelo avesso das folgas do zíper. Revire o có, avesso sobre avesso. Pesponte a frente e as costas, rente à costura de montagem do có, prendendo a borda inferior do forro no avesso.

•Vire a bainha inferior para o avesso e prenda com pespontos.

PLANO DE CORTE



280***

CAMISA

Tam. 38 Folha 3

Peças de 14 a 21

Riscado com vermelho



TECIDO – Tricoline.

METRAGEM – 1,40 m com 1,50 m de largura (modelo com 63 cm de comprimento).


MATERIAL – Dez botões de 1,2 cm; 30 cm de entreteia.

Leia Instruções Gerais

CORTE

14 - FRENTE. 20 - MANGA – Separe a carcela da frente. Corte as peças duas vezes. 15 - BOLSO – Corte uma vez. 16 - ABA – Corte duas vezes no tecido e uma vez na entreteia. 17 - COSTAS – Separe a pala na linha marcada. Corte a pala duas vezes e o trecho inferior uma vez, sempre formando peças inteiras. 18 - GOLA. 19 - PÉ-DE-COLARINHO – Corte cada peça duas vezes no tecido e uma vez na entreteia, formando peças inteiras. 21 - PUNHO – Corte duas vezes no tecido e na entreteia. A - CARCELA DA MANGA – Duas tiras de 16 cm com 6 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

•Vire a bainha superior do bolso para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos. Embainhe as bordas laterais e inferiores do bolso. Aplique o bolso pelo direito do lugar marcado na peça do lado esquerdo da frente com pespontos rentes às bordas laterais e inferiores.

•Una as peças da aba, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e inferiores. Revire a aba. Pesponte a 0,7 cm das bordas costuradas.

•Penda as bordas superiores da aba pelo direito do lugar indicado na peça do lado esquerdo da frente. Vire a aba para baixo. Pesponte a 0,7 cm da costura de montagem.

•Una as peças da carcela do abotoamento, duas a duas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas dos transpasses. Prenda o direito da borda da parte interna da carcela pelo avesso da frente. Vire a carcela, direito sobre direito. Embainhe a

borda da parte externa da carcela sobre o direito da frente e prenda com alinhavos. Faça pespontos duplos nas bordas maiores das carcelas.

•Una as palas das costas, direito sobre direito. Introduza as bordas dos ombros da frente entre as palas e costure. Revire as palas, avesso sobre avesso.

•Costure o direito da borda da parte interna da pala no avesso das costas. Embainhe a borda da parte externa da pala sobre o direito, bata a ferro e alinhave. Pesponte a pala rente às costuras dos ombros e rente à borda inferior embainhada das costas.

•Faça a montagem da gola com pé de colarinho no decote (veja no modelo 277).

•Vingue as pregas das mangas, A sobre B, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro.

•Feche as laterais das peças e das mangas, separadamente, com uma costura, avesso sobre avesso. Em seguida, torne a costurar, unindo as bordas, direito sobre direito.

•Monte as mangas nas cavas.

•Monte as carcelas nas aberturas das mangas (veja no final do texto) e os punhos nas bocas das mangas (veja no modelo 271).

•Faça a bainha inferior. Abra as casas e pregue os botões.

CARCELA DA MANGA - Comece por marcar a aplicação da carcela pelo direito da manga. Monte a carcela na borda da abertura, bem próximo ao meio da manga, prendendo o direito da tira sobre o avesso da manga. Costure a partir da marcação do final da abertura até a borda inferior. Corte pela marcação até 1,5 cm de distância do final da abertura. Faça um pique para cada lado, indo até o final da abertura. Forme assim um triângulo. A largura desse triângulo deve ser de, no máximo, 1 cm. Embainhe a outra borda da abertura e prenda com uma costura rente. Caso queira, arremate a borda com uma tira de tecido. Vire a tira da carcela para o direito. Vingue o triângulo dos piques da abertura para cima, sobre o direito. Vingue a tira ao meio sobre a abertura. Embainhe a borda da carcela sobre a costura de montagem. Prepare a borda superior da carcela, reta ou em ponta, de acordo com o modelo. Bata a ferro. Costure a carcela, pelo direito, rente à borda embainhada, a partir do final da abertura até a borda inferior. Faça uma costura horizontal sobre o final da abertura.

281***

JAQUETA

Tam. 36 Folha 1

Peças de 50 a 53

Riscado com vermelho



TECIDO – Algodão fio tinto.

METRAGEM – 1,30 m com 1,50 m de

largura (modelo com 53 cm de comprimento).

MATERIAL – Seis botões tipo meia bola.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças, pousando o fio e a linha guia sobre o mesmo tipo de listra do tecido, de tal maneira que as listras coincidam durante a montagem. Copie os acabamentos e corte-os no tecido (veja o Plano de Corte).

50 - FRENTE. 53 - MANGA – Corte cada peça duas vezes. 51 - COSTAS – Corte uma vez, formando uma peça inteira. 52 - GOLA – Corte duas vezes no tecido, formando peças inteiras.

MONTAGEM

•Feche as pences das mangas.

•Faça uma bainha fina presa com pespontos nas bordas internas dos acabamentos da frente e na borda inferior do acabamento das costas. Feche os ombros das peças externas e dos acabamentos, unindo frente e costas.

•Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e superiores. Revire a gola. Pesponte a 0,5 cm das bordas costuradas da gola. Alinhave a gola pelo direito do decote.


•Costure o direito dos acabamentos pelo direito das bordas dos transpasses e do decote, prendendo a gola. Revire os acabamentos para o avesso. Pesponte a 0,7 cm das bordas dos transpasses e superior da frente.

•Embeba as bordas superiores das mangas entre os asteriscos (*). Monte as mangas nas cavas. Feche as laterais com uma costura a partir das bocas das mangas.

•Vire as bainhas para o avesso e prenda com pespontos.

•Vire as lapelas para o direito. Pregue os botões, prendendo as lapelas.

PLANO DE CORTE



282*****

BLAZER

Tam. 46 Folha 1

Peças de 14 a 25

Riscado com preto



TECIDO – Lã fria.

METRAGEM – 1,80 m com 1,50 m de largura (modelo com 65 cm de comprimento).

MATERIAL – Um botão de 2,2 cm e seis de 1,7 cm; 1,40 m x 1,50 m de tafetá para forro; 60 cm de entreteia; um par de ombreiras; linha para pesponto.


Leia Instruções Gerais


CORTE

Copie o acabamento. Corte o acabamento no tecido e na entreteia. Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte). Pregue as ombreiras nas folgas das costas dos ombros, calculando o local ideal na prova.

14 - FRENTE CENTRAL – Corte duas vezes no tecido. 15 - FUNDO DO BOLSO SUPERIOR – Corte uma vez no tecido e no forro. 16 - ABA SUPERIOR – Corte uma vez no tecido e na entreteia. 17 - FRENTE LATERAL. 19 - COSTAS CENTRAIS. 20 - COSTAS LATERAIS. 22 - PARTE SUPERIOR DA MANGA. 23 - PARTE INFERIOR DA MANGA – Corte cada peça duas vezes no tecido e no forro. 18 - ABA INFERIOR – Corte quatro vezes no tecido e duas vezes na entreteia. 21 - GOLA – Separe o molde na linha marcada. Corte cada parte duas vezes no tecido e uma vez na entreteia, formando peças inteiras. 24 - ACABAMENTO – Corte duas vezes no tecido e na entreteia. 25 - FRENTE INTERNA – Corte duas vezes no forro. A - VIVO – Quatro tiras de 18 cm com 4 cm de largura. B - ESPELHO – Duas tiras de 18 cm com 6 cm de largura. C - FUNDO DO BOLSO INFERIOR – Duas tiras no forro de 15 cm e 10 cm com 18 cm de largura.

PLANO DE CORTE





MONTAGEM

- Feche as pences da frente.
- Penda as peças laterais nas peças centrais da frente e das costas de tecido.
- Vinque a aba superior, direito sobre direito. Una as bordas menores com uma costura. Revire a aba. Monte o bolso embutido na frente superior esquerda, de acordo com a marcação, prendendo a aba na borda inferior da abertura.
- Una as abas inferiores, duas a duas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e inferiores. Revire as abas.
- Penda o espelho na borda superior do fundo menor de forro. Faça a montagem do bolso avivado nos lugares marcados nas peças da frente, prendendo as abas nas bordas superiores das aberturas.
- Prendendo o tecido e o forro, separadamente, faça a costura central das costas. Em seguida, feche as laterais. Deixe uma abertura em uma das costuras laterais do forro.
- Junte a gola e o pé da gola com uma costura. Bata a costura a ferro, abrindo as folgas. Pesponte, pelo direito, rente às costuras.
- Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e superiores. Revire a gola.
- Alinhe as bordas da gola pelo direito do decote do tecido.
- Junte as peças centrais e laterais das costas internas com uma costura.
- Una as duas partes das mangas com uma costura de acordo com o número 10, prendendo o tecido e o forro, separadamente.
- Vire a bainha inferior do tecido para o direito e penda com uma costura na borda da abertura.
- Feche as mangas, a partir do número 9 de costura, sem fechar a abertura inferior do tecido. Revire a bainha inferior para o avesso da manga.
- Embeba as bordas superiores das mangas entre os asteriscos (*). Monte as mangas nas cavas do tecido.
- Vire a bainha inferior do forro para o avesso. Bata a ferro.
- Penda o forro nas bordas internas dos

- acabamentos do abotoamento da frente.
- Feche os ombros das peças internas.
 - Monte as mangas nas cavas do forro.
 - Junte as peças externas e internas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote, prendendo a gola, bordas dos transpasses e pelas bordas inferiores.
 - Penda o forro nas bordas das bainhas das mangas. Vire a bainha inferior da manga para o direito e penda com uma costura na borda do transpasse interno da abertura. Revire a bainha inferior da manga e o forro para o avesso.
 - Costure o forro na borda da bainha inferior do tecido.
 - Revire as peças, avesso sobre avesso. Feche a abertura lateral do forro.
 - Faça os pespontos de enfeite a 0,7 cm do contorno das bordas da gola, dos transpasses e das abas.
 - Abra as casas e pregue os botões.

283***

CALÇA

Tam. 38/42/46 Folha 3


Peças de 54 a 57

Tam. 38 riscado com

Tam. 42 riscado com

Tam. 46 riscado com

em azul



TECIDO – Gabardine stretch. O molde foi calculado para tecido com 25% de alongamento.

METRAGEM – 1,40 m (tam. 38), 1,50 m (tam. 42) e 1,60 m (tam. 46), sempre com 1,50 m de largura. Modelo com 79 cm (tam. 38), 87 cm (tam. 42) e 95 cm (tam. 46) de cintura; 21 cm (tam. 38), 23 cm (tam. 42) e 25 cm (tam. 46) de gancho e 1,06 m (tam. 38), 1,08 m (tam. 42) e 1,10 m (tam. 46) de comprimento, sendo 6 cm abaixo da cintura.




MATERIAL – Um zíper de 10 cm; um colchete para cós; dois botões de 1,5 cm; 20 cm de entretela; 1,20 m de viés.

Leia Instruções Gerais

CORTE

- 54 - FRENTE. 55 - COSTAS - Corte cada peça duas vezes. 56 - CÓS DA FRENTE - Corte quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela. No lado direito da frente elimine o trecho do transpasse, deixando folga para a costura. 57 - CÓS DAS COSTAS - Corte duas vezes no tecido e uma vez na entretela, formando peças inteiras. A - BRAGUILHA - Uma tira de 14 cm com 11 cm de largura. B - ACABAMENTO - Uma tira de 13 cm com 5 cm de largura. C - ABA E ESPELHO - Oito tiras de 17 cm com 6 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Feche as pences. Monte o falso bolso embutido nos lugares marcados nas peças da frente e das costas, formando as abas nas bordas inferiores das aberturas.
- Feche as pences das costas. Costure a frente nas laterais e nas entrepernas das costas.
- Revire uma das pernas de maneira que a peça fique com o lado direito do tecido para fora.
- Introduza a perna revirada na outra perna, deixando os dois lados do modelo com o direito sobre direito do tecido. Faça coincidir as bordas dos ganchos e das entrepernas.
- Junte os dois lados da calça com uma

costura pelo centro da frente, a partir do final da marcação da abertura, gancho e centro das costas.

- Revire as peças, avesso sobre avesso.
- Monte o zíper com braguilha na abertura do centro da frente.
- Montagem do cós - Feche as laterais do cós, prendendo as peças externas e internas, separadamente. Chuleie a borda inferior da parte interna do cós, faça uma bainha fina presa com pespontos ou arre-mate com um viés. Junte as peças do cós, direito sobre direito. Costure as bordas dos transpasses e as bordas superiores. Revire o cós. Penda o direito da borda da parte externa do cós no direito da borda superior da calça. Pesponte, pelo direito, rente à costura de montagem do cós, prendendo a borda da parte interna no avesso.
- Faça as bainhas inferiores.
- Abra as casas e pregue os botões.

284***

CASACO

Tam. 44 Folha 4

Peças de 44 a 49

Riscado com azul



TECIDO – Pelo acrílico.

METRAGEM – 1,70 m com 1,50 m de largura (modelo com 66 cm de comprimento)

MATERIAL – Cinco pressões de 1,5 cm; 1,30 m x 1,50 m de tafetá para forro


Leia Instruções Gerais

CORTE

- Copie o acabamento da frente e o espelho do fundo do bolso. Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte). 44 - FRENTE CENTRAL. 46 - FRENTE LATERAL. 49 - MANGA - Corte cada peça duas vezes no tecido e no forro. 45 - FUNDO DO BOLSO - Corte quatro vezes no forro. 47 - COSTAS - Corte uma vez no tecido e no forro, formando peças inteiras. 48 - GOLA - Corte duas vezes no tecido, formando peças inteiras.

MONTAGEM

- Costure o direito da borda interna do acabamento pelo direito do lugar marcado em um dos fundos do bolso. Revire o avesso do acabamento sobre o fundo do bolso.
- Una os fundos do bolso, dois a dois, direito sobre direito, com uma costura contornando as bordas.
- Costure as peças centrais nas peças laterais da frente, sem fechar as aberturas dos bolsos.
- Costure as bordas internas dos acabamentos nos forros da frente.
- Feche os ombros e as laterais, prendendo as peças externas e internas, separadamente. Deixe uma abertura em uma das costuras laterais do forro.
- Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas superiores e laterais. Revire a gola.



MONTAGEM

- Prenda as peças laterais na frente e nas costas centrais de tecido e de forro, separadamente. Vire as folgas das costuras das peças de tecido sobre o avesso das peças centrais e prenda com pespontos a 0,7 cm.
- Costure os fundos dos bolsos nas bordas dos acabamentos das aberturas das peças laterais da frente e das costas.
- Una os fundos dos bolsos, direito sobre direito, com uma costura contornando as bordas externas.
- Feche as laterais das peças de tecido e de forro, separadamente, deixando livres as aberturas dos bolsos nas peças externas.
- Faça a costura central das costas do forro. Torne a unir as peças de forro com outra costura somente até os trechos marcados nas bordas superiores e inferiores, formando uma prega. Bata a prega a ferro e prenda com alinhavos no decote.
- Costure o forro nas bordas internas dos acabamentos da frente.
- Feche os ombros das peças externas e internas, separadamente.
- Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e superiores. Revire a gola. Alinhave a gola pelo direito do decote externo.
- Vingue as presilhas e as alças, direito sobre direito. Costure as bordas, deixando livres as bordas de montagem. Revire as presilhas e alças. Pesponte a 0,7 cm das bordas costuradas.
- Faça as costuras de união das mangas de tecido e de forro, separadamente, prendendo as alças nos lugares marcados nas peças de tecido.
- Embeba as borda superiores das mangas entre os asteriscos (*). Monte as mangas nas cavas, prendendo as presilhas.
- Costure as bordas superiores do restante das presilhas pelo direito dos lugares marcados na frente e nas costas. Vire as presilhas para baixo e pesponte a 0,7 cm das costuras.
- Junte as peças externas e internas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas dos transpasses e do decote, prendendo a gola. Costure o forro nas bordas das bainhas das mangas de tecido. Revire as peças. Una as bordas inferiores com alinhavos.
- Vingue a barra, direito sobre direito. Una as bordas menores com uma costura. Revire a barra. Prenda o direito da borda da parte interna da barra sobre as bordas

inferiores das peças internas. Embainhe a borda da parte externa da barra sobre o direito da costura de montagem e prenda com pespontos rentes.

- Abra as casas e pregue os botões, sendo um dos botões superiores internamente, para o fechamento do transpasse interno.

287**

CASACO

Peças de 5 a 8


Tam. 36 na Folha 1

Tam. 40 na Folha 2

Tam. 44 na Folha 3

Tam. 48 na Folha 4

Riscado com preto





TECIDO – Camurça dublada com pelo.
METRAGEM – 1,50 m (tam. 36/40) e 1,70 m (tam. 44/48), sempre com 1,40 m de largura. Modelo com 20 cm de comprimento, a partir da cintura.

Leia Instruções Gerais

CORTE

5 - FRENTE. 7 e 8 - MANGA – Corte cada peça duas vezes. 6 - COSTAS – Corte uma vez, formando uma peça inteira.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Una as peças da frente com uma costura pelas bordas do centro das costas da gola.
- Unindo as peças, direito sobre direito, feche os ombros e prenda a gola no decote das costas.

•Da mesma maneira, feche as laterais e faça as costuras de união das peças das mangas, unindo as bordas, direito sobre direito. Nas mangas, faça a costura, direito sobre direito, somente até o lugar marcado na borda inferior da peça. A partir deste ponto, faça a costura prendendo as bordas, avesso sobre avesso.

- Embeba as bordas superiores das mangas entre os asteriscos (*). Monte as mangas nas cavas.

288***

CAPA

Peças de 1 a 4

Tam. PP na Folha 1

Tam. P na Folha 2

Tam. M na Folha 3

Tam. G na Folha 4

Riscado com preto



TECIDO – Lã.
METRAGEM – 1,90 m (tam. PP/P), 2,00 m (tam. M) e 2,10 m (tam. G), sempre com 1,50 m de largura. Modelo com 63 cm (tam. PP), 65 cm (tam. P), 67 cm (tam. M) e 69 cm (tam. G) de comprimento.

MATERIAL – Seis botões de 3 cm; uma pressão de 1,5 cm; 1,00 m (tam. PP/P), 1,10 m (tam. M) e 1,20 m (tam. G) x 1,40 m de tafetá para forro; 20 cm de couro sintético.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Copie os acabamentos. Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte). 1 - FRENTE E COSTAS – Corte duas vezes no tecido e no forro. 2 - GOLA. 3 - REFORÇO DA GOLA – Corte cada peça duas vezes no tecido e uma vez na entreteia, formando peças inteiras. 4 - ALÇA – Corte três vezes no tecido e no couro. VIVO – Uma tira no couro de 78 cm com 3 cm de largura.



MONTAGEM

- Feche as pences.
- Faça a costura central das costas, prendendo as peças de tecido e de forro, separadamente. Deixe uma abertura na costura do forro.
- Costure os reforços nas bordas inferiores das peças da gola.
- Vingue a tira do vivo ao meio no comprimento, avesso sobre avesso. Una as bordas com cola.
- Junte as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e superiores, prendendo as bordas do vivo. Revire a gola e o reforço da gola, avesso sobre avesso.
- Alinhave as bordas da gola e do reforço pelo direito do decote.
- Feche os ombros dos acabamentos, unin-

do frente e costas.

- Prenda o forro nas bordas internas dos acabamentos.
- Junte as peças externas e internas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote, prendendo a gola; pelas bordas dos transpasses e pelas bordas inferiores, prendendo o acabamento sobre a linha da dobra da bainha. Prossiga com a costura, prendendo o forro na borda da bainha inferior do tecido.
- Revire as peças, vincando a bainha inferior. Feche a abertura do forro.
- Junte as alças de tecido e de couro, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas, deixando uma abertura. Revire as alças e embainhe as bordas da abertura. Pesponte a 0,7 cm das bordas das alças, fechando a abertura.
- Abra as casas e pregue os botões.

PLANO DE CORTE




289****

JAQUETA

Tam. 38 Folha 1

Peças de 41 a 49

Riscado com vermelho



TECIDO – Lã acrílica e couro sintético.
METRAGEM – Lã: 1,20 m com 1,50 m de largura. Couro: 1,00 m com 1,40 m de largura. Modelo com 55 cm de comprimento.
MATERIAL – Um botão forrado com couro de 2,4 cm e dois de 1,8 cm; quatro botões de 2,2 cm; 1,10 m x 1,50 m de cetim para forro.

Leia Instruções Gerais




CORTE

Para cortar no couro, leia as explicações

do modelo 298. Copie os acabamentos das mangas e corte-os no tecido. Corte as peças na lã, no couro e no forro (veja os Planos de Corte), sendo o forro somente até as linhas marcadas.

41 - FRENTE - Corte duas vezes na lã, sendo a peça do lado esquerdo até a linha marcada. 42 - FUNDO DO BOLSO - Corte o fundo maior duas vezes na lã e o menor duas vezes no forro. 43 - ABA E ALÇA - Corte duas vezes no couro. 44 - COSTAS - Para a peça interna, corte duas vezes no forro. Para as peças externas, separe o molde na linha marcada. Corte o trecho superior duas vezes e o inferior uma vez na lã, formando uma peça inteira. 45 - PARTE SUPERIOR DA MANGA - Corte duas vezes no couro e no forro. 46 - PARTE INFERIOR DA MANGA - Corte duas vezes na lã e no forro. 47 - ACABAMENTO DA FRENTE - Corte uma vez na lã para o lado direito da frente. Elimine o trecho da carcela. Corte o restante do molde uma vez na lã, para acabamento do lado esquerdo. 48 - ACABAMENTO DAS COSTAS - Corte uma vez na lã, formando uma peça inteira. 49 - FRENTE INTERNA - Corte duas vezes no forro.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Costure o fundo do bolso de forro pelo direito da peça da frente externa.
- Una as peças superiores das costas externas e as costas de forro, separadamente, com uma costura pelo centro. Monte a peça inferior na superior das costas.
- Vinque as abas, direito sobre direito. Una as bordas do trecho da alça com uma costura. Revire as peças.
- Costure as bordas da aba pelo direito da borda da abertura da frente, deixando livres as folgas para as costuras de fechamento das laterais do modelo.
- Penda o direito do fundo do bolso de

forro pelo avesso das folgas da costura de montagem da aba. Vire as folgas da costura sobre o fundo do bolso e prenda com pespontos rentes. Revire o fundo do bolso para o avesso da frente.


- Feche as pences da frente, prendendo as abas.
- Una os fundos do bolso, direito sobre direito. Costure contornando as bordas.
- Costure a frente nas laterais das costas, prendendo o tecido e o forro, separadamente.
- Feche as pences das costas.
- Una as duas partes das mangas com uma costura coincidindo o número 4 de montagem (costas).
- Penda o direito dos acabamentos pelo direito das bordas das aberturas laterais das partes superiores das mangas de couro. Revire os acabamentos para o avesso das peças.
- Monte as mangas nas cavas das costas, coincidindo a numeração de montagem, prendendo o tecido e o forro, separadamente.
- Feche as pences das mangas de couro, prendendo com a mesma costura as mangas no restante das cavas das costas, indo até o decote da frente.
- Feche os ombros dos acabamentos, unindo a frente e as costas.
- Vire a bainha inferior do forro para o avesso. Bata a ferro. Costure o forro nas bordas internas dos acabamentos da frente e das costas.
- Una as bordas do acabamento do lado direito da frente e a peça do lado direito da frente, direito sobre direito com uma costura coincidindo a numeração de montagem.
- Vinque a frente e o acabamento do lado direito, avesso sobre avesso, sobre a linha do transpasse. Bata a ferro.
- Revire somente os acabamentos para o direito do modelo. Penda os acabamentos nas peças externas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote da frente, pela borda superior da manga de couro e pelo direito do decote das costas. Vire as folgas da costura sobre o avesso dos acabamentos e prenda com pespontos rentes.
- Finalmente, prenda o direito dos acabamentos pelo direito das bordas inferiores da frente, sobre a linha da dobra da bainha e sobre a borda da bainha inferior do tecido.
- Penda o forro nas bordas inferiores das bainhas das mangas de tecido.
- Revire as peças, avesso sobre avesso, vincando o acabamento da carcela interna da peça do lado direito da frente.
- Feche a abertura lateral do forro.
- Pesponte a peça do lado direito da frente, de acordo com a marcação, prendendo as bordas da carcela interna.
- Abra as casas e pregue os botões.

290***

VESTIDO

Tam. 44 Folha 2
Peças de 32 a 39

Riscado com vermelho



TECIDO - Lã buclê.

METRAGEM - 1,70 m com 1,50 m de largura (modelo com 1,08 m de comprimento).

MATERIAL - Um zíper invisível de 60 cm; 1,30 m x 1,50 m de cetim para forro.



Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte).

- 32 - FRENTE SUPERIOR CENTRAL EXTERNA - Corte uma vez no tecido.
- 33 - FRENTE SUPERIOR LATERAL. 34 - COSTAS SUPERIOR CENTRAL. 35 - COSTAS SUPERIOR LATERAL - Corte cada peça duas vezes no tecido e no forro.
- 36 - BABADO DA CAVA - Para cada babado, corte a peça duas vezes no tecido, sendo a peça menor, seguindo a linha interna.
- 37 - FRENTE INFERIOR - Corte uma vez no tecido e no forro, formando peças inteiras.
- 38 - COSTAS INFERIORES - Corte duas vezes no tecido e no forro.
- 39 - FRENTE SUPERIOR CENTRAL INTERNA - Corte uma vez no forro, formando uma peça inteira.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Feche as pences.
- Vinque as pregas da frente superior, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos nas bordas superiores da peça.
- Junte as peças laterais superiores da frente pelo direito do trecho das pregas laterais, coincidindo o número de montagem.
- Prendendo o tecido e o forro, separadamente, costure as peças laterais superiores

da frente e das costas nas peças centrais.

Em seguida, faça a costura central das costas, deixando livre a abertura superior.

- Junte as peças superiores e inferiores com uma costura, coincidindo a numeração de montagem, deixando uma abertura central na frente inferior de tecido.
- Penda as peças superiores nas inferiores das costas.
- Junte, frente e costas do tecido e do forro, separadamente, com uma costura pelos ombros e laterais.
- Vinque as pregas dos babados das mangas, direito sobre direito, na direção das setas. Alinhave as pregas nas bordas das cavas.
- Una os babados menores e maiores das cavas com alinhavos. Alinhave os babados pelo direito das cavas de tecido. Junte tecido e forro, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote. Vire as folgas da costura sobre o forro e prenda com pespontos rentes.
- Em seguida uma tecido e forro, direito sobre direito, pelas bordas das cavas. Revire as peças.
- Faça a montagem do zíper invisível na abertura central das costas externas (veja no final do texto). Penda o direito das bordas da abertura central das costas do forro sobre o avesso das folgas do zíper. Revire as peças.
- Faça as bainhas inferiores.

ZÍPER INVISÍVEL - Una as peças com uma costura a 2 cm da marcação do trecho da abertura para a montagem do zíper. Abra as costuras a ferro, vincando as folgas da abertura para o avesso sobre a linha de costura. Una as bordas vinca-

das com alinhavos, sem deixar que uma peça fique sobre a outra. Coloque o zíper fechado sobre a folga de tecido, no lado do avesso e a partir da borda superior, deixando o puxador do cursor virado para o lado de fora. Alinhave o zíper sobre a folga de tecido. Adapte na máquina de costura a sapatilha especial para pregar zíper.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.

Abra o zíper até o final. Inicie a montagem prendendo o zíper numa das laterais da abertura, da seguinte maneira: coloque os "dentes" do zíper no túnel esquerdo da sapatilha, costurando da borda superior até o cursor. Penda o zíper na outra borda da abertura, colocando os "dentes", desta vez, no túnel do lado direito da sapatilha. Substitua a sapatilha especial pela comum. Feche o zíper e costure as pontas inferiores, prendendo-a somente sobre a folga de tecido.



TECIDO – Cambraia.

METRAGEM – 1,90 m com 1,50 m de largura (modelo com 95 cm de comprimento)


MATERIAL – Um botão forrado de 1 cm.

Leia Instruções Gerais

CORTE

47 - FRENTE INFERIOR. 48 - COSTAS INFERIORES. 49 - MANGA – Corte cada peça duas vezes. 50 - PALA DA FRENTE. 51 - PALA DAS COSTAS – Corte cada peça uma vez, formando peças inteiras. 52 - GOLA – Corte duas vezes no tecido e uma vez na entretela, formando peças inteiras. A - VIÉS DA ABERTURA – Uma tira de 24 cm com 3,5 cm de largura. B - VIÉS DA CAVA – Duas tiras de 35 cm com 3,5 cm de largura. C - ALCINHA – Uma tira de 4 cm com 2,5 cm de largura. D - VIÉS DA PALA – Uma tira de 55 cm com 3,5 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Arremate a borda da abertura do centro da frente, prendendo o viés em rolo (veja no modelo 274).
- Feche os ombros das palas.
- Faça a alcinha em rolo.
- Junte as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas externas, prendendo as pontas da alcinha no lugar marcado no lado direito da gola. Deixe livre o decote. Revire a gola. Prenda o direito da borda da parte interna da gola pelo avesso do decote. Embainhe a borda da parte externa da gola sobre o direito do decote, bata a ferro e prenda com alinhavos. Pesponte, pelo direito, rente às bordas da gola.
- Faça a costura central da frente e das costas.
- Feche as laterais, unindo frente e costas.
- Faça uma bainha fina presa com pespontos nas bordas inferiores das mangas e das peças da frente e costas. Franza as bordas superiores das mangas o suficiente para a montagem.
- Costure as mangas pelo direito das cavas da frente e das costas.
- Arremate as cavas com a montagem do viés revirado (veja no final do texto).
- Costure as palas nas bordas superiores da frente, das costas e nas mangas. Arremate as folgas da costura com a montagem do viés. Vire as folgas e o viés sobre o avesso das palas e prenda com

pespontos a 0,7 cm.

•Pregue o botão na gola, para o fechamento da abertura da frente.

VIÉS REVIRADO - Elimine a folga de costura do local de aplicação do viés, ou faça a abertura, quando for o caso. Vinque o viés ao meio, avesso sobre avesso. Costure as bordas do viés sobre o direito do lugar indicado. Faça piques nos cantos e curvas, quando houver. Revire o viés para dentro. Bata a costura de montagem a ferro (o viés não ficará aparecendo pelo direito). Prenda a borda do viés com pontos suaves feitos à mão ou com pespontos rentes à borda vincada.

292***

VESTIDO

Tam. 48 Folha 3

Peças de 22 a 30

Riscado com preto



TECIDO – Microfibra.

METRAGEM – 1,50 m com 1,50 m de largura (modelo com 58 cm de comprimento, a partir da cintura).

MATERIAL – Um zíper invisível de 60 cm; 1,20 m x 1,50 m de tafetá para forro.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte).

22 - FRENTE CENTRAL EXTERNA. 29 - FRENTE CENTRAL INTERNA – Corte as peças uma vez no tecido (externa) e no forro (interna), formando peças inteiras. 23 - COSTAS CENTRAL EXTERNA. 25 - PALA EXTERNA DO OMBRO DA FRENTE. 26 - PALA EXTERNA DO OMBRO DAS COSTAS. 27 - MANGA. 28 - ACABAMENTO DA MANGA – Corte cada peça duas vezes no tecido. 24 - FRENTE E COSTAS LATERAL – Corte duas vezes no tecido e no forro. 30 - COSTAS CENTRAL INTERNA – Corte duas vezes no forro.

MONTAGEM

- Feche as pences.
- Prendendo as peças de tecido e de forro, separadamente, monte as peças da seguinte maneira: faça a costura central das costas, deixando livre a abertura superior.
- Prenda as peças laterais nas peças centrais da frente e das costas. Vire as folgas das costuras do tecido sobre o avesso das peças centrais e prenda com pespontos duplos.
- Feche os ombros das palas externas e do forro, unindo frente e costas.
- Franza os trechos marcados nas bordas superiores e inferiores das mangas. Junte as mangas e as palas dos ombros com uma costura, coincidindo a numeração de montagem.

•Vingue as palas nas linhas marcadas, formando uma prega. Bata a prega a ferro e prenda com pespontos, pelo direito. Vire a prega sobre a manga, bata a ferro e una as bordas com alinhavos.

•Feche as laterais dos acabamentos.

Costure o direito das bordas das partes externas dos acabamentos pelo direito das bocas das mangas. Vinque os acabamentos, avesso sobre avesso, embainhe as bordas e prenda com alinhavos. Pesponte, pelo direito, rente à costura de montagem dos acabamentos, prendendo a borda embainhada no avesso.

•Prenda as palas e as mangas nas cavas da frente e das costas.

•Junte tecido e forro, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote. Bata a costura a ferro, virando as folgas sobre o avesso do forro e prenda com pespontos rentes.



•Costure o direito das bordas do forro sobre o avesso da costura de montagem das mangas nas cavas, até onde for possível.

•Faça a montagem do zíper invisível na abertura central das costas externa (veja no modelo 290). Costure o direito das bordas do forro sobre o avesso das folgas do zíper. Revire o forro para o avesso do tecido.

•Embainhe as bordas não costuradas das cavas do forro sobre o avesso das mangas e prenda com pontos à mão.

•Vire as bainhas inferiores para o avesso e prenda com pespontos.

PLANO DE CORTE




293*****

VESTIDO

Tam. 38 Folha 2

Peças de 25 a 31

Riscado com vermelho



TECIDO – Malha de algodão stretch. Molde para tecido com 40% de alongamento.

METRAGEM – 0,90 m com 1,50 m de largura (modelo com 42 cm de comprimento, a partir da cintura).


MATERIAL – Um zíper metálico de 40 cm; 20 cm de malha lisa para os vivos; um par de bojos; lastex; 90 cm x 0,7 cm de fita elástica; linha e agulha para malha.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Copie o acabamento inferior esquerdo e corte-o no tecido (veja o Plano de Corte). 25 - PARTE CENTRAL DIREITA DO BUSTIÊ. 27 - PARTE CENTRAL ESQUERDA DO BUSTIÊ – Corte cada peça duas vezes. 26 - PARTE LATERAL DO BUSTIÊ. 28 - COSTAS SUPERIORES – Corte cada peça quatro vezes. 29 - FRENTE INFERIOR DIREITA – Separe a peça na linha marcada. Corte o trecho superior uma vez. Corte a barra duas vezes. 30 - FRENTE INFERIOR ESQUERDA – Separe a peça na linha marcada. Corte cada peça uma vez. 31 - COSTAS INFERIORES – Separe a barra na linha marcada. Corte a parte superior uma vez, formando uma peça inteira. Corte a barra duas vezes, formando peças inteiras. A - COSTAS SUPERIORES CENTRAIS – Uma tira de 12 cm com 35 cm de largura. VIVOS – Uma tira no tecido liso de 5,00 m com 3 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Prendendo as partes externas e internas

do bustiê, separadamente, faça as seguintes montagens: uma as peças do lado direito do bustiê com uma costura.

•Vire as folgas sobre o avesso e prenda com pespontos rentes.

•Prenda as peças superiores externas do bustiê nas peças inferiores, coincidindo a numeração de montagem.

•Feche as pences das costas.

•Pesponte a tira das costas superior central com lastex, mantendo 0,7 cm de distância entre cada carreira de pespontos.

•Vire uma bainha de 2 cm da borda superior das costas central para o avesso e prenda com pespontos. Aplique uma fita elástica de 18 cm sobre a bainha.

•Junte as partes externas e internas laterais superiores, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote. Aplique uma fita elástica de 18 cm pelo avesso do decote das peças internas.

•Em seguida, una as peças pelas bordas das costas, prendendo as costas central. Revire as peças laterais, avesso sobre avesso.

•Costure a frente nas laterais das costas inferiores, prendendo a parte externa e interna da barra, separadamente. Inicie as costuras laterais das peças inferiores, a 5 cm das bordas superiores das peças.

•Junte as partes externas e internas da barra, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas inferiores, prendendo as bordas de uma tira do vivo vinculada ao meio. Prossiga com a costura, prendendo as bordas do vivo na borda da frente central e da parte externa central do bustiê. Revire a barra, avesso sobre avesso.

•Costure as bordas de outra tira do vivo vinculada ao meio pelo direito da borda superior da parte externa da barra e do contorno lateral da frente central e da parte central do bojo.

•Prenda o direito da borda da parte externa da barra com uma costura rente à montagem do vivo, pelo direito da borda inferior da peça do lado direito da frente, da borda inferior das costas e da frente lateral esquerda, unindo a frente central na frente lateral esquerda e no lado esquerdo do bustiê externo.

•Revire a barra, avesso sobre avesso. Pesponte, pelo direito, rente à costura de montagem do vivo, prendendo a borda da parte interna no avesso.

•Aplique o avesso da frente central com uma costura rente à montagem do vivo, sobre o direito das bordas da peça do lado direito da frente inferior e da peça do lado direito da parte externa do bustiê.

•Finalize a costura de união da parte externa do bustiê sobre o direito das peças laterais inferiores da frente. Costure o direito da borda da parte externa das costas laterais e a borda inferior das costas central pelo direito das costas inferiores.

•Junte as peças externas e internas do bustiê, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote da frente.

•Aplique uma tira de 90 cm de elástico com uma costura sobre as folgas do decote da frente e do lado direito do decote das costas.

•Feche a lateral direita das peças superiores internas e externas, separadamente, fechando a abertura da costura lateral inferior.

•Prenda o direito das bordas da abertura lateral esquerda sobre o direito das folgas do zíper. Costure o direito das bordas das peças internas pelo avesso das folgas do zíper. Revire as peças superiores. Pesponte as peças inferiores, pelo direito, rente à costura de montagem, prendendo as bordas das peças internas no avesso.

294***

CAMISA

Tam. 1 Folha 2

Peças de 40 a 46

Riscado com vermelho



TECIDO – Tricoline.

METRAGEM – 1,80 m com 1,50 m de largura (modelo com 74 cm de comprimento).


MATERIAL – Onze botões de 1,2 cm; 20 cm de entretela.

Leia Instruções Gerais

CORTE

40 - FRENTE DIREITA. 41 - FRENTE ESQUERDA. - Corte cada peça uma vez. 42. COSTAS - Corte uma vez, formando uma peça inteira. 43 - PALA DAS COSTAS - Corte duas vezes, formando peças inteiras. 44 - GOLA - Corte duas vezes no tecido e uma vez na entretela, formando peças inteiras. 45 - MANGA - Corte duas vezes. 46 - PUNHO: corte duas vezes no tecido e na entretela. A. PALA - Duas tiras de 43 cm com 34 cm de largura. B. CARCELA - Duas tiras de 18 cm com 7 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

•Mande plissar as palas com pregas de 0,5 cm, aproximadamente. Cole a entretela pelo avesso das palas plissadas. Coloque o molde básico sobre as tiras plissadas e recorte as bordas, deixando folga para as costuras.

•Embainhe as bordas inferiores das palas, bata a ferro e alinhave. Prenda as bordas

da frente das palas plissadas no direito das bordas da frente das peças.

•Vínque o reforço e o acabamento da peça do lado direito da frente para o direito e prenda com pespontos, escondendo a borda da pala.

•Vínque a peça da frente esquerda para o avesso nas bordas do transpasse externo e da carcela do abotoamento interno. Bata a ferro. Em seguida, vínque a peça da frente, na direção da seta marcada no decote, formando uma prega sobre a borda da frente da pala. Bata a ferro e prenda com alinhavos. Pesponte, pelo direito, rente à borda vinculada da prega, escondendo a borda da pala.

•Aplique as bordas inferiores e laterais internas das palas nos lugares marcados nas peças da frente com pespontos a 0,7 cm da borda lateral e rente à borda inferior embainhada. Alinhave as palas nos ombros e no decote.

•Junte as palas, direito sobre direito. Introduza a borda da peça das costas entre as bordas inferiores das palas e prenda com uma costura. Revire as palas, avesso sobre avesso.

•Costure a parte interna da pala no avesso dos ombros da frente. Embainhe a borda da parte externa da pala no direito dos ombros e pesponte.

•Una as golas, direito sobre direito. Costure pelas bordas, sem fechar o decote. Revire a gola. Costure a borda da parte externa da gola no direito do decote. Embainhe a borda interna no avesso do decote e alinhave. Faça pespontos duplos no decote. Pesponte rente às bordas laterais e superior da gola.

•Vínque as pregas das mangas no sentido das setas, bata a ferro e alinhave.

•Costure as mangas nas cavas, de acordo com os números de junção. Embainhe as bordas das folgas das costuras das cavas no avesso e prenda com pespontos.

•Arremate as bordas das aberturas das mangas com a montagem da carcela (veja no modelo 280).

•Junte, frente e costas, com uma costura pelas laterais, a partir da boca da manga até a borda inferior. Vire as folgas sobre o avesso, embainhe as bordas e prenda com duas carreiras de pespontos.

•Monte os punhos nas bocas das mangas (veja no modelo 271).

•Vire a bainha inferior para o avesso, embainhe a borda e prenda com pespontos.

•Faça as casas e prenda os botões.

295*****

JAQUETA

Tam. M Folha 3

Peças de 31 a 40

Riscado com vermelho



TECIDO – Veludo.

METRAGEM – 1,70 m com 1,50 m de largura (modelo com 67 cm de comprimento)

MATERIAL – Um zíper destacável de 55 cm; sete pressões de 1,5 cm; 1,30 m x 1,50 m de tafetá para forro; 1,30 m x 1,50 m de manta-nuvem para reforço; 40 cm de entretela.

Leia Instruções Gerais

CORTE


Prenda a manta-nuvem com alfinetes pelo avesso do forro. Faça pespontos paralelos no forro, na direção do comprimento, mantendo uma distância de 5 cm entre cada carreira de pespontos. Copie o fundo do bolso. Corte as peças no tecido e no forro reforçado (veja os Planos de Corte).


31 - FRENTE EXTERNA - Separe o trecho central na linha marcada. Corte todas as partes da peça duas vezes no tecido. 32 - BOLSO - Corte duas vezes no tecido e na entretela. 31A - FUNDO DO BOLSO - Corte quatro vezes no forro.

33 - ABA. 39 - PUNHO - Corte cada peça quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela. 38 - MANGA - Separe a peça na linha marcada. Corte cada peça duas vezes no tecido e no forro. 35 - COSTAS - Corte uma vez no forro reforçado, formando uma peça inteira. Separe a pala na linha marcada. Corte cada parte uma vez no tecido, formando peças inteiras.

36 - GOLA. 37 - REFORÇO DA GOLA - Corte cada peça duas vezes no tecido e uma vez na entretela, formando peças inteiras. 40 - FRENTE INTERNA - Separe o molde na linha marcada. Corte o acabamento duas vezes no tecido e na entretela. Corte o trecho lateral da peça duas vezes no forro. A - ABA - Duas tiras de 21 cm com 7 cm de largura. B - ESPELHO - Duas tiras no tecido de 23 cm x 3 cm.

PLANO DE CORTE





MONTAGEM

- Prenda o espelho na borda superior do fundo maior do bolso. Costure o direito de uma das bordas da aba pelo direito da borda da abertura (a mais próxima do centro da frente) e o espelho na outra borda. Vinque a aba ao meio, avesso sobre avesso. Costure o fundo do bolso sem o espelho sobre as bordas da aba. Introduza o fundo do bolso e o espelho pela abertura. Preencha as bordas laterais das abas pelo direito das folgas da abertura. Pesponte, pelo direito, rente às bordas da abertura.
- Acerte as bordas dos fundos do bolso. Una os fundos do bolso, direito sobre direito, com uma costura contornando as bordas.
- Preencha a entretela no avesso dos bolsos. Vire as bainhas superiores dos bolsos para o avesso e prenda com pespontos.
- Embainhe as bordas laterais externas e as bordas inferiores dos bolsos. Aplique os bolsos nos lugares marcados nas peças da frente com pespontos a 0,7 cm das bordas embainhadas.
- Costure as carcelas pelo direito das peças da frente. Vire as folgas sobre o avesso das carcelas e prenda com pespontos a 0,7 cm.
- Una as abas e os punhos, dois a dois, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas externas, deixando livres as bordas de montagem. Revire as peças. Pesponte a 0,7 cm das bordas costuradas. Alinhe as abas pelo direito dos lugares marcados nas peças da frente.
- Preencha as palas nas bordas superiores da frente e das costas. Vire as folgas sobre o avesso das palas e prenda com pespontos a 0,7 cm das costuras.
- Feche as laterais de tecido e de forro, separadamente. Deixe uma abertura em uma das costuras laterais.
- Preencha o forro nas bordas das bainhas inferiores do tecido.
- Preencha os acabamentos da frente nas bordas das peças da frente de forro.
- Costure os acabamentos pelo avesso das folgas do zíper e a frente central pelo direito das bordas das folgas.
- Vire a frente central para o direito sobre

a linha do centro da frente. Junte a frente central e os acabamentos, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas inferiores.

•Feche os ombros, unindo frente e costas das peças externas e internas, separadamente.

•Preencha os reforços nas bordas inferiores das peças da gola. Abra as folgas das costuras e prenda com pespontos rentes. Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e superiores. Revire a gola. Pesponte a 0,7 cm das bordas costuradas da gola.

•Alinhe as bordas da gola pelo direito do decote.

•Vingue as pregas das bocas das mangas externas, direito sobre direito, na direção das setas. Preencha as pregas com alinhavos.

•Faça as costuras de união das peças das mangas na linha de corte, sem fechar a abertura inferior. Vire as folgas da costura sobre o avesso da parte maior da manga e prenda com pespontos a 0,7 cm. Feche as laterais das mangas.

•Monte as mangas nas cavas, prendendo as peças externas e internas, separadamente. Vire as folgas das costuras das peças externas sobre o avesso das cavas das palas e prenda com pespontos a 0,7 cm.

•Junte as peças externas e internas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote e pelas bordas das aberturas das mangas.

•Revire as peças, avesso sobre avesso. Feche a abertura lateral do forro. Una as bordas das bocas das mangas com alinhavos.

•Monte os punhos nas bocas das mangas (veja no modelo 271).

•Preencha as pressões nos lugares marcados.


296****

VESTIDO

Tam. 44 Folha 1

Peças de 58 a 67

Riscado com azul



TECIDO - Cetim de seda.

METRAGEM - 2,10 m com 1,50 m de largura (modelo com 52 cm de comprimento, a partir da cintura).

MATERIAL - Duas alças de couro com ferragem; 1,00 m x 1,50 m de cetim para forro.



Leia Instruções Gerais

CORTE

58 - FRENTE SUPERIOR EXTERNA. 67 - FRENTE SUPERIOR INTERNA - Corte cada peça duas vezes. 59 - COSTAS SUPERIORES - Corte quatro vezes. 60 - FRENTE EXTERNA INFERIOR DIREITA.

64 - BABADO INFERIOR DIREITO. 66 - BABADO INFERIOR ESQUERDO - Corte cada peça uma vez no tecido. 61 - COSTAS INFERIORES - Corte uma vez no tecido e no forro, formando peças inteiras. 62 - FRENTE INFERIOR ESQUERDA - Corte uma vez no tecido e no forro. 63 - FRENTE INTERNA INFERIOR DIREITA - Corte uma vez no forro. 65 - BABADO INFERIOR DAS COSTAS - Corte uma vez no tecido, formando uma peça inteira. A - FAIXA - Uma tira de 1,20 m (lado esquerdo) e 80 cm (lado direito) com 22 cm de largura.

PLANO DE CORTE



MONTAGEM

- Feche as pences.
- Vingue as pregas dos ombros da frente e das bordas dos transpasses das peças externas, direito sobre direito, na direção das setas. Bata as pregas a ferro e prenda com alinhavos.
- Costure as pregas superiores e dos transpasses das peças internas pelo avesso até o trecho marcado.
- Junte as peças superiores e inferiores com uma costura, prendendo as peças externas e internas, separadamente.
- Junte, frente e costas das peças externas e internas, separadamente, com uma costura pelas bordas laterais, sem fechar a abertura superior direita.
- Vingue as faixas nas linhas indicadas, direito sobre direito. Una as bordas externas com uma costura, deixando livres as bordas de montagem. Revire as faixas.
- Feche as laterais do babado inferior. Faça uma bainha de lenço na borda inferior e laterais do babado. Preencha o babado com uma costura pelo direito da bordas inferiores da frente e das costas do tecido.
- Faça uma bainha de lenço na borda inferior do forro.
- Junte as peças externas e internas, direito sobre direito, com uma costura pelas

bordas dos transpasses da frente, prendendo as faixas e pelas bordas do decote, prendendo as alças nos lugares marcados no decote das costas. Revire as peças.

•Introduza a ponta superior do decote da frente na ferragem da alça e prenda no avesso das peças.

297***

VESTIDO

Tam. 38/42/46 Folha 3

Peças 58 e 59

Tam. 38 riscado com

Tam. 42 riscado com

Tam. 46 riscado com

em azul



TECIDO - Crepe.

METRAGEM - 1,20 m (tam. 38) e 1,30 m (tam. 42/46), sempre com 1,50 m de largura. Modelo com 45 cm de comprimento, a partir da cintura.

MATERIAL - Um zíper invisível de 40 cm; 1,00 m (tam. 38) e 1,10 m (tam. 42/46) x 1,50 m de tafetá para forro.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte), sendo o forro menor 4 cm no comprimento.

58 - FRENTE - Corte uma vez no tecido e no forro, formando peças inteiras. 59 - COSTAS - Corte duas vezes no tecido e no forro. A - LAÇO - Duas tiras de 22 cm com 38 cm de largura. B - PRESILHA - Uma tira de 10 cm com 8 cm de largura.

MONTAGEM

- Prendendo o tecido e o forro, separadamente, feche as pences.
- Em seguida, faça a costura central das costas, sem fechar a abertura para a montagem do zíper.
- Feche os ombros e as laterais, unindo frente e costas.
- Vingue a tira da presilha e do laço ao meio no comprimento, direito sobre direito. Feche as bordas maiores da presilha e as bordas externas do laço com uma costura, deixando somente uma abertura no laço. Revire as presilhas e o laço, avesso sobre avesso.
- Costure o centro das presilhas pelo direito dos lugares marcados na peça da frente. Alinhe as pontas das presilhas pelo direito dos lugares marcados no decote.
- Junte tecido e forro, direito sobre direito. Costure as bordas do decote. Vire as folgas da costura sobre o avesso do decote e prenda com pespontos rentes. Revire as peças.
- Pelo avesso, prenda o direito do forro sobre o direito da cava da frente de um dos lados do tecido. Costure até onde for possível. Em seguida, prenda o forro na

- Faça as bainhas inferiores.

- 96
- www.manequim.com.br