



Auf dieser Seite finden Sie alle Modelle dieser Ausgabe. Die Punkte markieren die Schwierigkeitsstufe. Seitenhinweise verweisen auf Seiten im Bildteil mit Fotos der Modelle. Die Modelle sind nummeriert. In dieser Reihenfolge finden Sie die Anleitungen in der Beilage. Zahlen und Buchstaben auf den Schnittteilen stimmen mit den Zahlen und Buchstaben im Zuschneideplan überein.

JACKETT / MANTEL



3 JACKETT ●●●

SEITE 63



4 JACKETT ●●●

SEITE 13



5 MANTEL ●●●

SEITE 10, 65, 66



6 JACKETT ●●●

SEITE 61, 68, 69



20 MANTEL ●●●

SEITE 6

KLEID / BLUSENKLEID



1 KLEID ●●

SEITE 6, 7, 72



2 BLUSENKLEID ●●●

SEITE 7, 9



12 KLEID ●●●

SEITE 21, 66



15 KLEID ●●●

SEITE 7, 9, 60



17 KLEID ●●

SEITE 19



18 KLEID ●●

SEITE 17



19 KLEID ●●●

SEITE 80, 81

TOP



21 KLEID ●●

SEITE 78, 79



13 TOP ●●●

SEITE 12, 64



16 TOP ●●●

SEITE 13, 61



22 TOP ●●


SEITE 20, 62

ROCK



9 ROCK ●●●

SEITE 61



14 ROCK ●●

SEITE 20

HOSE / CULOTTE




7 HOSE ●●●

SEITE 62, 63



8 HOSE ●●●

SEITE 12, 13, 69



10 HOSE ●●●

SEITE 13, 68



11 CULOTTE ●●●

SEITE 64

SCHWIERIGKEITSSTUFE

- keine Nähkenntnisse
- wenig Nähkenntnisse
- Grund-Nähkenntnisse
- etwas mehr Erfahrung
- gefestigte Nähkenntnisse

SO FANGEN SIE AN

Welche Größe passt mir?

Hinweis Unsere Modelle können nicht mit Konfektionsgrößen verglichen werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie zuerst Ihre Größe messen, bevor Sie anfangen.

- Ein festes Band um die Taille legen und die Enden aufeinanderstecken.
- Notieren Sie Ihre Körpermaße, damit Sie anhand der Maßtabelle Ihre Schnittgröße feststellen können.
- Vergleichen Sie Ihre Körpermaße mit den Tabellenmaßen und markieren Sie Ihre Maße in der Tabelle. Wahrscheinlich sind Ihre Maße verschiedenen Größen zugeordnet. Wählen Sie die Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt.
- Oberteile (zum Beispiel ein Kleid, eine Bluse oder eine Jacke) nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite wählen.
- Die Körpermaße immer mit den Tabellenmaßen vergleichen, nie mit den Schnittteilen. Denn alle Schnitte enthalten bereits eine Bequemlichkeitszugabe.
- Sind Sie größer oder kleiner? Dann können Sie kleine Unterschiede sofort am Schnitt korrigieren.

So nehmen Sie Maß

Nehmen Sie ihre Maße am besten direkt über der Wäsche. Tragen Sie einen passenden BH. Das Taillenband darf nicht allzu straff um die Taille liegen (es muss noch verschoben werden können).

Wie nehmen Sie die Maße?

Körperlänge

Vom Scheitel bis zur Sohle.

Oberweite

Über die stärkste Stelle der Brust. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Taillenweite

In der Taille über dem Band messen. Das Band soll über den Nabel verlaufen. Eventuell 2 cm dazu rechnen, wenn Sie eine lockere Taillenweite bevorzugen.

Hüftweite

Das Maßband um die stärkste Stelle des Pos legen. Das Maßband soll waagrecht um den Körper angelegt werden.

Rückenlänge

Vom unteren Halswirbel (steht leicht hervor) bis zum Band in der Taille.

Oberarmweite

Maßband um die stärkste Stelle des Oberarms legen.

Ärmellänge

Ab dem Schulterpunkt über den gebeugten Ellbogen bis 1 cm unter dem Handgelenk.

Sitzhöhe

Setzen Sie sich aufrecht auf einen Stuhl. Seitlich ab dem Taillenband in einer geraden Linie bis zur Sitzfläche des Stuhls messen.

Hinweis: Maßband nicht direkt auf die Hüfttrundung legen! Verwenden Sie ein Lineal statt Maßband.

Folgende Maße stehen nicht in der Maßtabelle, sind jedoch wichtig.

Innere Beinlänge

Ab dem Schritt bis zur Sohle.

Oberschenkelweite



An der stärksten Stelle des Oberschenkels messen.

Rückwärtige Körperlänge

Vom unteren Halswirbel bis zur Sohle.

Rocklänge


Ab Unterkante des Taillenbands bis zur gewünschten Saumhöhe.



Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 172 cm

Zur Anpassung der Schnitte an eine andere Körpergröße, siehe "Schnitt anpassen" auf Seite 29.

Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Oberweite	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillenweite	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Hüftweite	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Rückenlänge	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Oberarmweite	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Ärmellänge	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Sitzhöhe	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5



54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34

Schnitt abpausen

Bei jedem Modell werden die Schnittteile, die auf dem Bogen stehen, aufgelistet. Die Konturlinien der Schnittteile sind schwarz, rot, grün oder blau.

Jedes Modell hat seine eigene Farbe

Die Nummer des Schnittteils finden Sie auch im Schnittbogen wieder. Jede Größe hat eine eigene Konturlinie. Auf dem Bogen finden Sie die Größe anhand der entsprechenden Konturlinie. Die Größenangabe hilft Ihnen dabei.

Schnittteile mit einem Stift auf dem Bogen markieren

Legen Sie Transparentpapier auf den Bogen und pausen Sie die Linien eines Schnittteils ab. Ebenfalls alle Innenlinien, Zeichen und Texte übertragen. Schnittteile, die vermaßt zugeschnitten werden, stehen nicht auf dem Bogen. Sie werden anhand der Maße in der Tabelle direkt auf den Stoff gezeichnet. Wenn in einem Schnittteil auf dem Bogen zwischen 2 Zeichen eine rote Linie markiert ist, wird das Stoffteil später an dieser Stelle eingekräuselt.


Spiegeln

Manchmal steht ein Schnittteil nur zur Hälfte auf dem Bogen. Dieses Schnittteil zwei Mal abpausen und an der Spiegellinie zusammenkleben, damit das komplette Schnittteil entsteht.




Anstoßlinien

Für manche Schnittteile gibt es zwei separate Teile auf dem Bogen. Beide Teile abpausen und dann an der Anstoßlinie laut Zeichen zusammenkleben.



Durchschneiden/abschneiden

Manche Schnittteile stehen zwar als komplettes Schnittteil auf dem Bogen, müssen jedoch vor dem Zuschneiden durchgeschnitten werden, zum Beispiel für eine Teilungsnaht. Oder sie müssen an der markierten Linie abgeschnitten werden, z.B. für eine kürzere Rockvariante.



Schnittteile vermaßt zeichnen

Einfache gerade Teile – wie eine Taschenkappe oder ein Bundteil – stehen nicht auf dem Bogen. Diese Schnittteile werden anhand der Maße in der Tabelle (siehe Anleitung) direkt auf den Stoff gezeichnet. Die Maße in der Tabelle gelten ohne Nahtzugabe. Strichellinie = Bruchlinie.



Schnitt anpassen

Die Schnitte gehen von einer Körpergröße von 172 cm aus (siehe Maßtabelle). Um die Schnitte an eine kleinere Körpergröße anzupassen, z.B. Hosenbeine, Ärmel, lange Kleider etc., werden die Schnittteile nach dem Abpausen in der Länge halbiert und die Schnittstelle so weit übereinander gelegt, bis die Länge passt. Die Ränder zu einer weich verlaufenden Linie verbinden. Dies geht ebenso für größere Körpergrößen. Hierzu das Schnittteil an der Schnittstelle auseinander ziehen und die Ränder anpassen.


Wie viel Stoff brauchen Sie?

Zu jedem Modell gibt es eine Stoffmengentabelle. Wählen Sie die Stoffmenge anhand Ihrer Größe.

• Bei **abweichenden Mustern** – wie Karos oder Streifen – brauchen Sie eine größere Stoffmenge. Legen Sie die Schnittteile so auf die Karos, Streifen oder Muster, dass das Muster an den Nähten übereinstimmt.

• **Hinweis:** Baumwolle und Leinen können nach dem Waschen einlaufen. Deshalb diese Stoffe vor dem Zuschneiden waschen und bügeln.

Schnittteile auf den Stoff legen



Legen Sie die Schnittteile in einer Richtung auf den Stoff, dabei die Richtung des Strichs bzw. Musters berücksichtigen. Schnittteile werden im geraden Fadenlauf zugeschnitten. Der gerade Fadenlauf wird mit einem Pfeil markiert. Dieser Pfeil soll bündig mit der Webkante verlaufen.

Stoff zuschneiden

Stoffbruch

Die Bruchkante entsteht, wenn der Stoff doppelt gelegt wird.

Webkanten

Die etwas festeren Seitenkanten des Stoffes.

Doppelte Stofflage

Stoff doppelt legen, die rechte Seite liegt innen. Die Webkanten liegen aufeinander.

Einfache Stofflage

Den Stoff in einfacher Stofflage hinlegen, die rechte Seite liegt oben. Bei Schnittteilen, die gegengleich verarbeitet werden (z.B. Ärmel), das Schnittteil einmal umdrehen.

Zwei Stoffbrüche

Webkanten rechts und links zur Mitte falten, dabei liegen die Kanten in der Mitte oder in der gewünschten Breite gegeneinander.



Naht- und Saumzugaben

Die Schnittteile stehen ohne Nahtzugabe auf dem Bogen. Folgende Naht- und Saumzugabe hinzufügen: 1 cm für runde Kanten und Besatzkanten; 1 cm an der Unterkante des Armausschnitts, verlaufend bis zum Schulterpunkt bis 3 cm; 2 cm für die Ärmelkugel; 2 cm für die restlichen Nähte und Kanten; 3 bis 6 cm für Säume. Bei geraden Teilen ringsum 1 cm Nahtzugabe zuschneiden.

Unsere Nähtipps und -tricks stehen ab der September-Ausgabe 09/2016 auf www.shop.oz-verlag.de/fashionstyle-basics. Hier finden Sie die Anleitungen mit deutlichen Zeichnungen zu: „Bewegungsfalte im Futter“, „Teile gegeneinander zuschneiden“, „Mit Einlage verstärken“, „Hosenschlitz“, „Ärmel einsetzen“, „Absteppen von rechts“, „Nähte steppen, bügeln, versäubern“, „Nähte bei dehnbaren Stoffen“, „Schrittnaht steppen“, „Nahtreibverschluss“, „Saum“ und „Schlaufen“, „Knopfloch einarbeiten“ und „Knöpfe von Hand annähen“. In den vorherigen Ausgaben waren diese Anleitungen inklusive der Zeichnungen auf den Seiten 30-34 zu finden. Die Seitenzahlen wurden beibehalten.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

1 KLEID ●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 104 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50	52 und 54
Kariertes Kleid: Stoff, 1,40 m breit Verwenden Sie karierten Stoff? Kaufen Sie etwas mehr Stoff, wenn das Muster gut anschließen soll oder nehmen Sie die Schnittteile zum Stoffkauf mit.					
2,55 m	2,65 m	2,75 m	2,85 m	3,00 m	3,05 m
Uni Kleid: Stoff, 1,40 m breit					
2,20 m	2,30 m	2,35 m	2,40 m	2,40 m	2,45 m
Uni Kleid: UND Zierstoff, 1,40 m breit					
0,50 m	0,50 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m	0,55 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) • 1 Nahtreibverschluss, 40 cm.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1 Vorderteil | 4 Tasche |
| 1a vord Besatz | 5 Rückenteil |
| 2 Seitenteil | 5a rückw Besatz |
| 3 Volant | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **2** und **5** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1** ○ ●, **2** + ■ und **5** ★ ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Halslinie abschneiden. Besätze **1a** und **5a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **5** als extra Teile abpausen. **KARIERTES KLEID:** Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1a** und **5a** je ein ganzes Schnittteil.


So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. **KARIERTES KLEID:** Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. **UNI KLEID:** Schnittteil **3** aus der unteren Stofflage zuschneiden.


Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a** und **5a**.


UNI KLEID,
halbe Stoffbreite, 70 cm



UNI KLEID, Zierstoff,
halbe Stoffbreite, 70 cm



KARIERTES KLEID, Stoffbreite, 140 cm



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Das Modell nähen

Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils **1** und des Volants **3** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie ab der Schulterkante 5 cm steppen. Die Faltentiefe zum Armausschnitt falten. Die andere Falte auf die gleiche Weise nähen.
- Die Falten auf die Schulterkante des Vorderteils und des Volants heften.

Volant

- Die Außenkanten A des Volants **3** mit einem Overlock- oder Zickzackstich versäubern.
- Den Volant an der Markierung an der Außenkante nach innen falten und auf die Schulterkante heften.
- Das rechte Vorderteil und den Volant mit der rechten Stoffseite nach oben hängen. Den Volant auf das rechte Vorderteil legen. Die Schulterkanten, Halskanten B und die vord Mitte des Volants und des rechten Vorderteils heften.

Taschen

- Taschenteil **4** rechts auf rechts auf das Vorderteil zwischen die Markierungen nähen. Die Nahtzugabe C an den Markierungen bis zur Naht schräg einschneiden.
- Die Nahtzugaben C unter das Taschenteil legen. Die Naht C schmalkantig auf dem Taschenteil absteppen. Taschenteil nach links falten.
- Das andere Taschenteil **4** unter das genähte Taschenteil legen. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.
- Achten Sie darauf, dass beim Nähen der Teilungsnaht C die Tascheneingriffe offen bleiben: Die Teilungsnaht C des Vorderteils und des Seitenteils **2** zusammennähen, dabei das lose Taschenteil mitfassen.

Reißverschluss

- Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **5** ab der Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen.
- Den Reißverschluss in den Schlitz der rückw Mittelnaht einsetzen: Verwenden Sie einen Kantenfuß und stellen Sie die Maschine auf den linken oder rechten Stand ein, so dass sie genau entlang der Reißverschlusszähnen nähen können.
- Den Reißverschluss öffnen. Eine Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf den Stoff legen. Die Reißverschlusszähnen entlang der Konturlinie auf die Nahtzugabe des Schlitzes legen. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe heften. Den Reißverschluss schließen und dann die Oberseite des zweiten Reißverschlussbändchens oben in gleicher Höhe feststecken.
- Die andere Hälfte des Reißverschlusses gleichermaßen auf die Schlitzkante legen und auf die Nahtzugabe heften.
- Reißverschluss öffnen, Schieber in die Mitte des Reißverschlusses ziehen. Reißverschlusszähnen nach außen schieben. Kantenfuß direkt neben den nach außen geschobenen Zähnen führen.
- Das linke Reißverschlussband bis zum Schlitzende steppen. Das rechte Reißverschlussband ab dem Schlitzende nach oben festnähen.
- Reißverschluss schließen. Die gewünschte Länge des Reißverschlusses mit Querstichen über den Zähnen markieren. Eventuell an der Innenseite die Enden des Reißverschlusses zurückschneiden. Die Reißverschlussbändchen direkt neben der Außenkante schmalkantig auf der Nahtzugabe festnähen.

Teile

- Die vord Mittelnaht der Vorderteile ab der Konturlinie B zusammennähen. Damit haben Sie auch den Volant festgenäht.
- Die Teilungsnahte D des Rückenteils und des Seitenteils zusammennähen.
- Die Schulternahte und anschließend die obere Ärmelnaht des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen. Damit haben Sie auch den Volant festgenäht.

Besätze

- Die Schulternahte des vord Besatzes **1a** und des rückw Besatzes **5a** zusammennähen.
- Die Halskanten B der Besätze und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante B bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Halskante B des vord Besatzes an der Spitze bei der vord Mitte bis zur Steppnaht einschneiden.
- Die Nahtzugaben B unter den Besatz legen. Die Halsnaht B schmalkantig auf dem Besatz absteppen.
- Den Besatz nach innen falten. Die Unterkante des Besatzes auf die Schulternahte der Teile nähen. Die rückw Mittelnaht des rückw Besatzes eingeschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Ärmel und des Kleides säumen. Oder einen 3 cm breiten Saum in die Unterkante der Ärmel und des Kleides steppen.

2 BLUSENKLEID ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 104 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48 und 50	52	54
Blusenkleid aus einem Stoff: Stoff, 1,40 m breit						
2,85 m	2,90 m	2,95 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,00 m
Blusenkleid aus zwei Stoffen: Stoff, 1,40 m breit						
1,60 m	1,70 m	1,80 m	1,90 m	2,00 m	2,10 m	2,20 m
Blusenkleid aus zwei Stoffen: UND Zierstoff, 1,40 m breit						
1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m

Außerdem: Vlieseline (H 180) oder ausreißbaren Stickvlies • 16 Knöpfe.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **A**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

2 Seitenteil


5 Rückenteil

6 Kragenstein (außen + innen)


7 Kragenteil (oben + unten)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1, 2** und **5** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1** ●, **2** + und **5** ★ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten vord Linie abschneiden. BLUSENKLEID AUS **EINEM** STOFF: Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **6** und **7** je ein ganzes Schnittteil.


BLUSENKLEID AUS EINEM STOFF,
halbe Stoffbreite, 70 cm



BLUSENKLEID AUS ZWEI STOFFEN,
Stoffbreite, 140 cm



BLUSENKLEID AUS ZWEI STOFFEN,
Zierstoff, halbe Stoffbreite, 70 cm



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaße Schnittteile

Blusenkleid aus einem Stoff

34	36	38	40	42	44
8 Verschlussblende (4x zuschneiden)					
97x5 cm	97x5 cm	97x5 cm	97x5 cm	97,5x5 cm	97,5x5 cm
9 Manschette (inkl. 2 cm Untertritt, 4x zuschneiden)					
14x34 cm	14x35 cm	14x36 cm	14x37 cm	14x38 cm	14x39 cm

46	48	50	52	54
8 Verschlussblende (4x zuschneiden)				
98x5 cm	98x5 cm	98,5x5 cm	98,5x5 cm	99x5 cm
9 Manschette (inkl. 2 cm Untertritt, 4x zuschneiden)				
14x40 cm	14x41 cm	14x42 cm	14x43 cm	14x44,5 cm

Blusenkleid aus zwei Stoffen

34	36	38	40	42	44
8 Verschlussblende (2x zuschneiden)					
97x5 cm	97x5 cm	97x5 cm	97x5 cm	97,5x5 cm	97,5x5 cm
9 Manschette (inkl. 2 cm Untertritt, 2x zuschneiden)					
14x34 cm	14x35 cm	14x36 cm	14x37 cm	14x38 cm	14x39 cm

46	48	50	52	54
8 Verschlussblende (2x zuschneiden)				
98x5 cm	98x5 cm	98,5x5 cm	98,5x5 cm	99x5 cm
9 Manschette (inkl. 2 cm Untertritt, 2x zuschneiden)				
14x40 cm	14x41 cm	14x42 cm	14x43 cm	14x44,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. BLUSENKLIED AUS EINEM STOFF: Schnittteile **6** und **7** je viermal zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

BLUSENKLIED AUS ZWEI STOFFEN: Verstärken Sie die folgenden Teile: den inneren Kragensteg **6** • das untere Kragenteil **7** • Verschlussblenden **8** und Manschetten **9** bis zur Hälfte.

Das Modell nähen

BLUSENKLIED AUS EINEM STOFF

- 2x2 Kragenstege **6**, Kragenteile **7** und Manschetten **9** und 1x2 Verschlussblenden **8** links auf links aufeinanderlegen. Die Außenkanten heften und diese Teile wie einen Stoff weiterverarbeiten.
- Bei Verwendung von Voile, durchsichtigen und dünnen Stoffen die Teilungsnahte A und B, die rückw Mittelnäht und die Schulter- und oberen Ärmelnähte mit einer Doppelnäht nähen. Für eine Doppelnäht den Stoff links auf links legen. Die Naht 0,5 cm neben (außerhalb) der Konturlinie steppen. Die Nahtzugabe bis auf 0,25 cm neben der Steppnaht zurückschneiden. Die Stoffteile auf der Naht mit den rechten Stoffseiten aufeinanderfalten; dabei darauf achten, dass die Nahtzugabe genau im Bruch liegt. Die Kante nochmals 0,5 cm neben der jetzt entstandenen Kante absteppen. Die Fransen befinden sich jetzt IN der Naht.

BLUSENKLIED AUS EINEM UND ZWEI STOFFEN

Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils **1** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie ab der Schulterkante 5 cm steppen. Die Faltentiefe zum Armausschnitt falten. Die andere Falte auf die gleiche Weise nähen. Die Falten auf die Schulterkante des Vorderteils heften.

Teile

- Die Teilungsnaht A des Vorderteils und des Seitenteils **2** zusammennähen.
- Die rückw Mittelnäht der Rückenteile **5** zusammennähen. Die Teilungsnahte B des Rückenteils und des Seitenteils zusammennähen.
- Die Schulternähte und anschließend die oberen Ärmelnähte des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen.
- Die Unterkante der Teile eingeschlagen 2 cm nach links säumen.

Verschlussblenden

- Eine Kante C der Verschlussblende **8** und die Kante C des Vorderteils zusammennähen.
- Die Nahtzugabe der anderen Kante C der Verschlussblende 0,75 cm nach innen falten und heften. Die Verschlussblende rechts auf rechts doppelt falten. Die Unterkanten der Verschlussblende zusammennähen. Die Verschlussblende wenden.

- Die andere Kante C der Verschlussblende an der linken Stoffseite auf die Kante C des Vorderteils heften.
- Das Vorderteil von rechts in der Naht C absteppen. Damit haben Sie die andere Kante C der Verschlussblende festgenäht.

Kragen und Kragensteg

- Die Außenkanten D des oberen und unteren Kragenteils **7** zusammennähen. Den Kragen wenden. Die Unterkanten E der Kragenteile heften.
- Die Kante E des inneren Kragenstegs **6** und die Kante E des oberen Kragenteils heften. Den äußeren Kragensteg auf die Kante E des unteren Kragenteils stecken. Es liegen jetzt 4 (genau genommen 8) Stofflagen aufeinander. Die Kanten E der Kragenstege bis zur Halslinie F zusammennähen. Damit haben Sie die Kragenteile festgenäht. Die Kragenstege wenden.
- Die Halskanten F des äußeren Kragenstegs und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante F bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugabe der Halskante F des inneren Kragenstegs 0,75 cm nach innen falten und heften. Die Halskante F des inneren Kragenstegs an der linken Stoffseite auf die Halskante F der Teile heften.
- Die Teile von rechts in der Halsnaht F absteppen. Damit haben Sie die andere Kante F des inneren Kragenstegs mit festgenäht.

Manschetten

- Die Nahtzugaben der Manschette **9** bei der oberen Ärmelnaht überstehen lassen: die Nahtzugabe des Untertritts befindet sich am Rückenteil. Manschette rechts auf rechts auf den Ärmel legen. Eine Kante der Manschette und die Unterkante G des Ärmels zusammennähen. Die Nahtzugabe der anderen Kante G der Manschette 0,75 cm nach links falten und heften. Manschette rechts auf rechts doppelt falten. Die Enden und den Untertritt der Manschette zusammennähen.
- Manschette wenden. Die andere Kante G der Manschette schmalkantig auf die Kante G des Ärmels heften.
- Den Ärmel von rechts in der Naht G absteppen. Damit haben Sie auch die andere Kante G der Manschette festgenäht.

Fertigstellen

- Die Knopflöcher in die Verschlussblende und die Manschetten arbeiten. Die Knöpfe annähen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

3 JACKETT ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 68 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42, 44 und 46	48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit					
2,15 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,35 m	2,35 m
Wirkfutter, 1,40 m breit					
1,40 m	1,45 m	1,45 m	1,55 m	1,75 m	1,85 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 Knopf • 1 Paar Schulterpolster.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil

1a vord Besatz

2 Rückenteil

2a rückw Besatz

3 Seitenteil

4 oberes Ärmelteil

5 unteres Ärmelteil

6 Kragensteg (außen + innen)

7 Kragenteil (oben + unten)


8 Taschenpaspel

9 untere Brusttasche


10 Futter-Vorderteil

11 Taschenpatte (oben + unten)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **4** und **5** an der markierten Längslinie abschneiden. Schnittteil **9** an der markierten Linie abschneiden, damit das Futter-Brusttaschenteil entsteht. Besätze **1a** und **2a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **2** als extra Teile abpausen.



TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.



Vermaßte Schnittteile

34, 36 und 38	40, 42, 44 und 46	48, 50, 52 und 54
12 Paspel (4x zuschneiden)		
1x15 cm	1x16 cm	1x17 cm
13 unteres Taschenteil (2x zuschneiden)		
12x15 cm	12x16 cm	12x17 cm
14 Futter oberes Taschenteil (2x zuschneiden)		
11x15 cm	11x16 cm	11x17 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Taschenkanten C der Vorderteile **1** ohne Nahtzugabe zuschneiden. Das Schnittteil **9** nur aus der oberen Stofflage zuschneiden.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schneiden Sie das Futter-Rückenteil **2** an der markierten Futterlinie ab. Legen Sie das Futter-Rückenteil **2** für die Bewegungsfalte an der Oberkante 2 cm neben den Stoffbruch auf den Stoff, ansonsten weiter mit geradem Fadenverlauf; die Bruchkante **nicht** durchschneiden. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Das Schnittteil **9** nur aus der oberen Futter-Stofflage zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a** und **2a** • den inneren Kragenstein **6** • das obere Kragenteil **7** • die untere Taschenpatte **11** • auf die linke Stoffseite der Vorderteile **1** einen Einlagestreifen, 4 cm breit und 4 cm länger als die markierte Taschenlinie A lang ist, bügeln.

Das Modell nähen

Brusttasche

1. Auf der rechten Seite des linken Vorderteils **1** den Tascheneingriff A mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf

die Einlage zeichnen. Im geraden Fadenlauf dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren.

2. Taschenpaspel **8** rechts auf rechts doppelt falten. Die Enden der Taschenpaspel zusammennähen. Die Taschenpaspel wenden und die offenen Kanten A heften. Die Taschenpaspel mit einer einfachen Steppnaht absteppen.
3. Das untere Taschenteil **9** nach oben zeigen lassen. Das untere Taschenteil mit der Konturlinie A, 1 cm oberhalb der Taschenlinie A, auf das Vorderteil legen. An beiden Seiten, 0,25 cm kürzer als die Taschenlinie lang ist, steppen.
4. Die Taschenpaspel nach unten zeigen lassen. Die Kante A der Paspel auf die markierte Taschenlinie A auf das Vorderteil heften. Das obere Futter-Taschenteil **9** auf die Paspel legen. Die Futter-Tasche auf die Taschenlinie A des Vorderteils steppen. Damit habe Sie die Paspel festgenäht.
5. Den Tascheneingriff A des Vorderteils von der Mitte aus bis 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden bis genau zur Stepplinie. Die Taschenteile und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach innen holen und die Paspel nach oben falten.
6. Eventuell einen Kantenfuß einsetzen. Das Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Vorderteil genau an den Enden des Tascheneingriffs umschlagen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf das untere Taschenteil steppen.
7. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.
8. Die Enden der Paspel unsichtbar (von Hand) auf das Vorderteil nähen.

Abnäher

9. Das Vorderteil **1** auf der Taschenlinie C ab der Teilungsnaht B bis 2 cm vor das Ende einschneiden.
10. Die Abnäherlinien des Vorderteils aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen.
11. Die Taschenkanten C mit schrägen Stichen aneinanderheften.

Taschen

12. Die Teilungsnaht B des Vorderteils und des Seitenteils **3** zusammennähen.
13. Auf der linken Stoffseite der Vorderteile mit Seitenteil je einen Einlagestreifen 4 cm breit und 4 cm länger als der Tascheneingriff C lang ist auf die markierte Taschenlinie bügeln. Zeichnen Sie an beiden Seiten des Tascheneingriffs C 0,5 cm neben der Tascheneingriffslinie die Stepplinien für die Paspeln **12**.
14. Je eine lange Kante C der Paspeln oberhalb und unterhalb des Tascheneingriffs C heften. Die Paspel an der unteren Kante an beiden Seiten 0,25 cm kürzer steppen, als die Taschenlinie C lang ist. Auf der linken Stoffseite die Paspeln genau auf den Markierungslinien an beide Seiten der Taschenlinie C steppen.
15. Den Tascheneingriff C von der Mitte aus bis ca. 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken bis genau zur Stepplinie einschneiden. Die Paspeln und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach links holen.
16. Paspeln genau um die Kanten legen, dabei darauf achten, dass beide Paspeln gleich breit werden und die Bruchkanten gleichmäßig schließen. Die Paspeln ca. 0,5 cm über und unter der Ansatznaht C bis zu den Enden heften. Die Paspeln von rechts genau in der Ansatznaht steppen. Damit haben Sie die andere Kante C der Paspeln festgenäht.
17. Das Vorderteil und das Seitenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Vorderteil und das Seitenteil genau an der Endmarkierung des Tascheneingriffs umschlagen. Kantenfuß einsetzen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf die Paspeln steppen. Die Oberkante C des oberen Futter-Taschenteils **14** auf die Kante C der unteren Paspel nähen.
18. Die Oberkante C der Taschenpatte **11** offen lassen. Die Außenkanten der oberen und unteren Taschenpatte zusammennähen. Die Taschenpatte wenden. Die Oberkanten C der Taschenpatte heften. Die Taschenpatte mit einer einfachen Steppnaht absteppen.
19. Die Taschenpatte zeigt nach unten: Die Oberkante C der Taschenpatte unter die obere Paspel schieben und in der Naht C heften.
20. Das untere Taschenteil **13** mit der rechten Stoffseite nach oben unter die Taschenpatte und die obere Paspel legen. Die Oberkante C des unteren Taschenteils auf die Kante C der oberen Paspel steppen. Damit haben Sie die Oberkante C der Taschenpatte festgenäht.
21. Die Außenkanten der Taschenteile aufeinandernähen.

Teile

22. Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **2** zusammennähen.
23. Die Teilungsnahte D des Rückenteils und des Seitenteils bis zum Schlitz zusammennähen. Die Schulternahte der Teile zusammennähen.

Unteres Kragenteil und äußerer Kragensteg

24. Die Kante E des äußeren Kragenstegs **6** und des unteren Kragenteils **7** zusammennähen. Nahtzugabe bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
25. Die Halskanten F des äußeren Kragenstegs und der Teile ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante F des Vorderteils an den Ecken bis zur Steppnaht schräg einschneiden. Die Halskanten F des äußeren Kragenstegs mit unterem Kragenteil und der Teile weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante F bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Rückw Schlitz

26. Nahtzugabe D des Rückenteils ca. 1,5 cm oberhalb des Besatzes schräg zur Steppnaht einschneiden. Den Schlitz-Besatz auf die rechte Stoffseite bügeln. Den Schlitzbesatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen. Den Schlitzbesatz nach innen falten.
27. Den Saum am Schlitz des rechten Seitenteils auf der Saumlinie nach rechts falten. Die Kanten des Saumes und des Untertritts zusammennähen. Den Saum und die Nahtzugabe des Untertritts nach innen falten. Die Nahtzugabe des Untertritts schmalkantig absteppen.
28. Das Rückenteil auf den Untertritt des Seitenteils legen. Den Schlitz an der Oberkante mit einer schrägen Steppnaht auf dem Rückenteil absteppen. Damit haben Sie den Untertritt und den Schlitzbesatz festgenäht.

Ärmel

29. Die obere Ärmelnaht G des oberen Ärmelteils **4** und des unteren Ärmelteils **5** zusammennähen.
30. Den Ärmel längs doppelt falten. Die Ärmelnahte zusammennähen. Den Ärmel wenden.
31. **Hinweis:** Die Seitennaht und die Ärmelnaht schließen **nicht** aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen: Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.
32. Die Schulterpolster einnähen.

Futter und Besatz

33. Den extra angeschnittenen Stoff (Bewegungsfalte) des Futter-Rückenteils **2** oben und unten an der Mittelnaht H ca. 5 cm steppen, dabei die Stepplinie rund zum Bruch verlaufen lassen. Die Kanten J des rückw Besatzes **2a** und des Futter-Rückenteils zusammennähen.
34. Die Faltenlinien des Futter-Vorderteils **10** mit Heftstichen markieren. Das Futter-Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie das Futter-Vorderteil auf der Faltenlinie X links auf links aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die Falte auf die Teilungsnaht B des Futter-Vorderteils heften.
35. Die Kanten K des vord Besatzes **1a** und des Futter-Vorderteils bis 5 cm oberhalb der Unterkante steppen.
36. Die Teilungsnaht B des Futter-Seitenteils **3** und des Futter-Vorderteils zusammennähen. Die Teilungsnaht D des Futter-Seitenteils und des Futter-Rückenteils bis zum Schlitzbesatz zusammennähen. Die Schulternahte der Futter-Teile mit Besatz zusammennähen.
37. Die Kante E des inneren Kragenstegs **6** und des oberen Kragenteils **7** zusammennähen. Nahtzugabe E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
38. Die Halskanten F des inneren Kragenstegs und der Futter-Teile mit Besatz ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante F des vord Besatzes an der Ecke schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Halskanten F des inneren Kragenstegs mit oberem Kragenteil und die vord Besätze weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante F bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
39. Die obere Ärmelnaht G des oberen Futter-Ärmelteils **4** und des unteren Futter-Ärmelteils **5** zusammennähen.
40. Den Futter-Ärmel längs doppelt falten. Die Ärmelnahte zusammennähen. Den Futter-Ärmel wenden.
41. **Hinweis:** Die Seitennaht und die Ärmelnaht schließen **nicht** aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen: Den Futter-Ärmel in den Armausschnitt der Futter-Teile einsetzen.

Stoff und Futter zusammennähen

42. Den Stoff und das Futter mit Besatz mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Außenkanten L der Kragenteile, des Revers M und der vord und unteren Kante N des Vorderteils und vord Besatzes zusammennähen.

43. Die Teile wenden und die Ärmel ineinanderschoben. Die rückw Halskanten F des Rückenteils und des rückw Besatzes an der Innenseite zusammennähen. Die Naht L des Kragens, des Revers M und der vord und unteren Kante N des Vorderteils mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Fertigstellen

44. Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Jacketts säumen.
45. Die Unterkante des Futters eingeschlagen auf den Saum der Ärmel und der Teile säumen. Die Futter-Schlitzkanten auf den Schlitzbesatz und die Kante des Untertritts säumen.
46. Das Knopfloch in das rechte Vorderteil arbeiten. Den Knopf annähen.
47. Den Kragen und die Revers-Spitze unsichtbar von Hand aneinandernähen.

4 JACKETT ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen **34 bis 54**

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. **61,5 cm**



Sie brauchen

34	36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,60 m	1,70 m	1,95 m	2,00 m	2,00 m	2,05 m	2,10 m
UND Zierstoff, 1,40 m breit						
0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m	0,15 m
Wirkfutter, 1,40 m breit						
1,25 m	1,25 m	1,30 m	1,35 m	1,45 m	1,55 m	1,65 m

Außerdem: Wirkeinlage • 13 Knöpfe • 1 Paar Schulterpolster.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **B**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1 Vorderteil | 4 oberes Ärmelteil |
| 1a vord Besatz | 5 unteres Ärmelteil |
| 2 Rückenteil | 6 Kragensteg (außen + innen) |
| 2a rückw Besatz | 7 Kragenteil (oben + unten) |
| 3 Seitenteil | 10 Futter-Vorderteil |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1**, **2**, **3** und **10** an der markierten Längelinie abschneiden. Besätze **1a** und **2a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **2** als extra Teile abpausen.

Vermaßte Schnittteile


34, 36 und 38	40, 42, 44 und 46	48, 50, 52 und 54
13 Futter oberes Taschenteil (2x zuschneiden)		
12x15 cm	12x16 cm	12x17 cm
15 Taschenpaspel (2x zuschneiden)		
3x15 cm	3x16 cm	3x17 cm
16 unteres Taschenteil (2x zuschneiden)		
13,5x15 cm	13,5x16 cm	13,5x17 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschnaideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Taschenkanten B der Vorderteile **1** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **4** und **5** an der markierten Linie abschneiden. Schneiden Sie das Futter-Rückenteil



Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a** und **2a** • den inneren Kragensteg **6** • das obere Kragenteil **7**.

Abnäher

1. Das Vorderteil **1** auf der Taschenlinie B ab der Teilungsnaht A bis 2 cm vor das Ende einschneiden.
2. Die Abnäherlinien des Vorderteils aufeinanderlegen. Die Abnäher ins Vorderteil nähen.
3. Die Taschenkanten B mit schrägen Stichen aneinanderheften.

Taschen

4. Die Teilungsnaht A des Vorderteils und des Seitenteils **3** zusammennähren.
5. Auf der linken Stoffseite der Vorderteile mit Seitenteil je einen Einlagestreifen, 4 cm breit und 4 cm länger als der Tascheneingriff B lang ist, auf die markierte Taschenlinie bügeln. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf die Einlage zeichnen. Im rechten Winkel dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren. 1,5 cm über der Taschenlinie die Endmarkierungen mit einer Linie verbinden, so dass ein Rechteck entsteht.
6. Das untere Taschenteil **16** mit der Konturlinie auf die Oberkante B des Tascheneingriffs auf das Vorderteil legen; das Taschenteil zeigt nach oben. Das untere Taschenteil heften. Auf der linken Stoffseite das untere Taschenteil entsprechend der oberen Taschenlinie B auf das Vorderteil steppen.
7. Die Taschenpaspel **15** links auf links doppelt falten. Die Kanten B heften. Die Kante B der Paspel auf die Unterkante B des Tascheneingriffs auf das Vorderteil legen; die Paspel zeigt nach unten. Die Paspel heften. Die Paspel entsprechend der Markierungslinie auf das Vorderteil steppen.
8. Die Kante B des oberen Futter-Taschenteils **13** auf die Paspel legen. Das Futter-Taschenteil heften. Die Paspel und das obere Futter-Taschenteil entsprechend der unteren Markierungslinie auf das Vorderteil steppen.
9. Den Tascheneingriff von der Mitte aus bis 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden bis genau zur Stepplinie. Die Taschenteile und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach innen holen. Die Paspel nach oben falten.

10. Das Vorderteil mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Das Vorderteil genau an der Endmarkierung des Tascheneingriffs umschlagen. Kantenfuß einsetzen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf das untere Taschenteil und die Paspel steppen.
11. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

11. Die Außenkanten der Taschenteile zusammennähen.

Teile

12. Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **2** zusammennähen.
13. Die Teilungsnahte C des Rückenteils und des Seitenteils bis zum Schlitz zusammennähen. Die Schulternahte der Teile zusammennähen.

Unteres Kragenteil und äußerer Kragensteg

14. Die Kante D des äußeren Kragenstegs **6** und des unteren Kragenteils **7** zusammennähen. Nahtzugabe bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
15. Die Halskanten E des äußeren Kragenstegs und der Teile ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante E des Vorderteils an den Ecken bis zur Steppnaht schräg einschneiden. Die Halskanten E des äußeren Kragenstegs mit unterem Kragenteil und der Teile weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Rückw Schlitze

16. Nahtzugabe C des Rückenteils ca. 1,5 cm oberhalb des Besatzes schräg zur Steppnaht einschneiden. Den Schlitz-Besatz auf die rechte Stoffseite bügeln. Den Schlitzbesatz an der Unterkante auf die Saumlinie nähen. Den Schlitzbesatz nach innen falten.
17. Den Saum am Schlitz des rechten Seitenteils auf der Saumlinie nach rechts falten. Die Kanten des Saumes und des Untertritts zusammennähen. Den Saum und die Nahtzugabe des Untertritts nach innen falten. Die Naht des Untertritts schmalkantig absteppen.
18. Das Rückenteil auf den Untertritt des Seitenteils legen. Den Schlitz an der Oberkante mit einer schrägen Steppnaht auf dem Rückenteil absteppen. Damit haben Sie den Untertritt und den Schlitzbesatz festgenäht.

Ärmel

19. Die obere Ärmelnaht F des oberen Ärmelteils **4** und des unteren Ärmelteils **5** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen.
20. Den Schlitzbesatz des oberen Ärmelteils nach rechts falten, Den Besatz an der Unterkante auf die Saumlinie steppen. Den Schlitzbesatz nach innen falten.
21. Die Nahtzugabe F des unteren Ärmelteils 1 cm über der Schlitzmarkierung schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Den Untertritt des unteren Ärmelteils auf den Schlitzbesatz des oberen Ärmelteils legen. Den Untertritt und den Schlitzbesatz an der Innenkante des Schlitzes zusammennähen.
22. Den Ärmel längs doppelt falten. Die Ärmelnähte zusammennähen. Den Ärmel wenden.
23. **Hinweis:** Die Seitennaht und die Ärmelnaht schließen **nicht** aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Futter und Besatz

25. Den extra angeschnittenen Stoff (Bewegungsfalte) des Futter-Rückenteils **2** oben und unten an der Mittellaht G ca. 5 cm steppen, dabei die Stepplinie rund zum Bruch verlaufen lassen. Die Kanten H des rückw Besatzes **2a** und des Futter-Rückenteils zusammennähen.
26. Die Faltenlinien des Futter-Vorderteils **10** mit Heftstichen markieren. Das Futter-Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie das Futter-Vorderteil auf der Faltenlinie X links auf links aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die Falte auf die Teilungsnaht A des Futter-Vorderteils heften.
27. Die Kanten J des vord Besatzes **1a** und des Futter-Vorderteils bis 5 cm oberhalb der Unterkante steppen.
28. Die Teilungsnaht A des Futter-Seitenteils **3** und des Futter-Vorderteils zusammennähen. Die Teilungsnaht C des Futter-Seitenteils und des Futter-Rückenteils bis zum Schlitzbesatz zusammennähen. Die Schulternähte der Futter-Teile mit Besatz zusammennähen.
29. Die Kanten D des inneren Kragens **6** und des oberen Kragenteils **7** zusammennähen. Nahtzugabe D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
30. Die Halskanten E des inneren Kragens **6** und der Futter-Teile mit Besatz ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante E des vord Besatzes an der Ecke schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Halskanten E des inneren Kragens mit oberem Kragenteil und die vord Besätze weiter zusammen-

mennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

31. Die obere Ärmelnaht F des oberen Futter-Ärmelteils **4** und des unteren Futter-Ärmelteils **5** bis zur Schlitzmarkierung zusammennähen.
32. Den Futter-Ärmel längs doppelt falten. Die Ärmelnahte zusammennähen. Den Futter-Ärmel wenden.
33. **Hinweis:** Die Seitennaht und die Ärmelnaht schließen **nicht** aneinander an. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Den Futter-Ärmel in den Armausschnitt der Futter-Teile einsetzen.

Stoff und Futter zusammennähen

34. Den Stoff und das Futter mit Besatz mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Außenkanten K der Kragenteile, des Revers L und der vord und unteren Kante M des Vorderteils und vord Besatzes zusammennähen.
35. Die Teile wenden und die Ärmel ineinanderschoben. Die rückw Halskanten E des Rückenteils und des rückw Besatzes an der Innenseite zusammennähen. Die Naht L des Kragens, des Revers L und der vord und unteren Kante M des Vorderteils mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Fertigstellen

36. Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Jacketts säumen.
37. Die Unterkante des Futters eingeschlagen auf den Saum der Ärmel und der Teile säumen. Die Futter-Schlitzkanten auf den Schlitzbesatz und die Kante des Untertritts säumen.
38. Das Knopfloch in das rechte Vorderteil arbeiten. Die Knöpfe annähen.
39. Den Kragen und die Revers-Spitze unsichtbar (von Hand) aneinandernähen.

5 MANTEL

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 108,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38	40	42 und 44	46	48	50	52 und 54
Stoff, uni oder Lackstoff, 1,40 m breit							
2,65 m	2,75 m	3,05 m	3,10 m	3,15 m	3,25 m	3,30 m	3,35 m
ODER Stoff, kariert, 1,40 m breit Kaufen Sie etwas mehr Stoff, wenn das Muster gut anschließen soll oder nehmen Sie die Schnittteile zum Stoffkauf mit.							
2,60 m	2,70 m	2,75 m	3,05 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,15 m
UND Futter, 1,40 m breit							
1,65 m	1,70 m	1,75 m	1,85 m	2,10 m	2,15 m	2,25 m	2,65 m

Außerdem: UNI UND KARIERTER MANTEL: Vlieseline (H 410) • 6 Knöpfe.
LACK-MANTEL: • 1 doppelt teilbarer Reißverschluss, 100 cm • 1,05 cm farblich passenden Band, 2 cm breit.


Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Vorderteil | 4a rückw. Besatz |
| 1a vord Besatz | 5 Ärmel |
| 2 Taschenpatte (oben + unten) | 6 Ärmel-Riegel (oben + unten) |
| 3 unteres Taschenteil | 7 Kragensteg (außen + innen) |
| 4 Rückenteil | 8 Kragenteil (oben + unten) |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ● und **4** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Schnittteil **5** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Ärmelteil **5** entsteht. Besätze **1a** und **4a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **4** als extra Teile abpausen.



Futter, halbe Stoffbreite, 70 cm



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34, 36 und 38	40, 42, 44 und 46	48, 50, 52 und 54
9 Paspel (4x zuschneiden)		
1x15 cm	1x16 cm	1x17 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff legen. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. LACK-MANTEL: **Hinweis:** Verarbeiten Sie Lackstoff auf die gleiche Weise wie (Kunst-) Leder.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** an der markierten Futterlinie abschneiden. Legen Sie das Futter-Rückenteil **4** für die Bewegungsfalte 2 cm neben den Stoffbruch auf den Stoff; die Bruchkante **nicht** durchschneiden. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Bei dickem Stoff die untere Taschenpatte **2** aus Futterstoff zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

UNI UND KARIERTER MANTEL: Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a** und **4a** • die untere Taschenpatte **2** • den inneren Kragenstein **7** • das obere Kragenteil **8** • auf die linke Stoffseite der Vorderteile **1** je einen Einlagestreifen, 4 cm breit und 4 cm länger als die markierte Taschenlinie A lang ist, bügeln.

Das Modell nähen

UNI UND KARIERTER MANTEL

Taschen

- Auf der rechten Stoffseite des Vorderteils und des Seitenteils den Tascheneingriff A mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf die Einlage zeichnen. Im rechten Winkel dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren. Zeichnen Sie an beiden Seiten je 0,5 cm neben der Tascheneingriffslinie die Stepplinien für die Paspeln **9**.
- Je eine lange Kante A der Paspeln auf die Markierungslinie oberhalb und unterhalb des Tascheneingriffs A heften. Die Paspel an der unteren Kante an beiden Enden 0,25 cm kürzer steppen, als die Taschenlinie A lang ist.
- Die Paspeln auf der linken Stoffseite genau auf die markierten Stepplinien beidseitig des Tascheneingriffs A steppen.
- Die Taschenlinie A von der Mitte aus bis ca. 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden bis genau zur Stepplinie. Die Paspeln und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach links holen.
- Paspeln genau um die Kanten legen, dabei darauf achten, dass beide Paspeln gleich breit werden und die Bruchkanten gleichmäßig schließen. Die Paspeln ca. 0,5 cm über und unter der Ansatznaht A bis zu den Enden heften. Die Paspeln von rechts genau in der Ansatznaht A absteppen. Damit haben Sie die andere Kante A der Paspeln festgenäht.
- Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Vorderteil genau an der Endmarkierung des Tascheneingriffs umschlagen. Kantenfuß einsetzen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf die Paspeln steppen. Die Oberkante A des oberen Taschenteils **3** auf die Kante A der unteren Paspel nähen.
- Die Oberkante A der Taschenpatte **2** offen lassen. Die Außenkanten der oberen und unteren Taschenpatte zusammennähen. Die Taschenpatte wenden. Die Oberkanten A der Taschenpatte heften.
- Die Taschenpatte zeigt nach unten. Die Oberkante A der Taschenpatte unter die obere Paspel schieben und in der Naht A heften.
- Das untere Taschenteil **3** mit der rechten Stoffseite nach oben unter die Taschenpatte und die obere Paspel legen. Die Oberkante A des unteren Taschenteils auf die Kante A der oberen Paspel steppen. Damit haben Sie die Oberkante A der Taschenpatte festgenäht.
- Die Außenkanten der Taschenteile aufeinandernähen.

Teile und Ärmel

- Die Schulternähte der Teile zusammennähen.
- Die Teilungsnaht B des Ärmels **5** und des unteren Ärmelteils **5** zusammennähen.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kanten C der Teile und der Ärmel zusammennähen.

- Den Ärmel doppelt falten und die Teile aufeinanderlegen. Die Ärmelnähte der Ärmel und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Unteres Kragenteil und äußerer Kragenstein

- Die Kante D des äußeren Kragensteigs **7** und des unteren Kragenteils **8** zusammennähen. Nahtzugabe D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Halskanten E des äußeren Kragensteigs und der Teile ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante E des Vorderteils an den Ecken bis zur Steppnaht schräg einschneiden. Die Halskanten E des äußeren Kragensteigs mit unterem Kragenteil und der Teile weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Futter und Besatz

- Den extra angeschnittenen Stoff (Bewegungsfalte) des Futter-Rückenteils **4** oben und unten an der Mittelnaht F ca. 5 cm steppen, dabei die Stepplinie rund zum Bruch verlaufen lassen. Die Kanten G des rückw Besatzes **4a** und des Futter-Rückenteils zusammennähen.
- Die Kanten H des vord Besatzes **1a** und des Futter-Vorderteils bis 5 cm oberhalb der Unterkante steppen.
- Die Schulternähte der Futter-Teile mit Besatz zusammennähen.
- Die Teilungsnaht B des Futter-Ärmels **5** und des unteren Futter-Ärmelteils **5** zusammennähen.
- Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kanten C der Futter-Teile und der Futter-Ärmel zusammennähen.
- Den Futter-Ärmel doppelt falten und die Futter-Teile aufeinanderlegen. Die Ärmelnähte der Futter-Ärmel und anschließend die Seitennähte der Futter-Teile zusammennähen.
- Die Kanten D des inneren Kragensteigs **7** und des oberen Kragenteils **8** zusammennähen. Nahtzugabe D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Halskanten E des inneren Kragensteigs und der Futter-Teile mit Besatz ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante E des vord Besatzes an der Ecke schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Halskanten E des inneren Kragensteigs mit oberem Kragenteil und die vord Besätze weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Stoff und Futter zusammennähen

- Den Stoff und das Futter mit Besatz mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Außenkanten J der Kragenteile, des Revers K und der vord und unteren Kante L des Vorderteils und vord Besatzes zusammennähen.
- Die Nahtzugabe J unter das untere Kragenteil, die Nahtzugabe K unter das Vorderteil und die Nahtzugabe L unter den vord Besatz legen. Die Nähte J, K und L schmalkantig so weit wie möglich auf dem unteren Kragenteil, dem Vorderteil und dem vord Besatz absteppen.
- Die Teile wenden und die Ärmel ineinanderschoben. Die rückw Halskanten E des Rückenteils und des rückw Besatzes an der Innenseite zusammennähen.

Ärmel-Riegel

- Die Außenkante des oberen und unteren Ärmel-Riegels **6** zusammennähen; eine Wendeöffnung offen lassen. Den Ärmel-Riegel wenden und die Wendeöffnung schließen.
- Die Knopflöcher in den Ärmel-Riegel nähen.

Fertigstellen

- Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Mantels säumen.
- Die Unterkante des Futters eingeschlagen auf den Saum der Ärmel und der Teile säumen.
- Die Knopflöcher in das rechte Vorderteil arbeiten. Die Knöpfe annähen.

MANTEL AUS LACKSTOFF

Reißverschluss

- Einen Kantenfuß einsetzen. Das Reißverschlussbändchen rechts auf rechts auf die Konturlinie K und L der vord Kante des rechten Vorderteils legen. Die Reißverschlusszähnen zeigen zur Seitennaht. An der Oberkante die Nahtzugabe K des Revers überstehen lassen. Das Reißverschlussbändchen auf die Kante heften. Diese Reißverschlusshälfte wird beim Steppen im Arbeitsschritt 25 mit festgenäht.
- Den Reißverschluss schließen und die Vorderteile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil legen, die vord Mittellinien liegen übereinander. Somit die Position für andere Reißverschlusshälfte auf das linke Vorderteil bestimmen und markieren.
- 1 cm Nahtzugabe an den Enden des farblich passenden Bandes nach links falten. Das Band auf das Reißverschlussbändchen legen. Das Band ringsum

schmalkantig auf das Reißverschlussbändchen steppen. Damit haben Sie die andere Hälfte des Reißverschlusses festgenäht.

- d. Arbeiten Sie nach den Arbeitsschritten 1 bis 27 unter „UNI UND KARIERTER MANTEL“. Steppen Sie zusätzlich die Taschenpatte, die obere Ärmelnaht B und die Nähte J, K und L mit einer einfachen Steppnaht ab.

Fertigstellen

- e. Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Mantels 2,5 cm säumen.
f. Die Unterkante des Futters eingeschlagen auf den Saum der Ärmel und der Teile säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

6 JACKETT ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.


Rückw Länge ca. 74,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38	40	42 und 44	46	48 und 50	52 und 54
Stoff, uni oder Dessinstoff, 1,40 m breit						
1,95 m	2,00 m	2,15 m	2,30 m	2,40 m	2,45 m	2,50 m
ODER Stoff, kariert, 1,40 m breit Kaufen Sie etwas mehr Stoff, wenn das Muster gut anschließen soll oder nehmen Sie die Schnittteile zum Stoffkauf mit.						
1,95 m	2,00 m	2,15 m	2,30 m	2,40 m	2,45 m	2,50 m
UND Futter, 1,40 m breit						
1,40 m	1,40 m	1,45 m	1,50 m	1,55 m	1,80 m	2,10 m

Außerdem: Vlieseline (H 410) • 2 Knöpfe.



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen C; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Vorderteil | 4a rückw Besatz |
| 1a vord Besatz | 5 Ärmel |
| 2 Taschenpatte (oben + unten) | 7 Kragenstein (außen + innen) |
| 3 unteres Taschenteil | 8 Kragenteil (oben + unten) |
| 4 Rückenteil | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ● und **4** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1** und **4** an der markierten Linie abschneiden. Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Schnittteil **5** an der markierten Linie durchschneiden, damit das untere Ärmelteil **5** entsteht. Besätze **1a** und **4a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **4** als extra Teile abpausen.

Vermaßte Schnittteile

34, 36 und 38	40, 42, 44 und 46	48, 50, 52 und 54
9 Paspel (4x zuschneiden)		
1x15 cm	1x16 cm	1x17 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** an der markierten Futterlinie abschneiden. Legen Sie das Futter-Rückenteil **4** für die Bewegungsfalte 2 cm neben den Stoffbruch auf den Stoff; die Bruchkante **nicht** durchschneiden. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Bei dickem Stoff die untere Taschenpatte **2** aus Futterstoff zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a** und **4a** • die untere Taschenpatte **2** • den inneren Kragenstein **7** • das obere Kragenteil **8** • auf die linke Stoffseite der Vorderteile **1** je einen Einlagestreifen, 4 cm breit und 4 cm länger als die markierte Taschenlinie A lang ist, bügeln.

Das Modell nähen

Taschen

- Auf der rechten Stoffseite des Vorderteils und des Seitenteils den Tascheneingriff A mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf die Einlage zeichnen. Im rechten Winkel dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren. Zeichnen Sie an beiden Seiten je 0,5 cm neben der Tascheneingriffslinie die Stepplinien für die Paspeln **9**.
- Je eine lange Kante A der Paspeln auf die Markierungslinie oberhalb und unterhalb des Tascheneingriffs A heften. Die Paspel an der Unterkante an beiden Enden 0,25 cm kürzer steppen, als die Taschenlinie A lang ist.
- Die Paspeln auf der linken Stoffseite genau auf die markierten Stepplinien beidseitig des Tascheneingriffs A steppen.
- Die Taschenlinie A von der Mitte aus bis ca. 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden bis genau zur Stepplinie. Die Paspeln und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach links holen.
- Paspeln genau um die Kanten legen, dabei darauf achten, dass beide Paspeln gleich breit werden und die Bruchkanten gleichmäßig schließen. Die Paspeln ca. 0,5 cm über und unter der Ansatznaht A bis zu den Enden heften. Die Paspeln von rechts genau in der Ansatznaht A absteppen. Damit haben Sie die andere Kante A der Paspeln festgenäht.
- Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Vorderteil genau an der Endmarkierung des Tascheneingriffs umschlagen. Kantenfuß einsetzen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf die Paspeln steppen. Die Oberkante A des oberen Taschenteils **3** auf die Kante A der unteren Paspel nähen.

7. Die Oberkante A der Taschenpatte **2** offen lassen. Die Außenkanten der oberen und unteren Taschenpatte zusammennähen. Die Taschenpatte wenden. Die Oberkanten A der Taschenpatte heften.
8. Die Taschenpatte zeigt nach unten. Die Oberkante A der Taschenpatte unter die obere Paspel schieben und in der Naht A heften.
9. Das untere Taschenteil **3** mit der rechten Stoffseite nach oben unter die Taschenpatte und die obere Paspel legen. Die Oberkante A des unteren Taschenteils auf die Kante A der oberen Paspel steppen. Damit haben Sie die Oberkante A der Taschenpatte festgenäht.
10. Die Außenkanten der Taschenteile aufeinandernähen.

Teile und Ärmel

11. Die Schulternähte der Teile zusammennähen.
12. Die Teilungsnaht B des Ärmels **5** und des unteren Ärmelteils **5** zusammennähen.
13. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kanten C der Teile und der Ärmel zusammennähen.
14. Den Ärmel doppelt falten und die Teile aufeinanderlegen. Die Ärmelnähte der Ärmel und anschließend die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Unteres Kragenteil und äußerer Kragensteg

15. Die Kante D des äußeren Kragenstegs **7** und des unteren Kragenteils **8** zusammennähen. Nahtzugabe D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
16. Die Halskanten E des äußeren Kragenstegs und der Teile ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante E des Vorderteils an den Ecken bis zur Steppnaht schräg einschneiden. Die Halskanten E des äußeren Kragenstegs mit unterem Kragenteil und der Teile weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Futter und Besatz

17. Den extra angeschnittenen Stoff (Bewegungsfalte) des Futter-Rückenteils **4** oben und unten an der Mittelnaht F ca. 5 cm steppen, dabei die Stepplinie rund zum Bruch verlaufen lassen. Die Kanten G des rückw Besatzes **4a** und des Futter-Rückenteils zusammennähen.
18. Die Kanten H des vord Besatzes **1a** und des Futter-Vorderteils bis 5 cm oberhalb der Unterkante steppen.
19. Die Schulternähte der Futter-Teile mit Besatz zusammennähen.
20. Die Teilungsnaht B des Futter-Ärmels **5** und des unteren Futter-Ärmelteils **5** zusammennähen.
21. Achten Sie darauf, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kanten C der Futter-Teile und der Futter-Ärmel zusammennähen.
22. Den Futter-Ärmel doppelt falten und die Futter-Teile aufeinanderlegen. Die Ärmelnähte der Futter-Ärmel und anschließend die Seitennähte der Futter-Teile zusammennähen.
23. Die Kanten D des inneren Kragenstegs **7** und des oberen Kragenteils **8** zusammennähen. Nahtzugabe D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
24. Die Halskanten E des inneren Kragenstegs und der Futter-Teile mit Besatz ab der und bis zur Ecke zusammennähen. Die Halskante E des vord Besatzes an der Ecke schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Halskanten E des inneren Kragenstegs mit oberem Kragenteil und die vord Besätze weiter zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante E bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Stoff und Futter zusammennähen

25. Den Stoff und das Futter mit Besatz mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Außenkanten J der Kragenteile, des Revers K und der vord und unteren Kante L des Vorderteils und vord Besatzes zusammennähen.
26. Die Nahtzugabe J unter das untere Kragenteil, die Nahtzugabe K unter das Vorderteil und die Nahtzugabe L unter den vord Besatz legen. Die Nähte J, K und L schmalkantig so weit wie möglich auf dem unteren Kragenteil, dem Vorderteil und dem vord Besatz absteppen.
27. Die Teile wenden und die Ärmel ineinanderschieben. Die rückw Halskanten E des Rückenteils und des rückw Besatzes an der Innenseite zusammennähen.

Fertigstellen

28. Die Unterkante der Ärmel und die Unterkante des Blazers säumen.
29. Die Unterkante des Futters eingeschlagen auf den Saum der Ärmel und der Teile säumen.
30. Die Knopflöcher in das rechte Vorderteil arbeiten. Die Knöpfe annähen.

7 HOSE ●●●


Für dieses Modell nur Stretch-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• innere Beinlänge: ca. 77 cm

• Saumweite: ca. 34 cm



Sie brauchen

34	36	38 und 40	42, 44 und 46	48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,55 m	1,75 m	1,90 m	1,95 m	2,05 m	2,25 m	2,45 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 flachen Innenknopf • 1 Reißverschluss, 15 cm (evtl. selber kürzen) • 1 Hosenhaken und Öse.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

1 Vorderteil


2 vord Bundteil (innen + außen)

3 Hüftpassenteil mit unterem Taschenteil

4 Rückenteil

5 rückw Bundteil (innen + außen)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ● und **4** ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1**, **3** und **4** an der markierten Linie abschneiden. Schnittteil **2** an der markierten Linie abschneiden, damit das rechte vord Bundteil (innen + außen) entsteht. Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **5** ein ganzes Schnittteil.



TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34 bis 38	40 bis 46	48 bis 54
10 Untertrittstreifen Hosenschlitz (1x zuschneiden)		
14x6 cm	14x6 cm	14x6 cm
11 Paspel (4x zuschneiden)		
1x14 cm	1x15 cm	1x16 cm
12 sichtbarer Tascheneingriff (2x zuschneiden)		
2x14 cm	2x15 cm	2x16 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Tascheneingriffe: auf der linken Stoffseite der Rückenteile **4** je einen Einlagestreifen, 4 cm breit und 4 cm länger als die markierte Taschenlinie lang ist, bügeln • innere Bundteile **2** und **5**.

Das Modell nähen

Bügelfalte

1. Vorderteil **1** an der Bruchlinie A links auf links doppelt legen. Rückenteil **4** an der Bruchlinie A links auf links längs doppelt legen. Bügelfalte A bis ca. 5 cm oberhalb der Saumlinie in die Teile bügeln.

Falten

2. Die Faltenlinien des Vorderteils mit Heftstichen markieren. Das Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Falten Sie das Vorderteil auf der Faltenlinie X mit der linken Stoffseite aufeinander. Diese Faltenlinie X in Pfeilrichtung auf die andere Faltenlinie falten. Die Falte stecken. Die anderen Falten auf die gleiche Weise falten.
3. Falten auf die Oberkante B des Vorderteils heften.

Hosentaschen

4. Kante C des oberen Taschenteils **3** auf die Kante des Tascheneingriffs C des Vorderteils steppen. Die Nahtzugaben C unter das obere Taschenteil legen. Kante C auf dem oberen Taschenteil schmalkantig absteppen. Oberes Taschenteil nach innen falten.
5. Hüftpassenteil mit unterem Taschenteil **3** mit der rechten Seite nach oben hinlegen und bis zur Taschenlinie C unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschen aufeinandernähen. Taschen auf die Nahtzugabe der Oberkante B und der Seitenkante des Vorderteils heften.

Hosenschlitz

6. Den linken Hosenschlitz-Besatz bis 2 cm **vor** die Mittellinie des linken Vorderteils abschneiden. Das wird später der Untertritt.
7. Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis 3 cm **vor** die Innenbeinnähte zusammennähen. Die Nahtzugabe des linken Untertritts 1 cm **vor** der Mittellinie nach links bügeln. Den Reißverschluss und die Teile mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Die linke Reißverschlusshälfte unter den linken Untertritt legen und feststecken.
8. Untertrittstreifen des Hosenschlitzes **10** links auf links längs doppelt legen. Den Untertrittstreifen unter den Reißverschluss legen. Kantenfuß einsetzen. Die Kante des linken Untertritts schmalkantig absteppen. Dabei wurden der Reißverschluss und der Untertrittstreifen mitgefasst.
9. Den rechten Hosenschlitz-Besatz an der vord Mittellinie nach links bügeln. Die rechte Kante des Hosenschlitzes auf den Untertritt legen, dabei trifft die Kante auf die Mittellinie des linken Randes, festheften. Die rechte Reißverschlusshälfte neben der vord Mitte auf den rechten Besatz steppen.
10. Die rechte Kante des Hosenschlitzes 3 cm neben der vord Mittellinie absteppen. Die Steppnaht dabei nach unten rund zur Schrittnaht verlaufen lassen.

Abnäher

11. Die Abnäherlinien des Rückenteils aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.

"Blinde" Gesäßtaschen

12. Auf der rechten Stoffseite des Rückenteils den Tascheneingriff D mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf die Einlage zeichnen. Im rechten Winkel dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren. Zeichnen Sie an beiden Seiten je 0,5 cm neben der Tascheneingriffslinie die Stepplinien für die Paspeln **11**.
13. Je eine lange Kante D der Paspeln auf die Markierungslinie oberhalb und unterhalb des Tascheneingriffs D heften. Die Paspeln auf der linken Stoffseite genau auf den Markierungslinien beidseitig des Tascheneingriffs steppen.
14. Den Tascheneingriff von der Mitte aus bis 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden bis genau zur Stepplinie. Die Paspeln und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach links holen.
15. Paspeln genau um die Kanten legen, dabei darauf achten, dass beide Paspeln gleich breit werden und die Bruchkanten gleichmäßig schließen. Die Paspeln ca. 0,5 cm über und unter der Ansatznaht D bis zu den Enden heften. Die Bruchkanten mit schrägen Stichen aneinanderheften.
16. Den sichtbaren Tascheneingriff **12** und das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Paspel auf den sichtbaren Tascheneingriff legen. Auf der rechten Stoffseite genau in der Naht D absteppen. Damit haben Sie die andere Kante D der Paspel und den sichtbaren Tascheneingriff festgenäht.
17. Das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Rückenteil genau an der Endmarkierung des Tascheneingriffs umschlagen. Kantenfuß einsetzen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf die Paspeln mit Tascheneingriff steppen.

Teile

18. Das Vorderteil und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
19. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis zur Oberkante B des Rückenteils zusammennähen. Die Teile wenden.

Bund

20. Die Seitennähte der äußeren Bundteile **2** und **5** zusammennähen. Die Seitennähte der inneren Bundteile **2** und **5** zusammennähen.
21. Die Nahtzugabe und den Untertritt an den Enden des äußeren Bundteils überstehen lassen: Die Unterkante B des äußeren Bundteils und die Oberkante B der Teile zusammennähen. Nahtzugabe B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
22. Die Oberkante und die Enden des äußeren und inneren Bundteils und den Untertritt zusammennähen. Nahtzugabe der Oberkante des äußeren und inneren Bundteils bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
23. Die Nahtzugaben der Oberkante unter das innere Bundteil legen. Die Naht an der Oberkante so weit wie möglich schmalkantig auf dem inneren Bundteil absteppen.
24. Den Bund wenden. Die lose Unterkante B des inneren Bundteils auf die Kante B der Teile heften. Den Bund von rechts in der Naht B absteppen. Damit haben Sie die lose Unterkante B des inneren Bundteils festgenäht.

Fertigstellen

25. Die Unterkante der Hosenbeine säumen.
26. Das Knopfloch in das linke Bundteil arbeiten. Den Innenknopf annähen. Den Hosenhaken und die Öse annähen.
27. Die Bügelfalte A vollständig in die Hosenbeine bügeln.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen. Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

8 HOSE ●●●


Für dieses Modell nur Stretch-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• innere Beinlänge: ca. 69 cm

• Saumweite: ca. 36 cm



Sie brauchen

34	36	38	40, 42, 44, 46 und 48	50	52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,60 m	1,75 m	2,00 m	2,05 m	2,30 m	2,40 m	2,55 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 Knopf • 1 Reißverschluss, 15 cm (evtl. selber kürzen).


Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil
- 2** vord Besatz
- 3** Hüftpasse mit unterem Taschenteil
- 4** Rückenteil
- 5** rückw Besatz
- 8** vord Umschlag
- 9** rückw Umschlag

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** finden Sie in je zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ● und **4** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1** und **4** an der markierten Längenslinie abschneiden. Entsprechend der Symbole Schnittteil **8** an Schnittteil **1** und Schnittteil **9** an Schnittteil **4** kleben. Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht.


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaßte Schnittteile

34 bis 38	40 bis 46	48 bis 54
12 sichtbarer Tascheneingriff (2x zuschneiden)		
2x14 cm	2x15 cm	2x16 cm
13 Paspel (2x zuschneiden)		
2x14 cm	2x15 cm	2x16 cm
14 Untertrittstreifen Hosenschlitz (1x zuschneiden)		
18x6 cm	18x6 cm	18x6 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Unterkante der Teile **1/8** und **4/9** mit 4 cm Besatz zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Tascheneingriffe: auf der linken Stoffseite der Rückenteile **4** je einen Einlagestreifen, 4 cm breit und 4 cm länger als die markierte Taschenlinie lang ist, bügeln • die Besätze **2** und **5**.

Das Modell nähen
Bügefalte

1. Vorderteil **1/8** an der Bruchlinie A links auf links doppelt legen. Rückenteil **4/9** an der Bruchlinie A links auf links längs doppelt legen. Bügefalte A bis ca. 5 cm oberhalb der Saumlinie in die Teile bügeln.

Falten

2. Die Faltenlinien des Vorderteils mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie von oben bis zur Markierung steppen.
3. Die Faltenlinien zur Seitennaht falten. Die Falten auf die Oberkante B des Vorderteils heften. Die andere Falte auf die gleiche Weise in das Vorderteil nähen.

Hosentaschen

4. Kante C des oberen Taschenteils **3** auf die Kante C des Tascheneingriffs des Vorderteils steppen. Die Nahtzugaben C unter das obere Taschenteil legen. Kante C auf dem oberen Taschenteil schmalkantig absteppen. Oberes Taschenteil nach innen falten.
5. Hüftpassenteil mit unterem Taschenteil **3** mit der rechten Stoffseite nach oben legen und bis zur Taschenlinie C unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschen aufeinandernähen. Den Tascheneingriff an der

Innenseite ab der Oberkante bis zur Markierung auf das Hüftpassenteil mit unterem Taschenteil steppen. Taschen auf die Nahtzugabe der Oberkante B und der Seitenkante des Vorderteils heften.

Abnäher

6. Die Abnäherlinien des Rückenteils aufeinanderfallen. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.

Gesäßtaschen

7. Auf der rechten Stoffseite des Rückenteils den Tascheneingriff mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal 0,5 cm ober und unterhalb der Taschenlinie den gesamten Tascheneingriff auf die Einlage des Rückenteils **4** zeichnen.
8. Die Konturlinie des sichtbaren Tascheneingriffs **12** auf die Oberkante D des Tascheneingriffs auf das Rückenteil legen; der sichtbare Tascheneingriff zeigt nach oben. Den sichtbaren Tascheneingriff heften. Den sichtbaren Tascheneingriff von links entsprechend der Markierungslinie auf das Rückenteil steppen.
9. Die Paspel **13** links auf links doppelt falten. Die Kanten D heften. Die Kante D der Paspel auf die Unterkante D des Tascheneingriffs auf das Rückenteil legen; die Paspel zeigt nach unten. Die Paspel heften. Die Paspel entsprechend der Markierungslinie auf das Rückenteil steppen.
10. Den Tascheneingriff von der Mitte aus bis 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden bis genau zur Stepplinie. Den sichtbaren Tascheneingriff und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach innen holen. Die Paspel nach oben und den sichtbaren Tascheneingriff nach unten falten.
11. Das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Rückenteil genau an den Enden des Tascheneingriffs umschlagen. Kantenfuß einsetzen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf den sichtbaren Tascheneingriff und die Paspel steppen.
12. Die Paspel von rechts in der Naht D absteppen. Damit haben Sie den sichtbaren Tascheneingriff festgenäht.

Teile

13. Das Vorderteil und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
14. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schritt-naht ab dem Hosenschlitz bis zur Oberkante B des Rückenteils zusammennähen. Die Teile wenden.

Hosenschlitz und Bund

15. Den linken Hosenschlitz-Besatz bis 2 cm **vor** die Mittellinie des linken Vorderteils abschneiden. Das wird später der Untertritt. Den rechten vord Besatz bis 1 cm **vor** die Markierungslinie abschneiden.
16. Die Nahtzugabe des linken Untertritts 1 cm **vor** der Mittellinie nach links bügeln. Den Reißverschluss und die Teile mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Die linke Reißverschlusshälfte 3 cm unterhalb der Oberkante B unter den linken Untertritt legen und feststecken.
17. Untertrittstreifen des Hosenschlitzes **14** rechts auf rechts längs doppelt legen. Die Oberkante B des Untertrittstreifens zusammennähen und wenden.
18. Den Untertrittstreifen des Hosenschlitzes ab der Konturlinie an die Oberkante B unter den Reißverschluss heften. Kantenfuß einsetzen. Die Kante des linken Untertritts schmalkantig auf dem Reißverschluss und den Untertrittstreifen steppen.
19. Den rechten Hosenschlitz-Besatz an der vord Mittellinie nach innen bügeln. Die rechte Kante des Hosenschlitzes auf den Untertrittstreifen legen, dabei trifft die Kante auf die Mittellinie des linken Randes, festheften. Die rechte Reißverschlusshälfte 3 cm unterhalb der Oberkante B **nur** auf den rechten Besatz des Hosenschlitzes steppen.
20. Die Seitennähte der Besätze **2** und **5** zusammennähen. Die vord Kante des vord rechten Besatzes und des rechten Besatzes des Hosenschlitzes zusammennähen.
21. Den rechten Besatz des Hosenschlitzes auf der vord Mittellinie auf die rechte Seite falten und den Besatz weiter auf die Oberkante der Teile legen. Die Taillennaht B der Besätze und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Taillennaht B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
22. Die Nahtzugaben B unter die Besätze legen. Die Naht B schmalkantig so weit wie möglich auf dem Besatz absteppen.
23. Den rechten Besatz des Hosenschlitzes und die Besätze nach innen falten.
24. Die linke Kante des vord Besatzes eingeschlagen auf die Steppnaht des Untertrittstreifens des Hosenschlitzes säumen. Die Unterkante der Besätze an der Innenseite auf die Seitennähte der Teile nähen.

25. **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie den Untertrittstreifen des Hosenschlitzes **nicht** festnähen. Die rechte Kante des Hosenschlitzes 3 cm neben der vord. Mittellinie absteppen; die Steppnaht dabei an der Unterkante des Hosenschlitzes rund zur Schrittnaht verlaufen lassen.

Umschläge

26. Mit einem Heftfaden die Linien für den Umschlag **8/9** markieren.
27. Den Umschlag an der Unterkante der Teile auf der mittleren Linie nach innen falten. Die angeschnittene Besatzkante 1 cm neben der Kante festnähen.
28. Den Umschlag entsprechend der Markierungslinie auf die rechte Seite falten und auf die Nähte stecken. Die Faltlinie des Umschlages 1 cm leicht nach außen wegfallen, um den Umschlag mit einem Riegel auf den Nähten zu befestigen.

Fertigstellen

29. Das Knopfloch arbeiten. Den Knopf annähen.
30. Die Bügelfalte vollständig in die Hosenbeine bügeln.

9 ROCK ●●●

Für dieses Modell nur Stretch-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rocklänge ca. 43 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46	48 und 50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
0,85 m	0,90 m	1,00 m	1,10 m	1,20 m	1,25 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 flachen Innenknopf • 1 Reißverschluss, 15 cm (evtl. selber kürzen) • 1 Hosenhaken und Öse.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **D**; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.



Schnittteile wie folgt abpausen:

2 vord. Bundteil (innen + außen) **6** Vorderteil

3 Hüfttasche mit unterem Taschenteil **7** Rückenteil

5 rückw. Bundteil (innen + außen)

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **2** an der markierten Linie abschneiden, damit das rechte vord. Bundteil (innen + außen) entsteht. Schnittteil **3** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **5** ein ganzes Schnittteil.



TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Vermaße Schnittteile

34 bis 38	40 bis 46	48 bis 54
10 Untertrittstreifen Hosenschlitz (1x zuschneiden)		
14x6 cm	14x6 cm	14x6 cm
11 Paspel (4x zuschneiden)		
1x14 cm	1x15 cm	1x16 cm
12 sichtbarer Tascheneingriff (2x zuschneiden)		
2x14 cm	2x15 cm	2x16 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Tascheneingriffe: auf der linken Stoffseite der Rückenteile **7** je einen Einlagestreifen, 4 cm breit und 4 cm länger als die markierte Taschenlinie lang ist, bügeln • innere Bundteile **2** und **5**.

Das Modell nähen

Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils **6** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie von oben bis zur Markierung steppen.
- Die Faltenlinien zur Seitennaht falten. Die Falten auf die Oberkante A des Vorderteils heften. Die andere Falte auf die gleiche Weise in das Vorderteil nähen.

Taschen

- Kante B des oberen Taschenteils **3** auf die Kante des Tascheneingriffs B des Vorderteils steppen. Die Nahtzugaben B unter das obere Taschenteil legen. Kante B auf dem oberen Taschenteil schmalkantig absteppen. Oberes Taschenteil nach innen falten.
- Hüfttaschenteil mit unterem Taschenteil **3** mit der rechten Stoffseite nach oben legen und bis zur Taschenlinie B unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschen aufeinandernähen. Tasche auf die Nahtzugabe der Oberkante A und der Seitenkante des Vorderteils heften.

Hosenschlitz

- Den linken Hosenschlitz-Besatz bis 2 cm **vor** die Mittellinie des linken Vorderteils abschneiden. Das wird später der Untertritt.
- Die vord. Mittellinie ab dem Hosenschlitz zusammennähen. Die Nahtzugabe des linken Untertritts 1 cm **vor** der Mittellinie nach links bügeln. Den Reißverschluss und die Teile mit der rechten Seite nach oben hinlegen. Die linke Reißverschlusshälfte unter den linken Untertritt legen und feststecken.
- Untertrittstreifen des Hosenschlitzes **10** links auf links längs doppelt legen. Den Untertrittstreifen unter den Reißverschluss legen. Kantenfuß einsetzen. Die Kante des linken Untertritts schmalkantig absteppen. Dabei wurden der Reißverschluss und der Untertrittstreifen mitgefasst.
- Den rechten Hosenschlitz-Besatz an der vord. Mittellinie nach links bügeln. Die rechte Kante des Hosenschlitzes auf den Untertrittstreifen legen, dabei trifft die Kante auf die Mittellinie des linken Randes, festheften. Die rechte Reißverschlusshälfte 2 cm neben der vord. Mitte auf den rechten Besatz steppen.
- Die rechte Kante des Hosenschlitzes 3 cm neben der vord. Mittellinie absteppen. Die Steppnaht dabei nach unten rund zur vord. Mittellinie verlaufen lassen.

Abnäher

- Die Abnäherlinien des Rückenteils **7** aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.

Gesäßtaschen

- Auf der rechten Stoffseite des Rückenteils den Tascheneingriff C mit Heftstichen markieren. Mit spitzem Bleistift und Lineal den Tascheneingriff auf die Einlage zeichnen. Im rechten Winkel dazu die Enden des Eingriffs mit einer Linie markieren. Zeichnen Sie an beiden Seiten je 0,5 cm neben der Tascheneingriffslinie die Steplinien für die Paspeln **11**.
- Je eine lange Kante C der Paspeln auf die Markierungslinie oberhalb und unterhalb des Tascheneingriffs C heften. Die Paspeln auf der linken Stoffseite genau auf den Markierungslinien beidseitig des Tascheneingriffs steppen.
- Den Tascheneingriff von der Mitte aus bis ca. 1 cm vor die Endlinien einschneiden. Von da schräg in die Ecken einschneiden bis genau zur Stepplinie.

nie. Die Paspeln und die entstandenen Dreiecke durch die Taschenöffnung nach innen holen.

14. Paspeln genau um die Kanten legen, dabei darauf achten, dass beide Paspeln gleich breit werden und die Bruchkanten gleichmäßig schließen. Die Paspeln ca. 0,5 cm über und unter der Ansatznaht C bis zu den Enden heften. Die Bruchkanten mit schrägen Stichen aneinanderheften.
15. Den sichtbaren Tascheneingriff **12** und das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die Paspel auf den sichtbaren Tascheneingriff legen. Von rechts genau in der Naht C absteppen. Damit haben Sie die andere Kante C der Paspel und den sichtbaren Tascheneingriff festgenäht.
16. Das Rückenteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das Rückenteil genau an der Endmarkierung des Tascheneingriffs umschlagen. Kantenfuß einsetzen. Die eingeschnittenen Dreiecke so nah wie möglich im Bruch auf die Paspeln mit Tascheneingriff steppen.

Teile

17. Das Vorder- und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Bund

18. Die Seitennähte der äußeren Bundteile **2** und **5** zusammennähen. Die Seitennähte der inneren Bundteile **2** und **5** zusammennähen.
19. Die Nahtzugabe und den Untertritt an den Enden des äußeren Bundteils überstehen lassen. Die Unterkante A des äußeren Bundteils und die Oberkante A der Teile zusammennähen. Nahtzugabe A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
20. Die Außenkanten des äußeren und inneren Bundteils und den Untertritt zusammennähen. Nahtzugabe der Oberkante des äußeren und inneren Bundteils bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
21. Die Nahtzugaben der Oberkante unter das innere Bundteil legen. Die Naht an der Oberkante so weit wie möglich schmalkantig auf dem inneren Bundteil absteppen.
22. Den Bund wenden. Die lose Unterkante A des inneren Bundteils auf die Kante A der Teile heften. Den Bund von rechts in der Naht A absteppen. Damit haben Sie die lose Unterkante A des inneren Bundteils festgenäht.

Fertigstellen

23. Die Unterkante des Rock säumen.
24. Das Knopfloch arbeiten. Den Innenknopf annähen. Den Hosenhaken und die Öse annähen.

10 HOSE ●●●


Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen **34 bis 54**

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

• innere Beinlänge: ca. **79 cm**

• Saumweite: ca. **72,5 cm**



Sie brauchen

34, 36, 38 und 40	42	44	46	48	50, 52 und 54
Stoff, 1,40 m breit					
1,95 m	2,05 m	2,15 m	2,25 m	2,30 m	2,35 m

Außerdem: Wirkeinlage • 1 Jeans-Knopf • 1 Reißverschluss, 16 cm • Knopflochgarn.

Papierschnitteile abpausen


Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen **C**; die Konturlinien der Schnittteile sind **rot**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|--|---|
| 1 Vorderteil | 4 Hüftpassenteil mit unterem Taschenteil |
| 2 vord Besatz | 5 Rückenteil |
| 3 Untertrittstreifen Hosenschlitz | 6 rückw Besatz |

Hinweis: Schnittteile **1** und **5** um 35 cm verlängern. Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Schnittteil **1** an der markierten Taschenlinie abschneiden. Schnittteil **4** an der markierten Linie abschneiden, damit das obere Taschenteil entsteht.

halbe Stoffbreite, 70 cm



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **2** und **6**.

Das Modell nähen

Die Nähte mit einer doppelten Steppnaht absteppen, wenn nicht anders beschrieben.

Taschen

1. Kante A des oberen Taschenteils **4** auf die Kante des Tascheneingriffs A des Vorderteils **1** steppen. Nahtzugabe der Kante A bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Oberes Taschenteil nach innen falten. Den Tascheneingriff absteppen.
2. Hüftpassenteil mit unterem Taschenteil **4** mit der rechten Seite nach oben hinlegen und bis zur Taschenlinie A unter das Vorderteil schieben. Die Außenkanten der Taschen aufeinandernähen. Taschen auf die Nahtzugabe der Oberkante B und der Seitenkante des Vorderteils heften.

Teile

3. Die Abnäherlinien des Rückenteils **5** aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.
4. Das Vorder- und Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
5. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht ab dem Hosenschlitz bis zur Oberkante B des Rückenteils zusammennähen. Die Teile wenden.

Hosenschlitz und Besatz

6. Den linken Hosenschlitz-Besatz bis 2 cm **vor** die Mittellinie des linken Vorderteils abschneiden. Das wird später der Untertritt. Den rechten vord Besatz **2** bis 1 cm **vor** der Markierungslinie abschneiden.
7. Die Nahtzugabe des linken Untertritts 1 cm **vor** der Mittellinie nach links bügeln. Den Reißverschluss und die Teile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die linke Reißverschlusshälfte 3 cm unterhalb der Oberkante B unter den linken Untertritt legen und feststecken.
8. Untertrittstreifen **3** rechts auf rechts doppelt legen. Die Oberkante des Untertrittstreifens zusammennähen. Den Untertrittstreifen wenden.
9. Den Untertrittstreifen ab der Konturlinie an der Oberkante B unter den Reißverschluss heften. Kantenfuß einsetzen. Die Kante des linken Untertritts schmalkantig auf dem Reißverschluss und dem Untertrittstreifen steppen.
10. Den rechten Hosenschlitz-Besatz an der vord Mittellinie nach links bügeln. Die rechte Kante des Hosenschlitzes auf den Untertritt legen, dabei trifft die

Kante auf die Mittellinie des linken Randes, festheften. Die rechte Reißverschlusshälfte ab 3 cm unterhalb der Oberkante B **nur** auf den rechten Besatz des Hosenschlitzes steppen.

11. Die Seitennähte der Besätze **2** und **6** zusammennähen. Die vord Kante des rechten vord Besatzes an den rechten Besatz des Hosenschlitzes steppen.
12. Den rechten Besatz des Hosenschlitzes auf der vord Mittellinie auf die rechte Seite falten und den Besatz weiter auf die Oberkante der Teile legen. Die Taillennaht B der Besätze und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Taillennaht B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
13. Die Nahtzugaben B unter die Besätze legen. Die Naht B schmalkantig so weit wie möglich auf dem Besatz absteppen.
14. Den rechten Besatz des Hosenschlitzes und die Besätze nach innen falten.
15. Die linke Kante des vord Besatzes eingeschlagen auf die Steppnaht des Untertrittstreifens des Hosenschlitzes säumen. Die Unterkante der Besätze an der Innenseite auf die Seitennähte der Teile nähen.
16. **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass Sie den Untertrittstreifen des Hosenschlitzes **nicht** festnähen: Die Teile mit einer einfachen Steppnaht absteppen und anschließend die rechte Kante des Hosenschlitzes 3 cm neben der vord Mittellinie absteppen, die Steppnaht dabei an der Unterkante des Hosenschlitzes rund zur Schrittnaht verlaufen lassen. Den Hosenschlitz zusätzlich entlang der Steppnaht bis 3 cm oberhalb des Schlitz-Endes mit einer einfachen Steppnaht absteppen.

Fertigstellen

17. Die Unterkante der Hosenbeine mit einer doppelten Steppnaht 5 cm nach links säumen.
18. Das Knopfloch in das rechte Vorderteil arbeiten. Den Jeansknopf anbringen.

11 CULOTTE

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.
In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

- innere Beinlänge: ca. 58 cm
- Saumweite: ca. 71 cm



Sie brauchen

34, 36, 38 und 40	42	44	46	48 und 50	52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,60 m	1,65 m	1,75 m	1,85 m	1,90 m	1,95 m	2,05 m

Außerdem: Wirkeingläse • 1 Naht-Reißverschluss, 25 cm.


Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen C; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil
- 2** vord Bundteil (innen + außen)
- 5** Rückenteil
- 6** rückw Bundteil (innen + außen)

Hinweis: Schnittteile **1** und **5** um 14 cm verlängern. Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1** und **5** an der markierten Linie abschneiden. Schnittteil **1** an der vord Mittellinie abschneiden. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus Schnittteil **2** ein ganzes Schnittteil.



So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: innere Bundteile **2** und **6**.

Das Modell nähen

Bügelfalte

1. Vorderteil **1** an der Bruchlinie A links auf links doppelt legen. Rückenteil **5** an der Bruchlinie A links auf links längs doppelt legen. Bügelfalte A bis ca. 5 cm oberhalb der Saumlinie in die Teile bügeln.

Teile

2. Die Abnäherlinien des Rückenteils aufeinanderfalten. Die Abnäher in das Rückenteil nähen.
3. Das Vorder- und das Rückenteil aufeinanderlegen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen. Die Innenbeinnähte der Teile zusammennähen.
4. Zuerst ein Hosenbein wenden und dieses rechts auf rechts in das andere Hosenbein schieben. Die Schrittnaht bis zur Schlitzmarkierung für den Reißverschluss zusammennähen. Die Teile wenden.

Äußeres Bundteil

5. Die Seitennähte des vord äußeren Bundteils **2** und des rückw äußeren Bundteils **5** zusammennähen. Die Unterkante B des äußeren Bundteils und die Oberkante B der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Kante B bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.

Reißverschluss

6. Den Reißverschluss ab der Konturlinie an der Oberkante des rückw äußeren Schlitzes in die rückw Mittellinie einsetzen. Verwenden Sie einen Kantenfuß und stellen Sie die Maschine auf den linken oder rechten Stand ein, so dass sie genau entlang der Reißverschlusszähnen nähen können.
7. Den Reißverschluss öffnen. Eine Hälfte des Reißverschlusses rechts auf rechts auf den Stoff legen. Die Reißverschlusszähnen entlang der Konturlinie auf die Nahtzugabe des Schlitzes legen. Das Reißverschlussbändchen auf die Nahtzugabe heften. Den Reißverschluss schließen und dann die Oberseite des zweiten Reißverschlussbändchens oben in gleicher Höhe feststecken.
8. Die andere Hälfte des Reißverschlusses gleichermaßen auf die Schlitzkante legen und auf die Nahtzugabe heften.
9. Reißverschluss öffnen, Schieber in die Mitte des Reißverschlusses ziehen. Reißverschlusszähnen nach außen schieben. Kantenfuß direkt neben den nach außen geschobenen Zähnen führen.
10. Das linke Reißverschlussband bis zum Schlitzende steppen. Das rechte Reißverschlussband ab dem Schlitzende nach oben festnähen.
11. Reißverschluss schließen. Die gewünschte Länge des Reißverschlusses mit Querstichen über den Zähnen markieren. Eventuell an der Innenseite die Enden des Reißverschlusses zurückschneiden. Die Reißverschlussbändchen direkt neben der Außenkante schmalkantig auf der Nahtzugabe festnähen.

Inneres Bundteil

12. Die Seitennähte des vord inneren Bundteils **2** und des rückw inneren Bundteils **6** zusammennähen. Die Oberkante des äußeren und inneren Bundteils zusammennähen. Nahtzugabe der Oberkante bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
13. Die Nahtzugaben an der Oberkante unter das innere Bundteil legen. Die Naht an der Oberkante schmalkantig auf dem inneren Bundteil absteppen. Das innere Bundteil nach innen falten.
14. Die Unterkante B des inneren Bundteils 0,75 cm nach innen falten. Die rückw Mittellinie des rückw inneren Bundteils eingeschlagen auf die Reißverschlussbändchen säumen. Die lose Unterkante B des inneren Bundteils auf die Kante B der Teile heften. Den Bund von rechts in der Naht B absteppen. Damit haben Sie die lose Unterkante B des inneren Bundteils festgenäht.

Fertigstellen

15. Die Unterkante der Hosenbeine säumen.
16. Die Bügelfalten vollständig in die Hosenbeine bügeln.

TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

12 KLEID

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.
In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 112 cm



34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit					
2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,40 m	2,50 m	2,55 m
UND Zierstoff, 1,40 m breit					
0,75 m	0,80 m	0,90 m	0,95 m	1,00 m	1,00 m

Außerdem: Wirkeinlage • Smokgummi • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **4** Ärmel
2 Schulterpasse (außen + innen) **5** Rückenteil
3 Rock-Vorder- und -Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Schnittteil **3** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **○●** und **+■** aneinander. Schnittteil **4** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **★** aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1**, **3** und **5** an den markierten Linien abschneiden. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **2**, **3** und **5** je ein ganzes Schnittteil.


Stoffbreite, 140 cm



TIPP

Die Buchstaben vom
Zuschneideplan
auf die Schnittteile
übertragen.

Zierstoff,
halbe Stoffbreite, 70 cm



Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
7 vord und rückw Taillenband (2x zuschneiden)					
4,5x44,5 cm	4,5x46 cm	4,5x47,5 cm	4,5x49,5 cm	4,5x51,5 cm	4,5x53,5 cm
46	48	50	52	54	
7 vord und rückw Taillenband (2x zuschneiden)					
4,5x55,5 cm	4,5x58,5 cm	4,5x61,5 cm	4,5x64,5 cm	4,5x67,5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die gewünschte Länge des Rock-Vorder- und -Rückenteils **3** kontrollieren. Anschließend die Unterkante des Rock-Vorder- und -Rückenteils **3** ohne Saum zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: innere Schulterpasse **2**.

Das Modell nähen

Plissieren

- Die Unterkante des Rock-Vorder- und -Rückenteils **3** mit einem feinen Zier- oder Overlockstich versäubern. Die Rock-Teile bei einer Plissieranstalt plissieren lassen.

Vorderteile

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante A des Vorderteils **1** ab dem Besatz folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Oberkante A des Vorderteils je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 11-11,5-12-12,5-12,5-13-13-13,5-13,5-14 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.
- Den vord Besatz nach innen falten und auf die Kanten A und B nähen.
- Die Vorderteile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil legen, dabei liegen die vord Mittellinien aufeinander. Die Unterkanten B der Vorderteile zusammennähen.
- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Unterkante B des Vorderteils folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Unterkante B des Vorderteils je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 44,5-46-47,5-49,5-51,5-53,5-55,5-58,5-61,5-64,5-67,5 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.

Rückenteil

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante C des Rückenteils **5** folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Oberkante C des Rückenteils je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 38,5-40-40,5-42-42,5-44-44,5-46-46,5-48-48,5 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen und darauf achten, dass die Markierungen an der Schulter gleich weit von der rückw Mitte entfernt liegen.
- Die Unterkante B des Rückenteils folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Unterkante B des Rückenteils je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 44,5-46-47,5-49,5-51,5-53,5-55,5-58,5-61,5-64,5-67,5 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.

Teile

- Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Äußere und innere Schulterpasse

- Die innere Schulterpasse **2** rechts auf links auf das Rückenteil legen. Die äußere Schulterpasse **2** rechts auf rechts auf das Rückenteil legen. Es liegen jetzt 3 Stofflagen aufeinander. Die Quernaht C der Schulterpasse und des Rückenteils zusammennähen.
- Die äußere und innere Schulterpasse nach oben falten.
- Die Halskanten D der rechten äußeren Schulterpasse und der rechten inneren Schulterpasse ab der Markierung bis zur rückw Mitte rechts auf rechts

zusammennähen. Die Halskanten D der linken äußeren Schulterpasse und der linken inneren Schulterpasse ab der Markierung bis zur rückw Mitte rechts auf rechts zusammennähen. Die Nahtzugaben D unter die innere Schulterpasse legen. Die Naht D so weit wie möglich schmalkantig auf der inneren Schulterpasse absteppen. Die Schulterpasse wenden.

16. Die Quernaht A der äußeren Schulterpasse und des Vorderteils zusammennähen.
17. Die Kante A der inneren Schulterpasse eingeschlagen auf die Kante A des Vorderteils säumen. Die Armausschnittkanten der äußeren und inneren Schulterpasse links auf links zusammennähen.

Ärmel

18. Ärmel 4 längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
19. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Rock-Teile

20. Die Seitennähte der Rock-Teile 3 zusammennähen.

Vord und rückw Tailenband

21. Die Seitennähte des vord und rückw Tailenbandes 7 zusammennähen.
22. Die Oberkante B des Tailenbandes an die Unterkante B der Teile steppen. Die Unterkante E des Tailenbandes an die Oberkante E der Rock-Teile steppen.

Smokgummi

23. Den Smokgummi etwas gedehnt auf die Unterfaden-Spule wickeln. Die Spulenspannung eventuell etwas loser einstellen. Probieren Sie erst ein paar Stiche auf einem Probeläppchen. Die Enden des Gummis und des Garns nach dem Steppen aneinanderknoten. Nach dem ersten Stich den Stoff etwas dehnen, so dass er beim Steppen von eventuell folgenden Reihen flach liegt.
24. Den Smokgummi an der Innenseite bis zu einer Weite von 69-72-75-79-83-87-91-97-103-109-115 cm auf die Kanten B und E des Tailenbandes steppen. Das Tailenband weiter noch drei Mal mit einem Zwischenabstand von ca. 1 cm mit dem Smokgummi von rechts absteppen.

Fertigstellen

25. Die Unterkante der Ärmel mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingssnadel 2,5 cm breit nach links säumen.

13 TOP ●●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 66,5 cm



Sie brauchen

34	36 und 38	40 und 42	44 und 46	48	50	52	54
Stoff, 1,40 m breit							
1,50 m	1,55 m	1,55 m	1,65 m	1,85 m	2,05 m	2,15 m	2,20 m

Außerdem: Wirkeinlage • eventuell Zwillingssnadel.

Papierschnitteile abpausen


Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind **schwarz**.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1 Vorderteil | 5 Rückenteil |
| 2 Schulterpasse (außen + innen) | 6 vord und rückw Hüftteil |
| 4 Ärmel | |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Schnittteil 4 finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen ★ □ aneinander. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen 2 und 6 je ein ganzes Schnittteil.

halbe Stoffbreite, 70 cm



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: innere Schulterpasse 2.

Das Modell nähen

Vorderteile

1. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante A des Vorderteils 1 ab dem Besatz folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Oberkante A des Vorderteils je eine Steppnaht ausführen.
2. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 11-11,5-12-12-12,5-12,5-13-13-13,5-13,5-14 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.
3. Den vord Besatz nach innen falten und auf die Kanten A und B nähen.
4. Die Vorderteile mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Das rechte Vorderteil auf das linke Vorderteil legen, dabei liegen die vord Mittellinien aufeinander. Die Unterkanten B der Vorderteile zusammennähen.

Rückenteil

5. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante C des Rückenteils 5 folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Oberkante C des Rückenteils je eine Steppnaht ausführen.
6. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 38,5-40-40,5-42-42,5-44-44,5-46-46,5-48-48,5 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen und darauf achten, dass die Markierungen an der Schulter gleich weit von der rückw Mitte entfernt liegen.

Teile

7. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
8. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Unterkante B der Teile folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Unterkante B der Teile je eine Steppnaht ausführen.
9. Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 77-80-83-87-91-95-99-105-111-117-123 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.



Äußere und innere Schulterpasse

10. Die innere Schulterpasse 2 rechts auf links auf das Rückenteil legen. Die äußere Schulterpasse 2 rechts auf rechts auf das Rückenteil legen. Es liegen jetzt 3 Stofflagen aufeinander. Die Quernaht C der Schulterpasse und des Rückenteils zusammennähen.
11. Die äußere und innere Schulterpasse links auf links nach oben falten. Die Naht C der Schulterpasse mit einer einfachen Steppnaht absteppen.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **4** Rückenteil
2 vord Halsblende (außen + innen) **5** rückw Halsblende (außen + innen) + Schleife
3 Ärmel

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ● und **4** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Linie abschneiden, damit das linke Vorderteil entsteht.



TIPP
 Die Buchstaben vom
 Zuschneideplan
 auf die Schnittteile
 übertragen.



Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 Ärmelblende (2x zuschneiden)					
14x18,5 cm	14x19 cm	14x19,5 cm	14x20 cm	14x20,5 cm	14x21 cm

46	48	50	52	54
6 Ärmelblende (2x zuschneiden)				
14x21,5 cm	14x22,5 cm	14x23,5 cm	14x24,5 cm	14x25,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf die Stoffe stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die vord innere Halsblende **2** und die rückw innere Halsblende **5** (ohne Schleife).

Das Modell nähen

Nahtband

1. Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **4**.

Einkräuseln

2. Überspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante A zwischen den Markierungen des linken Vorderteils **1** und die Oberkante B des rechten Vorderteils **1** folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Oberkante A des linken Vorderteils und der Konturlinie B des rechten Vorderteils je eine Steppnaht ausführen.
3. Den Stoff des linken Vorderteils über die Fäden bis zu einer Breite von 8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5 cm schieben. Den Stoff des rechten Vorderteils über die Fäden bis zu einer Breite von 9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5-14-14,5 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.

Gummiband

4. Vom Gummiband 9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5-14 cm abschneiden. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen: Das Gummiband von links auf die mittlere Linie C des rechten Vorderteils steppen.

Teile

5. Die vord Mittelnäht der Vorderteile ab der Konturlinie A zusammennähen.
6. Die rückw Mittelnäht der Rückenteile **4** ab der Schlitzmarkierung zusammennähen. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten nach innen falten und heften. Die Schlitzkanten mit einer einfachen Steppnaht absteppen; dabei die Steppnaht am Schlitzende gerade zur rückw Mittelnäht verlaufen lassen.
7. Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Äußere und innere Halsblende mit Schleife

8. Die Schulternähte der vord äußeren Halsblende **2** und der rückw äußeren Halsblende **5** zusammennähen. Die Schulternähte der vord inneren Halsblende **2** und der rückw inneren Halsblende **5** zusammennähen.
9. Die Halskanten D der äußeren und inneren Halsblende zusammennähen und anschließend die Schleifenbänder ab der und bis zur rückw Mitte zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugabe A auf der rückw Mittellinie schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Schleifenbänder wenden.
10. Die Halskanten D unter die innere Halsblende legen. Die Halskante D schmalkantig auf der inneren Halsblende absteppen. Die Halsblenden links auf links falten und die Kanten A und B heften.
11. Die Schleifenbänder am Schlitz überstehen lassen. Die Kanten A der Halsblende, des linken Vorderteils und des linken Rückenteils ab der Markierung an der Ecke bis zum Schlitz der rückw Mitte zusammennähen. Die Kanten A der Halsblende, des rechten Vorderteils und des rechten Rückenteils ab der vord Mitte bis zum Schlitz der rückw Mitte zusammennähen. Die Kante B bleibt zwischen den Markierungen offen.
12. Die Nahtzugabe A des rechten Vorderteils in der Ecke schräg bis zur Konturlinie einschneiden. Die Nahtzugaben E des überstehenden Teils des rechten Vorderteils nach innen falten. Das überstehende Teil um die Halsblende falten. Die Kante B der Halsblende und des überstehenden Teils des rechten Vorderteils zwischen die Markierungen B heften. Die Kanten A und B der Halsblende und der Teile zusammennähen.
13. Die Kanten E auf der inneren Halsblende festnähen.

Ärmel

- Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Ärmelblenden

- Die Enden der Ärmelblende **6** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Die Ärmelblende links auf links doppelt falten und die Oberkanten F aufeinanderlegen. Während des Nähens die Ärmelblende etwas dehnen. Die Kanten F der Ärmelblende und die Unterkante F des Ärmels zusammennähen.

Fertigstellen

- Die Unterkante des Kleides mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingsnadel 4 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

16 TOP

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.
In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 57 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44 und 46	48	50 und 52	54
Stoff, 1,40 m breit						
1,30 m	1,35 m	1,35 m	1,45 m	1,60 m	1,70 m	1,75 m
Top aus zwei Stoffen: Stoff, 1,40 m breit						
1,20 m	1,25 m	1,30 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m	1,35 m
Top aus zwei Stoffen: UND Zierstoff, 1,40 m breit						
0,35 m	0,35 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m

Außerdem: Wirkeinlage • Nahtband • Gummiband, 0,5 cm breit • eventuell Zwillingsnadel.

Papierschnitteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen D; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- Vorderteil
- vord Halsblende (außen + innen)
- Ärmel
- Rückenteil
- rückw Halsblende (außen + innen) + Schleife


Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **4** an der markierten Längenslinie abschneiden. Schnittteil **1** an der markierten Linie abschneiden, damit das linke Vorderteil entsteht.

Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
6 Ärmelblende (2x zuschneiden)					
14x18,5 cm	14x19 cm	14x19,5 cm	14x20 cm	14x20,5 cm	14x21 cm
46	48	50	52	54	
6 Ärmelblende (2x zuschneiden)					
14x21,5 cm	14x22,5 cm	14x23,5 cm	14x24,5 cm	14x25,5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu


Schnittteile laut Zuschneideplan auf die Stoffe stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

Top aus zwei Stoffen, Zierstoff, halbe Stoffbreite, 70 cm



Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: die vord innere Halsblende **2** und die rückw innere Halsblende **5** (ohne Schleife).

Das Modell nähen

Nahtband

- Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **4**.

Einkräuseln

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante A zwischen den Markierungen des linken Vorderteils **1** und die Oberkante B des rechten Vorderteils **1** folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie der Oberkante A des linken Vorderteils und der Konturlinie B des rechten Vorderteils je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff des linken Vorderteils über die Fäden bis zu einer Breite von 8,5-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5 cm schieben. Den Stoff des rechten Vorderteils über die Fäden bis zu einer Breite von 9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5-14-14,5 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.

Gummiband

- Vom Gummiband 9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13-13,5-14 cm abschneiden. Während des Nähens das Gummiband etwas dehnen: Das Gummiband von links auf die mittlere Linie C des rechten Vorderteils steppen.

Teile

- Die vord Mittelnaht der Vorderteile ab der Konturlinie A zusammennähen.
- Die rückw Mittelnaht der Rückenteile **4** ab der Schlitzmarkierung zusammennähen. Die Nahtzugaben der Schlitzkanten nach innen falten und heften. Die Schlitzkanten mit einer einfachen Steppnaht absteppen, dabei die Steppnaht am Schlitzende gerade zur rückw Mittelnaht verlaufen lassen.
- Die Schulternähte der Teile zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Äußere und innere Halsblende mit Schleife

8. Die Schulternähte der vord äußeren Halsblende **2** und der rückw äußeren Halsblende **5** zusammennähen. Die Schulternähte der vord inneren Halsblende **2** und der rückw inneren Halsblende **5** zusammennähen.
9. Die Halskanten D der äußeren und inneren Halsblende zusammennähen und anschließend die Schleifenbänder ab der und bis zur rückw Mitte zusammennähen. Die Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden. Die Nahtzugabe A auf der rückw Mittellinie schräg bis zur Steppnaht einschneiden. Die Schleifenbänder wenden.
10. Die Halskanten D unter die innere Halsblende legen. Die Halskante D schmalkantig auf der inneren Halsblende absteppen. Die Halsblenden links auf links falten und die Kanten A und B heften.
11. Die Schleifenbänder am Schlitz überstehen lassen. Die Kanten A der Halsblende, des linken Vorderteils und des linken Rückenteils ab der Markierung an der Ecke bis zum Schlitz der rückw Mitte zusammennähen. Die Kanten A der Halsblende, des rechten Vorderteils und des rechten Rückenteils ab der vord Mitte bis zum Schlitz der rückw Mitte zusammennähen. Die Kante B bleibt zwischen den Markierungen offen.
12. Die Nahtzugabe A des rechten Vorderteils in der Ecke schräg bis zur Konturlinie einschneiden. Die Nahtzugaben E des überstehenden Teils des rechten Vorderteils nach innen falten. Das überstehende Teil um die Halsblende falten. Die Kante B der Halsblende und des überstehenden Teils des rechten Vorderteils zwischen die Markierungen B heften. Die Kanten A und B der Halsblende und der Teile zusammennähen.
13. Die Kanten E auf der inneren Halsblende festnähen.

Ärmel

14. Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
15. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt der Teile einsetzen.

Ärmelblenden

16. Die Enden der Ärmelblende **6** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
17. Die Ärmelblende links auf links doppelt falten und die Oberkanten F aufeinanderlegen. Während des Nähens die Ärmelblende etwas dehnen: Die Kanten F der Ärmelblende und die Unterkante F des Ärmels zusammennähen.

Fertigstellen

18. Die Unterkante des Tops mit einer doppelten Steppnaht oder einer Zwillingssnadel 4 cm nach links säumen.

17 KLEID ●●

Für dieses Modell nur dehnbare Stoffe verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 105 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42 und 44	46 und 48	50 und 52	54
Stoff, blau, 1,40 m breit					
1,30 m	1,40 m	1,50 m	1,60 m	1,75 m	1,80 m
Stoff, koralle, 1,40 m breit					
1,30 m	1,35 m	1,40 m	1,45 m	1,50 m	1,55 m
Stoff, beige, 1,40 m breit					
0,95 m	1,00 m	1,05 m	1,05 m	1,10 m	1,15 m

Papierschnitteile abpausen

Sie finden das Schnittteil **1** für dieses Modell auf Bogen **F**; die Konturlinien des Schnittteils sind **schwarz**.

Das Schnittteil **2** finden Sie auf Bogen **F**; die Konturlinien des Schnittteils sind **rot**.

Das Schnittteil **3** finden Sie auf Bogen **F**; die Konturlinien des Schnittteils sind **grün**.

Schnittteile wie folgt abpausen:




1 Vorderteil

3 Ärmel

2 Rückenteil

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in je vier Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1** ◻, ◻, ◻, ◻ und **2** ◻, ◻, ◻, ◻ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an den markierten Linien durchschneiden, damit das obere Vorderteil **1**, das Vorderteil **1**, das Zwischen-Vorderteil **1** und das untere Vorderteil **1** entstehen. Schnittteil **2** an den markierten Linien durchschneiden, damit das obere Rückenteil **2**, das Rückenteil **2**, das Zwischen-Rückenteil **2** und das untere Rückenteil **2** entsteht. Schnittteil **3** für den linken Ärmel an der markierten Linie durchschneiden, damit das obere Ärmelteil **3** und das untere Ärmelteil **3** entstehen.

TIPP Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.



Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
4 Halsblende (1x schräg zum Fadenverlauf zuschneiden)					
57x2 cm	59x2 cm	60,5x2 cm	62,5x2 cm	64x2 cm	65,5x2 cm

46	48	50	52	54
4 Halsblende (1x schräg zum Fadenverlauf zuschneiden)				
67,5x2 cm	69,5x2 cm	71x2 cm	72,5x2 cm	74,5x2 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf die Stoffe stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden. Die Halskante J der Teile **1** und **2** und des Ärmels **3** ohne Nahtzugabe zuschneiden. Die Unterkante des unteren Vorderteils **1**, des unteren Rückenteils **2** und der Ärmel **3** ohne Nahtzugabe zuschneiden.

Das Modell nähen

Teile

- Die Quernaht A des vord. oberen Vorderteils **1** und des Vorderteils **1** zusammennähen. Die Quernaht B des Vorderteils und des Zwischen-Vorderteils **1** zusammennähen. Die Quernaht C des Zwischen-Vorderteils und des unteren Vorderteils **1** zusammennähen. Damit haben Sie ein ganzes Vorderteil genäht.
- Die Quernaht D des vord. oberen Rückenteils **2** und des Rückenteils **2** zusammennähen. Die Quernaht E des Rückenteils und des Zwischen-Rückenteils **2** zusammennähen. Die Quernaht F des Zwischen-Rückenteils und des unteren Rückenteils **2** zusammennähen. Damit haben Sie ein ganzes Rückenteil genäht.

Ärmel

- Die Quernaht G des linken oberen Ärmelteils **3** und des linken unteren Ärmelteils **3** zusammennähen. Damit haben Sie einen ganzen linken Ärmel genäht.

Versäubern

- Die Unterkante des Vorderteils, des Rückenteils und der Ärmel mit einem feinen Zier- oder Overlockstich versäubern.

Plissieren

- Vorder- und Rückenteil und Ärmel bei einer Plissieranstalt plissieren lassen.

Nähen

- Die Seitennähte der Teile zusammennähen.
- Den Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Die Kante H des Ärmels und der Teile zusammennähen.

Halsblende

- Die Enden der Halsblende **4** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht. Die Halsblende mit der rechten Stoffseite auf die Innenkante des Vorderteils, des Rückenteils und der Ärmel legen. Eine Kante J der Halsblende und die Halskante J der Teile mit Ärmeln zusammennähen.
- Die Halsblende um die Halskante J herum auf die rechte Stoffseite falten. Die andere Halskante J der Halsblende schmalkantig eingeschlagen auf die Halskante J der Teile mit Ärmeln steppen.

Sie brauchen

34	36 und 38	40	42, 44 und 46	48	50	52 und 54
Stoff, 1,40 m breit						
1,85 m	1,90 m	1,95 m	2,00 m	2,35 m	2,40 m	2,50 m

Außerdem: Wirkeinlage • Nahtband • evtl. 1 Paar Schulterpolster.

Papierschnittteile abpausen


Sie finden die Schnittteile **1**, **1a** und **2** für dieses Modell auf Bogen A; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Die Schnittteile **3**, **3a** und **4** finden Sie auf Bogen A; die Konturlinien der Schnittteile sind grün.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 Vorderteil | 3 Rückenteil |
| 1a vord. Besatz | 3a rückw. Besatz |
| 2 Einsatz | 4 Ärmel |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Das Schnittteil **1** finden Sie in drei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen ○ ● und + ■ aneinander. Das Schnittteil **3** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen ★ □ aneinander. Besätze **1a** und **3a** entsprechend der markierten Linien auf den Schnittteilen **1** und **3** als extra Teile abpausen. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **3** und **3a** je ein ganzes Schnittteil.



TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

18 KLEID ●●

Für dieses Modell nur Trikot-Stoff verwenden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw. Länge ca. 112 cm



So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: Besätze **1a** und **3a**.

Das Modell nähen

Nahtband

- Bügeln Sie die Mitte des Nahtbandes auf der linken Stoffseite auf die Konturlinie der Schulterkanten des Rückenteils **3**.

46	48	50	52	54
7 Ärmelblende (2x zuschneiden)				
10x29,5 cm	10x30,5 cm	10x32 cm	10x33,5 cm	10x34,5 cm
9 Gürtel (1x zuschneiden)				
16x89 cm	16x95 cm	16x101 cm	16x107 cm	16x113 cm
11 Rockstreifen (2x zuschneiden)				
39x126 cm	39x129 cm	39x132 cm	39x135 cm	39x138 cm
Bei Dessin-Stoff: 8 Stehkragen mit Schleife (1x zuschneiden)				
174x14 cm	176x14 cm	178x14 cm	179x14 cm	181x14 cm
Bei gestreiftem Stoff: 12 Stehkragen mit Schleife (2x zuschneiden)				
14x87 cm	14x88 cm	14x89 cm	14x90 cm	14x90 cm

34 bis 54
10 Gürtelschleife (2x zuschneiden)
10x35 cm
13 Schlitzstreifen (1x zuschneiden)
14x1,5 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Das Modell nähen

Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils **1** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinie des Ärmels **3** markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie von oben steppen.
- Die Mitte der Falte auf die genähte Naht legen. Die Faltenlinien nach links und nach rechts falten. Die Falten auf die Oberkante A des Vorderteils heften.
- Auf die gleiche Weise die Falten in den Ärmel nähen. Die Falten auf die Oberkante B des Ärmels heften.

Schlitzstreifen

- Die Schlitzlinie C des Vorderteils bis zur Markierung einschneiden und zu einer geraden Kante auffalten. Den Schlitzstreifen **13** rechts auf links auf das Vorderteil legen.
- Eine lange Kante C des Schlitzstreifens mit 0,5 cm Nahtzugabe an die Schlitzkante steppen; dabei verläuft die Nahtzugabe so, dass sie an der Unterkante des Schlitzes nur noch 1 mm beträgt.
- Den Schlitzstreifen links auf links doppelt legen. Die andere Kante C des Schlitzstreifens eingeschlagen und schmalkantig auf die Kante C des Vorderteils steppen.
- Das Vorderteil auf dem Schlitzstreifen doppelt falten. Den Schlitzstreifen an der Unterkante mit einer kleinen schrägen Naht zusammennähen.

Teile

- Die Schulternähte A des Vorderteils und des Rückenteils **2** zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Halsblende mit Schleife

- Bei dem gestreiften Stoff die kurzen Enden der Halsblende **12** zusammennähen.
- An beiden Seiten des Schlitzes für die Schleife gleichmäßig viel Stoff überstehen lassen. Die Halskanten D der Halsblende **8** oder **12** und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm vor die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Schleifenteile rechts auf rechts doppelt falten. Die langen Kanten und die Enden zusammennähen. Die Schleifenteile wenden. Die Nahtzugabe der anderen Halskante D der Halsblende 0,75 cm nach innen falten und heften.
- Die andere Halskante D der Halsblende mit Schleife auf der linken Stoffseite auf die Halskante D der Teile heften. Die Teile von rechts in der Halsnaht D absteppen. Damit haben Sie auch die andere Halskante D der Halsblende festgenäht.

Ärmel

- Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnahte zusammennähen. Ärmel wenden.

- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt B der Teile einsetzen.

Ärmelblenden

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Unterkante E des Ärmels folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie E des Ärmels je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 23-24-25-26-27-28,5-29,5-30,5-32-33,5-34,5 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.
- Die Nahtzugaben der Enden der Ärmelblende **7** zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Die Ärmelblende links auf links doppelt falten und die Oberkanten heften. Die Oberkante E der Ärmelblende und die Unterkante E der Ärmel zusammennähen.

Rockstreifen

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Oberkante F des Rockstreifens **11** folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie F des Rockstreifens je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff des vord Rockstreifens über die Fäden bis zu einer Breite von 64-65,5-67-69-71-73-75-78-81-84-87,5 cm schieben und den Stoff des rückw Rockstreifens über die Fäden bis zu einer Breite von 60-61-62-63-65-67-69-71-74-77-80 cm schieben. Darauf achten, dass die Falten gleichmäßig verteilt sind.
- Die Seitennähte der Rockstreifen zusammennähen. Die Oberkante F des Rockstreifens und die Unterkante F der Teile zusammennähen.

Gürtel und Gürtelschleife

- Die Gürtelschleife **10** jeweils doppelt falten und die langen Kanten und ein Ende zusammennähen. Die Gürtelschleife wenden.
- Gürtel **9** längs falten. In der Mitte der langen Kante eine Wendeöffnung offen lassen: Die langen Kanten zusammennähen. Die Nahtzugaben des Gürtels in die Mitte falten und flachbügeln. An beiden Seiten die Stoffbrüche wie einen Abnäher schmaler nähen, so dass die Gürtelbreite an den Enden jeweils 5 cm breit ist.
- Die Gürtelschleife so weit in den Gürtel schieben, dass die offenen Kanten G aufeinander liegen. Die Enden G des Gürtels zusammennähen. Damit haben Sie die Gürtelschleife festgenäht.
- Gürtel wenden. Von Hand die Wendeöffnung schließen.

Fertigstellen

- Die Unterkante des Kleides eingeschlagen 1 cm nach links säumen.

20 MANTEL ●●●

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 98 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44	46	48 und 50	52	54
Stoff, der sich ausfransen lässt, 1,40 m breit							
2,70 m	2,75 m	2,80 m	2,80 m	2,85 m	2,85 m	3,10 m	3,30 m
Futter, 1,40 m breit							
1,55 m	1,60 m	1,60 m	1,80 m	2,10 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m

Außerdem: Vlieseline (H 410) • 7 Knöpfe • 1 Paar Schulterpolster.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Vorderteil | 3 Ärmel |
| 1a vord Besatz | 4 Tasche |
| 2 Rückenteil | 5 Kragen (oben + unten) |

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **2** und **3** finden Sie je in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1** , **2**  und **3**  aneinander. Lesen Sie auch „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus dem Schnittteil **5** ein ganzes Schnittteil.

Vermaßte Schnittteile

34	36 und 38	40, 42 und 44	46	48 und 50	52 und 54
14 rechte vord Verschlussblende (1x zuschneiden)					
90x4 cm	90,5x4 cm	91x4 cm	91,5x4 cm	91,5x4 cm	92x4 cm
15 Taschenpatte (oben + unten) (4x zuschneiden)					
9,5x22 cm	9,5x22 cm	9,5x23 cm	9,5x23 cm	9,5x24 cm	9,5x24 cm

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Zum Ausfransen des Stoffes die vord Kante A der Vorderteile **1** und den vord Besatz **1a**, die Seitenkanten und die Unterkanten der Tasche **4** und der Taschenpatte **15**, die Außenkante B des oberen und unteren Kragens **5**, die Unterkante der Ärmel **3** und die langen Kanten A der vord rechten Blende **14** mit 1,5 cm Nahtzugabe zuschneiden. Teil **14** nur aus einer Stofflage zuschneiden.

So schneiden Sie die Schnittteile aus Futter zu

Hinweis: Lesen Sie „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Das Futter-Vorder-
teil **1** an der markierten Futterlinie abschneiden. Legen Sie das Futter-Rückenteil
2 für die Bewegungsfalte 2 cm neben den Stoffbruch auf den Stoff; die Bruch-
kante **nicht** durchschneiden. Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Futterstoff
legen. Lesen Sie zuerst „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29.

Bevor Sie anfangen

Hinweis: Die Nahtzugaben, die später ausgefranst werden, nicht verstärken. Verstärken Sie die folgenden Teile: den vord. Besatz **1a** • den Besatz an der Tasche **4** • das untere Kragenteil **5** • die untere Taschenpatte **15**.

Das Modell nähen

Allgemein Fransen:

Die Stellen, die später ausgefranst werden, werden auf der Konturlinie aufeinandergerñht, entweder links auf rechts oder links auf links, so dass entweder eine oder beide Kanten offen bleiben. Einlagige Kanten werden nur auf der Konturlinie abgesteppt. Dies wird jeweils in den einzelnen Schritten beschrieben.

Falten

1. Die Faltenlinien des Vorderteils **1** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinien des Ärmels **3** markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie von oben steppen.
2. Die Mitte der Falte auf die genähte Naht legen. Die Faltentiefen nach links und nach rechts falten. Die Falte auf die Schulterkante C des Vorderteils heften.
3. Auf die gleiche Weise die Falten in den Ärmel nähen. Die Falten auf den Ärmelkopf D des Ärmels heften.

Taschen

4. Den Besatz der Tasche **4** auf der Linie nach links falten. Den Besatz eingeschlagen säumen.
5. Die Seitenkanten und die Unterkante der Tasche an der Konturlinie absteppen. Die Tasche links auf rechts auf das Vorderteil legen. Die Tasche entsprechend der Taschenlinie E auf der Konturlinie auf das Vorderteil steppen.

Taschenpatten

6. Die obere und untere Taschenpatte **15** links auf links aufeinanderlegen und die Außenkanten heften. Die Seitenkanten und die Unterkante der Taschenpatte entsprechend der Konturlinie zusammennähen.
7. Das Knopfloch in die Taschenpatte arbeiten.
8. Die Oberkante F der Taschenpatte über die Tasche auf das Vorderteil legen. Achten Sie darauf, dass die Taschenpatte nach oben zeigt. Die Taschenpatte auf die Pattenlinie F über die Tasche steppen. Die Taschenpatte nach unten falten.

Rechte vord Blende

9. Die rechte vord Blende **14** und das rechte Vorderteil mit der rechten Stoffseite nach oben hinlegen. Die rechte vord Blende links auf rechts auf das Vorderteil legen; dabei liegen die vord Kanten A bündig übereinander. Die

Halskante G und den Saum auf dem Vorderteil heften. Die langen Kanten A der rechten vord Blende entsprechend der Konturlinie auf das Vorderteil steppen.

Teile

10. Die Schulternähte C des Vorderteils und des Rückenteils **2** zusammennähen.
Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Oberer und unterer Kragen


11. Den oberen und unteren Kragen **5** entsprechend der Konturlinie links auf links aufeinandersteppen. Die Halskanten G des Kragens und der Teile ab der und bis zur vord Mitte zusammennähen.

Ärmel

12. Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
13. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt D der Teile einsetzen. Die Unterkante des Ärmels entsprechend der Konturlinie absteppen.

Futter und Besatz

14. Den extra angeschnittenen Stoff (Bewegungsfalte) des Futter-Rückenteils **2** oben und unten an der Mittellinaht H ca. 5 cm steppen, dabei die Stepplinie rund zum Bruch verlaufen lassen.
15. Die Faltenlinien des Futter-Vorderteils **1** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinie des Futter-Ärmels **3** markieren. Die Faltenlinien des Futter-Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie von oben steppen.
16. Die Mitte der Falte auf die genähte Naht legen. Die Faltentiefen nach links und nach rechts falten. Die Falte auf die Schulterkante C des Futter-Vorderteils heften.
17. Auf die gleiche Weise die Falten in den Futter-Ärmel nähen. Die Falten auf den Ärmelkopf D des Futter-Ärmels heften.
18. Die Kanten J des vord Besatzes **1a** und des Futter-Vorderteils bis 5 cm oberhalb der Unterkante steppen.
19. Die Schulternähte C der Futter-Teile mit Besatz zusammennähen. Die Seitennähte der Futter-Teile zusammennähen.



20. Futter-Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Futter-Ärmel wenden.
21. Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Futter-Ärmel in den Armausschnitt D der Futter-Teile einsetzen.

Stoff und Futter zusammennähen

22. Den Stoff und das Futter mit Besatz rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Halskanten G der Teile und der Futter-Teile mit Besatz zusammennähen. Damit haben Sie den Kragen und die Halskante G der rechten Verschlussblende festgenäht. Das linke Vorderteil und das rechte Vorderteil mit rechter vord Verschlussblende und den vord Besatz an der Unterkante rechts auf rechts auf die Saumlinie steppen.
23. Die Teile wenden und die Ärmel ineinanderschieben. Die vord Kante A des Vorderteils und des vord Besatzes entsprechend der Konturlinie links auf links zusammennähen.
24. Die Unterkante des Futter-Ärmels eingeschlagen schmalkantig an der Konturlinie auf die Unterkante des Ärmels steppen.

Fertigstellen

25. Die Unterkante des Mantels säumen. Die Unterkante des Futter eingeschlagen auf den Saum der Teile säumen
26. Die Knopflöcher in die rechte Verschlussblende arbeiten. Die Knöpfe annähen.
27. Die vord Kante A beider Vorderteile mit vord Besatz und rechter vord Verschlussblende, die andere lange Kante A der rechten vord Verschlussblende, die Seitenkante und die Unterkante der Tasche und der Taschenpatte, die Außenkante B des Kragens und die Unterkante der Ärmel bis zur Steppnaht ausfransen.

21 KLEID

Dieses Kleid kann aus einem und aus zwei Stoffen genäht werden.

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 98 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44	46 und 48	50	52 und 54
Kleid aus einem Stoff: Stoff, 1,40 m breit						
2,90 m	2,95 m	3,90 m	3,90 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m
Kleid aus zwei Stoffen: Stoff, 1,40 m breit						
1,70 m	1,75 m	1,95 m	2,80 m	2,80 m	2,85 m	2,85 m
UND Zierstoff, 1,40 m breit						
1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m	1,20 m
Kleid aus Stoff mit Print: Stoff, 1,48 m breit Ein Print ist ein Dessin, das sich wiederholt. Für die Größen 34 bis 46 können die Schnittteile laut Zuschneideplan aus dem Stoff zugeschnitten werden. Für die Größen 48 bis 54 benötigen Sie mehr Stoff. Die Abbildung kann anders aussehen als auf dem Foto. Spar-Tipp: Sie können den Print auch nur auf dem Vorderteil verwenden. Um sicherzugehen, dass das Dessin später an der richtigen Stelle ist, nehmen Sie am besten den Schnitt zum Stoffkauf mit.						
34 bis 46						
3,10 m						

Außerdem: 2,05 m Fransenband • Gummiband, 1 cm breit.

Papierschnittteile abpausen


Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.

Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **3** Ärmel
2 Rückenteil **6** Schultuch (oben + unten)

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1**, **2** und **3** finden Sie je in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die Teile an den Zeichen **1** ● ●, **2** + ■ und **3** ■ ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteil **1** an der markierten Halslinie und vord Mittel-linie abschneiden. Schnittteil **6** an der markierten Linie durchschneiden, damit das seitl obere und untere Schultuch **6** entsteht. **KLEID AUS STOFF MIT PRINT:** Lesen Sie „Spiegeln“ auf Seite 29. Machen Sie aus den Schnittteilen **1**, **2** und dem Schultuch **6** (oben und unten) je ein ganzes Schnittteil.

Stoff mit Print, Stoffbreite, 148 cm




Webkante einfache Stofflage

Webkante rechte Stoffseite oben


TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.

KLEID AUS EINEM STOFF, Größe 42 bis 54, halbe Stoffbreite, 70 cm



KLEID AUS EINEM STOFF, Größe 34 bis 40, halbe Stoffbreite, 70 cm



Stoffbruch

Stoffbruch


Stoffbruch

Webkante


Stoffbruch

Webkante


KLEID AUS ZWEI STOFFEN,
Größe 44 bis 54,
halbe Stoffbreite, 70 cm



KLEID AUS ZWEI STOFFEN,
Zierstoff,
halbe Stoffbreite, 70 cm



KLEID AUS ZWEI STOFFEN,
Größe 34 bis 42,
halbe Stoffbreite, 70 cm



Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
16 rückw Halsblende (1x schräg zum Fadenverlauf zuschneiden)					
16,5x2 cm	17x2 cm	17,5x2 cm	18x2 cm	18,5x2 cm	19x2 cm
46	48	50	52	54	
16 rückw Halsblende (1x schräg zum Fadenverlauf zuschneiden)					
19,5x2 cm	20x2 cm	20,5x2 cm	21x2 cm	21,5x2 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus den Stoffen zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf die Stoffe stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. Die Unterkante des Ärmels **3** mit 2 cm Besatz zuschneiden. **KLEID AUS STOFF MIT PRINT:** Achten Sie darauf, dass Sie rechte und linke Schnittteile zuschneiden.

Das Modell nähen

Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils **1** und des Ärmels **3** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie von oben steppen.
- Die Mitte der Falte auf die genähte Naht legen. Die Faltentiefen nach links und nach rechts falten. Die Falten auf die Oberkante A des Vorderteils heften.
- Auf die gleiche Weise die Falten in den Ärmel nähen. Die Falten auf die Oberkante B des Ärmels heften.

Rückw Halsblende

- Die rückw Halsblende **16** links auf links doppelt falten. Die Halskante C heften.
- Die Halskanten C der rückw Halsblende und des Rückenteils **2** zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Blende nach innen falten. Die Bruchkante der rückw Halsblende auf das Rückenteil steppen.

Teile

- Darauf achten, dass die Nahtzugabe der Halskante D des Vorderteils übersteht. Die Schulternähte A des Vorderteils und des Rückenteils zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Schaltuch

- Die Teilungsnaht E des oberen Schaltuchs **6** und des seitl oberen Schaltuchs **6** zusammennähen. Die Teilungsnaht E des unteren Schaltuchs **6** und des seitl unteren Schaltuchs **6** zusammennähen.
- Das Fransenband rechts auf rechts an die schräge Unterkante F des oberen Schaltuchs heften. Die Kanten F des oberen und unteren Schaltuchs zusammennähen. Damit haben Sie das Fransenband festgenäht. Anschließend die Kanten G des oberen und unteren Schaltuchs zusammennähen. Die Nahtzugabe der Kante G am Ende bis zur Steppnaht einschneiden.
- Das Schaltuch wenden. Die vord Halskante D des oberen und unteren Schaltuchs heften.
- Das obere Schaltuch auf die linke Stoffseite des Vorderteils legen. Die vord Halskanten D zusammennähen. Das Schaltuch nach außen falten.

Ärmel

- Ärmel längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt B der Teile einsetzen.
- Den Besatz an der Unterkante nach innen falten. Den Ärmel in Besatzbreite absteppen, so dass ein Tunnel entsteht.
- Ca. 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 cm Gummiband in den Tunnel einziehen. Die Enden des Gummibandes zusammennähen. Die Öffnung in der Ärmelnaht schließen.

Fertigstellen

- Die Unterkante des Kleid 1 cm nach links säumen.

Zum Steppen der Nähte die Stoffteile rechts auf rechts legen.
Nahtzugaben mit der Overlock oder einem Zickzackstich versäubern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Abnäher flach bügeln.

22 TOP

In den Größen 34 bis 54

Lesen Sie zuerst „Welche Größe passt mir?“ auf S. 28.

Rückw Länge ca. 68,5 cm



Sie brauchen

34 und 36	38 und 40	42	44	46	48 und 50	52 und 54
Stoff, Uni ODER Dessin: 1,40 m breit						
2,05 m	2,10 m	2,15 m	2,20 m	2,25 m	2,30 m	2,35 m

Außerdem: Vlieseline (H 180). **TOP AUS DESSIN-STOFF:** • 1,40-1,45-1,50-1,55-1,65-1,70-1,75-1,85-1,95-2,05-2,10 m Fertig-Bündchen, 7 cm breit.

Papierschnittteile abpausen

Sie finden die Schnittteile für dieses Modell auf Bogen E; die Konturlinien der Schnittteile sind rot.


Schnittteile wie folgt abpausen:

- 1** Vorderteil **2** Rückenteil
1a vord Besatz **3** Ärmel

Hinweis: Lesen Sie zuerst „Anstoßlinien“ auf S. 29. Die Schnittteile **1** und **2** finden Sie in zwei Teilen auf dem Schnittbogen. Kleben Sie die beiden Teile an den Zeichen **1** ○ ● und **2** + ■ aneinander. Lesen Sie auch „Durchschneiden/abschneiden“ auf S. 29. Schnittteile **1**, **2** und **3** an der markierten Längelinie abschneiden. Den vord Besatz **1b** entsprechend der markierten Linie auf dem Schnittteil **1** als extra Teil abpausen.

TIPP

Die Buchstaben vom Zuschneideplan auf die Schnittteile übertragen.


Vermaßte Schnittteile

34	36	38	40	42	44
12 Stehkragen mit Schleife (1x zuschneiden)					
163,5x14 cm	165x14 cm	167x14 cm	168,5x14 cm	170,5x14 cm	172x14 cm
Top, uni: 17 Manschette (2x zuschneiden)					
12x23 cm	12x24 cm	12x25 cm	12x26 cm	12x27 cm	12x28,5 cm
46	48	50	52	54	
12 Stehkragen mit Schleife (1x zuschneiden)					
173,5x14 cm	175,5x14 cm	177,5x14 cm	179x14 cm	180,5x14 cm	
Top, uni: 17 Manschette (2x zuschneiden)					
12x29,5 cm	12x31 cm	12x32 cm	12x33,5 cm	12x34,5 cm	

So schneiden Sie die Schnittteile aus Stoff zu

Schnittteile laut Zuschneideplan auf den Stoff stecken. Lesen Sie „Naht- und Saumzugaben“ auf Seite 29. **Top, Dessin-Stoff:** Schnittteil **17** entfällt.

Bevor Sie anfangen

Verstärken Sie die folgenden Teile: vord Besatz **1b**.

Das Modell nähen
TOP, UNI
Falten

- Die Faltenlinien des Vorderteils **1** mit Heftstichen markieren. Die Faltenlinie des Ärmels **3** markieren. Die Faltenlinien des Vorderteils rechts auf rechts aufeinanderlegen. Die Faltenlinie von oben steppen.
- Die Mitte der Falte auf die genähte Naht legen. Die Faltentiefen nach links und nach rechts falten. Die Falten auf die Schulterkante A des Vorderteils heften.
- Auf die gleiche Weise die Falten in den Ärmel nähen. Die Falten auf dem Ärmelkopf B heften.

Vord Besatz

- Die Schlitzlinie C auf der linken Stoffseite des Vorderteils markieren. Den vord Besatz **1b** rechts auf rechts auf die Schlitzlinie C des Vorderteils legen.

- 3 mm beidseitig der Schlitzlinie C eine Steppnaht ausführen, dabei die Steppnaht am Ende des Schlitzes in eine Spitze auslaufen lassen. Den Schlitz C zwischen den Steppnähten bis kurz **vor** die Spitze einschneiden.
- Die Nahtzugaben C unter den vord Besatz legen. Die Naht C schmalkantig auf dem vord Besatz absteppen. Den vord Besatz nach innen falten. Die Halskante D des vord Besatzes und des Vorderteils links auf links heften.

Teile

- Die Schulternähte A des Vorderteils und des Rückenteils **2** zusammennähen. Die Seitennähte der Teile zusammennähen.

Halsblende mit Schleife

- An beiden Seiten des Schlitzes 55 cm für die Schleife überstehen lassen. Die Halskanten D der Halsblende mit Schleife **12** und der Teile zusammennähen. Nahtzugabe der Halskante D bis 2 mm **vor** die Stepplinie mehrmals einschneiden.
- Die Schleifenteile rechts auf rechts doppelt falten. Die langen Kanten und die Enden zusammennähen. Die Schleifenteile wenden. Die Nahtzugabe der anderen Halskante D der Halsblende mit Schleife 0,75 cm nach innen falten und heften. Die andere Halskante D der Halsblende mit Schleife auf der linken Stoffseite auf die Halskante D der Teile heften.
- Die Teile von rechts in der Halsnaht D absteppen. Damit haben Sie auch die andere Halskante D der Halsblende festgenäht.

Ärmel

- Ärmel **3** längs rechts auf rechts zur Hälfte legen. Ärmelnähte zusammennähen. Ärmel wenden.
- Darauf achten, dass die Einsetzzeichen aufeinanderliegen. Ärmel in den Armausschnitt B der Teile einsetzen.

Manschetten

- Oberspannung der Nähmaschine etwas lockern und Stichlänge vergrößern. Am Anfang und am Ende ein Stück Faden lose hängen lassen. Die Unterkante E des Ärmels folgendermaßen einkräuseln: 3 mm unter- und oberhalb der Konturlinie E des Ärmels je eine Steppnaht ausführen.
- Den Stoff über die Fäden bis zu einer Breite von 23-24-25-26-27-28,5-29,5-30,5-32-33,5-34,5 cm schieben. Die Falten gleichmäßig verteilen.
- Die Manschette **17** doppelt falten und die Enden zusammennähen. Damit haben Sie einen Ring genäht.
- Eine Kante E der Manschette und die Unterkante E des Ärmels zusammennähen. Die Nahtzugabe E der anderen Kante der Manschette 0,75 cm nach innen falten und heften. Die andere Kante E der Manschette auf der linken Stoffseite auf die Kante E des Ärmels heften.
- Die Manschette von rechts in der Naht E absteppen. Damit haben Sie die andere Kante E der Manschette festgenäht.

Fertigstellen

- Die Unterkante des Tops eingeschlagen 1 cm nach links säumen.

TOP, DESSIN

- Befolgen Sie die Arbeitsschritte 1 bis 12 unter „Top, uni“.

Ärmel- und Hüftbündchen

- Für die Ärmelbündchen vom Fertig-Bündchen 2 Stücke à 23-24-25-26-27-28,5-29,5-31-32-33,5-34,5 cm + Nahtzugabe abschneiden. Für das Hüftbündchen vom Fertig-Bündchen 1 Stück von 87-90-93-97-101-105-109-115-121-127-133 cm + Nahtzugabe abschneiden.
- Die Bündchen doppelt falten und die Enden zusammennähen. Damit haben Sie zwei kleine und einen großen Ring genäht.
- Während des Nähens die Bündchen etwas dehnen. Die Oberkante der Ärmelbündchen und die Unterkante E des Ärmels zusammennähen. Die Oberkante des Hüftbündchens und die Unterkante der Teile zusammennähen.

Maßtabelle Stricken und Häkeln

Maße	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52
Oberweite	80/84	88/92	96/100	104/110	116/122
Tailenweite	59/62	65/69	73/77	81/85	91/97
Hüftweite	84/88	92/96	100/104	108/114	120/126

IMPRESSUM

Style

10/2019
erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Medweth

Redaktion: Sarah Theresa Stöhr

Grafik: www.heydesign.de

Übersetzung: Christiane Hilgenberg
Daniela Meijer

Fachlektorat: Yvonne Reuter

Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Objektleitung: Hannes Stockmann

Leitung Content: Sylvia Tarnowski

Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb
GmbH & Co. KG
Römerstraße 90,
D-79618 Rheinfelden
www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay
info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de
Tel.: +49 (0)7623 964 156
Abonnentenpreis EUR (D)
74,40 einschließlich
Zustellgebühr
Erscheinungsweise:
12x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de
Tel.: + 49 (0)7623 964 155
www.oz-shop.de,
Einzelversand zuzügl.
EUR (D) 2,20 Versandkosten,
Auslandspreise auf Anfrage

Druck: OZ Druck & Medien GmbH,
Rheinfelden

© 2019 by New Skool Media B.V. Printed in Germany.

Die aus der niederländischen Originalausgabe stammenden Beiträge wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Knipmode 10/2019“ und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von New Skool Media B.V. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberrecht, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP



Mitglied der Initiative Handarbeit
Initiative
Handarbeit

Abkürzungsverzeichnis - Strick- und Häkelmode

abgeh = abgehoben/e	li = links / linke
abh = abheben	lt = laut
abk = abketten	M = Masche/n
abm = abmaschen	M = Muster
abn / Abn = abnehmen / Abnahme	mittl = mittlere
abstr = abstricken	MS = Mustersatz
abw = abwechselnd	MZ = Maschenzahl
anschl / Anschl = anschlingen /	N / Nd / Ndl = Nadel/n
anschlagen / Anschlag	Nr = Nummer
arb / Arb = arbeiten / Arbeit	NS = Nadelstärke / Nadelspiel
aufn / Aufn = aufnehmen / Aufnahme	Qual = Qualität
beids = beidseitig	R = Reihe/n / Rapport
Bg = Bogen	Rd = Runde/n
cm = Zentimeter	Rdm = Randmasche
dh = das heißt	re = rechts / rechte
dopp = doppelt	restl = restliche
DStb = Doppelstäbchen	Rücks / RS = Rückseite
einf = einfach	RT = Rückenteil
einst / Einst = einstechen /	Schl = Schlinge
Einstichstelle	seidl = seitlich/e
evtl = eventuell	Stb = Stäbchen
Fb = Farbe	str = stricken
Fd = Faden	tM = tiefergestochene Masche/n
fM / fM / feM / FM = feste Masche/n	U = Umschlag
folg = folgend	überg = übergehen
fortl = fortlaufend	übZ Abn = überzogene Abnahme /
g = Gramm	überzogenes Abnehmen
gegengl = gegengleich	verdopp = verdoppeln / verdoppelt
gestr = gestrickt	verkr = verkreuzen / verkreuzt
gl = glatt	verschr = verschränkt
gr / Gr = groß / Größe	vert = verteilt
häk = häkeln	Vorders / VS = Vorderseite
hStb / HSt = halbe/s Stäbchen	VT = Vorderteil
insg = insgesamt	wd = wenden
inkl = inklusive	wdh / wiederh = wiederholen
Kett-M / KM = Kettmasche/n	zB = zum Beispiel
kl = klein	zun / Zun = zunehmen / Zunahme
kr = kraus	zus = zusammen
Lftm / LfM / Lm / LM / LuftM / Luftm =	zW = zum Wenden
Luftmasche/n	* = Wiederholungszeichen
Lftmbg = Luftmaschenbogen	x = Malzeichen
LL = Lauflänge	

Notizen