


Выкройка утепленного комбинезона

р.56-86



Инструкция



Материалы:

1. 70-80-85-90-100-105 см легкая ткань на верхнюю часть; (-75-80-85-90-100-110 см легкого синтепона шириной 150 см)
2. 75-80-85-90-100-110 см флис для подклада
3. две молнии, длиной 25-30-35-40-45-50 см
4. 10 см резинки, шириной 8 мм
5. 4 кнопки
6. Для модели А так же: нить для вышивки, кусочек белой ткани для вышивки, двухсторонний флизелин (флизофикс), флизелин Стиквлес (для подкладки под вышивку).
7. Для модели В так же: нить для вышивки, флизелин стиквлес, 90 см кружева шириной 20 мм, 56 см ленточки шириной 10 мм.

Детали:

1. Центральная деталь полочки (1-подклад; 1-основная ткань)
2. Боковая деталь полочки (2 – подклад; 2 – основная ткань)
3. Манжета, передняя деталь (2 – подклад; 2- основная ткань)
4. Спинка (2 – подклад; 2 – основная ткань), манжета, задняя деталь (2 – основная ткань)
5. Рукав (2 – подклад; 2 - основная ткань), манжета на рукаве (2 – основная ткань)
6. Капюшон (2 – подклад; 2 – основная ткань)
7. Застежка для горловины (1 подклад; 1 – основная ткань)
8. Застежки для ботиночек (2 – основная ткань)

Лист выкроек А, чёрный

О Модели: Вы можете сделать комбинезон только из ткани для верхней одежды и флиса или можете добавить синтепон между основной тканью и подкладом, в зависимости от ваших предпочтений. Инструкции, включающие синтепон, напечатаны курсивом в скобках.

РАСКРОЙ:

Подклад: Раскроите детали подклада из флиса в соответствии с листом выкроек. Поскольку ткань для подклада эластична, раскроите детали с припусками 0.5 см и шейте, так, как будто припуски 1 см,. Это делается для того, чтобы в последствие подклад не выглядывал из под основной ткани.

Основная ткань: Вырежьте выкройку манжеты из выкройки спинки и выкройку манжеты для рукавов из выкройки рукава. Раскроите детали в соответствии с листом выкроек.

(Утеплитель: Раскроите детали из синтепона в соответствии с выкройками для подклада; добавьте 1 см припусков и раскроите спинку без швов одной деталью и рукава).

Модель В ленточка и кружево: Вырежьте пять частей по 10 см для оборок и одну размером 6 см для бантика у мишки из ленточки. Вырежьте пять частей по 18 см из кружева для оборок; сделайте один угол на каждом конце оборки округлым.

ИНСТРУКЦИИ:

Модель А, рисунок компаса и мишки: Прочтите основную инструкцию к вышивкам и аппликациям на стр. 44. Переведите рисунок компаса и мишки с листа выкройки, вырежьте области, окрашенные серым цветом из белой ткани. Приутюжьте полученный рисунок к центральной полочке при помощи двухстороннего флизелина. Прострочите края аппликации узким коротким зигзагом. Вышейте остальной рисунок укрепляющим прямым стежком.

Модель В, рисунок медвежонка с бантиком: Прочтите основную инструкцию к вышивкам и аппликациям на стр. 44. Переведите рисунок медвежонка с листа выкроек и вышейте его на центральной части полочки укрепляющим прямым стежком. Сделайте вышивку под мишкой при помощи вышивальной машинки. Сделайте бантик из ленты и пришейте его вручную.

Оборки из ленточек и кружев, модель В: Прострочите присбаривающей строчкой вдоль одного края и закругленных концов на каждом кружеве и присборьте края слегка натянув нить. Пристрочите один край ленточки к вершине присборенного края кружева, отставьте один см припусков на каждом конце ленточки. Пристрочите оборки к лицевой стороне комбинезона следующим образом: пристрочите оборки к боковым полочкам от шва к шву в соответствие с отметками на выкройке. Подверните припуски на концах оборки и пристрочите к рукаву. Пристрочите оборку к капюшону, таким же способом, как и к рукаву, только после соединения деталей капюшона*.

Застежки для ботиночек: Сложите полоски для застежек пополам, изнаночными сторонами вместе, подверните припуски на длинном крае и одном конце и отстрочите. Пристрочите застежки к лицевой стороне задней детали манжеты для ног, в соответствие с отметками на выкройке.

Основная ткань: Пристрочите манжеты для ног и рук лицевыми сторонами вместе к спинке и рукавам соответственно. Отогните припуски к манжетам и отстрочите швы, ориентируясь по лапке.

(Добавление утеплителя к основной ткани: приколите детали из синтепона к изнаночной стороне деталей из основной ткани и пристрочите их вместе вдоль припусков, близко к краю.)

Пристрочите боковые детали полочки к центральной детали, начиная от нижнего края и заканчивая отметкой для молнии, разутюжьте швы. Приколите и пристрочите молнии к полочке, лицевыми сторонами вместе. Пристрочите манжеты к передней детали комбинезона, лицевыми сторонами вместе. Отогните припуски к манжетам и отстрочите швы, используя лапку как ориентир.

Соединение деталей из основной ткани: Прострочите центральный задний шов. Пристрочите рукава к полочке и спинке, отогните припуски к рукавам и отстрочите швы. Стачайте внутренние швы рукавов и боковые швы. Стачайте шаговые швы.


Соединение деталей подклада: Стачайте боковые детали полочки и центральную деталь, начиная от нижнего края и заканчивая отметками для молнии, разутюжьте швы. Пристрочите манжеты к нижней части передней детали. Стачайте центральный задний шов и оставьте незастроченными 15 см. Пристрочите рукава к полочке и спинке. Стачайте внутренние швы рукавов, боковые швы и шаговые швы.


Капюшон: Стачайте детали капюшона лицевыми сторонами вместе. Повторите тоже для деталей подклада. (*Модель В пришейте оборку). Поместите две части капюшона одну в другую, лицевыми сторонами вместе и стачайте внешние края. Пришейте резинку к припускам на внешнем крае, между отметками, растягивая резинку в процессе шитья. Выверните капюшон лицевой стороной наружу и отстрочите внешний край, ориентируясь по лапке. Пристрочите нижние края капюшона вместе. Пристрочите капюшон к вырезу горловины из основной ткани, в соответствие с отметками на выкройке, лицевыми сторонами вместе.

Соединение основной ткани и подклада: На этой стадии подклад и верхняя часть комбинезона находятся наизнанку. Приколите и пристрочите основную ткань и подклад вместе вдоль краев с молнией на боковых полочках и вдоль нижнего края капюшона, лицевыми сторонами вместе. Расположите рукав из основной ткани и подклада концами друг к другу и сколите их лицевыми сторонами вместе, пристрочите (заметьте, что рукав из основной ткани и рукав подклада НЕ располагаются один в другом). Стачайте основную ткань и подклад внизу таким же способом. Выверните комбинезон лицевой стороной наружу и вставьте рукав из

Застежка для горловины: Приколите и пристрочите детали застежки лицевыми сторонами вместе и оставьте отверстие между отметками. Приколите и пристрочите край застежки к вырезу горловины лицевыми сторонами вместе. Обрежьте припуски вокруг углов застежки и выверните ее лицевой стороной наружу. Подогните припуски под нижний край застежки из подклада и пришейте к комбинезону вручную. Отстрочите края застежки.

Схема сборки выкройки










Группа в ВК - "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>


4


Комбинезон
р. 56-86




Группа в ВК - "Мирская мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>








Комбинезон
р. 56-86




4. 56-86 cm

C




1




Комбинезон
р. 56-86


2



Комбинезон
р. 56-86

Группа в ВК - "Мировая" <https://vk.com/mamamirovaya>






56

80

Группа в ВК - "Мировая мама"
<https://vk.com/mamamirovaya>



Группа в ВК "Мирова Мам" <https://vk.com/mamamirovaya>

