

MODEN

МОДА
ДЛЯ ТЕХ,
КТО ШЬЕТ

Diana

41 модель
из АМЕРИКАНСКОГО
каталога
Simplicity

ШЬЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ

- Конверты
и комбинезоны
- Платья
и сарафаны
- Школьный
гардероб



ВОТ ТАКИЕ МЫ, ДЕВЧОНКИ!

3515

МИНИ-ГАРДЕРОБ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:
ЖАКЕТ, БРИДЖИ, ПЛАТЬЯ И ТУНИКИ.
МОДЕЛИ А, В, С, D, E
Размеры 8-16

С



A, C



A



МОДЕЛЬ А

Жакет с укороченными рукавами, отделанными по низу оборками. На спинке и по линии притачивания оборки на рукавах – паты с пуговицами. На полочках также декоративные пуговицы – 2 или 10 штук.

В

МОДЕЛЬ В

Сарафан с кокеткой на перед и спинке. По линии талии – накладная отделочная деталь, переходящая на спине в завязки. Карманы отделаны бейкой.



С

МОДЕЛЬ С

Сарафан с кокеткой на перед и спинке из отделочной ткани. Из этой же ткани выполнены завязки и накладная деталь перед.



Д

МОДЕЛЬ Д

Туника с кокеткой на перед и спинке, с завязками на спине.



Е

МОДЕЛЬ Е

Бриджи с застежкой в левом боковом шве. По низу бриджи собраны и оформлены притачными манжетами с застежкой на петлю и пуговицу.




Мужской РАЗГОВОР

Simplicity
www.simplicity.com

3848

**ШОРТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И МУЖЧИН
МОДЕЛИ А, В**

Размеры детские S - L,
мужские S - XL





- ТЕНДЕНЦИИ
- КОЛЛЕКЦИИ
- ДИЗАЙНЕРЫ
- БРЕНДЫ
- МАГАЗИНЫ
- КОМПАНИИ
- ТОВАРЫ
- КНИГИ
- ЖУРНАЛЫ

На страницах портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интервью, анонсы важных событий в мире моды.



МЫ ПОМОГАЕМ СОЗДАВАТЬ И ПРОДАВАТЬ МОДУ

Россия, Москва, ул. Бакунинская д. 71 стр. 10, 6 этаж,
ЗАО "Эдипресс-Конлига" для ModaNews.ru
Для писем: 105082, Россия, Москва, а/я №5, ЗАО "Эдипресс-Конлига"
(Отдел электронных СМИ - ModaNews.ru)
тел./факс: +7-495-775-1435/36/37 #220 · моб: +7-926-134-51-96
e-mail: modanews@modanews.ru · http://www.modanews.ru



Tessutidea представительство итальянских тканей в Москве СЕЗОННЫЕ РАСПРОДАЖИ скидки 50%

Предлагаем широкий выбор
костюмных, пальтовых тканей, платьевую группу,
трикотажные полотна, сетку, искусственный мех, кружево...

ОПТ и РОЗНИЦА

Москва, м. Курская, Нижний Сусальный переул., д. 5, стр. 43
Тел: (495) 785-62-86, факс: (495) 785-62-84
www.tessutidea.com, e-mail: tessutidea@rambler.ru



ТКАНИ

В РОЗНИЦУ И ОПТОМ
ТКАНИ ИЗ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ

Костюмные, пальтовые, нарядные, от кутюр, шелка,
вискозы, трикотаж, подкладка, искусственный мех

АССОРТИМЕНТ ТЕАТРАЛЬНЫХ
И КАРНАВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

Различная фурнитура, пуговицы,
швейные принадлежности

СКИДКИ И РАСПРОДАЖИ

Наши адреса

ОПТ и РОЗНИЦА: Москва, ул. Сушевский вал, д. 66
м. «Рижская», далее в подземный переход
Тел.: (495) 684-5371
Розница: Москва, м. Филевский парк,
ул. Минская д. 22
Тел.: (495) 144-4550



МОДЕЛЬ А

Шорты для мальчиков с накладными карманами и ремнем.



МОДЕЛЬ В

Шорты для мужчин с накладными карманами и ремнем.

ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ!

Simplicity
www.simplicity.com

4839

МИНИ-ГАРДЕРОБ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.
ЖАКЕТ, ЖИЛЕТ, БРЮКИ И САРАФАН.
МОДЕЛИ А, В, С, D, E, F
Размеры детские 7 - 16



B, D



E



МОДЕЛЬ А

Жакет с застежкой-молнией на перед,
с отложным воротником.

МОДЕЛЬ В

Жилет с застежкой-молнией на перед,
с отложным воротником.



МОДЕЛЬ С

Жилет с отложным воротником. Спереди
завязки из шнура или из основной ткани.

МОДЕЛЬ D

Брюки на поясе, с застежкой-молнией
и «липучкой».



МОДЕЛЬ E

Сарафан с круглым вырезом горловины
спереди и сзади.

МОДЕЛЬ F

Сарафан со шлицей
в правом боковом шве.

Да здравствует мыло душистое!

Simplicity
www.simplicity.com

4175

**ДЕТСКИЕ ПОЛОТЕНЦА-НАКИДКИ
МОДЕЛИ А, В, С, D, E**

Размер единый



С

МОДЕЛЬ С

Банное полотенце с капюшоном (бабочка) и аппликацией контрастного цвета.

В



МОДЕЛЬ В

Банное полотенце с капюшо-
ном (фламинго).



МОДЕЛЬ А

Банное полотенце с капюшо-
ном (лягушка).

A

E

МОДЕЛЬ E


Банное полотенце с капюшо-
ном (принцесса).



Мод ярким солнцем

Simplicity
www.simplicity.com

A, F



МИНИ-ГАРДЕРОБ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:

**ПЛАТЬЕ, ТОП, БРЮКИ, ШОРТЫ И ШЛЯПА
МОДЕЛИ А, В, С, D, E, F, G**

Размеры детские 3 – 8
шляпы S, M, L



G



A



F



C



E

МОДЕЛЬ А

Сарафан на бретелях, с бейками по бортам и горловине. Застежка спереди на пуговицы и петли.

МОДЕЛЬ В

Топ на бретелях, с бейками по бортам и горловине.

МОДЕЛЬ С

Топ на бретелях. Отделка – бейки по бортам, горловине и оборка по низу.

МОДЕЛЬ D

Прямые брюки с эластичной тесьмой по линии талии.

МОДЕЛЬ E


Брюки с бейкой по линии низа.

МОДЕЛЬ F

Шорты из хлопчатобумажной ткани с эластичной тесьмой по линии талии.

МОДЕЛЬ G

Шляпа с полями.




G



A



F



B



D

A, C

4927

ПЛАТЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
И СУМКА
МОДЕЛИ А, В, С
Размеры 3 - 8

**ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО ШАГАТЬ!**

МОДЕЛЬ А

Платье из хлопчатобумажной ткани, с короткими рукавами.

A




C



A




C



МОДЕЛЬ В

Платье без рукавов с накладными карманами, отделанное декоративной тесьмой.

B



C



МОДЕЛЬ С

Прямоугольная сумка на длинной ручке с застежкой «липучка».

B



C



ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

Simplicity
www.simplicity.com

5982

КОСТЮМЧИКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
И ДЕВОЧЕК

МОДЕЛИ А, В, С, D, E, F

Размеры 1/2-4

A



A



МОДЕЛЬ А

Майка и длинные шорты, отделанные узкой тесьмой и аппликацией.



B



МОДЕЛЬ В

Майка и длинные шорты, собранные внизу на завязки, продетые в кулиску.



C



МОДЕЛЬ С

Майка и короткие шорты, отделанные аппликацией.

МОДЕЛЬ D

Рубашка с матросским воротником и короткие шорты из тканей-компаньонов.



D



МОДЕЛЬ E

Рубашка и длинные шорты, отделанные контрастной тесьмой.



E




МОДЕЛЬ F

Рубашка и короткие шорты в морском стиле.




F



К ПОЛЕТУ ГОТОВ!

9418

КОМБИНЕЗОНЫ, ШАПКА И КОНВЕРТ
МОДЕЛИ А, В, С, D, E, F, G
Размеры XXS, XS, S



В



A

МОДЕЛЬ А

Удобный комбинезон для прогулок, с застежкой-молнией, с капюшоном и рукавицами.



B

МОДЕЛЬ В

Комбинезон из флиса с рукавицами.

МОДЕЛЬ С

Комбинезон для прогулок с капюшоном и рукавицами.

МОДЕЛЬ D

Комбинезон из флиса с аппликацией в виде собачки и сердечек.



C

МОДЕЛЬ E

Конверт на подкладке, с застежкой-молнией.



D


МОДЕЛЬ F

Конверт с застежкой-молнией и аппликацией в виде собачки.



МОДЕЛЬ G

Шапочка с ушками, на завязках.

E



F



G

В следующем номере

DIANA MODEN № 4/2009

41 актуальная модель

- * Летние комплекты
- * Блузки на любую фигуру
- * Женственные платья
- * Удобные жакеты
- * Брюки и туники

ВЫБОР – ЗА ВАМИ!

ЗАЙДИТЕ на <http://www.modanews.ru/dianamodensimplicitypoll>
И ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ ЖУРНАЛА «ДИАНА МОДЕН»!

Теперь вы сами можете выбрать, какие модели из американского каталога Simplicity появятся в журнале «Диана Моден». Выкройки моделей, которые наберут большее количество голосов, мы обязательно напечатает!



**УЖЕ
В ПРОДАЖЕ!**



MODEN

Инструкции

Размерные признаки фигуры

Таблица 1

Младенцы

Американские размеры	XXS	XS	S
Вес, кг	до 3	3–6	6–8
Рост, см	до 43	43–61	61–67

Таблица 2

Маленькие дети: для детей от полугода до четырех лет.

Брюки рассчитаны на подгузник; платья имеют несколько укороченную длину

Американские размеры (=возраст)	1/2	1	2	3	4
Обхват груди, см	48	51	53	56	58
Обхват талии, см	48	50	51	52	53
Приблизительный рост, см	71	79	87	94	102

Таблица 3

Дети

Размер (=возраст)	3	4	5	6	7	8
Обхват груди, см	56	58	61	64	66	69
Обхват талии, см	52	53	55	56	58	60
Обхват бедер, см	—	61	64	66	69	71
Длина спины (от 7 шейного позвонка до талии), см	23	24	25,5	27	29,5	31
Приблизительный рост, см	97	104	112	119	127	132

Таблица 4

Девочки/девушки

Размер	Девочки/девушки					
	7	8	10	12	14	16
Обхват груди, см	66	69	73	76	81	87
Обхват талии, см	58	60	62	65	67	70
Обхват бедер, см	69	71	76	81	87	92
Длина спины (от 7 шейного позвонка до талии), см	29,5	31	32,5	34,5	36	38
Приблизительный рост, см	127	132	142	149	155	156

Таблица 5

Мальчики

Размер	S	M	L
Обхват груди, см	56–58	61–64	66–69
Обхват талии, см	52–53	55–56	58–60
Обхват бедер, см	61	64–66	69–71
Рост, см	97–104	112–119	127–132

Таблица 6

Мужчины

Размер	S	M	L	XL
Обхват груди, см	87–92	97–102	107–112	117–122
Обхват талии, см	71–76	81–87	92–99	107–112
Обхват бедер, см	89–94	99–104	109–114	119–124

Краткий словарь

ARMHOLE EDGE	Пройма
APPLIQUE	Аппликация
BACK	Задняя половинка/задняя часть
BODICE FRONT	Центральная часть переда лифа
BODICE SIDE FRONT	Боковая часть переда лифа
BODICE BACK	Спинка лифа
BORDERED EDGES	Кромки или края с рисунком/вышивкой
BUST	Грудь/линия груди
BUTTONHOLE GUIDE	Шаблон для петель
CASING	Кулиса
CENTER	Середина/центр
CENTER BACK	Линия середины спинки/заднего полотнища юбки
CENTER FRONT	Линия середины переда/переднего полотнища юбки
CROSSWISE FOLD	Сгиб
CUT...	Выкроить ... детали
CUT ... OF FABRIC	Выкроить ... детали из основного материала
CUT ... OF LINING	Выкроить ... детали из подкладки
CUT ... OF INTERFACING	Выкроить ... детали из прокладочного материала
CUTTING LINE	Отрезать по линии
DART	Вытачка
DOUBLE THICKNESS	В сгиб (в два слоя)
EASE	Посадка
ELASTIC GUIDE	Шаблон для эластичной тесьмы
FABRIC	Материал
FOLD	Сгиб
FOLD LINE	Линия сгиба
FOR MISS PETITE	Для типовой фигуры I с ростом менее 163 см
FRONT	Передняя половинка/передняя часть
GATHER	Образование сборки/собрать
HEM ALLOWED	Припуск на подгиб
HIP	Бедра/линия бедер
INNER LEG SEAM	Шаговый шов
INTERFACING	Прокладочный материал
JOIN TO PIECE	Соединить с деталью
LINING	Подкладка
NECK EDGE	Горловина
OVERSKIRT	Внешний слой юбки
PLACEMENT LINE	Месторасположение
PLEAT	Складка
SCALLOPED EDGES	Фестонный край
SEAM	Шов
SEAM ALLOWANCE	Припуск шва
SELVAGE(S)/SEL(S)	Кромка/кромки
SINGLE THICKNESS	В разворот (в один слой)
STITCHING LINE	Линия строчки
STRETCH	Растянуть
TRIM	Тесьма
VIEW/FOR VIEW...	Модель №.../Для модели №...
WAIST	Талия/линия талии
WAISTLINE	Линия талии
WITH NAP	С ворсом
WITHOUT NAP	Без ворса
STRETCH	Растянуть

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Таблица перерасчета материала

Используйте приведенную ниже таблицу для определения количества материала в том случае, если ширина выбранного вами материала отличается от указанной в нашем журнале. Примечание: расход ткани изменяется, если: 1) детали кроя имеют нестандартную форму; 2) вы внесли изменения в лекала; 3) вы используете материалы с крупным рисунком, требующим подгонки, а также с рисунком или ворсом, которые необходимо выкраивать в одном направлении.

Как пользоваться таблицей

Например, для пошива изделия необходимо 2,10 м материала шириной 115 см. Вы выбрали материал шириной 90 см. В колонке «115 см» найдите цифру 2,10 и по горизонтали дойдите до пересечения с колонкой «90 см». Найденная цифра (2,65) означает, что вам необходимо купить 2,65 м ткани шириной 90 см.

Таблица перерасчета материала

	Ширина материала, см							
	90	100	107	115	127	140	150	168
Количество материала, м	1,60	1,40	1,40	1,30	1,15	1,05	0,95	0,80
	1,85	1,60	1,60	1,50	1,40	1,30	1,15	1,05
	2,10	1,85	1,85	1,60	1,50	1,50	1,30	1,15
	2,30	2,10	2,10	1,95	1,60	1,60	1,50	1,40
	2,65	2,30	2,30	2,10	1,85	1,75	1,60	1,50
	2,90	2,55	2,55	2,30	2,10	1,85	1,75	1,60
	3,10	2,75	2,65	2,55	2,20	2,10	1,85	1,75
	3,45	3,00	2,90	2,65	2,40	2,20	2,10	1,95
	3,90	3,20	3,10	2,90	2,55	2,40	2,20	2,10
	4,15	3,45	3,35	3,10	2,75	2,55	2,40	2,30
	4,35	3,70	3,55	3,35	3,00	2,65	2,55	2,40
	4,60	3,90	3,80	3,55	3,10	2,90	2,65	2,55

Символы на лекалах



1. Направление нити основы (долевой нити). Нить основы материала проходит параллельно его кромкам. Лекала изделия наложить на материал так, чтобы направление нити основы на лекалах совпало с направлением нити основы на материале.



2. Совместить непрерывную линию со сгибом материала.



3. Выступы (контрольные знаки для правильного соединения деталей между собой).



4. Контрольные знаки в виде окружности (большие и малые).



5. Линия раскроя.



6. Линии удлинения и укорочения детали.



7. Линии соединения детали.



8. Линии укорочения для фигуры с ростом менее 163 см.

ВАЖНО! Лекала даются с припусками на швы (расстояние от срезов до строчки), равными 1,5 см. Если лекала имеют другую величину припуска, то это значение указывается непосредственно на лекалах.

Будьте внимательны, на некоторых лекалах дается дополнительная информация по данной модели.

Контуры лекала (а также все контрольные знаки, линии и условные обозначения) нужного размера надо обвести фломастером и скопировать на прозрачную бумагу, вырезать. Лекала длинных деталей разделены на части (составные лекала). Части составного лекала обозначаются цифрой и этой же цифрой с индексом, например 8+8а. Следует копировать все части составного лекала и склеивать их в цельную деталь, совмещая линии разделения и соответствующие буквы, которые проставлены на линии разделения.

Раскрой / нанесение контрольных знаков (меток)

Перед раскроем:

разгладить бумажные лекала теплым сухим утюгом. Выстирать материал, который можно стирать; продекатируйте материал, который стирать нельзя.

Найти план раскладки для данной модели и для выбранного размера.

Приколоть лекала к материалу как показано на плане раскладки.

- При раскладке материала в сгиб его лицевая сторона располагается внутри.
- При раскладке материала в разворот (в 1 слой) лицевая сторона материала располагается сверху.
- При работе с материалами, имеющими ворс, односторонний рисунок или дающими разные оттенки в противоположных направлениях, использовать план раскладки с пометкой «с ворсом» (т.е. все детали должны быть расположены в одном направлении).

После раскроя:

перед тем, как убрать бумажные лекала с материала, перенести все внутренние линии и условные и контрольные знаки на детали с изнаночной стороны материала. Для этого использовать булавки и мел или специальную копировальную бумагу и резец (колесико с ручкой).

Чтобы быстро нанести разметку:

1. Надсечь припуск шва детали (глубина надсечки не более 4 мм!), чтобы обозначить контрольные знаки, концы линий сгиба и линий середины.
2. С помощью булавки нанести месторасположение контрольных знаков в виде окружности.



ВАЖНО!


- Измерьте фигуру и подберите размер одежды по таблице «Размерные признаки фигуры».
- Определите величины прибавок на свободу облегания (т.е. разницы между размерными признаками фигуры и размерами готового изделия) по таблице «Размеры готового изделия».
- Лекала моделей построены на условно-типовую фигуру, поэтому необходимо выполнять примерку изделия на фигуре; на примерке отмечаются индивидуальные особенности телосложения, которые учитываются при изготовлении изделия.
- Перед изготовлением изделия протестируйте пошивочные свойства материала.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости внести в лекала изменения



Удлинить деталь: разрезать деталь между линиями удлинения или укорочения. Наложить деталь на бумагу, раздвинуть ее части насколько необходимо и приклеить.




Укоротить деталь: заложить складку, убирая лишнюю длину у линий удлинения или укорочения, и приклеить.

Если линии удлинения/укорочения не обозначены, следует вносить изменения в нижней части детали.

Вносить изменения в лекала следует до их раскладки на материале.

Специальные обозначения по раскрою

Ширина шва соединения деталей — **1,5 см** (если не указана другая величина припусков на шов).




Если на уменьшенном плане раскладки есть деталь, которая выступает за край сгиба материала, выкроить все детали, кроме этой.

Затем разложить материал в один слой, расположить оставшуюся деталь на лицевой стороне материала как показано на рисунке и выкроить.



На материале начертить маленькие стрелки вдоль обеих кромок материала, которые обозначают направление ворса или рисунка. Сложить материал пополам лицевой стороной внутрь и разрезать по сгибу (рис. а).

Развернуть один слой материала так, чтобы направление стрелок на обоих слоях материала совпадало. Сложить слои материала лицевыми сторонами внутрь (рис. б).



Пошив изделия

• При пошиве следовать рекомендациям, данным в «Описании работы». В «Описании работы» дана подробная проиллюстрированная инструкция по изготовлению изделия. Обращайте особое внимание на иллюстрации, в них содержится много важной информации. Пользуйтесь «Словарем терминов».

• Сколоть и/или сметать детали, совмещая контрольные знаки.

• Строчки временного назначения удаляются после прокладывания строчки постоянного назначения.

• Ширина шва соединения деталей — **1,5 см** (если не указана другая величина припусков на шов).

• Все срезы припусков швов должны быть обработаны (обметаны, застрочены, высечены ножницами «зигзаг»).

• Все строчки выполняются с закрепками в начале и конце строчки.

• Припуски стачного шва могут быть разутюжены или заутюжены.

• Если припуски **соединительного** фигурного шва слишком широкие и затягивают материал, то припуски нужно или надсечь в местах изгибов, или оттянуть утюгом, или подрезать. Помните, после подрезания ширина шва должна быть такой, чтобы шов оставался прочным.

• Припуски каждого краевого **обтачного** шва необходимо подрезать так, как показано на рисунках:

1. Срезать припуски шва обтачивания последовательно, постепенно уменьшая ширину припусков.
2. Срезать припуски шва на углах детали.
3. Надсечь припуски шва по вогнутым линиям.
4. Высесть маленькие треугольники на припусках шва (или надсечь припуски) по выпуклым линиям.



ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМИ ЗАМШЕЙ И КОЖЕЙ

Раскрой

При работе с искусственной замшей и кожей: следует внести необходимые изменения в лекала до стачивания деталей, т.к. в противном случае распоротые строчки будут видны на материале. Расположить лекала на материале в соответствии со схемой раскладки. Чтобы зафиксировать лекала на материале при раскрое, приколоть их по припускам швов или приклеить с помощью специальной клеевой тесьмы типа «лейкопластырь». Производить раскрой острыми ножницами. Для нанесения контрольных меток использовать портновский мел, а не колесико с ручкой (т.к. оставшиеся следы невозможно будет удалить). Перед утюжильными работами протестировать материал(!) для определения температуры нагрева подошвы утюга.

Пошив

- При обработке искусственной замши и искусственной кожи рекомендуется:
- Всегда перед обработкой изделия проводить тест всех видов работ на куске материала.
- Для временного соединения деталей использовать специальную ленту «трансфер» (тонкая прозрачная лента с двусторонним клеевым покрытием).
- Скалывать и/или сметывать детали внутри припусков шва, т.к. проколы, оставшиеся от игл и булавок, невозможно будет удалить. Можно пользоваться офисными зажимами.
- Использовать тонкие иглы, желательно специальные, для кожи/замши.
- Отрегулировать швейную машину следующим образом: натяжение верхней и нижней нити должно быть одинаковым, не очень сильным; длина стежка — ок. 3-3,5 мм.
- При выполнении машинных строчек подача материала под лапку машины должна быть

равномерной, детали нельзя сильно растягивать, или напротив, интенсивно подталкивать их под лапку.

• Если подача материала под лапку машины затруднена, то можно накладывать на деталь полоски тонкой бумаги и прокладывать строчку по бумаге.

• Разложить припуски шва и заглаживать их пальцами, или слегка отбить молотком, или с изнаночной стороны зафиксировать утюгом на низкой температуре через проутюжельник (мягкая ткань). Нельзя (!) использовать утюг с паром и увлажнение обрабатываемых деталей. Чтобы лицевое покрытие искусственной кожи не расплавилось, рекомендуем покрыть гладильную доску бумагой. Также можно использовать бумагу в качестве проутюжельника.

ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ С ФЛИСОМ

- Флис — войлокообразный не осыпавшийся на срезах материал.
- Срезы деталей можно не обрабатывать (по модели).
- Всегда проводить на обрезках материала предварительный тест пошивочных свойств флиса.
- Чтобы «ответственные» швы изделия (плечевые, швы втачивания рукава в проймы и т.п.) не растягивались, рекомендуют соединять их, подкладывая под строчку кромку или специальную тесьму.
- Открытые срезы можно высечь зигзагообразным вырезом (специальными ножницами).

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ВАЖНО ПРИ РАБОТЕ С ТРИКОТАЖЕМ И ЭЛАСТИЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Рекомендуют использовать нитки из полиэстера/хлопка и специальную иглу с закругленным концом. При пошиве изделий следует применять эластичные строчки:

- зигзагообразную (частота стежков – средняя, ширина строчки небольшая, в зависимости от степени эластичности материала – чем сильнее растягивается материал, тем шире строчка);
- специальную машинную, такие эластичные строчки есть на всех современных бытовых швейных машинах (ознакомьтесь с инструкцией к швейной машине);
- ручные строчки: «назад игла» для соединения деталей и потайные пошивочные строчки для под-

шивания подогнутых краев деталей.

– строчку, выполненную на оверлоке. В этом случае сначала припуски шва деталей подрезают до ширины 6 мм, затем соединяют срезы краеобметочной (оверлочной) строчкой. Другой вариант – стачивать детали на оверлоке с одновременным подрезанием срезов.

Если степень эластичности материала невысокая, то можно соединять детали (или застрачивать края) и двумя-тремя прямыми параллельными машинными строчками, прокладывая их на расстоянии 1 мм друг от друга, при этом детали следует немного растягивать.

Определение степени эластичности материала

ВНИМАНИЕ!

10 см² трикотажа должны растягиваться в поперечном направлении ОТСЮДА →

ДОСЮДА →

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ


Обработать вытачку. Перегнуть деталь лицевой стороной внутрь по линии середины вытачки, совмещая пунктирные линии (боковые стороны вытачки) и окружности. С изнаночной стороны сколоть, располагая булавки под прямым углом к пунктирным линиям. Проложить ровную(!) машинную строчку строго по намеченной линии от основания (широкий участок) вытачки к ее концу. Чтобы в конце вытачки не образовался пузырь/складка, надо проложить последние стежки строчки по сгибу и оставить концы нитей такой длины, чтобы можно было завязать их узлом (в качестве закрепки). Можно сделать и машинную закрепку в конце вытачки, но при этом следует придерживаться следующих правил: не доходя 1 см до

жить припуск на изнаночную сторону и застрочить.

• Сложить обтачку и деталь обтачки из прокладочного материала лицевыми сторонами внутрь, обтачать срез обтачки, подрезать припуски шва обтачивания, вывернуть, выправить шов и приутюжить до соединения обтачки с изделием. Если прокладочный материал является клеевым, соединить обтачку с прокладочным материалом при помощи утюга.


Продублировать прокладочным материалом. Приколоть прокладочный материал к изнаночной стороне детали. Срезать по диагонали углы припусков, которые будут располагаться внутри швов.

соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки), припуски швов разутюжить (стачной шов в разутюжку с обметанными срезами).




①

2. Застрочить срезы припуска шва (3-6 мм) на изнаночную сторону, прокладывая строчку в край, затем соединить детали (см. выше, поз. 1) и разутюжить припуски шва (стачной шов в разутюжку с застроченными срезами).



②


3. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки). Обметать срезы припуска шва и заутюжить их на одну сторону (стачной шов в



③

заутюжку).

4. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки, соединить детали машинной строчкой, прокладывая ее по линии шва в готовом виде (по линии строчки), припуски шва заутюжить на одну сторону. Нижний припуск подрезать до 6 мм. Верхним припуском шва обогнуть нижний припуск, заметать и настрочить, прокладывая строчку в край (запошивочный шов).



④

Обработать обтачным швом. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивать срезы, контрольные знаки и соединить машинной строчкой, прокладывая ее вдоль обрабатываемого среза, — обтачать; затем обработать шов обтачивания: подрезать припуски швов,



срезать припуски в углах, при необходимости надсечь припуски на фигурных участках шва; вывернуть детали на лицевую сторону, выправить (при необходимости выметать шов, т.е. закрепить его строчкой временного назначения) шов обтачивания, приутюжить.

Настрочить припуски обтачного шва. Обтачать край детали, подрезать при-

конца вытачки, уменьшить длину стежка. Установить иглу точно в конце вытачки, поднять лапку, развернуть деталь и проложить машинную строчку длиной ок. 1,3 см в обратном направлении (строчка в строчку). Приутюжить вытачку вдоль строчки (на ребро); заутюжить припуск вытачки (по инструкции или к середине детали) и сутюжить слаbinу в конце вытачки дугообразными движениями утюга.

Обработать срез. Срезы можно обработать несколькими способами, выбор способа зависит от материала, от модели, от обрабатываемого узла изделия и т.п.:

• Срезы обметать на оверлоке или на швейной машине зигзагообразной строчкой.

• Проложить строчку на 6 мм от обрабатываемого среза, по этой строчке заутю-

Обработать шов. В зависимости от вида материала, конструкции изделия и т.п. выбирается способ обработки *соединительного шва*. Ниже показаны некоторые виды машинных соединительных швов:

1. Обметать срезы деталей, сложить детали лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы и контрольные знаки,

Simplicity 3848 Шорты для мальчиков и мужчин (детские размеры S-L – см. таблицу размерных признаков №5; мужские размеры S-XL – см. таблицу размерных признаков №6)



Внимание! На лекалах детали детских и мужских моделей обозначены соответственно символами: b (boy) и m (man)

Перед раскрой:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–5.

Раскрой:

детали 1–12 на листе 3848

Детские размеры:

Размер S _____
Размер M _____
Размер L _____

Мужские размеры:

Размер S
Размер M
Размер L
Размер XL

12 деталей

- 1 – передняя половинка шорт (SHORTS FRONT)
- 2 – обтачка застежки (FLY)
- 3 – откосок застежки (UNDERLAP)
- 4 – верхний накладной карман (POCKET)
- 5 – задняя половинка шорт (SHORTS BACK)
- 6 – нижний накладной клапан (LOWER POCKET)
- 7 – клапан нижнего накладного кармана (FLAP)
- 8 – шлевка (CARRIER)
- 9 – обтачка правой передней половинки шорт (RIGHT FRONT FACING)
- 10 – обтачка левой передней половинки шорт (LEFT FRONT FACING)
- 11 – обтачка задней половинки шорт (BACK FACING)
- 12 – задний накладной карман (BACK POCKET)

Расход материала:

Модель А: шорты для мальчиков (носят на 2,5 см ниже талии)

Размер	S	M	L
115 см**	1,00 м	1,00 м	1,00 м
150 см**	0,80 м	0,90 м	0,90 м

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55–64 см

Тесьма саржевого переплетения шириной 2,5 см (для пояса и клапанов карманов) 1,10 м

Модель В: шорты для мужчин (носят на 2,5 см ниже талии)

Размер	S	M	L	XL
115 см**	2,10 м	2,10 м	2,10 м	2,20 м
150 см**	1,40 м	1,40 м	1,60 м	1,60 м

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,40 м шириной 64 см

Тесьма саржевого переплетения шириной 2,5 см (для пояса и клапанов карманов) 1,60 м

Размеры готового изделия:

Для мальчиков:

Обхват бедер, см	71	73,5	76
------------------	----	------	----

Для мужчин:

Обхват бедер, см	100,5	111	121	131
------------------	-------	-----	-----	-----

* без ворса

** с ворсом

*** с ворсом или без ворса

Вам потребуется:

Материалы:

хлопчатобумажные и смесовые хлопчатобумажные материалы, деним, твил.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

нити, 2 квадрата застежки велкро («липучки») 2,5 x 2,5 см, упаковка тесьмы саржевого переплетения шириной 6 мм, застежка-молния длиной 18 см и пуговица диаметром 1,3 см (для детских размеров), застежка-молния длиной 23 см или 30 см и пуговица диаметром 1,5 см (для детских размеров), 2 полукольца высотой 2,5 см (для пояса).


Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):

Детские размеры (мальчики)


Шорты

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

А(1) 115 см
С ворсом
Все размеры



А(2) 150 см
С ворсом
Все размеры
Выкроить деталь 12 один раз



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 9, 10, 11

А(3) 55–64 см
Все размеры




Мужские размеры

Шорты


Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

В(1) 115 см
С ворсом
Все размеры
Выкроить детали 2, 3, 8, 9, 10, 12 один раз

В(2) 150 см
С ворсом
Размеры S, M
Выкроить детали 2, 8, 12 один раз




В(3) 150 см
С ворсом
Размеры L, XL
Выкроить детали 2, 3, 8 один раз



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 9, 10, 11

В(4) 64 см
Все размеры



Описание работы:

Шорты

1. Проложить стабилизирующую строчку* по верхнему краю передних половинок шорт. Перенести линию строчки на левую переднюю половинку шорт на лицевую сторону, вручную проложив по ней строчку прямых стежков. Проложить машинную строчку по припуску шва вдоль переднего среза левой передней половинки (начать строчку на 2,5 выше и закончить на 2,5 см ниже большой окружности).
2. Совместив большие окружности, *обтачать** обтачкой передний срез левой передней половинки шорт выше большой окружности.
3. Надсечь припуск по переднему срезу левой передней половинки шорт к укрепленной большой окружности. Подрезать припуски шва выше большой окружности до ширины 6 мм. **Внимание!** Длина застежки-молнии должна соответствовать длине участка застежки на изделии.
4. Отогнуть обтачку; заутюжить припуски шва на обтачку. Наложить закрытую застежку-молнию внешней стороной вниз на лицевую сторону обтачки (нижний край застежки-молнии располагается на 6 мм выше большой окружности, звенья застежки-молнии – вдоль шва обтачивания), приколоть и притачать правую ленту застежки-молнии к обтачке двумя строчками.
5. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону; приутюжить.
6. Надсечь припуск (глубина надсечки 1 см) к центру большой окружности на правой передней половинке шорт. Заутюжить на изнаночную сторону припуск шириной 1 см по краю переднего среза правой половинки шорт выше большой окружности.
7. Раскрыть застежку-молнию и приметать ее вплотную к переднему краю правой половинки шорт, при этом нижний край застежки-молнии располагается на 6 мм выше большой окружности. (При закрытой застежке-молнии левая передняя половинка шорт перекрывает правую на 6 мм и центры больших окружностей внизу застежки совпадают.)
8. Вырезать квадрат 2,5 x 2,5 см клеевого прокладочного материала и продублировать* им участок петли на откосе застежки. Перегнуть откос застежки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать верхние срезы; подрезать припуски шва.
9. Вывернуть откос застежки; приутюжить. Сметать открытые срезы откоса застежки. Обметать петлю на откосе застежки.
10. Подложить откос под край застежки правой передней половинки шорт так, чтобы верхний край откоса застежки не доходил на 1,5 см до верхнего края правой передней поло-

винки шорт, приметать швом шириной 1,5 см и настрочить по стигу.

11. Совместив большие окружности, сколоть и стачать передние половинки шорт по средним срезам от большой окружности внизу обтачки застежки до выступа.

12. *Обработать обтачным швом** срезы без выступов и больших окружностей верхнего накладного кармана.

13. Сметать открытые срезы верхнего накладного кармана. Проложить двойную отделочную строчку по обтачанному боковому и наклонному срезам кармана. Проложить двойную отделочную строчку по переднему срезу кармана от верхнего среза до большой окружности.

14. С лицевой стороны приколоть верхний накладной карман к передней половинке шорт по разметке, совместив большие окружности. Настрочить верхнюю часть кармана, прокладывая строчки по линиям строчки между большими окружностями. Двумя строчками настрочить передний и нижний края кармана. Сметать открытые срезы кармана и передней половинки шорт.

15. Проложить стабилизирующую строчку по верхнему краю задних половинок шорт.

16. Стачать передние и задние половинки по боковым срезам.

17. Чтобы обработать складку на нижнем накладном кармане, надо перегнуть карман лицевой стороной внутрь, совместить сплошные и пунктирные линии, а также большие и малые окружности и сметать; стачать складку на участках от срезов до контрольных знаков.

18. Разложить припуск складки по обе стороны от строчки сметывания/стачивания, закрепить припуск складки по верхнему и нижнему срезам. Удалить строчку сметывания.

19. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез (6 мм) нижнего накладного кармана. Отогнуть припуск верхнего края кармана на лицевую сторону по линии сгиба. Обтачать верхние углы кармана; подрезать припуски швов до ширины 6 мм.


20. Вывернуть припуск по верхнему краю кармана, выправить швы обтачивания, приутюжить и застрочить нижний край припуска по нижнему сгибу. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана.


21. Настрочить жесткую (с крючочками) часть застежки велкро на нижний накладной карман на месте большой окружности, прокладывая строчку по краям велкро.

Настрочить нижний накладной карман на изделие по разметке двумя строчками: в край и на 6 мм от первой строчки.

22. Продублировать клеевым прокладочным материалом* клапаны нижних накладных карманов. Отрезать 2 куса тесьмы саржевого

* см. словарь терминов





переплетения длиной по 5,7 см (для детских размеров), 7 см (для мужских размеров). Перегнуть кусок тесьмы поперек посередине, наложить на нижний край клапана на месте малой окружности и приметать.

23. Обработать обтачным швом* боковые и нижний срезы клапана нижнего накладного кармана.

24. Сметать верхние открытые срезы клапана швом шириной 1,5 см. Проложить двойную отделочную строчку по обтачным краям.

Настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на клапан кармана с изнаночной стороны на месте большой окружности (строчкой в виде конверта).

25. Совместив малые окружности на шортах и клапане, приколоть и притачать клапан к шортам с лицевой стороны. Подрезать припуски шва. Отогнуть клапан вниз и настрочить шов притачивания.

26. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез (6 мм) накладного кармана задней половинки. Отогнуть припуск верхнего края кармана на лицевую сторону по линии сгиба. Обтачать верхние углы кармана; подрезать припуски швов до ширины 6 мм.

27. Вывернуть припуск по верхнему краю кармана, выправить швы обтачивания, приутюжить и застрочить нижний край припуска двойной строчкой. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана.

28. Настрочить накладной карман задней половинки на правую заднюю половинку шорт по разметке двумя строчками: в край и на 6 мм от первой строчки.

29. Стачать передние и задние половинки шорт по шаговым срезам.

30. Вложить одну половину шорт в другую лицевыми сторонами внутрь. Стачать двойной строчкой средние срезы шорт, закончив строчку у начала предыдущей строчки. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхнем участке среднего шва припуски шва разутюживаются.

31. Перегнуть полосы для изготовления шлевок вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и стачать продольные срезы швом шириной 1 см.

32. Вывернуть деталь для шлевок; приутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от продольных краев.

33. Разрезать деталь для шлевок пополам (для 2-х шлевок). Приколоть шлевки к задним половинкам шорт с лицевой стороны так, чтобы один (нижний) конец шлевок располагался на

1,5 см выше больших окружностей. Настрочить нижние концы шлевок горизонтальной строчкой. Заутюжить шлевки вверх; совместить верхний срез задних половинок шорт и верхние концы шлевок, приметать.

34. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части обтачки верхнего среза шорт. Стачать части обтачки верхнего среза шорт по боковым срезам. Обработать срезы* без выступов обтачки.

35. Отогнуть обтачку застежки (на левой передней половинке шорт) на лицевую сторону по линии среднего шва. Притачать обтачку верхнего среза левой передней половинки шорт к боковому срезу обтачки застежки швом шириной 1,5 см; заутюжить припуски шва на обтачку верхнего среза шорт. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть обтачку верхнего среза шорт к верхнему срезу шорт, совместив задние линии середины, боковые швы и выступы. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по переднему срезу обтачки верхнего среза правой передней половинки шорт (шириной 1 см); приметать. Обтачать* верхний срез шорт, подкладывая под строчку тесьму саржевого переплетения (для предохранения от растяжения). Подрезать и надсечь припуски шва (не разрезая тесьму).

36. Настрочить припуски обтачного шва*.

37. Заутюжить обтачку верхнего среза шорт и обтачку застежки на изнаночную сторону. Зафиксировать обтачку верхнего среза шорт одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.

Пришить пуговицу на обтачку застежки на месте малой окружности.


38. Раскрыть застежку-молнию. С лицевой стороны проложить строчку постоянного назначения по линии временного назначения на левой передней половинке шорт. Удалить строчку временного назначения.

39. Заутюжить на изнаночную сторону припуски на подгиб низа шорт. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить подгиб низа.



Пояс

1. Подогнуть внутрь один конец оставшегося куска тесьмы саржевого переплетения сначала на 6 мм, потом на 2,5 см и застрочить по сгибу.
2. Продеть второй конец куска тесьмы в 2 полукольца, подогнуть внутрь сначала на 6 мм, потом на 3,2 см и настрочить по сгибу.

* см. словарь терминов



Simplicity 4175 Детские полотенца-накидки (единый размер)



Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

Раскрой:

детали 1-23 на листе 4175

Вам потребуется:

Материалы:

готовые махровые полотенца: *банные* (размер 76 x 132 см), *для рук* (размер 48,5 x 76 см), *салфетки* (30,5 x 30,5 см).

Фурунтура:

нитки.

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см
ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ
ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

Модель А (лягушка)

Банное полотенце
Капюшон и основание глаз: полотенце для рук того же цвета, что банное
Глаза: салфетка
Зрачки, рот и муха: фетр 23 x 30,5 см
Язык: специальная (репсовая) тесьма шириной 1,5 см длиной 0,20 м

Модель В (фламинго)

Банное полотенце
Капюшон и перо: полотенце для рук того же цвета, что банное
Клюв: салфетка
Нижняя часть клюва и зрачки: фетр 23 x 30,5 см
Глаза: салфетка

Модель С (бабочка)

Банное полотенце (включая усики)
Капюшон и тельце контрастного цвета: банное полотенце
Верхняя аппликация: полотенце для рук
Нижняя аппликация: полотенце для рук

Модель D (солнышко)

Банное полотенце
Треугольники: полотенце для рук того же цвета, что банное
Подкладка: поплин 0,20 м шириной 115 см
Капюшон контрастного цвета: полотенце для рук

Модель Е (принцесса)

Банное полотенце
Капюшон и корона контрастного цвета: полотенце для рук
Аппликация: 2 салфетки разного цвета
Клеевой прокладочный материал: 0,30 м шириной 55–64 см

Модели А, В, С, D, Е

Отделочная тесьма шириной 1,5–6,3 см длиной 1,30 м (для завязки)

23 детали


- 1 – капюшон – А (HOOD)
- 2 – основание глаз – А (EYE BASE)
- 3 – зрачок – А (PUPIL)
- 4 – глаз – А (EYE)
- 5 – рот – А (MOUTH)
- 6 – муха – А (FLY)
- 7 – капюшон – В (HOOD)
- 8 – клюв – В (BEAK)
- 9 – нижняя часть клюва и зрачки – В (LOWER BEAK AND PUPIL APPLIQUE)
- 10 – глаза – В (EYES)
- 11 – перо – В (FEATHER)
- 12 – капюшон – С (HOOD)
- 13 – усики – С (ANTENNA)
- 14 – шаблон для полотенца – С (GUIDE FOR TOWEL)
- 15 – тельце – С (BODY)
- 16 – верхняя аппликация – С (UPPER APPLIQUE)
- 17 – нижняя аппликация – С (LOWER APPLIQUE)
- 18 – капюшон – D (HOOD)
- 19 – треугольник – D (TRIANGLE)
- 20 – капюшон – Е (HOOD)
- 21 – корона – Е (CROWN)
- 22 – аппликация в виде ромба – Е (DIAMOND APPLIQUE)
- 23 – овальная аппликация – Е (OVAL APPLIQUE)

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):

Модель А (лягушка)


Капюшон и основание глаз

Использовать детали 1, 2
Полотенце для рук



Глаза

Использовать деталь 4
Салфетка



Зрачки, рот и муха


Использовать детали 3, 5, 6
Фетр 23 x 30,5 м



Модель В (фламинго)


Капюшон и перо

Использовать детали 7, 11
Полотенце для рук



Нижняя часть клюва и зрачки

Использовать деталь 9
Фетр 23 x 30,5 м




Клюв

Использовать деталь 8
Салфетка



Глаза

Использовать деталь 10
Салфетка




Модель С (бабочка): включая усики

Выкраивание детали 13: см. описание работы


Капюшон и тельце контрастного цвета

Использовать детали 12, 15
Банное полотенце
Деталь 14 – шаблон для полотенца



Верхняя аппликация

Использовать деталь 16
Полотенце для рук




Нижняя аппликация

Использовать деталь 17
Полотенце для рук




Модель D (солнышко)


Треугольники
Использовать деталь 19
Салфетка



Подкладка
Использовать деталь 19
115 см
Без ворса




Капюшон контрастного цвета
Использовать деталь 18
Полотенце для рук




Модель E (принцесса)


Капюшон и корона контрастного цвета
Использовать детали 20, 21
Полотенце для рук



Аппликации в виде ромбов
Использовать деталь 22
Салфетка



Овальная аппликация
Использовать деталь 23
Салфетка



Клеевой прокладочный материал
Использовать деталь 21
55-64 см



Описание работы:

Внимание! Для этих моделей ширина ша стачивания деталей – 6 мм (если не указана другая ширина ша). Разутюжить припуски ша после стачивания деталей.

Модель A: капюшон

1. Отогнуть передний край капюшона на изнаночную сторону по намеченной линии и застрочить.

2. Наложить рот на лицевую сторону капюшона по пунктирным линиям, приколоть и настрочить по всем срезам зигзагообразной строчкой.

Отрезать кусок специальной тесьмы длиной 7,5 см (для языка). Подогнуть один конец тесьмы на 6 мм и настрочить на рот на месте малой окружности. Вырезать маленький треугольник на другом конце тесьмы, чтобы получился раздвоенный язык.

Вырезать из фетра муху и пришить ее вручную к концу языка.

Вышить ноздри на месте малых окружностей гладью.

Вышивка гладью. Стежки должны располагаться вплотную друг к другу, но не накладываться один на другой. Вести иглу на лицевую сторону детали в точке А, вывести на изнаночную сторону в точке В, вывести на лицевую сторону в точке С и т.д.

3. Обработать передние части оснований для глаз: наложить глаза на основания для глаз по пунктирным линиям, приколоть. Вырезать из фетра зрачки и наложить их на глаза по пунктирным линиям, приколоть. Настрочить глаза и зрачки зигзагообразной строчкой. Нитками белого цвета проложить зигзагообразную строчку между пунктирными линиями на каждом зрачке, чтобы получились блики света.

4. Сложить передние и задние части оснований для глаз лицевыми сторонами внутрь и обтачать* закругленные срезы.

5. Вывернуть основания для глаз; приутюжить; сметать открытые срезы. Приколоть и приметать основания для глаз к капюшону по сплошным линиям, совместив большие и малые окружности.

6. Перегнуть капюшон лицевой стороной внутрь, совместив сплошные линии, образуя складку. Проложить строчки по сплошным линиям между малыми и большими окружностями.

7. С изнаночной стороны отогнуть сгибы складок к середине задней части капюшона, уравнять и сметать срезы. Вывернуть капюшон на лицевую сторону.

Модель B: капюшон

8. Отогнуть передний край капюшона на изнаночную сторону по намеченной линии и застрочить. Вырезать глаза. Наложить глаза на капюшон на месте малых окружностей и приколоть. Вырезать из фетра нижнюю часть клюва и зрачки. Наложить зрачки на глаза по пунктирным линиям, приколоть. Настрочить глаза и зрачки зигзагообразной строчкой.

9. Сложить детали клюва изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы и проложить плотную зигзагообразную строчку на расстоянии 6 мм от всех срезов. Подрезать припуски близко к строчке. Наложить нижнюю часть клюва на внешнюю деталь клюва по пунктирным линиям и настрочить зигзагообразной строчкой. Вышить ноздри на месте малых окружностей гладью.

10. Наложить клюв на капюшон по соответствующей пунктирной линии, приколоть. Настрочить клюв, прокладывая строчку по намеченной линии и близко к закругленному срезу.

Соединить детали пера так же, как детали клюва. Наложить перо на капюшон по соответствующим пунктирным линиям, при этом заостренный конец пера располагается на малой окружности на капюшоне, приколоть. Настрочить перо зигзагообразной строчкой близко к срезам и по намеченной линии строчки.

Модель C: полотенце и капюшон


11. Вырезать из банного полотенца фигуру в форме бабочки по шаблону. Перевести обозначения на внешнюю и внутреннюю стороны бабочки.

12. Наложить тельце на полотенце по пунктирным линиям, приколоть и настрочить зигзагообразной строчкой.

* см. словарь терминов

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».



Наложить верхние и нижние аппликации на обе стороны полотенца по намеченным линиям, уравнивать срезы соответствующих аппликаций с внешней и внутренней сторон полотенца, приколоть и настрочить зигзагообразной строчкой (под строчку попадают срезы аппликаций с обеих сторон полотенца).

13. Вырезать 2 ушка из гладкой каймы полотенца. Застрочить ушки по длине, подгибая оба среза (шириной 6 мм) внутрь.

14. С лицевой стороны приколоть концы усовиков к капюшону по намеченным линиям. Настрочить концы усовиков, прокладывая строчку поперек усовиков на малой окружности.

Отогнуть передний край капюшона на лицевую сторону по намеченной линии и застрочить (концы усовиков попадают под строчку).

Модель D: капюшон

15. Перегнуть каждый треугольник и подкладку треугольника лицевой стороной внутрь, совместить пунктирные линии; стачать складку по пунктирным линиям. Разложить припуск складки по обе стороны от строчки стачивания, приутюжить.

16. Обработать обтачным швом* верхние стороны всех треугольников.

17. Сметать открытые срезы треугольников и подкладки треугольников. Наложить треугольники на лицевую сторону капюшона внешней стороной вверх так, чтобы открытые срезы треугольников располагались на 6 мм ниже намеченной линии на капюшоне, приколоть и приметать, прокладывая строчку по намеченной линии. Отогнуть передний край капюшона на лицевую сторону по линии подгиба и застрочить (нижние края треугольников попадают под строчку).

Модель E: капюшон

18. Продублировать клеевым прокладочным материалом* корону. Проложить плотную зигзагообразную строчку на расстоянии 6 мм от верхнего (фигурного) среза короны; подрезать припуск близко к строчке.

Вырезать овальные и ромбовидные аппликации. Наложить аппликации на корону по пунктирным линиям, приколоть и настрочить зигзагообразной строчкой.

19. Наложить капюшон на лицевую сторону капюшона лицевой стороной вверх, совместить большие окружности, а также нижний срез короны и линию подгиба капюшона, приколоть и приметать. Отогнуть передний край капюшона на лицевую сторону по линии подгиба и застрочить (нижний край короны попадает под строчку).


Далее – модели B, C, D, E

20. Чтобы обработать складки на капюшоне, надо перегнуть капюшон изнаночной стороной внутрь по сплошным линиям, совместить сгибы с пунктирными линиями и сметать открытые срезы.

Далее – все модели

21. Перегнуть полотенце пополам, чтобы определить середину, и отметить сгиб булавками. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь и совместив линии середины деталей, приколоть и притачать швом шириной 6 мм капюшон к полотенцу.


22, 23. Для хранения или оформления нарядки-полотенца в качестве подарка сложить его вдвое по длине, скатать концы к центру и обвязать красивой лентой.



* см. словарь терминов

Simplicity 4839 Жакет, жилет, брюки и сарафан для девочек/девушек

(размеры 7-16 – см. таблицу размерных признаков №4)



Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

Раскрой:

детали 1-18 на листе 4839

Размер 7	
Размер 8	
Размер 10	
Размер 12	
Размер 14	
Размер 16	

18 деталей

- 1 – перед – A, B, C (FRONT)
- 2 – спинка – A, B, C (BACK)
- 3 – воротник – A, B, C (COLLAR)
- 4 – подборт – A, B, C (FRONT FACING)
- 5 – рукав – A (SLEEVE)
- 6 – обтачка проймы переда – B, C (FRONT ARMHOLE FACING)
- 7 – обтачка проймы спинки – B, C (BACK ARMHOLE FACING)
- 8 – завязка – C (TIE END)
- 9 – передняя половинка брюк – D (FRONT)
- 10 – задняя половинка брюк – D (BACK)
- 11 – петля – D (LOOP)
- 12 – правая передняя часть пояса – D (RIGHT FRONT WAISTBAND)
- 13 – левая передняя часть пояса – D (LEFT FRONT WAISTBAND)
- 14 – задняя часть пояса – D (BACK WAISTBAND)
- 15 – перед – E, F (FRONT)
- 16 – спинка – E, F (BACK)
- 17 – обтачка горловины переда – E, F (FRONT FACING)
- 18 – обтачка горловины спинки – E, F (BACK FACING)

Расход материала:

Модель A

Размер	7	8	10	12	14	16
115 см**	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,40 м	1,60 м	1,70 м
150 см**	1,10 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м

Модель B, C

Размер	7	8	10	12	14	16
115 см**	1,10 м	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м
150 см**	0,90 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м	1,10 м	1,10 м

Для модели C: шнур шириной 6 мм длиной 1,00 м (для завязок; не обязателен)

Модели А, В, С

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,70 м шириной 55–64 см

Модель D

115 см**	1,40 м	1,50 м	1,70 м	1,90 м	2,10 м	2,10 м
150 см**	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м	1,30 м

Модель E

115 см**	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,80 м	1,90 м	2,00 м
150 см**	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,20 м

Модель F

115 см**	2,10 м	2,20 м	2,30 м	2,40 м	2,50 м	2,60 м
150 см**	1,30 м	1,30 м	1,30 м	1,40 м	1,40 м	1,50 м

Размеры готового изделия:

Модели А, В, С: обхват груди, см	76	78,5	82,5	86,5	91,5	96,5
Модели А, В, С: обхват талии, см	72,5	75	78,5	82,5	87,5	92,5
Модели А, В, С: обхват бедер, см	82,5	85	89	92,5	98	103
Модель D: обхват бедер, см	76	78,5	82,5	86,5	91,5	96,5
Модели E, F: обхват груди, см	73,5	76	80	84	89	94
Модели E, F: обхват талии, см	77,5	80	84	87,5	92,5	98
Модели E, F: обхват бедер, см	85	87,5	91,5	95	100,5	106

* без ворса

** с ворсом

*** с ворсом или без ворса

Вам потребуется:

Материалы:

для всех моделей: шерстяные трикотажные полотна, деним, твил, вельвет, фланель, шамбрэ, пике, поплин, чистошерстяные и смесовые шерстяные материалы, нейлон для спортивной одежды, искусственная кожа, искусственная замша, тонкий флис; для моделей E, F: также креп, чаллис.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:


для всех моделей: нитки; для моделей А, В: разъемная застежка-молния длиной 40 см (для размеров 7–12), 45 см (для размеров 14–16); для модели D: застежка-молния длиной 18 см, квадрат 2,5 x 2,5 см застежки велкро («липучки»), упаковка тесьмы саржевого переплетения шириной 1 см, полукольцо высотой 2,5 см (не обязательно); для моделей E, F: упаковка косой бейки шириной 2,5 см.

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5


A(1) 115 см
С ворсом
Размеры 7 8 10 12 14



A(2) 115 см
С ворсом
Размер 16



A(3) 150 см
С ворсом
Все размеры



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 3, 4

A(4) 55–64 см
Все размеры



Модели В, С

(включая завязки для модели С)

B, C(1) 115 см
С ворсом
Размеры 7 8 10



Модель В:

использовать детали 1, 2, 3, 4, 6, 7

B, C(2) 115 см
С ворсом
Размеры 12 14 16




B, C(3) 150 см
С ворсом
Размеры 7 8 10 12



Модель С:

использовать детали 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

B, C(4) 150 см
С ворсом
Размеры 14 16



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 3, 4, 6, 7

B, C(5) 55–64 см
Все размеры



ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».

Модель D

Использовать детали 9, 10, 11, 12, 13, 14
Деталь 11 обрабатывается при желании

D(1) 115 см
С ворсом
Размеры 7 8 10 12
Выкроить деталь 11 один раз




D(2) 115 см
С ворсом
Размеры 14 16

D(3) 150 см
С ворсом
Все размеры

Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 12, 13, 14

D(4) 55–64 см
Все размеры



Описание работы:

Модели А, В, С

Внимание! Для притачивания застежки-молнии использовать специальную лапку для застежек-молний.

Завязки модели С можно обработать самостоятельно или использовать в качестве завязок готовый шнур.

1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине частей переда и спинки.
2. Обработать вытачку* на частях переда; заутюжить припуски вытачки к середине детали.

Модели А, В: застежка-молния

3. Наложить закрытую застежку-молнию внешней стороной вниз на лицевую сторону правой части переда (лента застежки-молнии располагается на расстоянии 6 мм от среза борта), приколоть и приметать правую ленту застежки-молнии к правой части переда, подогнув верхний край ленты у большой окружности.
4. Раскрыть застежку-молнию. Приколоть и приметать левую ленту застежки-молнии к борту левой части переда (аналогично правой).

Модель С: завязки

Завязки из основного материала

5. Заутюжить на изнаночную сторону продольные и один поперечный срезы полосы для завязки шириной 1 см.
6. Перегнуть полосу вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и проложить строчку по заутюженным краям.

Завязки из шнура

Отрезать 2 куска шнура длиной, равной длине детали 8. Завязать узел на одном конце каждого куска шнура.

Для любого вида завязок

7. Приколоть и приметать открытые концы завязок к частям переда на месте большой окружности.

Далее — модели А, В, С

8. Обработать вытачку* на спинке; заутюжить припуски вытачек к середине детали.
9. Стачать части переда и спинку по плечевым и боковым срезам.
10. Продублировать клеевым прокладочным материалом* воротник. Проложить строчку на расстоянии 1,5 см от среза с выступами воротника. Надсечь припуск по срезу с выступами воротника к строчке на малых окружностях.
11. Заутюжить на изнаночную сторону припуск между надсечками и подрезать до ширины 6 мм. Сложив воротник и подкладку воротника лицевыми сторонами внутрь, обтачать* концы и отлет воротника. Подрезать припуски шва; срезать припуски шва на углах.
12. Вывернуть воротник; приутюжить.
13. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от обтачанных краев воротника.
14. Надсечь припуски по срезам горловины из-

делия к стабилизирующей строчке.

Вколоть воротник в горловину изделия, совмещая средние линии воротника и спинки, при этом малые окружности на воротнике располагаются на плечевых швах изделия, концы воротника — на больших окружностях на частях переда. Вметать воротник (верхний/нижний) в горловину переда до малых окружностей, отогнуть верхний воротник и вметать нижний воротник в горловину спинки между малыми окружностями.

15. Продублировать клеевым прокладочным материалом* подборт. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине подбортов. Обработать внутренние и плечевые срезы* подбортов. Надсечь припуски по срезам горловины подбортов к стабилизирующей строчке.

16. Наложить подборт на лицевую сторону частей переда лицевой стороной вниз, уравнивая срезы и линии швов; приметать подборт к срезам бортов и горловины частей переда. Надсечь припуски по срезу горловины к малой окружности (все слои материала). Обтачать* подбортами нижние углы бортов (прокладывая строчку точно на расстоянии 3,2 см от нижнего среза подборта), срезы бортов и горловины частей переда; втачать нижний воротник в горловину спинки. Подрезать припуски вдоль нижних углов бортов до 6 мм: подборт — по всей длине среза, части переда — не доходя 1,5 см до внутренних краев подбортов. Обработать швы обтачивания.

17. Отогнуть подборт на изнаночную сторону, приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия. Настрочить заутюженный край воротника на шов втачивания нижнего воротника.

Зафиксировать подборт одним из способов: пришить вручную к припускам плечевых швов изделия или соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом*, начав и закончив строчку у бортов частей переда.


18. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от краев бортов частей переда, соединив строчку со строчкой на воротнике.

Модель А: рукава

19. Проложить строчки по окату рукава (между выступами) для последующего выполнения посадки*. Стачать срезы рукава. Обработать нижний срез рукава швом вподгибку с закрытым срезом*.

20. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его проймой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вколоть рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом, шов рукава — с боковым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Снять окат рукава строчками. Вметать и втачать

* см. словарь терминов



рукав в пройму. Проложить вторую строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов, оставляя припуск 1 см.

Модели В, С: обработка проймы

21. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части обтачек проймы изделия. Стачать части обтачек проймы изделия по плечевым (с двумя выступами) срезам. Обработать внутренние срезы* обтачек проймы.

22. Стачать боковые срезы обтачек проймы. Обработать обтачным швом* срезы проймы изделия.

23. Настроить припуски обтачного шва*.

24. Зафиксировать обтачку одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.

25. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от края проймы.

Модель D

Внимание! Петля с полукольцом не является обязательной.

Длина застежки-молнии должна соответствовать длине участка застежки на изделии.

1. Перенести линию строчки на правой передней половинке брюк на лицевую сторону, вручную проложив по ней строчку прямых стежков.

2. Проложить стабилизирующую строчку* по верхнему краю передних половинок брюк.

3. Обработать вытачки* на передних половинках брюк; заутюжить припуски вытачек к средним срезам.

4. Стачать передние половинки брюк по средним срезам от выступа до большой окружности. Сметать передние половинки брюк по средней линии от большой окружности до верхнего среза. (Сметанный участок предназначен для застежки-молнии.) Надсечь припуск шва у нижнего конца застежки к строчке.

5. Разутюжить цельнокроенные обтачки застежки. Наложить раскрытую застежку-молнию внешней стороной вниз на левую обтачку застежки (верхний край звеньев застежки-молнии располагается на 6 мм ниже линии шва притачивания пояса, звеньев застежки-молнии — вдоль строчки временного назначения) и приметать (на машине или вручную), прокладывая строчку снизу вверх по намеченной линии для застежки-молнии.

6. Закрывать застежку-молнию, расположить ее внешней стороной вверх. Разложить в разные стороны застежку-молнию и брюки. Настрочить левый край застежки брюк на ленту застежки-молнии на расстоянии 0,1–0,2 см отгиба.

7. Отогнуть застежку-молнию (внешней стороной вниз) на правую обтачку застежки. Настрочить застежку-молнию на правую обтачку застежки (под строчку попадает только лента застежки-молнии и правая обтачка застежки).

8. Разложить изделие лицевой стороной вверх. Приколоть правую обтачку застежки к изделию. С лицевой стороны проложить строчку по правой передней половинке брюк по намеченной вручную линии строчки; убрать нитки на конце строчки на изнаночную сторону и завязать их. Удалить строчки временного назначения.

9. Перегнуть петлю вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные (с выступом) срезы швом шириной 1 см.

10. Вывернуть петлю; приутюжить. Продеть петлю в полукольцо; совместить и сколоть открытые срезы петли, совместив малые и большие окружности.

11. С лицевой стороны приколоть и приметать петлю с полукольцом к правой передней половинке брюк, совместив малые и большие окружности.

12. Обработать вытачки* на задних половинках брюк; заутюжить припуски вытачек к средним срезам.

13. Стачать передние и задние половинки брюк по шаговым срезам, совместив выступы и малые окружности и растягивая срезы задних половинок брюк.

14. Совместив шаговые швы и выступы, стачать двойной строчкой открытые средние срезы брюк. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхнем участке среднего шва припуски шва разутюживаются.

15. Стачать передние и задние половинки брюк по боковым срезам.

16. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части пояса. Стачать части пояса по боковым срезам; разутюжить припуски швов.

17. Приколоть и притачать пояс к верхнему срезу брюк, совместив линии середины и боковые швы. Подрезать припуски шва до ширины 6 мм (до линии середины передних половинок брюк). Не срезать припуски шва на переходном поясе. Заутюжить пояс вверх, припуски шва — на пояс.

18. Стачать части обтачки пояса по боковым срезам; разутюжить припуски швов. Заутюжить на изнаночную сторону срез обтачки с выступами, шириной 1 см.

19. Наложить обтачку пояса на лицевую сторону пояса лицевой стороной вниз, совместить линии середины, боковые швы и срезы, приколоть. У концов пояса отогнуть припуски шва притачивания пояса вниз; раскрыть заутюженный срез обтачки пояса. Уравнять срезы пояса и обтачки пояса на левом конце и переходном поясе (правом конце пояса для застежки); сколоть. Обтачать* верхний срез пояса (подкладывая под строчку тесьму саржевого переплетения для предохранения от растяжения), левый конец пояса и переходной пояс. Подрезать припуски шва; срезать припуски шва на углах; надсечь припуски шва в местах изгиба (не разрезая тесьму).

20. Настрочить припуски шва обтачивания* верхнего среза пояса на обтачку пояса.

21. Вывернуть пояс; приутюжить. Изнутри перекрыть шов притачивания пояса на 6 мм заутюженным внутрь нижним краем обтачки; приколоть, располагая булавки с лицевой стороны. Начав строчку на переходном поясе, с лицевой стороны настрочить сгиб в шов притачивания пояса, убрав булавки по мере выполнения строчки.

22. С изнаночной стороны настрочить жесткую (с крючками) часть застежки велкро на переходной поясе на месте большой окружности строчкой в виде конверта. С лицевой стороны настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на месте большой окружности на левом конце пояса строчкой в виде конверта.

23. Наложить переходной пояс на левый конец пояса и застегнуть на застежку велкро.

24. Обработать нижние срезы изделия швом вподгибку с закрытым срезом*. При желании выполнить «стрелки»: сложить каждую половину брюк, совместив боковой шов с шаговым, и заутюжить сгибы.

Модели E, F


1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине переда и спинки. Стачать перед и спинку по плечевым срезам.

2. Модель E: стачать перед и спинку по боковым срезам.

3. Модель F: стачать перед и спинку по боковым срезам, оставить в левом боковом шве не стачанный участок для шлицы ниже большой окружности.


Далее — модели E, F

4. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части обтачки горловины сарафана. Стачать части обтачки горловины сара-



ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».



фана в единую деталь по плечевым срезам. Обработать срезы* без выступов обтачки горловины сарафана.
5. Обработать обтачным швом* срезы горловины изделия.
6. Настрочить припуски шва обтачивания* горловины на обтачку.
7. Зафиксировать обтачку одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.
8. Проложить отделочную строчку на расстоянии 6 мм от края горловины сарафана.
9. Разутюжить сгибы готовой косой бейки. Заутюжить бейку вдоль посередине.
10. Приколоть и притачать швом шириной 1 см бейку к срезам проймы сарафана (при этом один конец бейки (подогнутый внутрь)

перекрывает другой на боковом шве изделия). Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

11. Заутюжить бейку на изнаночную сторону изделия. С лицевой стороны настрочить внутренний сгиб бейки.

Модель Е: обработка низа

12. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом*.

Модель F: обработка низа и шлицы

13. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом*. Обработать срезы шлицы в левом боковом шве швом вподгибку с закрытым срезом* (ширина шва 1,5 см).


* см. словарь терминов

11

12

13

Simplicity 4927 Платья для девочек и сумка (размеры 3-8 - см. таблицу размерных признаков №3)



Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

Раскрой:

детали 1-10 на листе 4927

Размер 3	
Размер 4	
Размер 5	
Размер 6	
Размер 7	
Размер 8	

10 деталей

- 1 - перед - А, В (FRONT)
- 2 - спинка - А, В (BACK)
- 3 - обтачка верха переда - А, В (FRONT FACING)
- 4 - обтачка верха спинки - А, В (BACK FACING)
- 5 - рукав - А (SLEEVE)
- 6 - карман - В (POCKET)
- 7 - передняя и задняя части сумки - С (BAG)
- 8 - боковые части сумки, цельнокроенные с основанием - С (BAG SIDE AND BOTTOM)
- 9 - ручка сумки - С (BAG HANDLE)
- 10 - клапан застежки сумки - С (BAG TAB)

Расход материала:

Модели А, В

Размер	3	4	5	6	7	8
115 см**	0,90 м	0,90 м	1,00 м	1,00 м	1,20 м	1,40 м
150 см**	0,70 м	0,80 м	0,80 м	0,90 м	0,90 м	1,00 м

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55-64 см

Модель В: тесьма шириной 1,3 см длиной 1,70 м

Модель С

0,90 м шириной 115 см или 150 см**

Подкладка 0,70 м шириной 115 см*

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,90 м шириной 55-64 см

Размеры готового изделия:

Модели А, В: обхват груди, см	65	67,5	70	72,5	75	77,5
Модели А, В: обхват талии, см	68,5	71	73,5	76	78,5	81,5
Модели А, В: обхват бедер, см	78,5	81,5	84	86,5	89	91,5

* без ворса

** с ворсом

*** с ворсом или без ворса

Вам потребуется:

Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смесовые хлопчатобумажные материалы, вельвет. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:


для всех моделей: нитки; для моделей А, В: пуговица диаметром 1 см, эластичный шнур длиной 5 см; для модели В: упаковка косой бейки шириной 2,2 см; для модели С: квадрат 2,5 x 2,5 см застежки велкро («липучки»).

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5

A(1) 115 см
С ворсом
Все размеры




A(2) 150 см
С ворсом или без ворса
Все размеры
Выкроить деталь 3 один раз




Модель В

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 6

B(1) 115 см
С ворсом
Все размеры




B(2) 150 см
С ворсом или без ворса
Все размеры
Выкроить деталь 3 один раз



Модель С

Использовать детали 7, 8, 9, 10


C(1) 115 см или 150 см
С ворсом



Подкладка

Использовать детали 7, 8

C(2) 115 см
Без ворса



Модели А, В:

клеевой прокладочный материал

Использовать детали 3, 4


A, B(1) 51–64 см
Все размеры



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 8, 9, 10

C(3) 55–64 см



Описание работы:

Модели А, В

1. Проложить *стабилизирующую строчку** по горловине переда.

Модель В: карманы

2. *Обработать* верхний *срез** накладного кармана. Отогнуть припуск по верхнему срезу кармана на лицевую сторону по линии сгиба. *Обтачать** верхние углы кармана; подрезать припуски шва до ширины 6 мм.

3. Отогнуть на изнаночную сторону припуск по верхнему краю кармана, выправить швы обтачивания, приутюжить, заутюживая на изнаночную сторону припуски по боковым и нижнему срезам кармана. Вручную подшить нижний край припуска по верхнему краю кармана потайными стежками.

4. С лицевой стороны приколоть тесьму к верхнему краю кармана, подогнув внутрь боковые срезы тесьмы, и настрочить *в край** по двум сторонам.

5. Настрочить каждый карман на перед, совместив верхние углы кармана с большими окружностями на перед.

Далее – модели А, В

6. Проложить *стабилизирующую строчку** по горловине частей спинки.

Стачать части спинки по средним срезам от нижнего среза до большой окружности. Стачать перед и спинку по плечевым и боковым срезам.

7. Перегнуть эластичный шнур пополам, образуя петлю. С лицевой стороны приколоть петлю к левой части спинки на месте малой окружности; настрочить концы петли.

8. *Продублировать* клеевым прокладочным материалом* части обтачки верха платья. Стачать части обтачки верха платья в единую деталь по плечевым срезам. *Обработать срезы** без выступов обтачки верха платья.

9. *Обработать обтачным швом** открытые средние срезы частей спинки и срезы горловины изделия.

10. *Настрочить припуски обтачного шва*.*

11. Вручную сшить заутюженные на изнаночную сторону припуски по средним срезам обтачки спинки ниже большой окружности. Вручную пришить обтачку к припускам швов изделия несколькими стежками.

12. При желании проложить отделочную строчку на расстоянии 1,3 см от края горловины изделия с лицевой стороны.

На завершающем этапе обработки изделия пришить пуговицу на правую часть спинки в соответствии с месторасположением петли на левой части спинки.

Модель А: рукава

13. Проложить строчки по окату рукава (между выступами) для последующего выполнения *пасанки**. Стачать срезы рукава.

14. *Обработать нижний срез** рукава. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа рукава и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

15. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его пройма к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вколоть рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом, шов рукава – с боковым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Стянуть окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.

Модель В: обработка проймы

16. Разутюжить сгибы готовой косой бейки.

17. Приколоть и притачать бейку швом шириной 1,5 см к срезам проймы (при этом один конец бейки (подогнутый внутрь) перекрывает другой

на боковом шве изделия). Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

18. Заутюжить бейку на изнаночную сторону. Настрочить внутренний сгиб бейки.

Модели А, В: обработка низа

19. *Обработать нижний срез** изделия. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа изделия и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

20. *Модель В:* с лицевой стороны приколоть тесьму к нижнему краю изделия (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на среднем шве спинки) и настрочить *в край**.

Модель С

Внимание! Для этой модели ширина швов соединения деталей – 1 см (если не указана другая величина припусков на шов)!

1. *Продублировать* клеевым прокладочным материалом* все детали сумки.

Проложить строчку по линиям шва вдоль продольных краев боковых частей сумки, цельнокроеных с основанием, через малые окружности. Надсечь припуски к малым окружностям, не разрезая строчку.

2. Приколоть и притачать боковые части сумки, цельнокроеные с основанием, к передней части сумки, совместив малые окружности и выступы. Проложить вторую строчку по первой на участке нижних углов сумки. Срезать припуски шва на углах. Разутюжить припуски шва.

Так же соединить боковые части сумки, цельнокроеные с основанием, с задней частью сумки.

3. Перегнуть полосу для изготовления ручки сумки вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совместив малые окружности, и стачать продольные срезы.

4. Вывернуть ручку; приутюжить. Проложить отделочную строчку *в край** по продольным краям ручки. Вывернуть сумку на лицевую сторону; приутюжить. С лицевой стороны приколоть и приметать концы ручки к боковым частям сумки, совместив малые и большие окружности.

5. Проложить строчку по линиям шва вдоль продольных краев подкладки боковых частей сумки, цельнокроеных с основанием, через малые окружности. Надсечь припуски к малым окружностям, не разрезая строчку. Стачать срезы деталей подкладки сумки так же, как срезы деталей верха сумки, оставить не стачанным участок в одном нижнем шве для последующего вывертывания изделия. *Обработать обтачным швом** верхний срез сумки.

6. Вручную зашить открытый участок в шве подкладки.

7. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по верхнему краю сумки. Отогнуть ручку сумки вверх и настрочить сквозной строчкой, как показано на иллюстрации.


8. Перегнуть клапан застежки вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные и поперечные (без окружностей) срезы.

9. Вывернуть клапан застежки; приутюжить. Настрочить мягкую (с петельками) часть застежки велкро на месте большой окружности на обработанном конце клапана застежки строчкой в виде конверта.

С лицевой стороны приколоть и притачать швом шириной 6 мм клапан застежки к задней части сумки, совместив малые окружности, при этом сторона клапана застежки с велкро располагается сверху.


10. Отогнуть клапан застежки наверх; приутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 6 мм от шва притачивания клапана.

11. С лицевой стороны настрочить жесткую (с крючочками) часть застежки велкро на переднюю часть сумки на месте большой окружности.



Simplicity 5540 Платье, топ, брюки и шорты и шляпа

(размеры 3-8 - см. таблицу размерных признаков №3; размеры шляпы S, M, L)



Перед раскройом:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

Раскрой:

детали 1-19 на листе 5540

Размер 3	
Размер 4	
Размер 5	
Размер 6	
Размер 7	
Размер 8	

19 деталей

- 1 - перед лифа - A (BODICE FRONT) / перед - B, C (FRONT)
- 2 - спинка лифа - A (BODICE BACK) / спинка - B, C (BACK)
- 3 - завязка - A (TIE END)
- 4 - переднее полотнище юбки - A (SKIRT FRONT)
- 5 - карман - A (POCKET)
- 6 - заднее полотнище юбки - A (SKIRT BACK)
- 7 - бейка переда - A, B, C (FRONT BAND)
- 8 - бейка юбки - A (SKIRT BAND)
- 9 - бейка спинки - A, B, C (BACK BAND)
- 10 - бретель - A, B, C (SHOULDER STRAP)
- 11 - шаблон месторасположения петель - A, B, C (BUTTONHOLE GUIDE)
- 12 - передняя часть оборки - C (FRONT RUFFLE)
- 13 - задняя часть оборки - C (BACK RUFFLE)
- 14 - передняя половинка брюк/шорт - D, E, F (PANTS FRONT)
- 15 - задняя половинка брюк/шорт - D, E, F (PANTS BACK)
- 16 - бейка брюк - E (LEG BAND)
- 17 - верхушка шляпы - G (HAT TOP)
- 18 - тулья шляпы - G (HAT CROWN)
- 19 - поля шляпы - G (HAT BRIM)

Расход материала:

Размер шляпы	S	M	L
Обхват головы, см	48,5	51	53,5

Модель А

Размер	3	4	5	6	7	8
115 см**	1,10 м	1,20 м	1,20 м	1,20 м	1,40 м	1,50 м
150 см**	1,10 м	1,10 м	1,20 м	1,20 м	1,30 м	1,30 м

0,70 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см** (для бретелей, беек переда и спинки и карманов, которые выполнять не обязательно)

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,60 м шириной 55-64 см

Эластичная тесьма шириной 1,3 см длиной 0,20 м (если обрабатываются карманы)

Модели В, С

115 см или 150 см**	0,30 м	0,30 м	0,30 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Модель В: 0,40 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см** (для бретелей и беек переда и спинки)

Модель С: 0,50 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см** (для бретелей, беек переда и спинки и оборки)

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55-64 см

Модели А, В, С: подкладка лифа

0,40 м легкого материала шириной 115 см**

Модели D, E

115 см**	0,70 м	0,70 м	0,90 м	1,10 м	1,40 м	1,40 м
150 см**	0,70 м	0,70 м	0,80 м	0,80 м	0,90 м	0,90 м

Модель Е: 0,20 м материала другого цвета шириной 115 см или 150 см** (для беек брюк)

Модель F

115 см**	0,40 м	0,40 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,80 м
150 см**	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м

Модели D, E, F

Эластичная тесьма шириной 1,3 см длиной 0,70 м

Вам потребуется:

Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смесовые хлопчатобумажные материалы, клетчатые хлопчатобумажные/льняные полотна, белые хлопчатобумажные полотна, очень тонкие пики, батик, ситец, тонкий деним, вельвет, марлевка. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурунтура:

для всех моделей: нитки; для модели А: 7 пуговиц диаметром 1,3 см; для моделей В, С: 3 пуговицы диаметром 1,3 см.

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см. ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ. ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ».

Модель G

0,70 м шириной 115 см или 150 см**

Тонкий клеевой прокладочный материал 1,10 м шириной 60–90 см

Отделочная тесьма шириной 1,5 см длиной 0,80 м (не обязательно)

Специальная (репсовая) тесьма шириной 1,5 см длиной 0,60 м

Размеры готового изделия:

Модели А, В, С: обхват груди, см	61	63,5	66	68,5	71	73,5
Модели D, E, F: обхват бедер, см	67,5	70	72,5	75	77,5	80

* без ворса

** с ворсом

*** с ворсом или без ворса

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 6

А(1) 115 см

С ворсом



Размеры 3 4 5 6



А(2) 115 см

С ворсом


Размеры 7 8



А(3) 150 см

С ворсом

Все размеры




Контрастные бретели, бейки переда и спинки и карманы

Использовать детали 5, 7, 8, 9, 10

А(4) 115 или 150 см

С ворсом

Все размеры




Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 8, 9

А(5) 55–64 см

Все размеры




Модели В, С

Использовать детали 1, 2

В, С(1) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры



Модель В:


контрастные бретели и бейки переда и спинки

Использовать детали 7, 9, 10

В(2) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры



Модель С:


контрастные бретели, бейки переда и спинки и оборка

Использовать детали 7, 9, 10, 12, 13

С(2) 115 см или 150 см

С ворсом

Все размеры



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 9

В, С(3) 55–64 см

Все размеры



Модели А, В, С: подкладка лифа

Использовать детали 1, 2

А, В, С(1) 115 см

С ворсом


Все размеры




Модели D, E

Использовать детали 14, 15


D, E(1) 115 см
С ворсом
Размеры 3 4 5 6



D, E(3) 150 см
С ворсом
Все размеры




D, E(2) 115 см
С ворсом
Размеры 7 8



Модель E: контрастные бейки брюк

Использовать деталь 16


E(4) 115 или 150 см
С ворсом
Все размеры




Модель F

Использовать детали 14, 15


F(1) 115 см
С ворсом
Размеры 3 4 5 6 7



F(2) 115 см
С ворсом
Размер 8



F(3) 150 см
С ворсом
Все размеры



Модель G

Использовать детали 17, 18, 19


G(1) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 17, 18, 19

G(2) 60–90 см
Все размеры



Описание работы:

Модель A


Внимание! Карманы не обязательны.

1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине частей переда лифа.
2. Продублировать клеевым прокладочным материалом* бейки переда лифа. Проложить строчку на расстоянии 6 мм от внутренних срезов бейки переда лифа. Надсечь припуск к внутреннему углу, не разрезая строчку. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по линии строчки.
3. Наложить бейку переда лифа на лицевую сторону части переда лифа лицевой стороной вверх, совместить открытые срезы, приколоть. Сметать открытые срезы деталей. Настрочить

подогнутый внутрь край бейки.

4. Продублировать клеевым прокладочным материалом* бейку спинки лифа. Проложить строчку на расстоянии 6 мм от нижнего (без выступов) среза бейки спинки лифа. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по линии строчки.
5. Наложить бейку спинки лифа на лицевую сторону спинки лифа лицевой стороной вверх, совместить линии середины и открытые срезы, приколоть. Сметать открытые срезы деталей. Настрочить подогнутый внутрь край бейки.
6. Перегнуть каждую бретель вдоль посередине лицевой стороной внутрь, совместить малые окружности и стачать продольные срезы швом шириной 1 см.
7. Вывернуть бретель; приутюжить. Проложить строчки временного назначения по концам

* см. словарь терминов



бретели. С лицевой стороны приколоть и приметать один конец каждой бретели к верхнему краю спинки лифа, совместив малые и большие окружности.

8. Перегнуть каждую завязку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать продольные и поперечным (без окружностей) срезы швом шириной 1 см. Срезать припуски шва на углу.

9. Вывернуть завязку; приутюжить. Приколоть и приметать завязки к спинке лифа, совместив малые и большие окружности.

10. Стачать перед и спинку лифа по боковым срезам.

11. Продублировать клеевым прокладочным материалом* бежку переднего полотнища. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по продольному (без выступов) срезу бежки.

12. Наложить бежку переднего полотнища на изнаночную сторону части переднего полотнища лицевой стороной вниз и обтачать* передний срез переднего полотнища; подрезать припуски шва.

13. Заутюжить бежку переднего полотнища вперед, припуски шва — на бежку. Отогнуть бежку на лицевую сторону переднего полотнища. Настрочить подогнутый внутрь край бежки. Проложить строчку временного назначения по верхним и нижним срезам бежки.

14. Заутюжить на изнаночную сторону верхний срез (6 мм) каждого накладного кармана. Отогнуть припуск по верхнему краю накладного кармана (шириной 2,5 см) на изнаночную сторону и застрочить по нижнему сгибу, образуя кулиску.

15. Отрезать 2 куска эластичной тесьмы длиной по 12,5 см. Продеть эластичную тесьму в кулиску кармана. Проложить строчку вдоль открытых срезов кармана (под строчку попадают концы эластичной тесьмы). Подрезать концы эластичной тесьмы близко к строчке.

16. Подрезать припуски по открытым срезам кармана до ширины 6 мм и заутюжить их на изнаночную сторону по линии строчки.

17. Настрочить карман на переднее полотнище юбки с лицевой стороны по намеченной линии.

18. Стачать части переднего и заднего полотнища по боковым срезам.

Проложить строчки по верхнему краю юбки платья между выступами у линии середины частей переднего полотнища для последующего приспособления*.

19. Приколоть юбку платья к нижнему срезу лифа переда, совместив линии середины и боковые швы, при этом передний край части переднего полотнища совпадает с малой окружностью на части переда лифа. Присборить* верхний край юбки. Приметать и притачать юбку к нижнему срезу лифа. Заутюжить припуски шва вверх, на лиф платья.

20. Стачать подкладку частей переда и спинки лифа по боковым срезам. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу подкладки лифа шириной 1,5 см; подрезать припуск до ширины 6 мм.

Обработать обтачным швом* передние срезы частей переда лифа, верхние срезы переда и спинки лифа и срезы проймы лифа (оставить сверху частей переда лифа открытые участки между малой и большой окружностями).

21. Продеть свободные концы бретелей в нестачанные участки сверху частей переда лифа, совместив малые и большие окружности, приколоть. Надеть платье на фигуру или манекен. Отрегулировать длину бретелей; зафиксировать булавками. Снять платье.

22. Отогнуть подкладку лифа вверх. Стачать срезы на открытых участках (между малыми и большими окружностями) с одновременным втачиванием в шов концов бретелей. Срезать концы бретелей вровень со срезами припусков шва.

23. Перекрыть шов притачивания юбки заутюженным краем подкладки и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

24. Обработать нижний срез платья швом вподгибку с закрытым срезом*.

25. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по краям платья.

26. Чтобы отметить месторасположение петель на правой части переда, совместить край шаблона и передний край правой части переда, а также линии середины. Перевести месторасположение петель на материал. Обметать петли. Наложить правую часть переда на левую, совместить линии середины. Пришить пуговицы на левую часть переда в соответствии с месторасположением петель на правой части переда.

Модели В, С

См. пункты 1–7 и 10 для модели А.

Модель С: оборка

1. Стачать части оборки по боковым срезам.

2. Обработать нижний и передние срезы оборки швом вподгибку с закрытым срезом*.

Проложить строчки по верхнему краю оборки между выступами у линии середины передних частей оборки для последующего приспособления*.

3. Приколоть оборку к нижнему срезу топа, совместив линии середины и боковые швы, при этом передний край оборки совпадает с малой окружностью на части переда. Присборить* верхний край оборки. Приметать и притачать оборку к нижнему срезу топа.

Далее — модели В, С

4. Стачать подкладку частей переда и спинки топа по боковым срезам.

Обработать обтачным швом* все срезы топа (оставить в нижней части спинки открытый участок для последующего вывертывания и вверху частей переда открытые участки между малой и большой окружностями).

5. Продеть свободные концы бретелей в нестачанные участки вверху частей переда, совместить малые и большие окружности, приколоть. Надеть топ на фигуру или манекен. Отрегулировать длину бретелей; зафиксировать булавками. Снять топ.

6. Вывернуть топ на изнаночную сторону. Стачать срезы на открытых участках частей переда (между малыми и большими окружностями) с одновременным втачиванием в шов концов бретелей. Срезать концы бретелей вровень со срезами припусков шва.

7. Модель В: вывернуть топ на лицевую сторону; приутюжить. Вручную сшить края открытого участка внизу спинки потайными стежками.

С лицевой стороны проложить отделочную строчку по краям изделия.

8. Модель С: вывернуть топ на лицевую сторону; приутюжить. Перекрыть шов притачивания оборки заутюженным краем подкладки и подшить вручную потайными подшивочными стежками.

9. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по краям изделия.


Далее — модели В, С


10. Чтобы отметить месторасположение петель на правой части переда, совместить край шаблона и передний край правой части переда, а также линии середины. Перевести месторасположение петель на материал. Обметать петли. Наложить правую часть переда на левую, совместить линии середины. Пришить пуговицы на левую часть переда в соответствии с месторасположением петель на правой части переда.

Модели D, E, F

1. Стачать передние и задние половинки брюк/шорт по шаговым срезам.

* см. словарь терминов





Модель Е: бейки брюк

2. Заутюжить каждую бейку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь, сметать открытые срезы.

3. Притачать бейку к нижнему срезу брюк; заутюжить бейку вниз, припуски шва — вверх, на бейку.

Далее — модели D, E, F

4. Стачать двойной строчкой передние и задние половинки брюк/шорт по средним срезам, совмещая шаговые швы и выступы. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхних участках среднего шва припуски шва разутюживаются.

Модели D, E: боковые швы

5. Стачать передние и задние половинки брюк по боковым срезам до большой окружности.

Модель F: боковые швы

6. Стачать передние и задние половинки шорт по боковым срезам.

Далее — модели D, E, F

7. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой паутинки или проложить по ним строчку временного назначения. (Строчки временного назначения удалить после обработки кулиски.)

8. Заутюжить на изнаночную сторону верхний край изделия шириной 2,5 см. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску; оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.

9. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной обхвату талии плюс 2,5 см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы.

10. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски. Равномерно распределить складки. Удалить строчки временного назначения.

Модель D: обработка низа

11. Обработать нижние срезы брюк швом вподгибку с закрытым срезом*.

Модель E: обработка шлиц

12. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам шлицы шириной 1,5 см; заутюжить внутрь открытые срезы припусков шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, поворачивая строчку на 90° вверх шлицы.

Модель F: обработка низа

13. Обработать нижние срезы шорт швом вподгибку с закрытым срезом*.

Модель G

Внимание! Отделка тесьмой и бант не обязательны.

1. Продублировать клеевым прокладочным материалом* верхушку, тулью и поля шляпы и соответствующих деталей подкладки шляпы.

2. Проложить машинную строчку на расстоянии 1,3 см от среза с одинарными выступами тульи.

3. Стачать задние средние срезы тульи; разутюжить припуски шва. Надсечь припуск шва по срезу с одинарными выступами тульи к строчке.

4. Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, приколоть верхушку шляпы к верхнему срезу тульи, совместив линии середины деталей и одинарные выступы, а также открытые срезы. Притачать; подрезать припуски шва.

5. Аналогично обработать детали подкладки верхушки и тульи шляпы. Вывернуть на лицевую сторону. Сложить детали верха шляпы и подкладки шляпы изнаночными сторонами внутрь, совместив линии середины деталей и швы, а также открытые срезы; сметать открытые срезы.

6. Стачать задние средние срезы полей шляпы и подкладки полей; разутюжить припуски шва.

7. Сложить поля шляпы и подкладку полей лицевыми сторонами внутрь, совместить линии середины деталей и швы, а также открытые срезы, сколоть. Обтачать* внешний срез (без выступов) полей шляпы; подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

8. Отогнуть подкладку полей на изнаночную сторону; выправить шов обтачивания, приутюжить. Сметать открытые срезы полей шляпы и подкладки полей швом шириной 1,3 см. Надсечь припуски шва по срезам с выступами к строчке.

9. Сложить детали внешними сторонами внутрь, приколоть и притачать поля шляпы к нижнему срезу тульи шляпы, совместив линии середины деталей и двойные выступы.

10. Приколоть и притачать один край специальной (репсовой) тесьмы на поля по линии строчки временного назначения, при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на заднем среднем шве. Подрезать припуски шва под тесьмой до ширины 6 мм, не разрезая тесьму.


11. Отогнуть тесьму и припуски шва внутрь; приутюжить. Несколькими стежками пришить тесьму к подкладке вручную в 4-х точках: посередине передней и задней частей шляпы и по бокам (на равном расстоянии от предыдущих точек).

12. Отрезать кусок тесьмы длиной, равной длине шва притачивания полей плюс 2,5 см. С лицевой стороны приколоть тесьму к тулье так, чтобы нижний край тесьмы располагался на шве притачивания полей (при этом один конец тесьмы перекрывает другой немного в стороне от линии середины переда). Пришить концы тесьмы к шляпе вручную. Вручную пришить тесьму ко шву притачивания полей по центру передней и задней частей шляпы и по бокам шляпы потайными стежками.

13. Отрезать кусок тесьмы длиной 11,5 см для банта. Перегнуть тесьму поперек так, чтобы один конец тесьмы перекрывал другой на 1,3 см. Проложить сквозную вертикальную строчку по центру банта (поперек концов тесьмы).

14. Отрезать кусок тесьмы длиной 3,8 см — петля для закрепления банта. Обогнуть бант посередине тесьмой для петли; подогнуть внутрь один конец петли, перекрыть им второй конец петли на внутренней стороне банта и пришить вручную, захватывая также внутреннюю сторону банта.

Пришить бант вручную потайными стежками к наложенным концам тесьмы на тулье шляпы.




* см. словарь терминов

ВАЖНО!

ЛЕКАЛА ДАЮТСЯ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ (РАССТОЯНИЕ ОТ СРЕЗОВ ДО СТРОЧКИ), РАВНЫМИ 1,5 см.
ЕСЛИ ЛЕКАЛА ИМЕЮТ ДРУГУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРИПУСКА, ТО ЭТО ЗНАЧЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ЛЕКАЛАХ.
ПРИБАВКИ НА СВОБОДУ ОБЛЕГАНИЯ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛИЦЕ «РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ»

Simplicity 5982 Костюмчики (из шорт в двух длинах, рубашек и маек) для мальчиков и девочек (размеры 1/2-4 - см. таблицу размерных признаков №2)



Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1-5.

Раскрой:

детали 1-15 на листе 5982

Размер 1/2

Размер 1

Размер 2

Размер 3

Размер 4

15 деталей

- 1 - перед майки - А, В, С (TOP FRONT)
- 2 - спинка майки - А, В, С (TOP BACK)
- 3 - обтачка верха переда майки - А, В, С (FRONT FACING)
- 4 - обтачка верха спинки майки - А, В, С (BACK FACING)
- 5 - передняя половина шорт - А, В, Е (SHORTS FRONT)
- 6 - задняя половина шорт - А, В, Е (SHORTS BACK)
- 7 - передняя половина шорт - С, D, F (SHORTS FRONT)
- 8 - задняя половина шорт - С, D, F (SHORTS BACK)
- 9 - перед рубашки - D, Е, F (TOP FRONT)
- 10 - спинка рубашки - D, Е, F (TOP BACK)
- 11 - воротник - D, F (COLLAR)
- 12 - обтачка горловины переда рубашки - D, Е, F (FRONT FACING)
- 13 - обтачка горловины спинки рубашки - D, Е, F (BACK FACING)
- 14 - вставка рубашки - D, Е, F (INSET)
- 15 - рукав рубашки - D, Е, F (SLEEVE)

Расход материала:

Майки А, В, С

Размер	1/2	1	2	3	4
115 см**	0,50 м	0,60 м	0,60 м	0,70 м	0,80 м
150 см**	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,60 м

Модель А: очень узкая тесьма трех цветов длиной по 0,40 м

Модель В: тесьма шириной 1 см длиной 0,50 м (для пояса)

Клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55-64 см

Рубашки D, E, F

115 см**	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,70 м	0,80 м
150 см**	0,50 м	0,60 м	0,60 м	0,60 м	0,60 м

Модели D, F: тесьма шириной 2,5 см длиной 0,30 м

Модели E, F: очень узкая тесьма длиной 2,10 м (для модели E), 1,50 м (для модели F)

Клеевой прокладочный материал 0,30 м шириной 55-64 см

Рубашки D, F: воротник

0,40 м шириной 115 см или 150 см**

Очень узкая тесьма длиной 0,90 м

Длинные шорты А, В, Е

115 см / 150 см**	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м	0,50 м
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Модель В: тесьма шириной 1 см длиной 1,50 м (для кулисок)

Модель Е: очень узкая тесьма длиной 2,00 м

Короткие шорты C, D, F

115 см / 150 см**	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м	0,40 м
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Модель F: очень узкая тесьма длиной 1,10 м

Шорты А, В, C, D, E, F

Эластичная тесьма шириной 2 см длиной 0,60 м

Вам потребуется:

Материалы:

для всех моделей: хлопчатобумажные и смесовые материалы, отбеленный хлопок, батик, поплин, ситец, шамбра, тонкий деним, пижаме, тонкие трикотажные полотна. Эти модели не являются одеждой для сна.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для маек А, В, С: 2 пуговицы диаметром 1,3 см; для костюма А: 2 аппликации в виде сердечек (не обязательно); для костюма С: 2 аппликации в виде флагов (не обязательно); для рубашки D: 3 аппликации в виде звезды (не обязательно); для рубашек D, E, F: 2 маленькие кнопки.

* без ворса

** с ворсом


*** с ворсом или без ворса

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


Майки А, В, С

Использовать детали 1, 2, 3, 4


А, В, С(1) 115 см
С ворсом
Размеры 1/2 1 2



А, В, С(2) 115 см
С ворсом
Размеры 3 4




А, В, С(4) 150 см
С ворсом
Размер 4



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 3, 4


А, В, С(5) 55–64 см
Все размеры




Рубашки D, E, F

Использовать детали 9, 10, 12, 13, 14, 15

D, E, F(1) 115 см
С ворсом
Все размеры*




D, E, F(2) 150 см
С ворсом
Все размеры



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 12, 13


D, E, F(3) 55–64 см
Все размеры



Рубашки D, F: воротник

Использовать деталь 11


D, F(1) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры



Длинные шорты А, В, Е

Использовать детали 5, 6


А, В, Е(1) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры



Короткие шорты С, D, F

Использовать детали 7, 8

С, D, F(1) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры



Описание работы:

Майки А, В, С

Внимание! Для маек А, С аппликации не обязательны.

1. Проложить *стабилизирующую строчку** по горловине переда и спинки.
2. **Майка А:** с лицевой стороны настрочить узкую тесьму одного цвета на перед, совместив нижний край тесьмы с линией разметки на перед и прокладывая строчку по линии середины тесьмы. Настрочить тесьму второго и третьего цвета на перед с интервалом 3 мм. **Далее – майки А, В, С**
3. Стачать перед и спинку по боковым срезам.
4. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части обтачки верха изделия. Стачать части обтачки верха изделия в единую деталь по боковым срезам. Обработать срезы* без выступов обтачки верха изделия.

5. Обработать обтачным швом* все верхние срезы изделия.

6. Зафиксировать обтачку одним из способов: пришить вручную к припускам швов изделия; проложить строчку по швам изделия на участке обтачки; соединить с изделием при помощи маленьких кусочков клеевой паутинки.

Обметать петли на перед в соответствии с разметкой. Пришить пуговицы на спинку на месте малых окружностей.

7. Обработать нижний срез изделия *швом вподгибку с закрытым срезом**.

Майка А: настрочить аппликацию в виде сердечка на верхнюю левую часть переда.



Майка В: обогнуть тесьмой левую часть переда в области плеча и завязать тесьму на бант.

Майка С: настрочить аппликацию в виде флага на нижнюю правую часть переда.

Рубашки D, E, F

Внимание! Для рубашки D аппликации не обязательны.

* см. словарь терминов






1




2



3



4




5



6



7



8



9




10



11



12



13



14

1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине переда и спинки на расстоянии 6 мм от среза.

2. Проложить укрепляющую строчку по нижней части горловины переда.

Стачать перед и спинку по плечевым срезам.

Рубашки D, F: воротник

3. Обработать обтачным швом* (ширина шва обтачивания — 1 см) внешние срезы (без выступов) воротника.

4. Сметать открытые срезы.

Рубашка F: с лицевой стороны настрочить узкую тесьму на воротник, расположив один продольный край тесьмы на расстоянии 1,3 см от внешних краев воротника и прокладывая строчку по линии середины тесьмы.

Далее — рубашки D, F

5. Надсечь припуск по срезу горловины переда к строчке в нижней части горловины. Наложить воротник на лицевую сторону изделия внешней стороной вверх и вколоть воротник в горловину, совместить линии середины, при этом малые окружности на воротнике совпадают с плечевыми швами изделия. Вметать воротник в горловину швом шириной 1 см.

6. Отогнуть передние концы воротника на изнаночную сторону через разрез, как показано.

Далее — рубашки D, E, F

7. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части обтачки горловины изделия. Стачать части обтачки горловины изделия в единую деталь по плечевым срезам. Обработать срезы* без выступов обтачки горловины изделия.

8. Наложить обтачку горловины на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, совместить срезы горловины, линии середины и плечевые швы, приколоть. Обтачать* срезы горловины обтачкой швом шириной 1 см. Проложить вторую строчку по первой в нижней части горловины переда. Подрезать припуски шва; надсечь припуск шва на местах изгиба и к нижней точке горловины переда.

9. Настрочить припуск шва обтачивания* горловины на обтачку.

10. **Рубашка E:** не отгибая обтачку горловины на изнаночную сторону изделия, с лицевой стороны настрочить узкую тесьму на изделие на расстоянии 1,3 см от горловины, прокладывая строчку по линии середины тесьмы (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на плечевом шве изделия).

Далее — рубашки D, E, F

11. Отогнуть обтачку горловины на изнаночную сторону изделия; приутюжить.

12. Заутюжить вставку по намеченной линии изнаночной стороной внутрь. Проложить строчку на расстоянии 6 мм от открытых срезов. При желании обработать* открытые срезы* вставки.

13. Наложить вставку на изнаночную сторону изделия внешней стороной вниз, совместить линии середины вставки и обтачки горловины переда по разметке, приколоть.

Отогнуть воротник (для рубашек D, F) и обтачку горловины переда и вставку (для всех рубашек). Настрочить вставку на обтачку горловины переда по внешнему краю, закончив строчку на левой части вставки на расстоянии 2,5 см выше середины переда (под строчку должны попасть только обтачка и вставка).

Настрочить вставку на обтачку горловины переда второй строчкой на расстоянии 1 см от края горловины, закончив строчку на середине переда (под строчку должны попасть только обтачка и вставка).

Пришить обтачку горловины вручную к припускам швов изделия.

14. Пришить части кнопок, имеющие выступ, на левую часть обтачки горловины переда на месте малых окружностей, захватывая только обтачку; пришить части кнопок с углублением

на вставку на месте малых окружностей.

15. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вколоть рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом; совместить остальные малые окружности. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см. Заутюжить припуски шва на рукав.

16. Стачать одной строчкой боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно.

17. Обработать нижние срезы изделия и рукавов швом вподгибку с закрытым срезом*.

18. **Рубашки E, F:** с лицевой стороны настрочить узкую тесьму на строчку подгиба низа рукава, прокладывая строчку по линии середины тесьмы (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на шве рукава). С лицевой стороны настрочить узкую тесьму на строчку подгиба низа изделия, прокладывая строчку по линии середины тесьмы (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на одном боковом шве изделия).

Рубашки D, F: перегнуть тесьму пополам и отметить линию сгиба булавкой. Вручную пришить тесьму к концу воротника и завязать тесьму на узел.

Рубашка D: настрочить 3 аппликации на левую часть переда.

Длинные шорты A, B, E и короткие шорты C, D, F

Внимание! Для шорт A, аппликации не обязательны.

1. Стачать переднюю и заднюю половинки шорт по шаговым срезам.

2. Стачать передние и задние половинки шорт по средним срезам, совмещая шаговые швы и выступы. Проложить вторую строчку по первой. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхних участках среднего шва припуски шва разутюживаются.

3. **Шорты A, C, D, E, F:** стачать переднюю и заднюю половинки шорт по боковым срезам.

4. **Шорты B:** стачать переднюю и заднюю половинки шорт по боковым срезам, оставить не стачанным участок между малыми окружностями.

Далее — все шорты

5. Чтобы свободно вдеть эластичную тесьму в кулиску, зафиксировать припуски швов на участке кулиски при помощи клеевой ленточки или проложить по ним машинную строчку временного назначения. (Строчки временного назначения удалить после обработки кулиски.)

6. Заутюжить на изнаночную сторону верхний край изделия шириной 3,2 см. Заутюжить внутрь открытый срез припуска шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, образуя кулиску; оставить открытым небольшой участок для вдевания эластичной тесьмы.

7. Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной, равной длине кулиски плюс 2,5 см. Вдеть эластичную тесьму в кулиску. Наложить концы эластичной тесьмы один на другой и сколоть безопасной булавкой. Примерить изделие и отрегулировать длину эластичной тесьмы.

8. Стачать концы эластичной тесьмы. Застрочить открытый участок кулиски. Равномерно распределить складки. Удалить строчки временного назначения.

9. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом*.

10. **Шорты B:** разрезать тесьму на 2 равные части. Вдеть тесьму в кулиску по низу шорт, уравнивая концы тесьмы. При необходимости подрезать концы тесьмы.

11. **Шорты E:** с лицевой стороны настрочить узкую тесьму на строчку подгиба низа, прокла-


* см. словарь терминов



15



16




17



18




1




2




3



4




5



6



7



8



9



10

дывая строчку по линии середины тесьмы (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на шаговом шве). Настрочить второй кусок узкой тесьмы на 1,3 см выше первого.
Шорты F: с лицевой стороны настрочить узкую тесьму на строчку подгиба низа, прокла-



дывая строчку по линии середины тесьмы (при этом один конец тесьмы (подогнутый внутрь) перекрывает другой на шаговом шве).
Шорты A: настрочить аппликацию в виде сердечка на нижнюю часть левой половины брюк.
Шорты C: настрочить аппликацию в виде фла-га на нижнюю часть правой половины брюк.

* см. словарь терминов



11

Simplicity 9418 Комбинезоны (размеры XXS, XS, S – см. таблицу размерных признаков №1), шапка и конверт (единый размер)



Внимание! Бумажные выкройки деталей 17а, 17б, 17с, 17д склеить по соответствующим линиям соединения, согласно цифровому обозначению.

Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–5.

Раскрой:

детали 1–21 на листе 9418

Размер XXS

Размер XS

Размер S

21 деталь

- 1 – перед – A (FRONT)
- 2 – передняя часть рукава – A, B, C, D (SLEEVE FRONT)
- 3 – рукавицы – A, B, C (MITTEN)
- 4 – спинка – A, B (BACK)
- 5 – задняя часть рукава – A, B, C (SLEEVE BACK)
- 6 – капюшон – A, B (HOOD)
- 7 – центральная часть переда – B (FRONT)
- 8 – боковая часть переда – B, D (SIDE FRONT)
- 9 – центральная передняя часть воротника – B, D (COLLAR FRONT)
- 10 – боковая передняя и задняя части воротника – B, D (COLLAR BACK AND SIDE FRONT)
- 11 – перед – C (FRONT)
- 12 – спинка – C, D (BACK)
- 13 – перед – D (FRONT)
- 14 – задняя часть рукава – D (SLEEVE BACK)
- 15 – аппликация в виде собаки – D (DOG APPLIQUE)
- 16 – аппликация в виде сердечка – D (HEART APPLIQUE)
- 17 – перед и спинка – E, F (FRONT AND BACK)
- 18 – аппликация в виде собачьей мордочки – F (DOG APPLIQUE)
- 19 – аппликация глаз и носа – F (EAR AND NOSE APPLIQUE)
- 20 – шапка – G (HAT)
- 21 – «ушки» шапки – G (HAT TAB)

Расход материала:

Модели A, B, C, D

Размер	XXS	XS	S
150 см**	0,70 м	0,70 м	0,80 м

Модель D: аппликации: 10 x 12,5 см материала (для собаки); 7,5 x 10 см материала (для сердечка); 10 x 20,5 см специального двустороннего клеевого материала для аппликаций;
Тесьма шириной 3–6 мм длиной 0,30 м (для банта на аппликации в виде собаки)

Модели E, F

0,90 м шириной 150 см**

Модель E: 0,90 м флиса шириной 150 см** (для подкладки)

Модель F: аппликации: 12,5 x 15 см (для мордочки и лап); 7,5 x 18 см (для глаз и носа); 18 x 20,5 см специального двустороннего клеевого материала для аппликаций
Волнистая тесьма средней ширины длиной 2,10 м.
Тесьма шириной 1,3–1,5 см длиной 2,10 м.

Модели B, D: клеевой прокладочный материал

0,20 м шириной 55–64 см

Модели A, C

Эластичная тесьма шириной 1,3 см длиной 0,20 м (для капюшона)

Модель G

0,30 м шириной 150 см**

Тесьма шириной 1 см длиной 0,60 м (для завязок)

* без ворса

** с ворсом

*** с ворсом или без ворса

Вам потребуется:

Материалы:

для всех моделей: флис; для моделей A, B, C, D, F: также двусторонний флис.

При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурунтура:


для всех моделей: нитки; для модели A: застежка-молния длиной 30 см; для модели C: застежка-молния длиной 35 см; для моделей B, D: 2 застежки-молнии длиной по 35 см; для моделей E, F: застежка-молния длиной 40 см; для модели F: шелк для вышивания в 6 сложений или нетоксичная краска для ткани.

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):

Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6


A(1) 150 см
С ворсом
Все размеры



Модель В

Использовать детали 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

B(1) 150 см
С ворсом
Все размеры



Модель С

Использовать детали 2, 3, 5, 6, 11, 12


C(1) 150 см
С ворсом
Все размеры



Модель D

Использовать детали 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14


D(1) 150 см
С ворсом
Все размеры



Модели В, D: клеевой прокладочный материал

Использовать детали 9, 10

B, D(1) 55–64 см
Все размеры



Модели Е, F

Использовать деталь 17

Модель Е: для выкраивания подкладки использовать эту же схему


E, F(1) 150 см
С ворсом
Единый размер




Модель G

Использовать детали 20, 21

G(1) 150 см
С ворсом
Все размеры



Обработка аппликаций



Описание работы:

Обработка аппликаций (для моделей D, F)

А. Подготовка аппликаций. На материал приклеить специальный двусторонний клеевой материал для аппликаций. Вырезать бумажную выкройку блока для аппликаций по внешней сплошной линии. Наложить бумажный блок на лицевую сторону подготовленного куска материала и приколоть. Вырезать аппликации.
Б. Аппликация в виде собаки для модели F: перевести все метки и линии на лицевую сторону аппликации. Используя нитки для вышивания, вручную выполнить вышивку: глаза – гладью, рот – контурным швом.
В. Соединение аппликаций с изделием. Наложить аппликацию на изделие (по разметке: для каждой модели – своя разметка) и приклеить с помощью специальной бумаги для аппликаций (примечание: если бумаги для аппликаций нет, то детали аппликаций наметываются (или прикалываются булавками) на изделие). Используя нитки сочетающегося или контрастного цвета, настрочить аппликацию по контуру прямой или зигзагообразной строчкой.

Модели А, С

1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине частей переда, спинки, передних и задних частей рукавов.
2. Стачать части переда по средним срезам от нижнего среза до выступа.
3. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по краям застежки частей переда швом шириной 1,5 см. Приколоть края застежки к лентам закрытой застежки-молнии так, чтобы края застежки совмещались на середине застежки-молнии, при этом верхние звенья располага-

ются на большой окружности; приметать застежку-молнию. Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку на 6 мм от заутюженных краев.

4. Обработать нижний срез передней части рукава швом вподгибку с закрытым срезом*.
5. Обработать верхний срез рукавицы швом вподгибку с закрытым срезом*.

6. Наложить нижний край передней части рукава на верхний край рукавицы, при этом нижний край передней части рукава располагается на малой и большой окружностях на рукавице; проложить строчку временного назначения по боковым срезам деталей.

7. Вколоть и втачать переднюю часть рукава в пройму переда, совместив малые окружности; разутюжить припуски шва.

8. Вколоть и втачать заднюю часть рукава в пройму спинки, совместив малые окружности; разутюжить припуски шва.

9. **Модель А:** сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, малые и большие окружности и швы втачивания частей рукавов, сколоть и стачать по всем срезам (кроме горловины). Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

10. Вывернуть комбинезон; приутюжить.


11. **Модель С:** сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, малые и большие окружности и швы втачивания частей рукавов, сколоть и стачать по всем срезам (кроме горловины). Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.





12. Вывернуть комбинезон; приутюжить.

Далее – модели А, С

13. Стачать части капюшона по средним срезам запошивочным швом*.

14. Отогнуть передний край капюшона на изнаночную сторону по линии сгиба, и настрочить, * см. словарь терминов





прокладывая строчку на расстоянии 3 мм от среза на участке между линиями строчки, образуя кулиску.

Отрезать кусок эластичной тесьмы длиной 15 см, вдеть его в кулиску так, чтобы концы эластичной тесьмы выступали на 1,3 см за линии строчки. Проложить строчки по линиям строчки поперек кулиски по концам эластичной тесьмы.

Застрочить кулиску на необработанных участках швом шириной 3 мм.

15. Раскрыть застежку-молнию. Вколоть и втачать капюшон в горловину, совместив линии середины капюшона и спинки, при этом малая окружность на капюшоне совпадает с плечевыми швами комбинезона.

16. Подрезать только припуск шва по срезу горловины изделия (не подрезать припуск по срезу капюшона) до ширины 6 мм. Заутюжить припуски шва втачивания капюшона — вниз, на изделие. С лицевой стороны проложить отделочную строчку по горловине на расстоянии 6 мм от шва втачивания капюшона (между строчками притачивания застежки-молнии).

Модели В, D

1. **Модель D:** выполнить аппликацию на перед в указанном месте или произвольно. Завязать тесьму на бант, срезать концы тесьмы по диагонали. Пришить бант к аппликации в виде собаки на месте малой окружности.

Далее — модели В, D

2. Притачать боковые части переда к боковым срезам центральной части переда от нижнего среза до выступа; заутюжить припуски шва вверх.

3. **Модель В:** см. пункты 4–8 для моделей А, С. Стачать перед и спинку по плечевым срезам (до малой окружности на varezhках).

4. **Модель D:** Втачать части рукавов по разметке *стачным швом в разутюжку**. Стачать переднюю и заднюю части рукава по верхним (плечевым) срезам.

Далее — модели В, D

5. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части воротника.

6. **Обработать обтачным швом*** верхний срез центральной передней части воротника.

7. **Обработать обтачным швом*** верхний (без выступов) срез боковых передних и задней части воротника.

8. Вывернуть части воротника; приутюжить.

9. Раскрыть части воротника.

Втачать центральную переднюю часть внешней детали воротника в горловину переда, совместив линии середины.

Вколоть и втачать боковые передние и заднюю части внешней детали воротника в горловину, совместив задние линии середины, при этом малая окружность на воротнике совпадает с плечевым швом комбинезона. Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

Заутюжить припуски швов втачивания воротника на воротник.

10. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по краям застежки частей воротника и переда шириной 1,5 см. Приколоть и притачать застежки-молнии по разметке так, чтобы заутюженные края располагались на середине застежки-молнии. Ширина шва притачивания 6 мм от заутюженных краев.

11. Перекрыть швы втачивания частей воротника нижними срезами внутренних деталей частей воротника; приколоть, и настрочить в шов. Закрепить машинной строчкой концы внутренних деталей воротника.

12. **Модель В:** сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая открытые срезы, большие окружности и швы втачивания частей рукавов, сколоть и стачать по открытым внешним срезам между малыми окружностями. Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

13. Вывернуть комбинезон; приутюжить.

14. **Модель D:** сложить перед и спинку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и швы втачивания частей рукавов и стачать по открытым внешним срезам. Подрезать припуски шва; надсечь припуски шва в местах изгиба.

15. **Обработать нижний срез рукава швом вподгибку с закрытым срезом*.**

16. Вывернуть комбинезон; приутюжить.

Модели Е, F

Модель Е

1. Перенести линии строчки для выстигивания на лицевую сторону материала. Наметить линии, параллельные наметенным, с интервалом 5 см (для выстигивания).

2. **Обработать обтачным швом*** верхний край конверта между большими окружностями.

3. Сметать открытые срезы конверта и подкладки. Проложить сквозные строчки временного назначения по первым наметенным диагональным линиям.

4. Выстигать конверт сквозными строчками. (Эти строчки не показаны на следующих иллюстрациях.) Удалить строчки временного назначения.

5. Проложить строчку на расстоянии 1,3 см от верхнего (обработанного) края конверта между большими окружностями.

Модель F

6. Подготовить аппликации. Приколоть аппликацию в виде собачьей мордочки на перед в указанном месте или произвольно. Подложить каждое ухо под мордочку на месте малой окружности; приколоть. Наложить нос на мордочку по пунктирной линии, приколоть. Настрочить аппликацию.

Прямой строчкой настрочить волнистую тесьму на конверт на 2,5 см ниже лап собаки, между краем застежки конверта и линией сгиба (подогнуть внутрь конец тесьмы у линии сгиба).

7. С лицевой стороны настрочить нижний край тесьмы на верхний край конверта между большими окружностями по линии строчки (подогнуть внутрь концы тесьмы у больших окружностей). Подрезать припуск шва под тесьмой до ширины 6 мм.

8. Отогнуть припуск шва вместе с тесьмой на изнаночную сторону, приметать. Наложить волнистую тесьму на внутренний край тесьмы, приколоть и настрочить сквозной строчкой, прокладывая строчку по линии середины волнистой тесьмы. Удалить строчку временного назначения.

Далее — модели Е, F

9. Стачать передние средние срезы конверта от нижнего среза до выступа.

10. Перегнуть конверт по наметенным линиям лицевой стороной внутрь и стачать нижние срезы конверта.

11. Вывернуть конверт; приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по краям застежки передних частей конверта шириной 1,5 см. Приколоть и притачать застежки-молнии по разметке так, чтобы заутюженные края располагались на середине застежки-молнии. Ширина шва притачивания 6 мм от заутюженных краев.

Модель G

1. Стачать части шапки по верхним срезам, совместив выступы.









2. Разрезать тесьму на 2 части. С лицевой стороны приколоть и приметать один конец каждого куска тесьмы к «ушкам» шапки на месте большой окружности.

3. **Обработать обтачным швом*** (ширина шва 1 см) нижние и боковые срезы «ушек» шапки.

4. Сметать открытые срезы «ушек» и подкладки «ушек».

С лицевой стороны приколоть «ушки» к шапке, совместив малые окружности, а также нижний срез шапки и открытые срезы «ушек»; приме-

* см. словарь терминов




тать и притачать швом шириной 2 см.

5. Заутюжить припуск на подгиб низа шапки на изнаночную сторону, «ушки» — вниз. Настроить припуск на подгиб низа шапки прямой или зигзагообразной строчкой швом шириной 6 мм.

* см. словарь терминов

Simplicity 3515 Жакет, бриджи, мини-платье, платье и туника для девочек/девушек

(размеры 8–16 – см. таблицу размерных признаков №4)



Перед раскроем:

перед началом работы прочесть «Общие рекомендации» на стр. 1–5.

Раскрой:

детали 1–21 на листе 3515

Размер 8	_____
Размер 10	_____
Размер 12	_____
Размер 14	_____
Размер 16	_____

Расход материала:

Модель А

Размер	8	10	12	14	16
115 см**	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,10 м
150 см**	0,80 м	0,80 м	0,90 м	0,90 м	0,90 м
Подкладка 115 см**	0,50 м	0,50 м	0,60 м	0,60 м	0,60 м

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,50 м шириной 55–64 см

Модель В

115 см**	1,40 м	1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м
150 см**	0,80 м	0,80 м	0,90 м	0,90 м	1,00 м

Модель С

115 см**	1,50 м	1,60 м	1,70 м	1,80 м	1,90 м
150 см**	0,90 м	0,90 м	1,00 м	1,00 м	1,10 м

Модели В, С: контрастные детали (включая бейку кармана модели В) 1,10 м шириной 115 см или 150 см**

Модель D

115 см**	1,30 м	1,30 м	1,40 м	1,40 м	1,40 м
150 см**	0,90 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,00 м

Модели В, С, D: тонкий клеевой прокладочный материал 0,40 м шириной 55–64 см

Модель E

115 см**	1,10 м	1,20 м	1,20 м	1,40 м	1,50 м
150 см**	1,00 м	1,00 м	1,00 м	1,10 м	1,10 м

Тонкий клеевой прокладочный материал 0,70 м шириной 55–64 см

21 деталь

- 1 – перед – А (FRONT)
- 2 – спинка – А (BACK)
- 3 – рукав – А (SLEEVE)
- 4 – оборка рукава – А (SLEEVE RUFFLE)
- 5 – пата рукава – А (SLEEVE TAB)
- 6 – пата спинки – А (BACK TAB)
- 7 – кокетка переда – В, С, D (YOKE FRONT)
- 8 – кокетка спинки – В, С, D (YOKE BACK)
- 9 – перед – В (FRONT)
- 10 – накладная деталь переда – В, С, D (FRONT PATCH)
- 11 – завязка – В, С, D (TIE END)
- 12 – карман – В (POCKET)
- 13 – бейка кармана – В (POCKET BAND)
- 14 – спинка – В (BACK)
- 15 – перед – С, D (FRONT)
- 16 – спинка – С, D (BACK)
- 17 – передняя половинка брюк – Е (PANTS FRONT)
- 18 – задняя половинка брюк – Е (PANTS BACK)
- 19 – передняя часть обтачки верха брюк – Е (FRONT FACING)
- 20 – задняя часть обтачки верха брюк – Е (BACK FACING)
- 21 – манжета брюк – Е (LEG BAND)

Вам потребуется:

Материалы:

для всех моделей: отбеленные хлопчатобумажные материалы, мягкие льняные и смесовые льняные материалы; модели А, Е: также деним, вельвет, дамаск, пике, поллин; модели В, С, D: также чаллис, креп-сатин, шелк, вискоза, плотный креп-жоржетт, тонкий джерси, трикотажные полотна, растягивающиеся в обоих направлениях. При работе с материалами с рисунком, требующим подгонки, расход материала увеличивается.

Фурнитура:

для всех моделей: нитки; для модели А: 2 или 10 пуговиц диаметром 2 см (не обязательно), 4 пуговицы диаметром 2 см; для моделей В, С, D: упаковка косой тесьмы шириной 1,3 см; для модели Е: застежка-молния длиной 18 см, 2 пуговицы диаметром 2 см, крючок и петля, упаковка тесьмы саржевого переплетения шириной 1,3 см.

Размеры готового изделия:

Модель А: обхват груди, см	78,5	82,5	86,5	91,5	96,5
Модели В, С, D: обхват груди, см	87,5	91,5	95	100,5	106
Модели В, С, D: обхват талии, см	85	89	92,5	98	103
Модели В, С, D: обхват бедер, см	91,5	95	99	104	110
Модель Е: обхват бедер, см	76	81,5	86,5	91,5	96,5

* без ворса

** с ворсом

*** с ворсом или без ворса

Схемы раскладки лекал (в зависимости от размера и ширины материала):


Модель А

Использовать детали 1, 2, 3, 4, 5, 6

A(1) 115 см
С ворсом
Все размеры



A(2) 150 см
С ворсом
Все размеры



Подкладка

Использовать детали 1, 2


A(3) 115 см
Без ворса
Все размеры



Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 5, 6

A(4) 55–64 см
Все размеры



Модели В, С, D:

Клеевой прокладочный материал

Использовать детали 7, 8, 10


В, С, D(1) 55–64 см
Все размеры




Модель В

Использовать детали 9, 12, 14

В(1) 115 см
С ворсом
Все размеры




В(2) 150 см
С ворсом
Все размеры




Модель С

Использовать детали 15, 16

С(1) 115 см
С ворсом
Все размеры



С(2) 150 см
С ворсом
Все размеры



Внимание! Расположение лекал может незначительно меняться в зависимости от конкретного размера.

Модель Е носят на 2,5 см ниже талии.


Модели В, С:

контрастные детали (включая бейку кармана) модели В

Модель В: использовать детали 7, 8, 10, 11, 13

Модель С: использовать детали 7, 8, 10, 11

В, С(1) 115 см или 150 см
С ворсом
Все размеры




Модель D


Использовать детали 7, 8, 10, 11, 15, 16

Выкроить деталь 10 один раз

D(1) 115 см
С ворсом
Все размеры




D(2) 150 см
С ворсом
Все размеры




Модель Е

Использовать детали 17, 18, 19, 20, 21

Е(1) 115 см
С ворсом
Все размеры




Е(2) 150 см
С ворсом
Все размеры



Клеевой прокладочный материал
Использовать детали 19, 20, 21

Е(3) 55–64 см
Все размеры



Описание работы:

Модель А

1. Проложить стабилизирующую строчку* по горловине частей переда и спинки.
2. Обработать вытачки* на частях переда и спинки; заутюжить припуски вытачки к середине деталей. Стачать части переда и спинки по плечевым и боковым срезам.
3. Аналогично обработать подкладку (без стабилизирующих строчек). Обработать обтачным швом* срезы бортов, горловины и нижние срезы жакета.
4. Вывернуть жакет через пройму на лицевую сторону. Сметать срезы проймы верха изделия и подкладки.
5. Проложить строчки по окату рукава (между выступами) для последующего выполнения посадки*. Стачать срезы рукава.
6. Стачать каждую оборку рукава в кольцо по поперечным (с выступами) срезам. Проложить строчки по верхнему краю оборки рукава для последующего присборивания*. Обработать нижний срез оборки рукава швом вподгибку с закрытым срезом*.
7. Приколоть оборку рукава к нижнему срезу рукава, совместив шов рукава и шов оборки. Присборить* верхний край оборки рукава. Приметать и притачать оборку рукава к нижнему срезу рукава. Заутюжить оборку рукава вниз, припуски шва – вверх, на оборку.
8. Продублировать клеевым прокладочным материалом* каждую пату рукавов. Обработать обтачным швом* (ширина шва обтачивания – 1 см) все срезы паты рукава, оставляя не стачанным участок в продольном шве для последующего вывертывания.
9. Вручную подшить подогнутые внутрь срезы открытого участка паты потайными стежками. Наложить пату рукава на рукав над швом притачивания оборки, при этом вертикальная линия строчки на пате располагается на шве рукава, приколоть и настрочить по вертикальной строчке. Наложить закругленный конец паты на прямой конец, совместив малые окружности, зафиксировать. На завершающем этапе обработки изделия пришить пуговицу на пату рукава на месте малой окружности сквозной строчкой.
10. Вывернуть рукав на лицевую сторону. Вывернуть изделие на изнаночную сторону, расположить его проймой к себе. Сложить изделие и рукав лицевыми сторонами внутрь, вколоть рукав в пройму, при этом центральная малая окружность на рукаве совпадает с плечевым швом, шов рукава – с боковым швом изделия; совместить остальные малые окружности. Стануть окат рукава строчками. Вметать и втачать рукав в пройму. Проложить строчку на расстоянии 3 мм от строчки втачивания рукава. Подрезать припуски шва ниже выступов до ширины 1 см.
11. Продублировать клеевым прокладочным

- материалом* пату спинки. Обработать обтачным швом* (ширина шва обтачивания – 1 см) все срезы паты спинки, оставляя не стачанным участок в продольном шве для последующего вывертывания.
12. Вручную подшить подогнутые внутрь срезы открытого участка паты потайными стежками. Наложить пату спинки на спинку, совместив малые окружности, приколоть. Пришить пуговицы на пату спинки на месте малых окружностей сквозной строчкой.
 13. Проложить отделочную строчку с лицевой стороны жакета на расстоянии 5 см от горловины. Пришить пуговицы на части переда на месте малых окружностей или произвольно.


Модели В, С, D

1. Проложить строчки по горловине переда и спинки между выступами для последующего присборивания*.
2. Проложить строчки по намеченным линиям на переда для последующего присборивания*.
3. Перегнуть каждую завязку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные и поперечные (без малой и большой окружности) срезы швом шириной 1 см.
4. Вывернуть завязку; приутюжить. Приколоть и приметать концы завязок к переду, совместив малые и большие окружности.
5. Продублировать клеевым прокладочным материалом* накладную деталь переда. Проложить строчку на расстоянии 1 см от всех срезов накладной детали. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по всем срезам накладной детали переда по линии строчки.
6. Наложить накладную деталь переда на лицевую сторону переда лицевой стороной вверх (поверх концов завязок), совместить малые и большие окружности, приколоть. Присборить* перед. Настрочить накладную деталь переда в край* так, чтобы под строчку попали концы завязок.

Модель В: карманы

6. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по продольному (без выступов) срезу бейки кармана шириной 1,5 см; подрезать припуск до ширины 6 мм. Притачать бейку к верхнему срезу кармана; подрезать припуски шва. Заутюжить бейку кармана вверх, припуски шва притачивания – на бейку.
7. Отогнуть бейку кармана на лицевую сторону по линии сгиба и обтачать* верхние углы кармана; подрезать припуски швов до ширины 6 мм.
8. Вывернуть бейку кармана, приутюжить и застрочить по нижнему сгибу. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана.
9. Настрочить карманы на перед, совместив верхние углы карманов с большими окружностями на перед.
- Далее – все модели
10. Стачать перед и спинку по боковым срезам.
11. Разутюжить один сгиб готовой косой бейки.

* см. словарь терминов



Главный редактор С. Костенко
Спец. редактор М. Силаева
Редактор О. Горемыкина
Перевод О. Пошехова
Корректор О. Черемисова
Дизайнер У. Гончаревская
Директор по рекламе А. Ладогина
Учредитель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Издатель ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА»
Президент А. Колосов
Вице-президент
Р. Неяглова-Колосова
Генеральный директор М. Зимин
Издательский директор И. Суворцева
Финансовый директор Н. Старкова
Директор по распространению К. Егоренко
Директор по связям с общественностью и информации И. Савичева

Начальник производственного отдела Т. Качурова
По вопросам распространения
тел./факс 775-1436
По вопросам размещения рекламы
тел./факс 775-1435
e-mail: a.ladogina@konliga.ru
По вопросам подписки
тел./факс 775-1436
Отдел мелкооптовой продажи
тел. 689-0166, адрес: ул. 1-я Ямская, д. 8
Фирменный киоск
ВВЦ, павильон «Культура» (№ 66)
Адрес редакции: Москва,
ул. Бакунинская, д. 71 (корп. 10), 6 этаж
Телефоны: 775-1435, 775-1431
Для писем: 101000 Москва,
Главпочтамт, а/я 385
E-mail: konliga@konliga.ru

Информацию об издательстве
«ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА» можно найти
на сайте www.konliga.ru

Торговая марка Diana используется с разрешения BPV Medien
Vertrieb GmbH & Co. KG, Riemstr. 90, D-79618 Rheinfelden,
Copyright 2008: BPV Medien Vertrieb GmbH & Co. KG, Germany

В номере используются материалы © 2008 Simplicity Pattern Co.,
Inc., UK

Журнал зарегистрирован Министерством РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Свидетельство
о регистрации ПИ № 77-5486 от 29.09.2000

Отпечатано в ООО «МДМ-Печать»,
Ленинградская обл., г. Всеволожский район,
г. Всеволожск, Всеволожский проспект д. 114
Тираж 75 000 экз. Цена договорная.

Все права на распространение журнала
на русском языке в России, странах СНГ и Балтии
принадлежат ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА».

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов.

Перепечатка только с разрешения редакции.



12. Приколоть и притачать швом шириной 1 см бейку к срезам проймы. Подрезать припуски шва; надсечь припуски в местах изгиба.
13. Заутюжить бейку на изнаночную сторону. Настрочить внутренний сгиб бейки.
14. Продублировать клеевым прокладочным материалом* кокетку переда и спинки. Стачать части кокетки изделия по плечевым срезам.
15. Приколоть кокетку изделия к срезам горловины переда и спинки, совместив линии середины деталей, при этом малые окружности на кокетке располагаются на обработанных краях проймы. Присборить* перед и спинку по горловине. Прямать и притачать кокетку изделия к срезам горловины переда и спинки. Заутюжить припуски шва на кокетку; заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам с выступами кокетки шириной 1,5 см между малыми окружностями.
16. Стачать детали обтачки кокетки по плечевым срезам. Проложить строчку по намеченной линии вдоль срезов с выступами. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам с выступами по линии строчки; подрезать припуски до ширины 6 мм.
17. Обработать обтачным швом* верхний срез кокетки изделия.
18. Изнутри перекрыть шов притачивания кокетки заутюженным внутрь нижним краем обтачки кокетки, совместить края проймы кокетки и обтачки кокетки; приколоть, располагая булавки с лицевой стороны. С лицевой стороны настрочить сгиб в шов притачивания кокетки и проложить строчку по краям проймы кокетки, убирая булавки по мере выполнения строчки.
19. Обработать нижний срез изделия швом вподгибку с закрытым срезом*.

Модель Е

Внимание! Модель Е носят на 2,5 см ниже талии.

1. Проложить стабилизирующую строчку* по верхним срезам передних и задних половинок брюк.
2. Обработать вытачки* на передних и задних половинках брюк; заутюжить припуски вытачек к средним срезам.
3. Стачать передние и задние половинки брюк по шаговому срезу, растягивая срезы задних половинок на верхнем участке и совмещая выступы и малые окружности.
4. Стачать двойной строчкой передние и задние половинки брюк по средним срезам, совмещая шаговые швы и выступы. Подрезать припуски среднего шва на нижнем участке до ширины 1 см. На верхних участках среднего шва припуски шва разутюживаются.
5. Стачать передние и задние половинки брюк по боковым срезам до больших окружностей, оставить не стачанным участок для застежки-молнии в левом боковом шве по разметке. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по срезам шлицы шириной 1,5 см; заутюжить внутрь открытые срезы припусков шириной 6 мм. Застрочить по сгибу, поворачивая строчку на 90° вверху шлицы.
6. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по краю застежки (в левом боковом шве) передней половинки брюк шириной 1,5 см, припуск по правому краю застежки (в левом боковом шве) задней половинки брюк – шириной 1,3 см. Приколоть край застежки задней половинки брюк к ленте застежки-молнии, располагая сгиб вплотную к звеньям застежки-молнии, при этом верхний конец звеньев располагается на 2,5 см ниже верхнего края застежки; приметать и приметать край застежки передней половинки брюк к ленте застежки-молнии так, чтобы он перекрывал край застежки задней половинки брюк на 2 мм. Притачать застежку-молнию, прокладывая строчку по передней половинке брюк на 1 см от сгиба, по

задней половинке брюк – на 2 мм от сгиба.

7. Продублировать клеевым прокладочным материалом* части обтачки верхнего среза изделия. Стачать части обтачки верхнего среза изделия по правым боковым срезам. Проложить строчку на расстоянии 1,5 см от нижнего (без выступов) среза обтачки. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по нижнему срезу обтачки по линии строчки; подрезать припуск до ширины 6 мм.
8. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, совместить линии середины и правые боковые швы на брюках и обтачке, приколоть. (Обтачка выступает на 1,5 см за край застежки передней половинки брюк и на 1,3 см за край застежки задней половинки брюк.)

Обтачать* верхний срез брюк обтачкой, подкладывая под строчку тесьму саржевого переплетения (для предохранения от растяжения). Подрезать и надсечь припуски шва (не разрезая тесьму).

9. Настрочить припуски обтачного шва*.
10. Заутюжить обтачку на изнаночную сторону брюк. Подогнуть внутрь левые боковые срезы обтачки и пришить их вручную потайными стежками к ленте застежки-молнии.

С лицевой стороны настрочить нижний край обтачки верхнего среза изделия.

На завершающем этапе обработки изделия пришить крючок и петлю у верхнего края застежки.

11. С лицевой стороны заложить складки по нижним срезам брюк по сплошным линиям. Совместить эти сгибы с пунктирными линиями разметки; сколоть. Проложить строчку временного назначения вдоль нижних срезов складок. Проложить строчки по нижнему краю изделия между выступами для последующего присборивания*.
12. Продублировать клеевым прокладочным материалом* каждую манжету брюк. Обработать обтачным швом* внешние срезы манжет между малыми окружностями.

13. Приколоть каждую манжету брюк к нижнему срезу брюк, при этом края шлицы располагаются на внешних малых окружностях, шаговые швы – на внутренней малой окружности. Присборить* нижние срезы брюк. Прямать и притачать каждую манжету к нижним срезам брюк. Подрезать припуски шва; заутюжить припуски шва вверх, на манжету.
14. Вывернуть манжеты; приутюжить. Заутюжить на изнаночную сторону припуск по верхнему срезу внутренней детали каждой манжеты шириной 1,5 см. Перекрыть шов притачивания манжеты заутюженным краем внутренней детали манжеты, приколоть и настрочить в шов.
15. Обметать петлю на закругленном конце манжеты. Пришить пуговицу на прямой конец манжеты на месте малой окружности.



* см. словарь терминов