

Nähanleitungen

So finden Sie Ihr Modell

Die Modelle im Bildheft weisen Nummern auf, die sich im Anleitungsteil wiederholen.
Unter der Modellnummer finden Sie folgende Angaben:

- Modellzeichnung:** Hier sind nochmals Nähte und Details zu sehen, die Sie am Foto eventuell nicht erkennen können.
- Materialverbrauch:** Die Stoffmenge und Zutaten, die Sie für das Modell benötigen. Die Angaben für die unterschiedlichen Größen stehen in Reihenfolge hintereinander. Steht nur eine Angabe, gilt diese für alle Größen.
- Bogenbezeichnung und Konturlinie:** Auf Bogen A, B, C, oder D finden Sie unter den angegebenen Schnitt-Teilnummern das entsprechende Schnitt-Teil. Der Schnittbogen weist am oberen und unteren Rand die Zahlen auf. Gehen Sie von diesen Zahlen senkrecht nach oben oder unten, bis Sie auf die gleiche fettgedruckte Schnitt-Teilzahl stoßen. Diese steht exakt auf der dazugehörenden Schnittkontur. Zur besseren Übersicht ist der Bogen in zwei Farben (schwarz und rot) aufgeteilt.
- Schnittübersicht:** Die Schnittübersicht zeigt die verkleinerten Schnitt-Teile, die Sie vom Bogen abnehmen müssen. Die Auflistung der entsprechenden Teile mit der Schnitt-Teilnummer, die Sie für Ihr Modell benötigen.

Vergleichen Sie die Maße mit der Maßtabelle. Messen Sie nicht den Schnitt aus, denn dieser enthält bereits die erforderlichen Zugaben.

Maßtabelle Damen-Körpergröße ca. 168 cm											
Grösse		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Oberweite	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122	127
Taillenweite	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	105	112
Hüftweite	cm	90	94	98	102	106	110	116	122	127	132
Rückenlänge	cm	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45

So kopieren Sie den Schnitt vom Schnittbogen:

Schnittkonturen der Teile, die Sie vom Bogen abnehmen, können mit einem Stift (evtl. Filzstift) markiert werden. Der Schnitt hebt sich dadurch deutlicher ab. Auch Zeichen und Linien, die Sie für das entsprechende Modell benötigen, müssen markiert werden. Nun können Sie den Schnitt durchpausen oder herauskopieren. Zum Durchpausen benötigen Sie Seidenpapier. Dieses legen Sie auf den Schnittbogen und zeichnen die von Ihnen markierten Teile ab. Beim Durchradeln (mit dem Kopierrädchen) legen Sie Papier unter den Schnittbogen und radeln Außenkonturen und markierte Linien durch. Arbeiten Sie auch hier sorgfältig, damit Sie exakte Schnitt-Teile erhalten.

So schneiden Sie zu:

Die gezeigten Zuschneidepläne beziehen sich auf den Originalstoff. Sollten Sie abweichend davon Stoff mit einer anderen Stoffbreite wählen, verändert sich natürlich Stoffverbrauch und Zuschnitt. Beachten Sie bitte, dass Zuschneidepläne zum Teil in einfacher Stofflage und zum Teil in doppelt gelegter Stofflage gezeichnet sind. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Stoffseite innen. Schnitt-Teile, die auf unserem Zuschneideplan keine Zahl aufweisen, sind entweder im Schnitt eingezeichnete Besatzteile oder Taschen, oder diese Teile sind in entsprechender Maßangabe angegeben (z. B. Gürtel, Manschetten, Schlaufen usw.)

Naht- und Saumzugabe sind im Schnitt enthalten. Die Zugaben betragen 1,5 cm, wenn nicht anders angegeben.

Einlage: Die Teile, die Sie zur besseren Verarbeitung mit Einlage verstärken, sind im Text angegeben.



So nähen Sie: Die Nähanleitung gibt die Arbeitsschritte an, die Sie nacheinander ausführen.

Bitte beachten:


Zu große Schnittteile, die nicht im Ganzen auf den Schnittbogen passen, sind in zwei Teile gezeichnet, diese müssen an der Zusammensetzlinie aneinander geklebt werden. Achten Sie auf dieses Zeichen = zum Beispiel 1+1a

Alle Modelle in der Übersicht


Kleider



Hosen



Shirts, Blusen, Tops



6

Größe 36-46



7



8

Größe 36-46



9



10




11



12

Größe 32-42




18



19


Größe 36-46



22



23



24



25

Größe 40-50



38



39

Größe 44-54



40



41




42

Größe 40-50



43



44

Größe 38-48



47

Größe 40-44

Bustiers



1



2

Größe 36-46


Jacke



48

Größe 40-44

Jumpsuits



20



21

Größe 34-44


Röcke



28




29



30



31



46


Größe 34-44

Größe 38-48


Was Sie wissen sollten

Das Schnittmuster


SYMBOLE




FADENLAUF Schnittteile in Musterrichtung parallel zur Webkante legen.




DURCHGEZOGENE LINIE am Stoffbruch anlegen.



MITTIGES VORDER-/RÜCKENTEIL.



KERBEN



MARKIERUNGSPUNKTE



ZUSCHNITTLINIE


NAHT UND SAUMZUGABE:

Wenn nicht anders angegeben, sind 1,5 cm Zugabe im Schnittmuster berücksichtigt, jedoch bei MEHRGRÖSENSCHNITTEN nicht extra markiert. Zeichnen Sie Ihre Größe mit einem farbigen Filzstift nach. Beachten Sie die Tabelle MEHRGRÖSENSCHNITTE.

ÄNDERUNGEN


Ändern Sie den Schnitt bevor Sie ihn auf den Stoff legen.

VERLÄNGERN: Zerschneiden Sie die Schnittteile an der Verlängerungs- und Verkürzungslinie. Schieben Sie die Stücke um die benötigte Länge auseinander und fixieren sie mit Klebestreifen.



KÜRZEN:

Falten Sie das Schnittteil an der Verlängerungs- oder Verkürzungslinie gleichmäßig um die benötigte Länge hoch. Mit Klebestreifen fixieren. Sind keine Linien markiert, bringen Sie die Änderungen am unteren Rand des Schnittteils an.



Zuschneiden/Markieren

VOR DEM ZUSCHNEIDEN:

Schnittteile mit einem trockenen Bügeleisen bei geringer Hitze **BÜGELN**. Waschbare Stoffe **VORWASCHEN**, nicht waschbare Stoffe **DÄMPFEN**, damit sie nach dem Nähen nicht weiter einlaufen.

MARKIEREN Sie Ihren Zuschneideplan.

BEFESTIGEN Sie die Schnittteile gemäß Zuschneideplan auf dem Stoff.

• **ZWEILAGIG:** Stoff mittig **RECHTS** auf **RECHTS** legen.

• **EINLAGIG:** Stoff mit **RECHTER** Seite nach oben legen.

• **FÜR FLOR, FARBVERLÄUFE ODER "ONE-WAY" DESIGNERSTOFFE:** Verwenden Sie den Plan "mit richtung".

NACH DEM ZUSCHNEIDEN:

Übertragen Sie die Markierungen vor dem Entfernen des Schnittmusters auf die **LINKE** Stoffseite. Verwenden Sie dazu Stecknadeln, Kreide oder Kopierpapiere und -papier.

Schnell-Markierung:



• Markieren Sie an der Stoffkante Kerben, die Enden der Stoffbruchlinien und die Mittellinien durch kleine Einschnitte.
• Übertragen Sie Markierungspunkte mit Stecknadeln.



SPEZIELLE ZUSCHNEID-ANGABEN

★ Wenn der


Zuschneideplan ein den Stoffbruch überlappendes Schnittteil zeigt, schneiden Sie alle anderen Teile zuerst zu. Legen Sie den übrigen Stoff einlagig aus. Schneiden Sie das überlappende Teil auf der **RECHTEN** Stoffseite wie abgebildet zu.



* Zeichnen Sie


kleine Pfeile entlang beider Webkanten für die Strich- oder Musterrichtung ein. Legen Sie den Stoff quer **RECHTS** auf **RECHTS** und schneiden am Stoffbruch entlang (a).

Eine Stofflage umdrehen, so dass die Pfeile beider Lagen in dieselbe Richtung zeigen. Stoff **RECHTS** auf **RECHTS** legen (b).



Nähen

- **NÄHEN** Sie den Stoff gemäß der **Nähanleitung**.
- **HEFTEN** Sie Nähte und Säume den Kerben entsprechend mit Stecknadeln oder Heftstichen.
- **STEPHEN** Sie Nähte und Säume 1,5 cm breit ab, wenn nicht anders angegeben.
- **BÜGELN** Sie die Nahtzugaben auseinander, wenn nicht anders angegeben, oder schneiden Sie sie zurück, so dass sie flach liegen.
- **VERSÄUBERN** Sie die Nahtzugaben durch Zurückschneiden wie unten abgebildet.



Nahtzugaben abgestuft zurückschneiden



Saumecken abgestuft zurückschneiden



Innere Rundungen einschneiden



Äußere Rundungen mit Kerben einschneiden


Stoffschlüssel

RECHTE SEITE	LINKE SEITE	EINLAGE	EDGETEIL
--------------	-------------	---------	----------

Bevor Sie anfangen, lesen Sie bitte die Anleitung auf Seite 1.

STÜTZNAHT:

An runden und schrägen Kanten verhindert eine Stütznaht das Ausleiern und Dehnen der Kante. Dazu steppen Sie (vor dem Verarbeiten) mit Geradstich auf der Nahtzugabe, ca. 1,3 cm von der Schnittkante entfernt. Diese Verstärkungsnaht wird in den Modell-Anleitungen nicht ausführlich beschrieben.



EINFACH DIE BESTEN TECHNIKEN FÜR Overlock/maschinen

Mit einem Overlocker allein oder in Ergänzung zu Ihrer herkömmlichen Nähmaschine lassen sich diese Kleidungsstücke schnell, effizient und fachgerecht nähen.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE PASSFORM: Da beim Overlocknähen in einem Arbeitsgang gleichzeitig genäht, geschnitten und versäubert wird, muss die Passform **UNBEDINGT** vor dem Anbringen der Nähte überprüft werden.

Heften Sie die Nähte mit einem farblich passenden Faden und probieren Sie das Teil an. Sind keine Änderungen erforderlich, bringen Sie die Overlocknähte entlang der Heftnaht an.




ZWEI FADEN



DREI FADEN



VIERT FADEN MIT SICHERHEITSSTICH










GEROLLTER SAUM

Nähte: Die dreifädige Overlocknaht eignet sich ideal für größere Nähte wie Schulter-, Seiten-, Achsel- und Ärmelnähte.

Für hoch beanspruchte Bereiche wie Zwickelnähte und Armlöcher ist eine vierfädige Overlock-/Sicherheitsnaht am besten. Alternativ können Sie eine dreifädige Overlocknaht verwenden und diese mit einer herkömmlichen Nähmaschine entlang der Naht per Steppstich verstärken.

Kantenversäuberungen: Mit zwei- oder dreifädigen Overlocknähten lassen sich die Kanten von Besatzstreifen und Säumen perfekt versäubern. Auch Saumzugaben in ungefüllten Teilen mit aufgebügelten Säumen lassen sich damit rasch und einfach versäubern.

Rollsaum: Eine schöne, schmale Saumalternative zum Versäubern von Tellerrücken, Rüschen, Schals und Dessous. Entsprechende Anleitungen finden Sie im Handbuch zu Ihrer Nähmaschine.


Modell 1

Modell 2

**Spitzenstoff
Mod. 2**

Modell 3

Modell 4

Modell 5+6

Material:

Stoffempfehlung: Mod. 1 und 2 sind nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe und Stretch-Spitze. Mod. 3-6 aus Baumwollstoffen, leichte Viskosestoffe, Seidenstoffe.

Modell 1: 0,50/0,60/0,60 m, 150 cm

breit. Gummiband: 0,90 m, ca. 2,5 cm breit.

Modell 2: 0,50 m, 150 cm breit. Oberstoff aus Spitze: 0,50 m, 150 cm breit. Gummiband: 0,90 m, ca. 2,5 cm breit.

Modell 3: 5,10/5,20/5,40 m, 115 cm breit. 2,90/3,00/3,10 m, 150 cm breit.

Modell 4: 3,50/4,10/4,30 m, 115 cm breit. 2,50/2,50/2,60 m, 150 cm breit.

Modell 5: 1,90/2,00/2,00 m, 115 cm breit. 1,70/1,80/1,80 m, 150 cm breit.

Modell 6: 1,60/1,60/1,70 m, 115 cm breit. 1,30/1,40/1,50 m, 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Modell 1,2
Schnittteile 12-14

auf Bogen C, rote Kontur

Größe 36/38

Größe 40/42

Größe 44/46

Modell 3-6

Schnittteile 15, 15a, 16, 16a

auf Bogen C, schwarze Kontur

Größe 36/38

Größe 40/42

Größe 44/46


Schnittvorbereitung: Papierschnitt-
Teile 15a und 15a sowie 16 und 16a an
den entsprechenden Zusammensetzli-
nien aneinanderkleben.

Teile laut Zuschneideplan zuschnei-
den. Nahtzugaben sind im Schnitt
bereits enthalten.


Hinweis zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen:

Um elastische Nähte zu erhalten, mit
schmal eingestelltem Zickzackstich
oder einem elastischen Spezialstich
steppen. Zum Steppen von Säumen
eine Zwillingssnadel verwenden.


Nähen:




1. **Modell 2:** Vorderteil aus Spitze links
auf rechts auf das Vorderteil aus Jersey
legen und ringsum mit großem Maschi-
nenheftstich aufeinanderheften.



2. **Modell 1,2:** Zum Einkräuseln am Vorder-
teil entlang der Ausschnittkante, zwischen
den Markierungen, mit großer Stichein-
stellung zweimal dicht nebeneinander
steppen.




3. Vorder- und Rückenteil an den Schul-
terkanten rechts auf rechts legen, Schul-
ternähte steppen. Nahtzugaben ausein-
anderbügeln.




4. Ausschnittstreifen an den Schmalseiten
zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzu-
gaben auseinanderbügeln. Eine Streifen-
kante 1cm breit nach links bügeln.


5. Ausschnittstreifen mit der offenen
Kante von rechts an die Ausschnittkante




stecken, dazu die Kräuselfäden anziehen.
Ausschnittstreifen leicht gedehnt mit 1 cm
Nahtbreite ansteppen.



6. Ausschnittstreifen nach außen bügeln,
Nahtzugaben liegen in den Streifen ge-
richtet. Streifen zur Hälfte nach innen
wenden und über der Ansatznaht festste-
cken, dabei die Stecknadeln von rechts in
den Stoff stechen. Ausschnittstreifen von
rechts absteppen, innen die noch lose
Kante mitfassen (Streifen dabei dehnen).



7. Seitennähte steppen. Nahtzugaben
auseinanderbügeln.



8. Armausschnittstreifen an den Schmal-
seiten zur Rundung aneinandersteppen.
Nahtzugaben auseinanderbügeln. Eine
Streifenkante 1cm breit nach links bü-
geln.




9. Armausschnittstreifen mit der offenen
Kante von rechts an die Armausschnitt-
kanten steppen, dabei den Streifen leicht
dehnen.



10. Armausschnittstreifen nach außen bü-
geln, Nahtzugaben liegen in den Streifen
gerichtet. Streifen zur Hälfte nach innen
wenden und über der Ansatznaht festste-
cken, dabei die Stecknadeln von rechts in
den Stoff stechen. Armausschnittstreifen
von rechts absteppen, innen die noch lose
Kante mitfassen (Streifen dabei dehnen).

11. Die beiden Streifen für Durchzug
rechts auf rechts legen. Seitennähte step-




pen, dabei an einer Seite einen Schlitz
zum Einziehen des Gummibandes offen
lassen. Naht mit Rückstichen sichern.
Nahtzugaben auseinanderbügeln.




12. Zum leichteren Einziehen des Gum-
mibandes die Nahtzugaben festheften.
Heftfaden nach Fertigstellung entfernen.




13. Durchzug von rechts so an die untere
Bustierkante steppen, dass die Naht-Öf-
fnung an der linken Seitennaht oben liegt.
Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal
steppen. Nahtzugaben schmal zurück-
schneiden. Durchzug nach unten bügeln,
Nahtzugaben liegen nach oben.




14. Gummiband in den Durchzug ziehen,
Gummibandweite prüfen. Gummiband-
Enden aneinandernähen.




15. Offene Naht zunähen.



1. **Modell 3-5:** Am Vorder- und Rücken-
teil entlang den Ausschnitt- und Armaus-
schnittkanten Stütznaht steppen.



2. **Modell 3:** Am Vorderteil die vord. Mit-
telnaht von der Ausschnittkante bis zur
Markierung steppen. Naht mit Rücksti-
chen sichern. Nahtzugaben auseinander-
bügeln.



3. **Modell 4:** Vordere Mittelnaht durchge-
hend steppen. Nahtzugaben auseinander-
bügeln.



4. **Modell 5,6:** Vordere Mittelnaht durch-
gehend steppen. Nahtzugaben auseinan-
derbügeln.




5. **Modell 3-6:** Am vord. Ausschnittstreifen
eine Längskante 1 cm breit nach links
bügeln. Ausschnittstreifen mit der offenen
Kante von rechts an die Ausschnittkante
steppen (1cm Nahtbreite), dabei den Streifen
leicht dehnen.



6. Ausschnittstreifen nach außen bügeln,
Nahtzugaben liegen in den Streifen ge-
richtet. Streifen zur Hälfte nach innen
wenden und über der Ansatznaht festste-
cken, dabei die Stecknadeln von rechts in
den Stoff stechen. Ausschnittstreifen von
rechts absteppen, innen die noch lose
Kante mitfassen (Streifen dabei dehnen).

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




7. Am Rückenteil die rückw. Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




8. **Modell 3-6:** Am rückw. Ausschnittstreifen eine Längskante 1 cm breit nach links bügeln.


Ausschnittstreifen mit der offenen Kante von rechts an die Ausschnittkante steppen (1cm Nahtbreite), dabei den Streifen leicht dehnen.




9. Ausschnittstreifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Streifen gerichtet. Streifen zur Hälfte nach innen wenden und über der Ansatznaht feststecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Ausschnittstreifen von rechts absteppen, innen die noch lose Kante mitfassen (Streifen dabei dehnen).




10. Vorder- und Rückenteil rechts an rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



11. Am Armausschnittstreifen mit Träger die Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Eine Streifenkante 1cm breit nach links bügeln.




12. Armausschnittstreifen von rechts an die Armausschnittkanten stecken und mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei den Streifen leicht dehnen und oben die Träger 24 cm überstehen lassen.




13. Armausschnittstreifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Streifen gerichtet. Streifen zur Hälfte nach innen wenden, über der Ansatznaht feststecken, fortlaufend Trägerkanten eingeschlagen aufeinanderstecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Armausschnittstreifen und Träger von rechts absteppen, Streifen dabei leicht dehnen.


14. **Modell 3:** Saumlänge markieren. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. An den seitli-



chen Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitzbeginn quer steppen.



15. **Modell 4:** Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.













16. **Modell 5,6:** Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.

Modell 7-9

Shirt

Größe 36/38, 40/42, 44/46




- 17 Vorderteil Mod. 7
- 18 Rückenteil Mod. 7
- 19 Kragen mit Bindeband Mod. 7
- 20 Vorderteil Mod. 8
- 21 Rückenteil Mod. 8
- 22 Linker Ärmel Mod. 8
- 23 Vorder- und Rückenteil Mod. 9
- 24 Ärmel Mod. 9

- a) Armausschnittblende Mod. 7: 2mal, 48/51/55 cm lang, 4,5 cm breit.
- b) Saumblende Mod. 7: 2mal, 24/26/29 cm lang, 17,5 cm breit.
- c) Ausschnittblende Mod. 8: 82/89/97 cm lang, 4,5 cm breit.
- d) Gummiband Mod. 8: 85/92/99 cm lang.
- e) Gummiband Mod. 9: 106/115/124 cm lang.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 7

(150CM) Gr. 36-42




(150CM) Gr. 44/46




Modell 8

(150CM)




Modell 9

(150CM) Gr. 36-42



(150CM) Gr. 44/46



Material:

Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.

Modell 7: 1,00/1,00/1,20 m, 150 cm breit.

Modell 8: 0,90/1,00/1,10 m, 150 cm breit. Gummiband: 1,10 m, ca. 1 cm breit.

Modell 9: 0,50/0,50/0,60 m, 150 cm breit. Gummiband: 1,30 m, ca. 1 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Mod. 9: 1 Paket Schrägband.

Modell 7-9

Schnittteile 17-24

auf Bogen C, rote Kontur

Größe 36/38
Größe 40/42 - - - - -
Größe 44/46 - - - - -

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

Hinweis zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen:

Um elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingnadel verwenden.


Nähen:




1. **Modell 7:** An den Vorderteilen von rechts die Falten in Pfeilrichtung einlegen und an der unteren Kante festheften. Falten nur leicht einbügeln.



2. An der vord. Kante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.



3. Von außen das rechte Vorderteil Mitte auf Mitte über das linke Vorderteil legen, an der unteren Kante aufeinanderheften.




4. Rückenteile rechts auf rechts legen, Mittelnäht von unten bis zur Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben an der Markierung vorsichtig bis vor die Stiche einschneiden. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



5. An den rückw. Schlitzkanten die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.



6. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen. Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




7. Kragen mit Bindeband der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Kanten aufeinandersteppen (1 cm Nahtbreite), dabei zwischen den Markierungen offen lassen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugabe an den Markierungen vorsichtig einschneiden.



8. Bindebandteile wenden und bügeln. Kragen rechts auf rechts, in offener Stofflage an die Ausschnittkante stecken und steppen.

9. Kragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Kragen gerichtet. Offene



innere Kragenkante jeweils eingeschlagen an die Ansatznaht nähen.



10. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




11. Armausschnittblenden an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Blende zur Hälfte links auf links falten und bügeln.




12. Armausschnittblende mit 1 cm Nahtbreite, von rechts an die Armausschnittkanten steppen, dabei die Blende leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




13. Armausschnittblende nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen nach innen gerichtet.



14. Saumblende von rechts gedehnt an die Saumkante steppen. Seitennähte treffen aufeinander. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




15. Saumblende von rechts gedehnt an die Saumkante steppen. Seitennähte treffen aufeinander. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.



16. Saumblende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen nach oben gerichtet.



1. **Modell 8:** Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen. Seitennähte und linke Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




2. Ausschnittblende an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen. Naht mit Rückstichen sichern. Blende zur Hälfte links auf links falten und bügeln.



3. Ausschnittblende von rechts, mit 1 cm Nahtbreite, gedehnt an die Ausschnittkante steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




4. Ausschnittblende nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen ins Shirt gerichtet.




Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


5. Gummiband in die Ausschnittblende ziehen. Gummiband-Enden mit einer Sicherheitsnadel aneinanderstecken. Shirt anprobieren, Gummiband-Weite prüfen.



6. Gummiband-Enden aneinandernähen.




7. Offene Naht zunähen.




8. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Saumzugabe nach links bügeln und mit der Zwillingssnadel feststeppen.




9. Linken Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkante stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.



10. An der unteren Shirtkante die Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.



1. Modell 9: Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen. Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



2. Ärmel an der markierten Bruchlinie links auf links falten und bügeln, offene Kanten aufeinanderheften.




3. Ärmel an die Armausschnittkanten heften.



4. Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts an die Armausschnittkanten steppen (1 cm Nahtbreite). Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




5. Schrägband nach innen wenden und bügeln. Ärmel nach außen bügeln. Schrägband festheften. Armausschnittkanten von rechts absteppen, dabei innen das Schrägband mitfassen.




6. Obere Top- und Ärmelkanten 1 cm breit nach innen wenden und für Gummiband feststeppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.

zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.



7. Gummiband in den Durchzug ziehen. Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden aneinandernähen. Offene Naht zunähen.





8. Saumzugabe nach links bügeln und mit der Zwillingssnadel feststeppen.

Modell 10-12

Top

Größe XS(32/34), S(36/38), M(40/42)



15 Vorderteil Mod. 10,12

16 Rückenteil Mod. 10, 12

17 Ausschnittblende Mod. 10-12

18 Vord. Rockbahn Mod. 10-12

19 Rückw. Rockbahn Mod. 10-12

20 Vorderteil mit Ärmel Mod. 11

21 Rückenteil mit Ärmel Mod. 11

a) Rückw. Bindeband Mod. 10: 2mal, 70/71/72 cm lang, 4 cm breit.

b) Nackenband Mod. 11,12: 22 cm lang, 4 cm breit.


c) Rückw. Band Mod. 11,12: 18/19/20 cm lang, 4 cm breit.

d) Armausschnittblende Mod. 12: 2mal, 42/45/49 cm lang, 4 cm breit.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 10

(150CM)



Modell 11

(150CM) Gr. XS+S




(150CM) Gr. M




Modell 12

(150CM) Gr. XS+S




(150CM) Gr. M



Rockbahn Mod. 10-12

(115 oder 150CM)



Material:

Stoffempfehlung: Oberteil Mod. 10-12 nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe, Rockbahn Mod. 10-12 aus Seidenstoffen, leichten Baumwollstoffen, Viskosetoffen, Georgette.

Modell 10: Oberteil: 0,80/0,80/0,90 m, 150 cm breit. Rockbahn: 1,40 m, 115 oder 150 cm breit.

Modell 11: Oberteil: 0,80/0,80/0,90 m, 150 cm breit. Rockbahn: 1,30 m, 115 oder 150 cm breit.

Modell 12: Oberteil: 0,50/0,60/0,60 m, 150 cm breit. Rockbahn: 1,10 m, 115 oder 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Modell 10-12

Schnittteile 15-21
auf Bogen A, rote Kontur

Größe XS (32/34) —————
Größe S (36/38) —————
Größe M (40/42) —————

Schnittvorbereitung: Das in Teil 15 und 16 eingezeichnete Vorder- und Rückenteil für Modell 12 separat abzeichnen. An der vord. und rückw. Rockbahn die entsprechende Saumlänge beachten.


Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:


Hinweis zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen:

Um elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingnadel verwenden.


1. **Modell 10:** Vorderteil mit Ärmel und




Rückenteil mit Ärmel rechts auf rechts legen. Schulternaht von der Ausschnittkante bis zur Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben der Schulternaht auseinanderbügeln. An den Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, am Schlitzbeginn quer steppen.



2. **Modell 11:** Vorderteil mit Ärmel und Rückenteil mit Ärmel rechts auf rechts legen. Schulter- und obere Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



3. **Modell 12:** Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




4. **Modell 10-12:** Ausschnittblende der Länge nach, zur Hälfte links auf links falten und bügeln. Heften.




5. Ausschnittblende von rechts an die Ausschnittkante stecken und mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei die Blende leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.


6. Blende nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen nach innen gerichtet.




Ausschnittkante von rechts entlang der Blenden-Ansatznaht absteppen.




7. Vord. und rückw. Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Innen die Nahtzugabe mit Handstichen annähen.




8. **Modell 10:** Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte bis zur Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An den Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




9. Rückw. Bindebänder der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Längskanten und eine Schmalseite mit 1 cm Nahtbreite steppen. Bänder wenden und bügeln.




10. Band an der Markierung unter die rückw. Ausschnittkante heften. Von rechts das Band feststeppen.




11. **Modell 11:** Seitennähte und untere Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben nach Bedarf an den Rundungen einschneiden. An den unteren Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln und feststeppen.





12. Nackenband der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Längskante mit 1 cm Nahtbreite steppen, dabei mittig ein kleines Stück Naht offen lassen. Naht mit Rückstichen sichern. Band wenden und bügeln.



13. Rückw. Band der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Längskante mit 1cm Nahtbreite steppen. Band wenden und bügeln.




14. Eine Schmalseite des rückw. Bandes (1cm breit) in die mittl. Öffnung des Nackenbandes schieben und festnähen.




15. Nackenband mit rückw. Band so unter die rückw. Ausschnittkante stecken, dass

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


die beiden Nackenband-Schmalseiten an die Markierung im Ausschnitt treffen. Die noch offene Schmalseite des rückw. Bandes unter die rückw. Ausschnittspitze stecken. Band-Enden jeweils festheften. An der rückw. Ausschnittkante von rechts die Bandschmalseiten jeweils feststeppen.




16. **Modell 12:** Am Oberteil die Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



17. Armausschnittblenden an den Schmalseiten jeweils zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Armausschnittblenden zur Hälfte links auf links falten und bügeln.




18. Armausschnittblenden von rechts an die Armausschnittkanten stecken und mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei die Blenden leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




19. Armausschnittblenden nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen nach innen gerichtet. Armausschnittkanten von rechts entlang der Blenden-Ansatznaht absteppen.

Nackenband und rückw. Band arbeiten wie bei Modell 11 unter Punkt 12 bis 15 beschrieben.




20. **Modell 10-12:** Zum Einkräuseln an der vord. Rockbahn entlang der oberen Kante, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.




21. Zum Einkräuseln an der rückw. Rockbahn entlang der oberen Kante, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.

Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

22. Rock rechts auf rechts an das Oberteil stecken, dazu die Kräuselfäden auf



entsprechende Weite anziehen. Rock feststeppen. Rock nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen ins Oberteil gerichtet. An der Mitte die Nahtzugabe innen mit Handstichen annähen.






23. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.

Modell 13-15

Kleid

Größe 38/40, 42/44, 46/48



12 Vorderteil Mod. 13-15
13 Rückenteil Mod. 13-15
14 Ärmel Mod. 13
15 Ärmel Mod. 14

a) Ausschnittstreifen Mod. 13,14: 60/62/65 cm lang, 4 cm breit.

b) Ärmelstreifen Mod. 13: 2mal, 26/28/29 cm lang, 4 cm breit.

c) Gummi obere Ärmelkante Mod. 14: 2mal, 23/24/25 cm lang.


d) Kragen Mod. 15: 43/45/48 cm lang, 11 cm breit.

e) Armausschnittstreifen Mod. 15: 2mal: 48/52/56 cm lang, 4 cm breit.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 13

(150CM) Gr. 38/40




(150CM) Gr. 42-48




Modell 14

(150CM) Gr. 38/40




(150CM) Gr. 42-48





Modell 15


(150CM) Gr. 38/40




(150CM) Gr. 42-48




11. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




12. Modell 13,14: Ärmel rechts auf rechts, jeweils bis zum Querzeichen, in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.



13. An den Armausschnittkanten, oberhalb der Ärmel, die Nahtzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dazu die Nahtzugabe in Höhe des Ärmelansatzes vorsichtig einschneiden.



14. An der unteren Kleidkante die Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.



1. Modell 15: Am Vorder- und Rückenteil entlang den Armausschnittkanten 1,5 cm Zugabe abschneiden. Rückenteile rechts auf rechts legen, rückw. Mittelnäht von der Saumkante bis zur Markierung steppen. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

Material:

Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.

Modell 13: 1,60/1,80/1,90 m, 150 cm breit.

Modell 14: 1,70/1,80/1,80 m, 150 cm breit.

Modell 15: 1,70/1,80/1,90 m, 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Mod. 14: Gummiband 0,60 m, 2cm breit.

Mod. 15: 1 Naht-Reißverschluss 18 cm lang.

Modell 13-15

Schnittteile 12,12a,13,14,15 auf Bogen D, rote Kontur

Größe 38/40

Größe 42/44

Größe 46/48


Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 12 und 12a an der Zusammensetzlinie aneinanderkleben.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Hinweis zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen:

Um elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingnadel verwenden.


Nähen:



1. Modell 13,14: Rückenteile rechts auf rechts legen, rückw. Mittelnäht steppen. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




2. Ausschnittstreifen an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Eine Streifenkante 1 cm breit nach links bügeln.



3. Ausschnittstreifen von rechts mit 1 cm Nahtbreite an die Ausschnittkante steppen, dabei den Streifen leicht dehnen.



4. Ausschnittstreifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Streifen gerichtet. Ausschnittstreifen zur Hälfte nach innen wenden und feststecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Ausschnittstreifen von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, innere Kante mitfassen.



5. Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

6. Modell 13: Am Ärmelstreifen eine Längskante 1 cm breit nach links bügeln.




Streifen von rechts mit 1 cm Nahtbreite an die obere Ärmelkante steppen, dabei den Streifen leicht dehnen.




7. Ärmelstreifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Streifen gerichtet. Streifen zur Hälfte nach innen wenden und feststecken. Streifen von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, innere Kante mitfassen.



8. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




9. Modell 14: Obere Ärmelkante entlang der Umbruchlinie nach links bügeln und eingeschlagen für Gummidurchzug feststeppen.




10. Gummiband in den Durchzug ziehen. Gummiband-Enden quer feststeppen.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




2. Kragen der Länge nach zur Hälfte links auf links falten und bügeln.




3. Offene Kragenkanten zusammengefasst, leicht gedehnt, von rechts an die Ausschnittkante stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




4. Kragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen ins Kleid gerichtet. Rückw. Kragenschmalseiten heften.



5. An den rückw. Kanten den Nahtreißverschluss einnähen.




6. Unterhalb des Reißverschlusses die restliche rückw. Naht steppen. Reißverschluss-Enden auf der Nahtzugabe feststeppen.



7. Obere Reißverschluss-Enden eingeschlagen annähen.



8. Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




9. Armausschnittstreifen an den Schmalseiten jeweils zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Eine Streifenkante 1 cm breit nach links bügeln.



10. Armausschnittstreifen mit der offenen Kante von rechts an die Armausschnittkanten stecken und mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei die Streifen leicht dehnen.



11. Armausschnittstreifen nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in den Streifen gerichtet. Streifen zur Hälfte nach innen bügeln, entlang der Ansatznaht feststeppen.





12. An der unteren Kleidkante die Saumzugabe nach links bügeln und feststeppen.

Modell 16-19

Kleid, Shirt


Größe 36/38, 40/42, 44/46



23 Vorderteil Mod. 16-19
24 Rückenteil Mod. 16-19
25 Ärmel Mod. 17,19

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Modell 16



Modell 17



Modell 18



Modell 19



Material:

Stoffempfehlung: Baumwollstoffe, Viskosestoffe, leichte Leinenstoffe, Seidenstoffe, Jerseystoffe.

Modell 16: 3,10/3,10/3,20 m, 115 cm breit. 1,60/1,60/1,70 m, 150 cm breit.

Modell 17: 2,20/2,30/2,30 m, 115 cm breit. 1,50 m, 150 cm breit.

Modell 18: 1,70 m, 115 cm breit. 1,10/1,10/1,20 m, 150 cm breit.

Modell 19: 1,60 m, 115 cm breit. 1,20 m, 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. 1 Paket Schrägband.

Modell 16-19

Schnittteile 23,23a,24,24a,25

auf Bogen D, rote Kontur


Größe 36/38
Größe 40/42 - - - - -
Größe 44/46 - - - - -

Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 23 und 23a sowie 24 und 24a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Am Vorder- und Rückenteil die entsprechende Saumlínie beachten.



Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:


Bitte beachten: Für Modell 16 und 18 am Vorder- und Rückenteil entlang den Armausschnittkanten 1,5 cm Zugabe abschneiden.



1. **Modell 16-19:** Am Vorder- und Rückenteil entlang den Ausschnittkanten Stütznaht steppen.




2. Am Vorderteil die Abnäher steppen und nach unten gerichtet bügeln. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternahte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.





3. Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Offene Schrägbandkante von rechts mit 1 cm Nahtbreite an die Ausschnittkante steppen. Schrägband-Enden eingeschlagen übereinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.



4. Schrägband nach außen legen Nahtzugaben schmal untersteppen.




5. Schrägband nach innen wenden und bügeln. Ausschnittkante von rechts absteppen, innen das Schrägband mitfassen.



6. Seitennahte von oben bis zur Schlitz-Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln




7. **Modell 16,18:** Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Offene Schrägbandkante von rechts mit 1 cm Nahtbreite an die Armausschnittkanten steppen. Schrägband-Enden eingeschlagen übereinandersteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




8. Schrägband nach außen legen, Nahtzugaben schmal untersteppen.


9. Schrägband nach innen wenden und bügeln. Armausschnittkanten von rechts absteppen, innen das Schrägband mitfassen.



10. **Modell 17,19:** Am Ärmel entlang der Armkugel, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der unteren Ärmelkante die Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




11. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen, zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.




12. **Modell 16-19:** Saumlänge markieren. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. An den seitl. Schlitzkanten die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




- 1 Vorderteil Mod. 20
- 2 Nackenband Mod. 20
- 3 Rückenteil Mod. 20
- 4 Vord. Hosenteil Mod. 20,21
- 5 Rückw. Hosenteil Mod. 20,21
- 6 Taschenbeutel Mod. 20,21
- 7 Vorderteil mit Ärmel Mod. 21
- 8 Rückenteil mit Ärmel Mod. 21
- a) Gummiband für Rückenteil Mod. 20: 44/49/54 cm lang.




Modell 20

(150CM) Gr. 34/36




(150CM) Gr. 38-44



Modell 21

(150CM)



Hinweis zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen:

Um elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingnadel verwenden.

Material:

Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.

Modell 20: 1,80/2,50/2,60 m, 150 cm breit.

Modell 21: 1,40/1,50/1,70 m, 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn, 1,90 m Band oder Kordel für Gürtel, 1 Paket Schrägband, Gummiband 1,50 m lang, ca. 7mm breit.

Modell 20,21


Schnittteile 1-4,4a,5,5a,6,7,8 auf Bogen D, schwarze Kontur

Größe 34/36
Größe 38/40 - - - - -
Größe 42/44 - - - - -


Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 4 und 4a sowie 5 und 5a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Am vord. und rückw. Hosenteil die entsprechende Saumlinie beachten.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**


Nähen:




1. Modell 20: An den Vorderteilen die Falte von rechts in Pfeilrichtung einlegen, an der oberen Kante festheften.




2. Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts mit 1 cm Nahtbreite an Ausschnitt- und Armausschnittkanten steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.




3. Schrägband nach außen bügeln, Nahtzugaben schmal untersteppen.




4. Nackenband jeweils der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Längskante und gerade Schmalseite mit 1 cm Nahtbreite steppen. Andere Schmalseite offen lassen. Nahtzugabe an der Ecke schräg schneiden.




5. Nackenband wenden und bügeln. Offene Bandschmalseite von rechts auf die Schulterkante heften. Schrägband und Nahtzugabe nach rechts über das Band legen, an der Schulterkante steppen.




6. Rückenteil an der oberen Kante 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen für Gummizug feststeppen.




7. Gummiband (a) in den Durchzug ziehen. Gummiband-Enden quer feststeppen.




8. Vorder- und Rückenteil an den seittl. Kanten rechts auf rechts legen und stecken. Schrägband und Nahtzugabe des Vorderteils über das Rückenteil legen, Seitennähte steppen.



9. Schrägband nach innen wenden und bügeln, Nackenband liegt nach außen gerichtet. Schrägband festheften. Ausschnitt- und Armausschnittkanten von rechts absteppen. Nahtzugaben der Seitennaht auseinanderbügeln, dazu die Zugabe des Rückenteils unterhalb des Gummizugs vorsichtig einschneiden.




10. Modell 21: Am Rückenteil die rückw. Mittelnäht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




11. Vorderteile rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Schulter- und obere Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




12. Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts, mit 1 cm Nahtbreite, an die vord. und rückw. Ausschnittkante steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.



13. Schrägband nach außen bügeln, Nahtzugaben schmal untersteppen.




14. Schrägband nach innen wenden, bügeln und feststeppen.




15. Seiten- und untere Ärmelnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




16. An den Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




17. Modell 20,21: Vord. und rückw. Hosenteil rechts auf rechts legen, innere Beinnahte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




18. Hosenteile rechts auf rechts legen, Schritt naht steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




19. Am vord. und rückw. Hosenteil die Taschenbeutel zwischen den Markierungen an die seittl. Kanten steppen.




20. Taschenbeutel nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen in die Taschenbeutel gerichtet.



21. Vord. und rückw. Hosenteil an den seittl. Kanten rechts auf rechts legen, Seitennähte bis zur Markierung steppen, Tascheneingriff bleibt offen. Nähte mit Rückstichen sichern. Taschenbeutelkanten aufeinandersteppen.




22. Am rückw. Hosenteil die Nahtzugabe unterhalb des Taschenbeutels vorsichtig einschneiden, Nahtzugaben nach unten hin auseinanderbügeln. Taschenbeutel ins vord. Hosenteil gerichtet bügeln. Obere Taschenbeutelkante festheften.




23. Rechtes Vorderteil Mitte auf Mitte über das linke Vorderteil legen, an der unteren Kante aufeinanderheften.


24. Oberteil rechts auf rechts an die Hose stecken und steppen. Nahtzugaben für Gummidurchzug 6mm von der Schnittkante entfernt aufeinandersteppen, dabei






etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.




25. Gummiband in Tailenweite plus 2,5 cm Zugabe in den Tunnel ziehen. Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden aneinandersteppen. Offene Naht zunähen. Nahtzugaben zusammengefasst versäubern.





26. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. Band oder Kordel als Gürtel um die Taille binden.



Modell 22+25
(150CM)



Modell 23+24
(150CM)



9 Vorderteil Mod. 22-25
10 Rückenteil Mod. 22-25
11 Ärmel Mod. 23,24
a) Ausschnittblende Mod. 22-25:
63/67/72 cm lang, 4,5 cm breit.


Material:
Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.
Modell 22: 0,90 m, 150 cm breit.
Modell 23: 1,10/1,20/1,20 m, 150 cm breit. Spitzenborte: 2,50 m, ca. 7 cm breit.
Modell 24: 1,10/1,20/1,20 m, 150 cm breit. Zierborte: 0,90 m, ca. 7 cm breit.
Modell 25: 0,70/0,70/0,80 m, 150 cm breit. Zierborte: 3,00 m, ca. 5 cm breit.
Kurzwaren: Nähgarn.

Modell 22-25
Schnittteile 9-11
auf Bogen D, rote Kontur
Größe M (40/42) ————
Größe L (44/46) ————
Größe XL (48/50) ————


Schnittvorbereitung: Am Vorder- und Rückenteil die entsprechende Saumlinie beachten. Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:


1. **Modell 22:** Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



2. Ausschnittblende an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ausschnittblende zur Hälfte links auf links falten und bügeln.




3. Ausschnittblende von rechts an die Ausschnittkante stecken.




4. Ausschnittblende mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei die Blende leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




5. Ausschnittblende nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen nach innen gerichtet. Ausschnittkante von rechts entlang der Blenden-Ansatznaht absteppen.




6. An den Armausschnittkanten die Zugabe nach links bügeln und feststeppen. Seitennähte von oben bis zur Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




7. Innen die Nahtzugaben an den Armausschnittkanten mit Handstichen annähen.




8. Saumzugabe und Zugabe an den seittl. Schlitzkanten nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




1. **Modell 23:** Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ausschnittblende arbeiten wie bei Modell 22 unter Punkt 2-5 beschrieben




2. An den unteren Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.
3. Nahtzugabe der Ärmelansatznaht ins Vorder- und Rückenteil bügeln. Ärmelnaht




und fortlaufend die Seitennaht bis zur Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern.




4. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. An den seittl. Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitzbeginn quer steppen.




5. Spitzenborte von rechts an die unteren Ärmelkanten steppen. Bortenschmalseiten eingeschlagen aneinandernähen.



6. Spitzenborte von rechts an die Saumkanten steppen, dazu die Bortenschmalseiten eingeschlagen steppen.




1. **Modell 24:** Vorder- und Rückenteil rechts auf recht legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ausschnittblende arbeiten wie bei Modell 22 unter Punkt 2 bis 5 beschrieben.




2. An den unteren Ärmelkanten die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.




3. Nahtzugabe der Ärmelansatznaht ins Vorder- und Rückenteil bügeln. Ärmelnaht und fortlaufend die Seitennaht bis zur Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern.




4. Am Vorderteil die Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. An den seittl. Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitzbeginn quer steppen. Spitzenborte an der vord. Saumkante so aufstecken und steppen, dass an der Saumkante die Bogenkante der Spitze übersteht




5. Am Rückenteil die Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




1. **Modell 25:** Vorder- und Rückenteil rechts auf recht legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ausschnittblende arbeiten wie bei Modell 22 unter Punkt 2 bis 5 beschrieben.



2. An den Armausschnittkanten die Zugabe nach links bügeln und feststeppen. Seitennähte steppen, Nahtzugaben auseinanderbügeln. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.





3. Innen die Nahtzugaben an den Armausschnitten mit Handstichen annähen.



4. Am Vorderteil die Borte wie eingezeichnet und entlang der vord. Saumkante aufsteppen. Borten-Enden jeweils eingeschlagen feststeppen.

Hinweis zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen:

Um elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingssnadel verwenden.



26

26a


b

a


26 Vorder- und Rückenteil Mod. 26,27
a) Nackenband Mod. 26: 2mal, 66/70/73 cm lang, 4,5 cm breit.
b) Gummiband Rückenteil Mod. 26,27: 50/55/60 cm lang.

Modell 26


(115CM)



(150CM) Gr. S




(150CM) Gr. M+L




Modell 27

(115CM) Gr. S+M



(115CM) Gr. L



(150CM)



Material:

Stoffempfehlung: Leichte Baumwollstoffe, Viskosestoffe, Seidenstoffe, Jerseystoffe.

Modell 26: 2,80 m, 115 cm breit, 2,10/2,70/2,70 m, 150 cm breit.

Modell 27: 1,40/1,50/1,60 m, 115 cm breit, 0,90 m, 150 cm breit. Kordel für Nacken: 1,70 m, ca. 1 cm breit. Fransenborte: 2,20 m, ca. 10 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn, 0,80 m Gummiband ca. 1 cm breit, 1 Paket Schrägband.

Modell 26,27

Schnittteile 26,26a


auf Bogen A, schwarze Kontur

Größe S (36/38)
 Größe M (40/42)
 Größe L (44/46)


Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 26 und 26a an der Zusammensetzlinie aneinanderkleben. Das im Vorderteil eingezeichnete Rückenteil separat abpausen. Entsprechende Saumlinie beachten.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.** An der oberen Rückenteilkante noch 1 cm Zugabe anschneiden.


Nähen:




1. Modell 26,27: Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts an die Armausschnittkanten des Vorderteils steppen (1 cm Nahtbreite). Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




2. Schrägband nach außen bügeln. Nahtzugaben schmal untersteppen.




3. Schrägband nach innen wenden, bügeln und festheften. Armausschnittkanten des Vorderteils absteppen, innen das Schrägband mitfassen.




4. Am Vorderteil für den Durchzug die obere Kante entlang der Umbruchlinie nach links bügeln und schmal einschlagen feststeppen.




5. Rückenteile rechts auf rechts legen, rückw. Mittelnahst steppen. Naht mit Rückstichen sichern.




6. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




7. Vorder- und Rückenteil an den seitl. Kanten rechts auf rechts legen, dabei die Nahtzugabe des Rückenteils an der Armausschnittkante des Vorderteils 1,5 cm breit überstehen lassen. Nahtzugaben ins Rückenteil gerichtet bügeln.




8. An der oberen Rückenteilkante die Nahtzugabe nach links bügeln und einschlagen für Gummizug feststeppen.




9. Gummiband (b) in den Durchzug ziehen. Gummiband-Enden mit Sicherheitsnadel feststecken. Kleid anprobieren und die Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden quer feststeppen.



10. Modell 26: Nackenbandteile an den Schmalseiten zu einem langen Streifen aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Nackenband der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, offenen Kanten aufeinandersteppen, dabei etwas Naht zum Wenden offen lassen.




11. Nackenband wenden und bügeln. Offene Naht zunähen.




12. Nackenband am Vorderteil durch den Tunnel ziehen.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




13. An der unteren Kleidkante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




14. Modell 27: Kordel am Vorderteil durch den Tunnel ziehen.




15. Kleid anprobieren und die Kordel im Nacken zur Schleife binden. Kordel-Enden verknoten und nach Bedarf zurechtschneiden.



16. An der unteren Kleidkante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.





17. Fransenborte an der Saumkante aufstecken und steppen, dabei die Schmalseiten eingeschlagen feststeppen.



Modell 28-31


Rock

Größe 34/36, 38/40, 42/44




22 Vord. und rückw. Passe Mod. 28-31
23 Vord. und rückw. Rockbahn Mod. 28,29
24 Vord. und rückw. Rockbahn Mod. 30,31
25 Saumrüsche Mod. 30

a) Saumrüsche Mod. 29: 2mal, im Stoffbruch, 66/70/73 cm weit, 44 cm lang.



Modell 28+29




Modell 30




Spitzenstoff Mod. 29

(115 oder 150CM)



Modell 31

(115CM)



(150CM)



Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Material:

Stoffempfehlung: Leichte Baumwollstoffe, Viskosestoffe, leichte Leinenstoffe, Seidenstoffe, Mod. 29 Saumrüsche: Spitzenstoff.

Modell 28: 2,40 m, 115 cm breit. 2,20 m, 150 cm breit.

Modell 29: 1,60 m, 115 cm breit. 1,30/1,30/1,40 m, 150 cm breit. Saumrüsche aus Spitzenstoff: 2,70/2,80/2,90 m, 115 oder 150 cm breit.

Modell 30: 3,10 m, 115 cm breit. 2,80 m, 150 cm breit.

Modell 31: 1,60/1,60/1,70 m, 115 cm breit. 1,40 m, 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. 1,00 m Gummiband ca. 1 cm breit.

Modell 28-31

Schnittteile 22,23,23a,24,25

auf Bogen A, rote Kontur

Größe 34/36


Größe 38/40

Größe 42/44


Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 23 und 23a an der Zusammensetzlinie aneinanderkleben. Entsprechende Saumlinien beachten.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Nähen:



1. **Modell 28-31:** Vord. und rückw. Passe rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.





2. Obere Passenkante 2,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen für Gummizug feststeppen, dabei etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.




3. Gummiband in Taillenweite plus 2,5 cm Zugabe in den Durchzug ziehen. Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden aneinandersteppen. Offene Naht zunähen.


4. **Modell 28:** Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen, dabei an der rechten Seitennaht den Schlitz offen lassen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Zum Einkräuseln an der oberen Rockkante mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.




5. Passe rechts auf rechts an die obere Rockkante stecken und steppen, dazu die Kräuselfäden auf entsprechende Weite anziehen. Seitennähte treffen aufeinander. Rock nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Passe gerichtet.




6. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. Rechte seitl. Schlitzkanten 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitzbeginn quer steppen.




7. **Modell 29:** Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Zum Einkräuseln an der oberen Rockkante mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.




8. Passe rechts auf rechts an die obere Rockkante stecken und steppen, dazu die Kräuselfäden auf entsprechende Weite anziehen. Seitennähte treffen aufeinander. Rock nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Passe gerichtet.




9. An der Saumrüsche die Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Zum Einkräuseln an der oberen Rüschenkante mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen.




10. Saumrüsche rechts auf rechts an die untere Rockkante stecken und steppen, dazu die Kräuselfäden auf entsprechende Weite anziehen. Saumrüsche nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in den Rock gerichtet.




11. Sollte der Spitzenstoff nicht mit einer Bogenkante abschließen, die Saumrüsche säumen.




12. **Modell 30,31:** Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Obere Rockkante entlang der Umbruchlinie nach links bügeln. Zum Einkräuseln an der oberen Rockkante mit großer Sticheinstellung durch alle Stofflagen hindurch steppen.




13. Rock von rechts auf die untere Passenkante stecken, dabei trifft die Kräusel-Stepplinie auf die markierte Nahtlinie. Seitennähte treffen aufeinander. Kräuselfäden entsprechend anziehen. Rock entlang der Kräusel-Stepplinie auf die Passe steppen.




14. **Modell 30:** Saumrüsche an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Obere Rüschenkante entlang der Umbruchlinie nach links bügeln. Zum Einkräuseln an der oberen Rüschenkante mit großer Sticheinstellung durch alle Stofflagen hindurch steppen.



15. Rüsche von rechts auf die untere Rockkante stecken, dabei trifft die Kräusel-Stepplinie auf die markierte Nahtlinie. Kräuselfäden entsprechend anziehen. Rüsche entlang der Kräusel-Stepplinie auf den Rock steppen.




16. **Modell 30,31:** An der Saumkante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




- 8 Vorderteil Mod. 32-35
9 Rückenteil Mod. 32-35
10 Ärmel Mod. 32-34
11 Ärmelvolant Mod. 34
12 Ärmel Mod. 35

- a) Ärmelband Mod. 32: 4mal, 34 cm lang, 2,5 cm breit.
b) Ärmelrüsche Mod. 33: 2mal, 57/59/62 cm weit, 18,5 cm lang.
c) Ärmelband Mod. 35: 2mal, 58/61/63 cm lang, 8,5 cm breit.


Modell 32




Modell 33



Modell 34



Modell 35



Einlage Mod. 32-35



Material:
Stoffempfehlung: Leichte Baumwollstoffe, Jacquards, Seidenstoffe, Kreppstoffe.
Modell 32: 2,80/2,90/2,90 m, 115 cm breit. 1,80/1,80/1,90 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.
Modell 33: 2,60/2,70/2,70 m, 115 cm breit. 1,70 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.
Modell 34: 2,30/2,30/2,50 m, 115 cm breit. 1,70/1,80/1,80 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.
Modell 35: 2,90/2,90/3,10 m, 115 cm breit. 1,80/1,90/1,90 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. 1 Naht-Reißverschluss 55 cm lang.
Mod. 35: 4 D-Ringe.

Modell 32-35
Schnittteile 8,8a,9,9a,10,11,12
auf Bogen B, rote Kontur

Größe 38/40
Größe 42/44 - - - - -
Größe 46/48 - - - - -


Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 8 und 8a sowie 9 und 9a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Den im Vorder-

und Rückenteil eingezeichneten Ausschnittbesatz separat abpausen.



Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:

1. Modell 32-35: Am Vorderteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Abnäher steppen und nach unten gerichtet bügeln.
2. Am Rückenteil entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. An den rückw. Kanten den Nahtreißverschluss einnä-




Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




7. Am vord. und rückw. Ausschnittbesatz Einlage von links aufbügeln. Am Ausschnittbesatz die Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Besatzaußenkante versäubern. Nahtzugabe an den rückw. Kanten auseinanderlegen, Reißverschlusszähnen nach innen gerichtet legen. Ausschnittbesatz rechts auf rechts auf die Ausschnittkante stecken und steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




8. Rückw. Besatzschmalseiten aufsteppen, darauf achten, dass die Reißverschlusszähnen nicht mitgefasst werden.




9. Ausschnittbesatz nach außen legen, Nahtzugaben soweit wie möglich schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden und bügeln. Reißverschlusszähnen in die ursprüngliche Form zurücklegen. Ausschnittbesatz an den Schulternähten mit Handstichen annähen.




10. **Modell 32:** Ärmelband jeweils der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten. An der Bruchkante im Abstand von 6mm steppen, dabei das Band dehnen. Band mit Nadel und starkem Faden wenden. Eine Bandschmalseite schmal eingeschlagen nähen.




11. An der Armkugel zum Einhalten, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelband mit der offenen Schmalseite in Höhe der Markierung festheften.




12. Ärmelnaht steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der Ärmelsaumkante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. An den Ärmelschlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitzbeginn quer steppen.



13. Ärmelband zur Schlitzkante gerichtet legen und quer feststeppen. Naht mit Rückstichen sichern.




14. **Modell 33:** Ärmelrüsche an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der oberen Rüschenkante mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. An der unteren Rüschenkante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




15. An der Armkugel zum Einhalten, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.


16. Ärmelrüsche rechts auf rechts an die untere Ärmelkante stecken, Kräuselfäden auf entsprechende Weite anziehen.




Ärmelrüsche feststeppen. Rüsche nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in den Ärmel gerichtet.




17. **Modell 34:** Zur Verstärkung an der unteren Ärmelkante, entlang der markierten Nahtlinie, jeweils 2,5 cm bis über die Markierung hinaus steppen. An der Markierung die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden.



18. Zwischen den Markierungen die Nahtzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




19. An der Armkugel zum Einhalten, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




20. Am Ärmelvolant eine französische Naht steppen: Linke Stoffseiten aufeinanderlegen, Naht mit 6mm Breite steppen. Nahtzugabe schmal schneiden. Ärmelnaht falten, so dass die Naht umschlossen ist, Ärmelnaht nochmals steppen. Bügeln.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




21. Zur Verstärkung am Volant, entlang der markierten Nahtlinie, in Höhe der Markierung steppen. An der Markierung die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden.




22. An der Innenkante (zwischen den Markierungen) Stütznaht 1,3 cm breit steppen. An der Volant-Außenkante (ab der Markierung) die Zugabe nach links bügeln und schmal eingeschlagen feststeppen.



23. Am Volant die Nahtzugabe an der Innenkante vorsichtig bis vor die Stütznaht einschneiden. Volant rechts auf rechts an die untere Ärmelkante stecken und steppen. Volant nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in den Ärmel gerichtet.




24. Untere Ärmelkante von rechts entlang der Volant-Ansatznaht absteppen.




25. **Modell 35:** An der Armkugel zum Einhalten, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnaht step-


pen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der unteren Ärmelkante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




26. Ärmelband der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Kanten aufeinandersteppen, dabei mittig etwas Naht zum Wenden offen lassen. Nahtzugaben schmal schneiden.




27. Ärmelband wenden und bügeln. Offene Naht zunähen. Ärmelband ringsum absteppen.




28. An einer Bandschmalseite 2 D-Ringe einfädeln, Bandschmalseite einschlagen und feststeppen.




29. Ärmelband von rechts wie eingezeichnet so auf die Ärmelnaht legen, dass das Band-Ende mit den Ringen 16/17/18 cm zum rückw. Ärmel gerichtet übersteht. Band quer feststeppen.



30. Offenes Ärmelband durch die D-Ringe ziehen.



31. **Modell 32-35:** Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden und zusammengefasst versäubern.





32. Saumzugabe nach links bügeln und annähen. Schlitzbesatz über der Saumzugabe annähen.

Modell 36-39

Kleid, Bluse

Größe 44/46, 48/50, 52/54




17 Vorderteil Mod. 36-39
18 Rückenteil Mod. 36-39
19 Ärmel Mod. 36-39
20 Vord. Blende Mod. 36-39
21 Träger Mod. 36,39

a) Gummiband Mod. 36-39: 92/103/113 cm lang.
b) Ärmelrüsche Mod. 37,38: 2mal, 73/76/80 cm weit, 18,5 cm lang.
c) Nackenband Mod. 37: 113/118/123 cm lang, 3 cm breit.
d) Ärmelblende Mod. 39: 4mal, 42/46/50 cm lang, 14,5 cm breit.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 36


(115CM)



Modell 37

(115CM) Gr.44/46


Träger sind optional




Modell 38

(115CM) Gr.44/46

Träger sind optional




Kontraststoff Mod. 38



Modell 39

(115CM)



Material:

Stoffempfehlung: Leichte Baumwollstoffe, Viskosestoffe, Leinenstoffe, Seidenstoffe. Mod. 38: Kontraststoff aus Spitze.

Modell 36: 3,30/3,40/3,60 m, 115 cm breit. 3,00/3,00/3,30 m, 150 cm breit. Spitzenborte 0,70m, 3 cm breit. Einlage: 0,20 m, ca. 60 cm breit.

Modell 37: 2,80/3,20/3,30 m, 115 cm breit. 2,00/2,30/2,40 m, 150 cm breit. Einlage: 0,20 m, ca. 60 cm breit.

Modell 38: 2,00/2,40/2,50 m, 115 cm breit. 1,60 m, 150 cm breit. Volant aus Kontraststoff: 1,60/1,70/1,80 m, 150 cm breit. Einlage: 0,20 m, ca. 60 cm breit.

Modell 39: 2,40/2,40/2,50 m, 115 cm breit. 1,90/1,90/2,00 m, 150 cm breit. Einlage: 0,20 m, ca. 60 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. Gummiband 1-1,30 m, 2 cm breit.

Modell 36-39

Schnittteile 17,17a,18,18a,19,20,21
auf Bogen D, schwarze Kontur

Größe 44/46
Größe 48/50
Größe 52/54

Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 17 und 17a sowie 18 und 18a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Entsprechende Saumlinie beachten.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

Nähen:

1. **Modell 36-39:** An der vord. Blende Einlage von links aufbügeln. Vord. Blende rechts auf rechts mit 1cm Nahtbreite an das Vorderteil stecken und steppen. Blende nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet.

2. **Modell 36:** Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen, dabei links den Schlitz offen lassen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

3. **Modell 37-39:** Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

4. **Modell 36:** Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.

5. Spitzenborte von rechts an die Ärmelsaumkante steppen. Bortenschmalseiten eingeschlagen aneinandernähen.

6. **Modell 37,38:** Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

7. Ärmelrüsche an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugabe

ben auseinanderbügeln. An der oberen Rüschenkante mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Sollte der Spitzenstoff nicht mit einer Bogenkante abschließen, die Rüsche säumen.

Ärmelrüsche rechts auf rechts an die unteren Ärmelkanten stecken und steppen, Kräuselfäden auf entsprechende Weite anziehen. Rüsche nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in den Ärmel gerichtet.


8. **Modell 39:** Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

9. Zur Verstärkung an der unteren Ärmelkante, entlang der markierten Nahtlinie, jeweils 2,5 cm bis über die Markierung hinaus steppen. An der Markierung die Nahtzugabe vorsichtig einschneiden.

10. Zwischen den Markierungen die Nahtzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

11




11. An den Ärmelblenden die Quernaht steppen. Ärmelblende rechts auf rechts an die untere Ärmelkante steppen, Blenden-Enden an der Markierung überstehen lassen. Ärmelblende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet.

12




12. Ärmelblende zur Hälfte rechts auf rechts falten, überstehende Bandteilkanten bis zur Markierung aufeinandersteppen.

13




13. Ärmelblende wenden und bügeln. Die noch offene Blendenkante 1,5 cm breit nach innen wenden und an die Ansatznaht nähen.

14




14. **Modell 36-39:** Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern. Nahtzugaben in den Ärmel gerichtet bügeln.

15




15. Nahtzugaben festheften, damit das Gummiband besser eingezogen werden kann. Heftfaden später wieder entfernen.

16




16. Obere Rückenteil- und Ärmelkante entlang der markierten Umbruchlinie nach links bügeln und eingeschlagen für Gummidurchzug feststeppen.

17



17. Gummiband (a) in den Durchzug ziehen. Gummiband-Enden an der vord. Ärmeleinsatznaht quer feststeppen.


18



18. Vord. Blendenkante zur Hälfte nach innen wenden und eingeschlagen an die Ansatznaht stecken, dabei die Steckna-

deln von rechts in den Stoff stechen. Vord. Blende von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, innere Blendenkante mitfassen.


19



19. **Modell 36,39:** Träger sind bei den Modellen optional.


Träger der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Längskante mit 1cm Nahtbreite steppen.

20




20. Träger wenden und bügeln. Träger-Schmalseiten heften. Träger-Schmalseiten unter die obere Vorder- und Rückenteilkante stecken. Trägerlänge prüfen. Träger entlang der Stepplinie untersteppen.

21




21. **Modell 37:** Nackenband der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, offene Kanten aufeinandersteppen, dabei etwas Naht zum Wenden offen lassen.

22




22. Nackenband wenden und bügeln. Offene Naht zunähen. Band zur Hälfte falten und lt. Abbildung zur Spitze gelegt an der vord. Mitte unternähen.

23




23. **Modell 36:** Saumlänge markieren. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen. An den linken seidl. Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitzbeginn quer steppen.

24





24. **Modell 37:** Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen und feststeppen.

25



25. **Modell 38,39:** Entlang der Saumkante 1,5 cm breit steppen. Saumzugabe entlang der Stepplinie nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




- 1 Vorderteil Mod. 40-42
- 2 Rückenteil Mod. 40-42
- 3 Rückw. Passe Mod. 40-42
- 4 Obere vord. Saumblende Mod. 40-42
- 5 Obere rückw. Saumblende Mod. 40-42
- 6 Untere vord. Saumblende Mod. 40,41
- 7 Untere rückw. Saumblende Mod. 40,41
- 8 Ärmel Mod. 42

- a) Ausschnittblende Mod. 40-42: 68/70/73 cm lang, 4,5 cm breit.
- b) Armausschnittblende Mod. 40,41: 2mal, 46/50/54cm lang, 4,5 cm breit.

Modell 40+41

(150CM)




Kontraststoff Mod. 40+41

(150CM)



Modell 42

(150CM)



Kontraststoff Mod. 42

(150CM)



Material:

Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.

Modell 40/41: 1,50/1,60/1,60 m, 150 cm breit. Kontrastblende: 0,40 m, 150 cm breit. Schmuckborte: 5,10 m, ca. 1 cm breit.

Modell 42: 1,30 m, 150 cm breit. Kontraststoff für Blende und Ärmel: 0,50/0,50/0,60 m, 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Modell 40-42

Schnittteile 1-8

auf Bogen A, schwarze Kontur


Größe M (40/42) - - - - -

Größe L (44/46) - - - - -

Größe XL (48/50) - - - - -



Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

Nähen:



1. **Modell 40-42:** Am Rückenteil von rechts die Falte in Pfeilrichtung einlegen und an der oberen Kante festheften.


2. Rückw. Passe rechts auf rechts an das Rückenteil steppen. Passe nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Passe gerichtet.



3. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




4. Ausschnittblende an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Blende zur Hälfte links auf links falten und bügeln, offene Kanten aufeinanderstecken.




5. Ausschnittblende von rechts an die Ausschnittkante stecken.


6. Ausschnittblende mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei die Blende leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Blende nach außen bügeln,



Nahtzugaben liegen ins Vorder- und Rückenteil gerichtet. Vorder- und Rückenteil entlang der Blenden-Ansatznaht absteppen.




7. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




8. **Modell 40,41:** Armausschnittblenden an den Schmalseiten zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Armausschnittblenden zur Hälfte links auf links falten und bügeln. Offene Kanten aufeinanderstecken.

9. Armausschnittblenden von rechts an die Armausschnittkanten stecken und steppen, dabei die Blenden leicht dehnen.



Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen.



10. Blende nach außen bügeln, Nahtzugaben liegen ins Vorder- und Rückenteil gerichtet. Vorder- und Rückenteil entlang der Blenden-Ansatznaht absteppen.



11. **Modell 42:** An der Armkugel zum Einhalten, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. An der unteren Ärmelkante die Zugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.




12. Ärmel rechts auf rechts in die Arm-ausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fä-dchen leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzu-gaben schmal schneiden und zusam-men-gesamt versäubern.




13. **Modell 40-42:** An der oberen vord. und rückw. Saumblende die Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbü-geln.


14. Saumblende rechts auf rechts an die Saumkante stecken und steppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet.




Modell 42: An der Saumblendenkante die Zugabe nach links bügeln und feststeppen.



15. **Modell 40,41:** An der unteren vord. und rückw. Saumblende die Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbü-geln.



16. Untere Saumblende an die obere Saum-blende steppen. Blende nach unten bügeln, Nahtzugaben liegen in die Blende gerichtet. Bei durchsichtiger Spitzenblende die Nahtzugabe nach oben gerichtet bügeln und schmal feststeppen. An der unteren Saumblendenkante die Zugabe nach links bügeln und feststeppen.



17. **Modell 40:** Schmuckborte entlang den Blenden-Ansatznähten aufnähen. Borte lt. Abbildung dazwischen längs aufnähen.

Hinweis zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen:

Um elastische Nähte zu erhalten, mit schmal eingestelltem Zickzackstich oder einem elastischen Spezialstich steppen. Zum Steppen von Säumen eine Zwillingnadel verwenden.


Modell 43-46

Oberteil, Hose, Rock

Größe 38/40, 42/44, 46/48




- 13 Vorderteil Mod. 43,44
- 14 Rückenteil Mod. 43,44
- 15 Vord. Saumblende Mod. 43,44
- 16 Rückw. Saumblende Mod. 43,44
- 17 Ärmel Mod. 44
- 18 Ärmelblende Mod. 44



- a) Kragen Mod. 43,44: 29/30,5/32 cm lang, im Stoffbruch, 28,5 cm breit.
- b) Vord. Riegel Mod. 43: 10 cm lang, 8 cm breit.
- c) Rückw. Riegel Mod. 43: 23 cm lang, 8 cm breit.


Modell 43 (150CM)



Einlage Mod. 43




Kontraststoff Mod. 44




- 19 Vord. Hosenteil Mod. 45
- 20 Rückw. Hosenteil Mod. 45
- 21 Vord. Rockbahn Mod. 46
- 22 Rückw. Rockbahn Mod. 46
- a) Bund 43/48/54,5 cm lang, im Stoffbruch, 10 cm breit.


Modell 44 (150CM)



Modell 45 (150CM)



Modell 46 (150CM)



Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Material:
Stoffempfehlung: Nur für dehnbare Materialien geeignet wie z.B. Jerseystoffe.
Modell 43: 1,30 m, 150 cm breit. Einlage: 0,40 m, ca. 60 cm breit.
Modell 44: 1,30/1,30/1,40 m, 150 cm breit. Kontrastblende: 0,50 m, 150 cm breit.
Modell 45: 1,30/1,40/1,80 m, 150 cm breit.
Modell 46: 0,90 m, 150 cm breit.
Kurzwaren: Nähgarn.
Mod. 43: 2 D-Ringe.
Mod. 45,46: 1,10 m Gummiband, ca. 3 cm breit.

Modell 43,44
Schnittteile 13,13a,14,14a,15-18
auf Bogen B, schwarze Kontur
 Größe 38/40
 Größe 42/44
 Größe 46/48

Modell 45,46
Schnittteile 19,19a,20,20a,21,22
auf Bogen B, rote Kontur
 Größe 38/40
 Größe 42/44
 Größe 46/48

Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 13 und 13a, 14 und 14a, 19 und 19a, 20 und 20a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Für Modell 43 den im Vorder- und Rückenteil eingezeichneten Armausschnittbesatz separat abpausen.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. **Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.**

Nähen:

1. **Modell 43,44:** Am Vorder- und Rückenteil Abnäher steppen und nach unten gerichtet bügeln.

2. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen.

3. Kragen an den Schmalseiten mit 1 cm Nahtbreite zur Rundung aneinandersteppen. Nahtzugabe auseinanderbügeln. Kragen zur Hälfte links auf links falten

und bügeln, offene Kanten aufeinanderstecken.

4. Kragen von rechts an die Ausschnittkante stecken, Kragennaht trifft auf die rückw. Mitte.

5. Kragen mit 1cm Nahtbreite ansteppen, dabei den Kragen leicht dehnen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Kragen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Kragen gerichtet.

6. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

7. **Modell 43:** Am vord. und rückw. Armausschnittbesatz Einlage von links aufbügeln. Am Armausschnittbesatz die Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.

8. An den Armausschnittbesätzen die Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Armausschnittbesätze rechts auf rechts auf die Armausschnittkanten stecken und steppen. Nahtzugabe

ben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.

9. Armausschnittbesätze nach außen legen, Nahtzugaben schmal untersteppen. Armausschnittbesätze nach innen wenden und bügeln, an Schulter- und Seitennaht mit Handstichen annähen.

10. Vord. und rückw. Riegel der Länge nach rechts auf rechts falten, Längskanten und je eine Schmalseite steppen (1 cm). Nahtzugaben schmal schneiden, an den Ecken schräg schneiden.

11. Vord. und rückw. Riegel wenden und bügeln. Am vord. Riegel die verstärzte Schmalseite 3 cm breit um die beiden D-Ringe legen und quer feststeppen. Offene Schmalseiten jeweils heften.

12. Vord. Riegel wie einz. von rechts auf das Vorder- und Rückenteil legen, Riegel liegt dabei nach vorne gerichtet. Offene Riegel-Schmalseite 1 cm breit aufsteppen. Rückw. Riegel wie einz. von rechts auf das Rückenteil legen, Riegel liegt dabei nach hinten gerichtet. Offene Riegel-Schmalseite 1 cm breit aufsteppen.

13. Vord. und rückw. Riegel über die Ansatznaht zur Seite gerichtet legen, entlang der Ansatznaht absteppen. Rückw. Riegel nach Fertigstellung durch die D-Ringe ziehen.

13. Vord. und rückw. Riegel über die Ansatznaht zur Seite gerichtet legen, entlang der Ansatznaht absteppen. Rückw. Riegel nach Fertigstellung durch die D-Ringe ziehen.


14. **Modell 44:** An der Armkugel zum Einhalten, zwischen den Markierungen, mit großer Sticheinstellung zweimal dicht nebeneinander steppen. Ärmelblende rechts auf rechts an die untere Ärmelkante steppen, Nahtzugaben auseinanderbügeln.

15. Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und feststeppen. Zur leichteren Verarbeitung den Ärmel auf rechts drehen und lt. Abbildung steppen.


16. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zum Einhalten der Mehrweite die Fäden leicht anziehen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden und zusammengefasst versäubern.

17. **Modell 43,44:** An der vord. und rückw. Saumblende die Seitennähte steppen, dabei an der rechten Seitennaht nur zwischen den Markierungen steppen. Nähte mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die beiden restl. Saumblenden als Besatz verwenden.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




18. Vord. und rückw. Saumblende rechts auf rechts an die Saumkante steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.




19. Saumblende nach unten bügeln, Nahtzugaben auseinanderbügeln.




20. Am Saumblenden-Besatz die Seitennähte steppen. Besatz rechts auf rechts auf die Saumblende legen, an der unteren Kante mit 1cm Nahtbreite aufsteppen. Nahtzugaben schmal schneiden.




21. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden, bügeln und feststecken. Saumblende von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, innen den Besatz mitfassen.




1. **Modell 45:** An den rückw. Hosenteilen den Abnäher steppen und zur rückw. Mitte gerichtet bügeln.




2. Vord. und rückw. Hosenteil an den inneren Beinkanten rechts auf rechts legen, innere Beinnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




3. Hosenteile rechts auf rechts ineinanderlegen, Schritt-naht steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




4. Vord. und rückw. Hosenteil an den seittl. Kanten rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




5. An den Bundteilen die Seitennähte steppen, dabei an einer Seite einen kleinen Schlitz zum Einziehen des Gummibandes offen lassen. Naht mit Rückstichen sichern.




6. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Zum einfacheren Einziehen des Gummibandes die Nahtzugaben festheften. Heftfaden nach Fertigstellung wieder entfernen. Bund zur Hälfte links auf links falten, offene Kanten aufeinanderstecken.




7. Bund mit den offenen Kanten von rechts an die obere Hosenkante stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.




8. Bund nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Hose gerichtet.




9. Gummiband in den Bund ziehen. Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden aneinandersteppen.




10. Restl. Naht zunähen.




11. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.






1. **Modell 46:** An der rückw. Rockbahn Abnäher steppen und zur Mitte gerichtet bügeln.



2. Vord. und rückw. Rockbahn rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Weiterarbeiten wie bei Modell 45 unter Punkt 5 bis 10 beschrieben.



3. Saumzugabe nach links bügeln und mit der Zwillingnadel feststeppen.



Material:

Stoffempfehlung: Mod. 47: Crepe de Chine, Seidenstoffe, Voile. Mod. 48,49: Baumwollstoffe, Jacquards, Leinenstoffe, Mod. 48 auch aus Pikee, Satin.

Modell 47: 1,40/1,50/1,50 m, 115 cm breit. 0,90/0,90/1,00 m, 150 cm breit.

Modell 48: 2,10/2,20/2,30 m, 115 cm breit. 1,70/1,70/1,80 m, 150 cm breit. Einlage: 0,80 m, ca. 60 cm breit.

Modell 49: 2,30/2,40/2,40 m, 115 cm breit. 1,40/1,50/1,60 m, 150 cm breit. Einlage: 0,30 m, ca. 60 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn.

Mod. 47: Gummikordel, ca. 5 cm. 1 Knopf.

Mod. 49: 1 Paket Schrägband.

Mod. 49: 1 Naht-Reißverschluss 18 cm lang.

Modell 47

Schnittteile 1,1a,2,3

auf Bogen C, schwarze Kontur

Größe 40
Größe 42 - - - - -
Größe 44 - - - - -

Modell 48

Schnittteile 4-7

auf Bogen C, rote Kontur

Größe 40
Größe 42
Größe 44
Größe 44

Modell 49

Schnittteile 8,8a,9,9a,10,11

auf Bogen C, schwarze Kontur

Größe 40
Größe 42
Größe 44
Größe 44


Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 1 und 1a sowie 8 und 8a, 9 und 9a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Bei Teil 4,5,6,7 den eingezeichneten Besatz separat abpausen.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.


Nähen:

1. **Modell 47:** Am Vorderteil die Falten von rechts in Pfeilrichtung einlegen und an der oberen Kante festheften.


2. Vord. Passen rechts auf rechts an das Vorderteil stecken und steppen. Passen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in die Passe gerichtet. An der Ausschnittkante Stütznaht steppen.




3. An den Rückenteilen entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Rückw. Mittennaht unterhalb der Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




4. An den rückw. Schlitzkanten die Zugabe 1,5 cm breit nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen, dabei am Schlitz-Ende quer steppen.




5. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Schulternähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




6. Am Ausschnittstreifen eine Längskante 1 cm breit nach links bügeln.




7. Ausschnittstreifen mit der offenen Kante von rechts an die Ausschnittkante stecken und mit 1 cm Nahtbreite ansteppen, dabei den Streifen leicht dehnen.



8. Ausschnittstreifen nach oben bügeln, Nahtzugaben liegen in den Streifen gerichtet. Gummikordel zur Schlinge legen und am linken rückw. Streifen-Ende so aufheften, dass die Kordel-Enden auf der Nahtzugabe liegen.




9. Ausschnittstreifen zur Hälfte nach rechts falten, Schmalseiten steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.



10. Ausschnittstreifen-Enden wenden, Gummikordel liegt als Schlaufe nach außen.

Eingeschlagene Streifenkante innen an die Ansatznaht stecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Ausschnittstreifen von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, innere lose Streifenkante mitfassen.




11. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




12. Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts an die Armausschnittkanten stecken und mit 1 cm Nahtbreite ansteppen. Schrägband-Enden eingeschlagen feststeppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




13. Schrägband nach innen wenden, bügeln und festheften. Armausschnittkanten von rechts absteppen, innen das Schrägband mitfassen.




14. An der rückw. Schlitzkante den Knopf zur Schlinge passend annähen.



15. Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen annähen.



1. Modell 48: An den Vorderseite entlang der Ausschnittkante Stütznaht steppen. Abnäher steppen und nach unten gerichtet bügeln.



2. Rückenteil an der rückw. Mitte rechts auf rechts falten, Faltennaht von oben bis zur Markierung steppen. Naht mit Rückstichen sichern. Falte als Kellerfalte einbügeln. Falte an der oberen Kante (in Höhe der Markierung) innen quer steppen.




3. Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.



4. Am Ärmel die obere und untere Ärmelnaht steppen. Nahtzugaben nach Bedarf an der Rundung einschneiden. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Ärmelsaumzugabe nach links bügeln und annähen.


5. Ärmel rechts auf rechts in die Armausschnittkanten stecken und steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben schmal schneiden, versäubern und in den Ärmel gerichtet bügeln.




6. An den Besatzteilen Einlage von links aufbügeln. Besatzteile aneinandersteppen, Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden. Innere Besatzkante versäubern.



7. Besatz rechts auf rechts auf Ausschnitt- und vord. Kanten stecken und steppen. Besatzschmalseite an der markierten Saumlinie aufsteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.




8. Besatz nach außen legen, Nahtzugaben soweit wie möglich schmal untersteppen. Besatz nach innen wenden und bügeln. Saumzugabe nach links bügeln und annähen. Besatz innen an den Schulternähten mit Handstichen annähen.




1. Modell 49: Am vord. und rückw. Hosenteil entlang der oberen Kante Stütznaht steppen.


Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.




2. Am vord. und rückw. Hosenteil Abnäher steppen und jeweils zur Mitte gerichtet bügeln.




3. Vord. und rückw. Hosenteil an den inneren Beinkanten rechts auf rechts legen, innere Beinnähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




4. Hosenteile rechts auf rechts ineinanderlegen, Schritt naht steppen. Zur Verstärkung der Naht ein zweites Mal steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




5. Vord. und rückw. Hosenteil an den seittl. Kanten rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen, dabei links 7,5 cm unterhalb der Reißverschluss-Markierung enden. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




6. An der vord. und rückw. Passe Einlage von links aufbügeln. An der vord. und rückw. Passe die rechte Seitennaht steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln. Die restl. vord. und rückw. Passe als Besatz verwenden.




7. Passe rechts auf rechts an die obere Hosenkante stecken und steppen. Passe nach oben bügeln. Nahtzugaben liegen in die Passe gerichtet.




8. Reißverschluss an den linken seittl. Schlitzkanten einnähen.




9. Unterhalb des Reißverschlusses die restl. linke Seitennaht steppen. Reißverschluss-Ende auf der Nahtzugabe festnähen.



10. Am Passen-Besatz die rechte Seitennaht steppen. Besatz rechts auf rechts auf die Passe legen, an der oberen Kante aufsteppen. Untere Besatzkante 1,3 cm breit nach links bügeln.



11. Besatz nach innen wenden und bügeln. Besatzschmalen über dem Reißverschlussband eingeschlagen annähen. Untere Besatzkante feststecken, dabei die Stecknadeln von rechts in den Stoff stechen. Passe von rechts entlang der Ansatznaht absteppen, dabei die innere Besatzkante mitfassen.




12. Saumlänge markieren. Saumzugabe nach links bügeln und annähen.

Modell 50+51


Kleid

Größe S(36/38), M(40/42), L(44/46)



1 Vorderteil Mod. 50,51
2 Rückenteil Mod. 50,51
3 Unterer Volant Mod. 50,51
4 Träger Mod. 50


a) Gummiband Mod. 50,51:
100/105/110 cm lang.




Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Modell 50

(115CM)




(150CM)




Modell 51

(115CM)



(150CM)



Material:

Stoffempfehlung: Baumwollstoffe, Viskosestoffe, Leinenstoffe, Seidenstoffe.

Modell 50: 4,90/5,00/5,10 m, 115 cm breit. 3,90/4,00/4,10 m, 150 cm breit.

Modell 51: 4,00/4,00/4,10 m, 115 cm breit. 2,70/2,80/2,80 m, 150 cm breit.

Kurzwaren: Nähgarn. 1 Paket Schrägband. 1,30 m Gummiband ca. 1 cm breit.

Modell 50,51

Schnittteile 1,1a,2,2a,3,4,5 auf Bogen B, schwarze Kontur

Größe S (36/38) —————


Größe M (40/42) —————

Größe L (44/46) —————


Schnittvorbereitung: Papierschnittteile 1 und 1a sowie 2 und 2a an den entsprechenden Zusammensetzlinien aneinanderkleben. Den im unteren Volant (Teil 3) eingezeichneten oberen Volant separat abpausen. Entsprechende Saumlinie beachten.

Teile laut Zuschneideplan zuschneiden. Nahtzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Nähen:




1. Modell 50,51: Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts legen, Seitennähte steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.




2. Am Schrägband eine vorgefaltete Kante nach außen bügeln. Schrägband mit der offenen Kante von rechts an die Armausschnittkanten stecken und mit 1cm Nahtbreite ansteppen. Nahtzugaben schmal schneiden, an den Rundungen einschneiden.



3. Schrägband nach außen legen, Nahtzugaben schmal untersteppen. Schrägband nach innen wenden und feststeppen.




4. Modell 50: Träger der Länge nach zur Hälfte rechts auf rechts falten, Längsnaht steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.




5. Träger wenden und bügeln. Vord. Trägerschmalseite wie einz. von links an die Vorderteilkante heften.


6. Modell 50,51: An den oberen und unteren Volantteilen entlang der inneren Kante Stütznaht steppen. An den oberen und unteren Volants jeweils die Schmalseiten aneinandersteppen. Äußere Volantkante jeweils schmal säumen.



7. Oberen Volant auf den unteren Volant legen, an der inneren Kante aufeinanderheften.



8. Rechte Volantseite auf die linke obere Kleidkante stecken und zwischen den Markierungen von Vorder- und Rückenteil steppen. Nahtzugaben schmal schneiden.




9. Volante nach außen legen, Nahtzugaben schmal feststeppen. Volant nach


rechts legen und bügeln. Für den Gummidurchzug die obere Kante 1,3 cm breit absteppen, dabei an den Schulterkanten die Zugabe eingeschlagen feststeppen. An der rückw. Mitte etwas Naht zum Einziehen des Gummibandes offen lassen.




10. Gummiband (a) in den Durchzug ziehen. Gummibandweite prüfen. Gummiband-Enden aneinandersteppen. Restl. Naht zunähen.



11. Modell 50: Rückw. Träger-Enden am Rückenteil unterstecken. Trägerlänge prüfen. Träger-Enden festheften.



12. Träger-Enden innen an der Gummizug-Stepplinie annähen.



13. Modell 50,51: Saumzugabe nach links bügeln und eingeschlagen feststeppen.

Naht- und Saumzugaben sind im Schnitt bereits enthalten.

Halsabschlüsse, Kragen und Ausschnitte:

Die Halslochblende zum Kreis rechts auf rechts zusammennähen, Nahtzugabe auseinanderbügeln. Die Blende auf Bruch bügeln, so dass die Nahtzugabe innen liegt (Abb. 1). Die Blende rechts auf rechts an den Halsausschnitt heften und nähen (Abb. 2), hierbei muss die Blende stark gedehnt und das Halsloch eingehalten werden. Die Blende nach oben bügeln, die Nahtzugabe liegt nach unten. Die Nahtzugabe schmal, sowie fußbreit von rechts auf das Oberteil steppen. Beim Absteppen von Jerseystoffen, darauf achten, dass die Naht dehnbar bleibt.




Abb. 1




Abb. 2

Halsausschnitt einpaspeln: Den Paspelstreifen links auf links auf Bruch bügeln und die Schnittkante versäubern. Den Halsausschnitt und den Paspel rechts auf rechts an den Halsausschnitt heften und nähen (Abb. 1). Darauf achten, dass der Ausschnitt weder eingehalten, noch ausgeleiert wird. Die Nahtzugabe herauschneiden und den Paspel nach innen umbügeln. Die Bruchkante von links schmal auf den Oberstoff aufsteppen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Kragen mit Steg: Kragen rechts auf rechts legen und nähen, Nahtzugaben heraus- und Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts umdrehen, bügeln und schmal, sowie fußbreit steppen. Den Kragen zeichengemäß so zwischen die beiden Kragenstege legen, dass die Kragenstege in den Kragen zeigen (Abb. 2). Naht nähen. Die Nahtzugabe an den Rundungen knapp herauschneiden. Die beiden Kragenstegteile nach unten bügeln. Inneren Kragensteg und Ausschnitt rechts auf links nähen (Abb. 3), Nahtzugabe in den Kragensteg bügeln. Schnittkante des äußeren Kragensteges nach innen bügeln und auf die Ansatznaht heften und schmal aufsteppen. Kragensteg rundherum schmal absteppen.




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Kragen ohne Steg: Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen, nähen. Die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden und die Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Unterkragen rechts auf rechts in den Halsausschnitt heften, nähen und die Nahtzugabe in den Kragen bügeln (Abb. 2). Schnittkante des Oberkragens nach innen bügeln und auf die Ansatznaht steppen. Kragen rundherum schmal absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Stehkragen: Zur Vorbereitung: Schulternähte schließen. Den Stehkragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe in den Kragen bügeln. Die andere Schnittkante des Kragens 1 cm nach innen einschlagen. Die innere Nahtzugabe des Stehkragens nach innen schlagen und auf die Ansatzkante staffieren oder steppen.

Revers: Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen, nähen. Die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden und die Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Unterkragen rechts auf rechts zeichengemäß in den Halsausschnitt heften. Die Naht nur im Rückenteil nähen. Den Beleg der vorderen Kante oder der Verschlussleiste rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und die Naht nähen. Hierbei die Naht bis zur Schulternaht schließen, wobei beiden Kragenteile zwischen Beleg und Vorderteil liegen (Abb. 2). Den Beleg auf rechts umdrehen und ausbügeln. Die Nahtzugabe an der Schulternaht des Beleges 1 cm nach innen einschlagen und den Oberkragen an der Schulternaht 1 cm einschneiden, so dass die Nahtzugabe nach innen geschlagen werden kann. Die hintere Naht am Oberkragen, sowie die Schulternähte am Beleg mit der Hand an die Ansatzkanten staffieren (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

V-Ausschnitt: Die beiden Enden in V-Form zusammenlegen und nähen (Abb. 1). Nahtzugabe auseinanderbügeln. Die Blende links auf links im Bruch bügeln. In der vorderen Mitte die Nahtzugabe einschneiden (Abb. 2). Beginnend und endend am Einschnitt des Vorderteiles rechts auf rechts die Blende legen und stark gedehnt an das Halsloch nähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach innen schlagen. Den Halsausschnitt von rechts 0,5 cm breit absteppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Verarbeitungstipps für Jersey und Strickstoffe

Zuschneiden

- Schnitt und Verarbeitung der Modelle sind auf die Stoffe abgestimmt. Deshalb nur gleiche oder ähnliche Stoffe wie beim Modell angegeben verwenden.
- Achten Sie auf den Maschenlauf. Die Maschen laufen in Längsrichtung. Der in den Schnitt-Teilen eingezeichnete Fadenlauf entspricht dem Maschenlauf.
- Bei groben Strickstoffen verwenden Sie Stecknadeln mit Glasköpfchen. Diese rutschen nicht so leicht durch die Maschen.
- Strickstoffe zum Zuschneiden nicht in die Breite ziehen. Als Unterlage z. B. ein Leintuch verwenden. Auf dieser rutschhemmenden Unterlage lassen sich die Stoffe besser schneiden als auf einer glatten Fläche.

Schnittlinien übertragen

- Je nach Stoffart können die Linien mit Kopierpapier und Kopierädchen übertragen werden. Sie sollten es an einem Stoffrest ausprobieren. Das Rädchen könnte die Maschen bei sehr feinen Jerseys zerstören. Bei

grobe Strickstoffen sind die punktierten Linien nicht zu sehen. Verwenden Sie anstelle des Rädchens die stumpfe Seite eines Messers.

- Die Nahtlinien nicht mit Schneiderkreide markieren, da der Kreidestaub die Nähadeln stumpf macht und eine stumpfe Nadel kann die Maschen zerstören.

Nähen

- Um die Dehnfähigkeit dieser Stoffe weitgehend zu erhalten, steppen Sie die Nähte mit schmalen Zickzackstichen (Stichlänge 3 mm, Stichbreite 0,5–1 mm). Es gibt auch spezielle Stiche. Näheres dazu entnehmen Sie dem Anleitungsheft Ihrer Nähmaschine.
- Zum Heften von Jersey nicht normalen Heftfaden, sondern feines Nähgarn verwenden. Steppen Sie mit einer Jersey-nadel, sie hat eine kugelige Spitze, so dass die feinen Maschen beim Einstechen nicht verletzt werden.
- Schulternähte dürfen sich nicht ausdehnen. Fassen Sie deshalb beim Steppen der Nähte Schrägband oder einen Schrägstreifen aus einem passenden Futterrest mit.

- Ausschnittkanten, die nicht elastisch bleiben müssen, können Sie mit ca. 1 cm breiten Einlagestreifen gegen Ausdehnen sichern. Streifen so auf die Ausschnittlinien bügeln, dass die Streifenmitte auf der Ausschnittlinie liegt. So können Sie auch Nähte, die sich nicht ausdehnen sollen (z. B. Ärmel einsetzen) sichern.

- An Einschnittstellen können Maschen laufen. Deshalb an diesen Stellen vor dem Einschneiden von links kleine Einlagestücke aufbügeln oder nach dem Einschneiden die Schnittkanten dünn mit farblosem Nagellack bestreichen.

- Die Ränder der Naht- und Saumzugaben versäubern Sie mit großen Zickzackstichen oder mit Overlockstichen. Falls sich die Stoffränder beim Versäubern ausdehnen, kleben Sie Klebestreifen auf die äußere Kante der Zugabe und versäubern dicht daneben. Danach schneiden Sie den Stoffrand mit dem Klebestreifen ab.

- Säume bleiben dehnbar, wenn sie von rechts mit einer Zwillingnadel steppen (2 Oberfäden, 1 Unterfaden). Auf der Oberseite des Stoffes

entstehen dabei 2 Steppllinien, auf der Unterseite elastische Zickzackstiche.

- Handgenähte Säume nähen Sie mit Hexenstichen. Schlagen Sie zum Nähen die obere Kante der Saumzugabe zurück. Nähfaden nicht stramm anziehen, sondern locker lassen, damit der Saum dehnbar bleibt.

Bügeln

- Die Bügeltemperatur richtet sich nach dem Material des Stoffes, bei Fasermischungen nach der empfindlicheren Faser.
- Grundsätzlich sollten Sie vor dem Bügeln an einem Stoffrest eine Bügelprobe machen.
- Bügeln Sie Jersey und Strickstoffe möglichst nicht quer, sondern in Maschenrichtung, damit diese Stoffe nicht verdehnt werden.
- Strickstoffe mit grober Struktur, z. B. Rippenstrick, auf einer weichen Unterlage aus Frottiertuch auf einem Biberbett-Tuch bügeln. Lassen Sie dabei das Bügeleisen nur leicht und ohne Druck über den Stoff gleiten.

Richtiges Bügeln – so wichtig wie korrektes Nähen

- Je hochwertiger das Material und empfindlicher der Stoff, desto sorgfältiger muss gebügelt werden.
- Möglichst immer auf der linken Stoffseite bügeln. Wenn Sie von rechts bügeln, legen Sie ein Bügeltuch auf den Stoff.
- Achten Sie schon beim Stoffkauf aufs Material, denn danach richtet sich die Bügeltemperatur. Baumwolle und Leinen können sehr heiß gebügelt werden. Wolle und Seide bei mittlerer Temperatur bügeln. Chemiefasern sind sehr hitzeempfindlich und sollten nur mit mäßig warmem Bügeleisen gebügelt werden. Bei Mischgeweben richtet sich die Bügeltemperatur nach der empfindlichsten Faser.
- Bevor Sie zuschneiden, den Stoffbruch ausbügeln und den gesamten Stoff abbügeln (von links!). Baumwoll- und Wollstoffe mit einem feuchten Bügeltuch bügeln, um späteres Einlaufen zu verhindern. Baumwollstoffe am besten vorher waschen.
- Um sicher zu gehen, machen Sie eine Bügelprobe am Stoffrest oder an einer Ecke des Stoffes. Achten Sie dabei auch darauf, wie der Stoff auf Feuchtigkeit reagiert.
- Bügeln Sie zwischen den einzelnen Nähvorgängen, denn gut gebügelt ist halb genäht. Zum Beispiel bügeln Sie den Abnäher, bevor Sie die Nähte steppen, die Nähte bevor Sie den Saum nach innen wenden. Die Zugaben der Besatzansatznaht so weit wie möglich auseinander bügeln, bevor Sie den Besatz nach innen wenden.
- Nahtzugaben lassen sich exakter auseinander bügeln, wenn Sie zuvor flach gebügelt werden. Bei empfindlichen Stoffen die Nahtzugaben mit Seidenpapierstreifen unterlegen. So wird das Durchdrücken auf die rechte Stoffseite verhindert. Wenn sich Nahtträger nach rechts durchgedrückt haben, von innen unter den Nahtzugaben bügeln.

- Stecknadeln, Heft- und Markierungsfäden vor dem Bügeln entfernen. Sie können beim Überbügeln der Stoffe Abdrücke hinterlassen.
- Reinigen Sie die Sohle Ihres Bügeleisens regelmäßig. Beim Bügeln von sehr feinen Stoffen sollten Sie auch darauf achten, dass die Sohle keine Kratzer hat.
- Leinen, Baumwolle, Wolle und manche Mischgewebe brauchen Feuchtigkeit, um glatt zu werden. Solche Stoffe unter einem feuchten Tuch oder mit dem Dampfbügeleisen bügeln. Das Bügeltuch darf nur feucht, auf keinen Fall nass sein.
- Velours und Samt von links mit Dampf und wenig Druck bügeln. Am besten Sie verwenden ein feuchtes Tuch und ein normales Bügeleisen. Vorsicht bei Dampfbügeleisen! Durch die Dampfdüsen sind Bügeldruck und Dampfaustritt nicht an allen Stellen gleichmäßig, so dass die Düsen als „Muster“ auf der rechten Stoffseite sichtbar werden können. Beim Bügeln ein Frottiertuch oder ein Stück Samt bzw. Velours mit dem Flor nach oben auf die Bügelunterlage legen. Beim Aufbügeln von Einlage die doppelt zugeschnittenen Stoffteile rechts auf rechts aufeinander liegen lassen.
- Auch Stoffe mit strukturierter Oberfläche mit wenig Druck und auf einer weichen Unterlage bügeln.
- Seide, Satin, Viskose trocken oder mit wenig Dampf bügeln. Auf keinen Fall unter einem feuchten Tuch, am Stoff könnten Wasserränder entstehen.
- Chiffon nur trocken bügeln – er kräuselt sich, wenn er mit Dampf oder Wasser in Berührung kommt.