






ELE *P*ATTERN

[www.elepattern.ru](http://www.elepattern.ru) 



## Платье женское

№ 09.01AU.16 base dress



**ВНИМАНИЕ!** Лекала даются с припусками на швы! Внешняя линия напечатанного лекала – контур лекала с припусками для раскроя; внутренняя, параллельная внешней – лекало без припусков. Также на лекала нанесены необходимые метки.

Платье женское приталенного силуэта. Модель разработана на базе платья приталенного силуэта с учетом растяжимости материала. Рукав одношовный длинный. Изделие без воротника. Горловина обработана швом вподгибку на спецмашине (возможна обработка при помощи тесьмы из основного материала). Низ изделия и низ рукавов обработан на спецмашине. Изделие рекомендовано для женщин младшей и средней возрастной групп, размеров 40-56, ростов 158-176, полнотной группы 2.

**Рекомендуемая ткань:** трикотажные полотна с большой растяжимостью.



Расходы материалов даны с учетом размеров: меньшее значение соответствует самому маленькому размеру, большее – самому большому.

## Расход материалов:

Основного материала при ширине 140 см. 105-180 см.

## Необходимое оборудование:

- Машина четырехничного краеобметочного стежка «четырёхнитка»
- Плоскошовная машина (распошив)
- Парогенератор

## Перечень деталей:

| Верх | Количество |
|------|------------|
|------|------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| В.Перед<br>В.Спинка | 1 |
|---------------------|---|

|         |   |
|---------|---|
| В.Рукав | 2 |
|---------|---|



Перед началом работы рекомендуем внимательно ознакомиться с инструкцией по распечатке электронной выкройки. Далее необходимо скорректировать готовую выкройку с учетом особенностей фигуры. Все нужные материалы вы можете найти на нашем сайте.

## Краткое описание пошива

1. Проверить крой.
2. Стачать плечевые швы, предварительно укрепляя плечевые швы спинки укрепляющей тесьмой (ткань верха, клеевая тесьма).
3. Обработать горловину – швом вподгибку на спецмашине (обработать с помощью тесьмы из основного материала).
4. Втачать рукава в открытую пройму.
5. Стачать боковые швы, одновременно переходя на швы рукавов.
6. Обработать низ рукавов на спецмашине (распошивалка). Учитывать заложенный припуск на подгиб.
7. Обработать низ изделия на спецмашине (распошивалка). Учитывать заложенный припуск на низ изделия.

## Раскладка



Перед раскроем ткань, включая подкладочную, желательно продекатировать. При этом важно учитывать волокнистый состав ткани и правильно выбирать режимы ВТО/стирки

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Раскладка               | Основа трик без выт. 003 |
| Создана                 | 16. 04. 2016             |
| Тип полотна             | Кулир с лайкрой          |
| Ширина                  | 140. 0                   |
| Сырьё/ выпада           | 42. 8                    |
| Зазор между лекалами    | 10. 0                    |
| Лекал в раскладке       | 4                        |
| Длина основного настила | 165. 0                   |
| Расход на единицу       | 164. 6                   |
| Тип настила             | Лицом вниз               |

