

burda
style

9297

KOMBINATION COORDONNES COORDINATES COORDINADOS

ABCD: körpurnah, ajusté, fitted, ajustado

Größen Tailles Sizes Tallas		114 cm								140 cm							
	Eur.	56	62	68	74	80	86	92	98	56	62	68	74	80	86	92	98
AB I	m	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45
AB II	m	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
AB III	m	 80 cm								0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
C	m	0,55	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70	0,70	0,75	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,65	0,65
D	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70	0,45	0,50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70

Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist nicht gestattet.

All models are copyrighted. Reproduction for commercial purposes is not allowed.

Tous les modèles sont sous la protection des droits d'auteur, leur reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.


Para todos los modelos se reservan los derechos de autor, está prohibida la reproducción con fines comerciales




rechte Stoffseite • right side • endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela • tygets räta • лицевая сторона




linke Stoffseite • wrong side • envers • verkeerde kant • rovescio della stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • изнаночная сторона



Einlage • interfacing • triplure • tussenvoering • rinforzo • entreteila • mellanlägg • прокладка



Futter • lining • doublure • voering • fodera • forro • foder • подкладка



Volumenvlies • batting • vlieseline gonflante • volumevlies • fliselina ovattata • entreteila de relleno • polyestervlieselin • волюменфлиз

ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ

ЖАКЕТИК

- A B 1 Полочка 2x
A B 2 Спинка 1x
A B 3 Рукав 2x
A B 4 Воротник-стойка 1x
A B 5 Пояс 1x
A 6 Оборка 2x
B 7 Манжета 2x
ШТАНИШКИ
C D 8 Передняя/задняя половинка 2x
C 9 Оборка низа 2x

ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК

ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ

Максимально точно определите размер по таблице размеров burda style. Главное правило для детской одежды - размер определяется по росту ребёнка. Выкройку можно скорректировать на несколько сантиметров, если мерки ребёнка отличаются от мерок, приведённых в таблице размеров burda style.

ABCD

Вырежьте из листа выкроек для ЖАКЕТИКА А детали 1 - 6, для ЖАКЕТИКА В детали 1 - 5 и 7, для ШТАНИШЕК С детали 8 и 9, для ШТАНИШЕК D деталь 8 нужного размера.

РАСКРОЙ


ЛИНИЯ СГИБА (---) - это вычерченная на двойной детали выкройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со сгибом трикотажного полотна, а ни в коем случае не с кромкой! На плане раскладки пунктирная линия обозначает сгиб сложенного вдвое трикотажного полотна.

Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать на трикотажное полотно стороной с надписями вниз.



Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

AB

Трикотажные полотна I, II, III



EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • ПРОКЛАДКА



А: детали 1 и 2 выкроить из трикотажного полотна I, деталь 3 - из трикотажного полотна II, детали 4, 5 и 6 - из кругловязаного полотна в резинку III.

В: детали 1 и 2 выкроить из трикотажного полотна I, деталь 3 - из трикотажного полотна II, детали 4, 5 и 7 - из кругловязаного полотна в резинку III.

➔ См. планы раскладки на листе выкроек.

ABCD

Вдвое складывать трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать трикотажное полотно лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб трикотажного полотна, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:

1,5 см - на подгибки низа и по всем остальным срезам и на швы, кроме детали 6 у А и детали 9 у С (припуски на швы уже учтены в выкройке, а нижние срезы оборок низа остаются необмётанными).

Контуры деталей (линии швов и низа) и разметку перевести на изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги burda style - см. инструкцию на упаковке бумаги.

AB

ПРОКЛАДКА

Из прокладки выкроить детали по рисунку и приутюжить их на изнаночные стороны деталей кроя. Контуры деталей перевести на прокладку.

ПОШИВ

При смётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми сторонами.

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя вручную сметочными стежками.

Цифровые контрольные метки показывают, как стачиваются детали кроя - одинаковые метки должны совпасть.

Помеченные данным значком рисунки являются схематичными изображениями, которые могут отличаться в деталях от оригинальной модели.

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами

Для работы с трикотажем лучше всего подходит оверлок - швы получаются эластичными и не рвутся в готовом изделии.







За неимением оверлока стачивайте детали кроя специальным эластичным стежком или плоским зигзагообразным стежком, установив оптимальное натяжение нитки в швейной машине. Для работы с тонкими трикотажными полотнами используйте специальную иглу для трикотажа со скруглённым кончиком, который не рвёт, а раздвигает петли трикотажа.

AB

ЖАКЕТИК

Боковые швы

1 Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами, сколоть и стачать боковые срезы (контрольная метка 1).



Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

Швы рукавов

② Каждый рукав сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, сколоть и стачать срезы рукава (контрольная метка 2). Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

A

Подгибки низа рукавов

③ Припуск на подгибку низа каждого рукава заутюжить на изнаночную сторону, приколоть. Рукав отстрочить на 1,2 см выше нижнего края ДВОЙНОЙ ИГЛОЙ, которая прокладывает с лицевой стороны две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком, а с изнаночной стороны - зигзагообразную строчку. При этом трикотаж не растягивается, а шов получается эластичным.

B

Манжеты

④ Каждую манжету стачать в кольцо, лицевая сторона к лицевой стороне. Припуски шва разложить по обе стороны от шва. Манжету сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и сколоть открытые продольные срезы.

⑤ Манжету сложить с рукавом лицевыми сторонами и приколоть к его нижнему срезу, совместив шов манжеты со швом рукава. Манжету притачать, растягивая. Припуски шва обметать вместе. Манжету отвернуть вниз.

A

Оборки / Проймы полочек

⑥ Для присборивания проложить во верхнему срезу каждой оборки две параллельные прямолинейные строчки крупным стежком. Срез стянуть на нижние нитки строчек до длины среза проймы полочки. Концы ниток связать. Сборки распределить равномерно.

⑦ Оборку наложить изнаночной стороной на лицевую сторону полочки и приметать к срезу проймы так, как показано на рисунке.

AB

Рукава реглан втачать

⑧ Каждый рукав вколоть в открытую пройму, лицевая сторона к лицевой стороне, при этом совместить поперечные метки 3 на рукаве и полочке, а шов рукава с боковым швом. Втачать. У А прихватить в шов оборку. Припуски шва обметать вместе.

Воротник-стойка

Воротник сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и сколоть открытые срезы.

⑨ Воротник вколоть в горловину, совместив концы воротника с линиями середины переда на полочках, а также линию середины спинки с

задней линией середины воротника. Воротник втачать, слегка растягивая, и оставить пока лежать на жакетике.

АВ

Пояс

10 Пояс сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Пояс вывернуть и сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь. Открытые продольные срезы сколоть.

11 Пояс приколоть к нижнему срезу жакетика, совместив концы пояса с линиями сгибов цельнокроеных обтачек бортов, и приметать, слегка растягивая. Пояс притачать плоским зигзагообразным стежком.

Края бортов

12 Цельнокроеные обтачки бортов отвернуть на лицевые стороны полочек по линиям сгибов и приколоть к срезу горловины поверх воротника-стойки и к нижним срезам полочек поверх концов пояса. Обтачки притачать к срезу горловины и к нижним срезам полочек. На концах швов сделать закрепки. Припуски каждого шва обметать вместе. Обтачки бортов отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить.

Пробивающиеся кнопки

13 С помощью трикотажной разметки разметить места пробивания пяти кнопок на расстоянии 1,5 см от краев бортов. Одну метку поставить по линии середины пояса, одну метку - на 1,5 см ниже втачивания воротника-стойки, ещё три метки - между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Для ДЕВОЧКИ пробить верхние части кнопок на правой полочке, а нижние части - на левой полочке, а для МАЛЬЧИКА наоборот.

СД

ШТАНИШКИ

Боковые швы


14 Переднюю и заднюю половинки сложить лицевыми сторонами и стачать боковые срезы.

Шаговый шов

15 Сколоть и стачать шаговые срезы. Припуски каждого бокового шва обметать вместе. Припуски шагового шва обметать вместе.

Верхний край штанишек / Эластичная кулиска

16 Цельнокроеную обтачку верха обметать и заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба. Штанишки отстрочить на 3 см ниже верхнего края для кулиски, оставив открытым участок шва для вдевания эластичной ленты. На концах шва сделать закрепки. С помощью английской булавки вдеть в кулиску эластичную ленту длиной для размеров 56 - 62 - 68 - 74 - 80 - 86 - 92 - 98



44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 см. Концы эластичной ленты сшить вручную внахлёст (16а). Открытый участок шва застрочить.

D: штанишки подшить - см. пункт и рис. 3.

С

Оборки низа

Каждую оборку стачать в кольцо. Припуски шва разутюжить. Оборку присборить по верхнему срезу до длины нижнего среза штанины - см. пункт и рис. 6.

17 Оборку натянуть на штанину лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть к её нижнему срезу, совместив шов оборки с шаговым швом. Оборку притачать. Припуски шва обметать вместе. Оборку отвернуть вниз. Припуски шва заутюжить вверх на штанину.

