

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 А, В Пуловеры ••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42, 44

Длина по переду от талии 8 см.
Длина по спинке от талии 22 см.

Вам потребуется:

Пуловер А. Вязаное полотно с валяной изнаночной стороной 1,95–1,95–1,95–2,00–2,00–2,00 м шириной 145 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Пуловер В. Вязаное полотно (крупной вязки) 2,20–2,20–2,25–2,25–2,30–2,30 м шириной 130 см; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания.

Рекомендуемые ткани: вязаные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 109.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пуловера и низа рукавов — 4 см.

Раскрой:

Пуловеры А, В

- 1 Кокетка переда, цельнокроеная с воротником и обтачкой, со сгибом 1х
- 2 Кокетка спинки, цельнокроеная с воротником и обтачкой, со сгибом 1х
- 3 Перед 2х
- 4 Спинка 2х
- 5 Рукав 2х



Флизелин формбанд: приутюжить вдоль нижних срезов кокеток, вдоль краев разреза для потайной застежки на молнию, а также вдоль срезов втачивания рукавов, при этом ценной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ Выполнить средние швы по переду и по спинке. Припуски швов разутюжить.

■ Выполнить боковые швы и швы рукавов. Припуски швов разутюжить. Рукава втачать в проймы переда и спинки, контрольные метки 4 и 5. Припуски каждого шва обметать



вместе и заутюжить на рукава выше участка скругления проймы.

■ На кокетках переда и спинки по нижним срезам сметочными стежками отметить линии середины переда и спинки.

■ Вдоль левых боковых срезов кокеток переда и спинки между меткой разреза и линией сгиба обтачки горловины притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать». При этом верхние концы тесьмы потайной застежки-молнии оставить свободными. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с линией сгиба обтачки.

■ На кокетке выполнить левый боковой шов от низа до потайной застежки на молнию. На кокетке выполнить правый боковой шов. Припуски швов разутюжить.

■ Припуски по левым боковым срезам обтачки горловины заутюжить на изнаночную сторону. Обтачку заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Обтачку пришить к тесьмам потайной застежки-молнии. Внутренний срез обтачки пришить к припускам швов.

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.



Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спираль ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настрочить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.



■ Кокетку вложить в пуловер лицевой стороной к лицевой стороне и приколоть к верхнему срезу, совместив линии середины переда/спинки, а также швы кокетки с поперечными метками на рукавах. Проложить строчку вдоль размеченной линии шва. Припуски шва разутюжить.

■ Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную.


Пуловер А

Вязаное полотно с валяной изнаночной стороной шириной 145 см



Пуловер В

Вязаное полотно крупной вязки шириной 130 см



План раскладки

Вязаное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.