

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

116 Жакет •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке 82 см.

Вам потребуется:

Габардин 2,55–2,60–2,60–2,65–2,65 м шириной 145 см; флизелин Н 200; эластичная лента 0,50 м шириной 1 см; 3 большие и 4 маленькие пуговицы.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 116.

На детали 1 метки петель поставлены для размера 36. Для размеров 38–44 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от среза горловины, как у размера 36. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метку третьей петли поставить между верхней и нижней метками посередине.



Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а и б вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета — 4 см, припуски на подгибку низа рукавов уже учтены на детали бумажной выкройки. Для деталей а и б припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Спинка со сгибом | 1х |
| 3 Рукав | 2х |
| 4 Подбор | 2х |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 6 Карман | 2х |
| 7 Нижний клапан | 4х |
| 8 Верхний клапан | 4х |
| 9 Воротник со сгибом | 2х |
| 10 Стойка воротника со сгибом | 2х |
- а) обтачка для кулиски талии длиной 106–110–114–118–122 см и шириной 5 см, включая припуски;
б) завязка длиной 140–144–148–152–156 см и шириной 3 см, включая припуски.
Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.



Пошив:

- На полочках стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда.
- Выполнить средний шов по спинке от верха до поперечной метки, ниже поперечной метки заложить и заутюжить в направлении меток-стрелок. Припуски шва разутюжить, вверх складку заметать.
- Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.
- Карманы. Цельнокроеную обтачку верхнего среза каждого кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулиски. Эластичную ленту разрезать на 2 равные части. Каждый отрезок эластичной ленты вдеть в кулиску кармана, концы притачать к боковым срезам. Длина

кулиски в готовом виде составляет 20 см. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть к полочке по разметке и настрочить в край. Верхние уголки кармана настрочить дополнительно на расстоянии по 7 мм до строчки кулиски.

■ **Нижние клапаны.** Детали каждого клапана сложить лицевыми сторонами, стачать нижние и боковые срезы. Клапан вывернуть и отстрочить в край. На клапане обметать петлю для маленькой пуговицы. Клапан настрочить на 1,5 см выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

■ **Верхние клапаны** выполнить так же, как нижние клапаны, но петли не обметывать. Клапаны настрочить на полочки по размеченным линиям швов притачивания клапанов и заутюжить вниз. Клапаны настрочить на расстоянии по 7 мм от швов притачивания. К каждому клапану пришить по маленькой пуговице по разметке, закрепляя полочку.

■ **Подборта и обтачку горловины спинки** стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить. Припуски по внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки срезать до ширины 7 мм, обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

■ **Борта и воротник.** Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к жакету лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчки вдоль срезов бортов и срезов горловин полочек до поперечных меток (контрольная метка 4). Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки оставить пока лежащими на жакете лицевой стороной к лицевой стороне. Детали стойки воротника притачать к деталям воротника. Припуски швов срезать близко к строчкам и разутюжить. По обеим сторонам от швов проложить отделочные строчки близко к швам. Детали воротника сложить лицевыми сторонами, внешние срезы стачать от контрольной метки 4, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить.

Воротник вложить между жакетом и подбортами с обтачкой горловины спинки. Нижний воротник втачать в горловину жакета, верхний воротник — в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону. Точно сколоть швы втачивания воротников. С изнаночной стороны припуски швов втачивания воротников стачать близко к сколотым швам на максимально возможную длину.


■ Припуски по продольным срезам обтачки для кулиски заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. На расстоянии по 3,5 см от концов обтачки обметать по 1 вертикальной петле длиной по 7 мм в качестве прорезов для кулиски. Обтачку приметать с изнаночной стороны жакета поверх размеченных линий кулиски, для этого подборта еще раз отвернуть вперед. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и приколоть поверх концов обтачки. С лицевой стороны проложить строчки по размеченным линиям кулиски талии, закрепляя обтачку.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов отвернуть на изнаночную сторону по линиям сгибов, подвернуть до ширины по 5 см и застрочить.

■ **Втачать рукава.** ■ Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Со складки спинки удалить наметку. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 3 см и застрочить, при этом у карманов строчку проложить в уже имеющиеся швы притачивания карманов. Подборта снова отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке низа. На спинке внизу заутюжить складку.

■ Завязку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить. Завязку снова разложить. Оба продольных среза завязки отвернуть поочередно к приутюженному сгибу и приутюжить. Подвернутые края завязки стачать в край. Завязку вдеть в кулиску талии через прорезы с помощью маленькой английской булавки. На концах завязки завязать по узелку.

■ На правой полочке обметать петли.



План раскладки
при ширине ткани 145 см

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.