

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

102 Длинный жакет ...

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 95 см.

Вам потребуется:

Льняное полотно крэш 3,40–3,50–3,60–3,70–3,80 м шириной 140 см, раскрой по косой; эластичная подкладочная ткань 1,60 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин Н 410.


Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 102. На деталях 1 и 2 обратите внимание на разные направления долевой нити для жакета и подкладки. Деталь 1 удлинить на указанную величину. С детали 1 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров. Мешковины карманов выкроить из основной и подкладочной тканей по долевой нити, см. также планы раскладки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа жакета и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.



Раскрой:


Из льняного полотна крэш:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка, цельнокроеная с кокеткой | 2x |
| Мешковина кармана | 2x |
| 2 Спинка | 2x |
| 3 Верхняя часть рукава | 2x |
| 4 Локтевая часть рукава | 2x |
| 5 Воротник со сгибом | 2x |
| 6 Подборт | 2x |
| 7 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |

а) полоса для 2 шлевок общей длиной 20 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) завязывающийся пояс общей длиной 180–185–190–190–195 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Из эластичной подкладочной ткани: детали 1 и 2 до линий подкладки, детали 3 и 4, а также мешковины карманов (деталь 1).



Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Прокладку приутюжить к нижнему воротнику. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

Жакет шить в основном так же, как модель 101, но без завязок. Выполнить карманы в боковых швах — см. модель 116. Дополнительно выполнить завязывающийся пояс и шлевки. Перед пришиванием подкладки к жакету на подкладке выполнить подгибку низа. Нижний край подкладки остается свободным.


• Шлевки. Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Вывернуть. Полосу разрезать на 2 равные части (= шлевки). Концы шлевок подвернуть, длина шлевок в готовом виде составляет 7 см. Шлевки настрочить на жакет по разметке.

• Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Концы пояса срезать наискосок. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть, открытый участок шва зашить.

Планы раскладки

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Льняное полотно крэш шириной 140 см



Эластичная подкладочная ткань шириной 135 см

