





Детали 1-10
 размер 44 — — — — —
 размер 46 — — — — —
 размер 48 — — — — —
 размер 50 — — — — —
 размер 52 — — — — —



Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 102 см. Рукав 7/8 (на ок. 5 см короче стандартного).

Вам потребуется: Габардин 2,75–2,75–2,80–2,80–2,85 м шириной 145 см; флизелин G 785; лоскут тонкого волюменфлиза для воротника; готовая хлопчатобумажная косая бейка 1,50 м шириной 2 см; 4 плоские пуговицы.

Рекомендуемые ткани: легкие, держащие форму пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 130. С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь. На детали 9 метки петель поставлены для размера 44, линии строчек вычерчены также для размера 44. Для размеров 46–52 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от горловины, как у размера 44. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Линии строчек вычертить посередине между петлями.

Припуски: На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см (не забудьте про скосы припусков на подгибку низа по рельефным срезам!), на подгибку низа рукавов — 4 см (не забудьте про скосы припусков на подгибку низа рукавов у нижних швов рукавов!).

Раскрой:

- 1 Полочка 2х
- Подборт 2х
- 2 Спинка со сгибом 1х
- 3 Боковая часть 2х
- 4 Передняя часть рукава 2х
- 5 Локтевая часть рукава 2х
- 6 Обтачка горловины полочки 2х
- 7 Обтачка горловины спинки со сгибом 1х
- 8 Мешковина кармана 4х (2х только до линии подкладки)
- 9 Правая планка застежки со сгибом 1х
- 10 Воротник-стойка со сгибом 1х
- а) 2 листочки длиной по 17 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см.

Пореулок Швейный

sew-lane.ru

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Под детали воротника приметать волюменфлиз.

Пошив:

- Выполнить передние рельефные швы, контрольная метка 1. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку.

- На каждой полочке и каждой боковой части линии швов притачивания листочки и мешковины кармана продлить за рельефный шов. Длина входа в карман в готовом виде составляет 17 см. Поверх разметки кармана приутюжить полосу прокладки шириной ок. 4 см.

- На полочках и боковых частях выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами. На лицевой стороне каждой полочки и каждой боковой части на расстоянии 2 см (= ширина листочки в готовом виде) от линии шва притачивания листочки разметить линию совмещения листочки. Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое листочку приметать поверх линии шва притачивания листочки, совместив сгиб листочки с размеченной линией совмещения, открытые срезы листочки лежат между линиями кармана. Листочку притачать по разметке. Большую мешковину кармана притачать по линии шва притачивания мешковины. Полочку и боковую часть разрезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину кармана! Листочку отвернуть на прорез, мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону. Другую мешковину кармана притачать к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники Детали 1–10 размер 44 размер 46 размер 48 размер 50 размер 52 ки на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы листочки и мешковину точно от концов одного шва к концам другого шва. Мешковины кармана стачать.

- Срезы мешковин каждого кармана окантовать по контуру косой бейкой. Готовую косую бейку разрезать вдоль пополам. Ширина каждой половинки бейки в сложенном виде составляет 1 см. Каждую полученную бейку разложить и притачать с лицевой стороны к срезам кармана на ширину 5 мм. Косой бейкой обогнуть срезы мешковины, бейку приколоть, не подворачивая. С верхней стороны окантовочную бейку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву.

- Выполнить рельефные швы по спинке. Припуски швов заутюжить к линии середины спинки.

- С каждой стороны единой строчкой выполнить плечевой шов и верхний шов рукава. Припуски шва заутюжить вперед. Выполнить нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 2 см и застрочить.

- Рукава втачать в проймы. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава от верха до начала скругления пройм.


- Подборта наложить на полочки лицевой стороной к лицевой стороне. Вдоль срезов бортов проложить строчки. Подборта отвернуть вперед поверх припусков швов притачивания, припуски швов разутюжить. Подборта на изнаночную сторону пока не отворачивать.


- Планку застежки (для петель) сложить по линии сгиба лицевой стороной вовнутрь. На нижнем конце планки стачать короткие срезы. Планку вывернуть и приутюжить. На планке обметать петли по разметке. Планку с петлями наложить верхней стороной вниз на подборт правой полочки так, чтобы сгиб планки лежал на расстоянии 2 мм от шва притачивания подборта, нижний конец планки совместить с поперечной меткой. Планку приметать к внутреннему срезу подборта и срезу горловины. Нижний конец планки притачать к подборту. Посредине между петлями на планке проложить поперечные строчки по разметке, закрепляя подборт.

- Воротник-стойку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах воротникастойки стачать короткие срезы. Воротник-стойку вывернуть. Срезы втачивания воротника-стойки вметать вместе в горловину.


- Припуски по внутренним срезам подбортов заутюжить на изнаночную сторону. Подборта отвернуть на лицевую сторону и приколоть поверх воротникастойки к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне.

- На обтачке горловины выполнить плечевые швы (контрольная метка 7). Припуски швов разутюжить. Внутренний срез обтачки горловины окантовать косой бейкой. Обтачку горловины приколоть к срезу горловины поверх воротника лицевой стороной к лицевой стороне, концы обтачки лежат на подбортах. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить.






1a



Mod. 130

Mod. 131

2a



2b



1a



1b



2c



1b



1c



2d


Fadenlauf

straight grain


ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1c

1d



2f



1e

1f

Besatz

facing

ОБТАЧКА, ПОДБОР



11

8

Mod. 131
Schlinge

loop

петля


44

13

2g

1f

1g



2i


1h

44, 46

9

1i

2j





1i


4a


3a


2a














3g

Taille
waist
ТАЛИЯ

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Mod. 131

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СЛИЗ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4g

3f


2g

4h

3g

3h

2h



5


3i

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

4i

3h

2i




6a

Mod.130

Mod.131

5a

4a




6b

4b

5a

5b



6c

4c

5b

5c

6d

Taille
waist
ТАЛИЯ

Schlaufe
loop

Mod. 131 ШЛЕВКА


4d

5c

5d

6e

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



6f


2


2

5f

5e

4f





Mod.131

Mod.130
Anstob
placement
ЛИНИИ
СОБМЕТЕНИЯ

5g

5h


6h

5g

4h

1 Paspelansatz
lining attachment
ЛИНИНГ ПРИТАЧИВАНИЯ БЕРКИ


Taschenbeutelansatz
pocket piece seam
ТАШЕНБЕУТЕЛАНСАТ
ЛИНИНГ ПРИТАЧИВАНИЯ МЕШКОБИНЫ КАПМАНА




6j

5i

4j



8a



8b




6b

7a

7b


8c


4



8d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ





8f

Переулок Швейный

7e


7f

sew-lane.ru

10 cm

6f

8g 7f 6g			7g
---	--	--	---



8i

10

vordere Mitte
center front

ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА

∞

7h

7i

Mod.131

6i

6j

Stoffbruch
fold
CTNB TKAHN


Umbruch


fold
CTNB





8j


7i















9d



9e

8e




Stoffbruch
fold
СГИБ ТКАНИ



9f

9e



8f



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЖЕВА НИТЬ

center front straight grain

vordere Mitte Fadenlauf

9f

9g

8g

9.

9g

9h


Mod. 131


8h

9h

9i

8i





11

10

11

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛГЕВАЯ НИТЬ

9i

8j