

Short-Story

Bauch- und beinfrei lautet an heißen Tagen die Devise. Bei diesen Modellen liegt die Würze in der Kürze

Beim Top mit Seitenschlitzen haben wir das Vorder-
teil etwas kürzer geschnitten als das Rückenteil.
Wer den Bauch lieber bedeckt hält, schneidet Vorder-
und Rückenteil einfach gleichlang zu.
Die weite Hose kann als Shorts (A) oder in $\frac{3}{4}$ -Länge
(B) gearbeitet werden.

4050 Top

Größe:

36, 38, 40, 42;
(44, 46, 48, 50)



Das benötigen Sie

Blusenstoff (zum Beispiel Baumwolle oder Viskose):
Bis Gr. 42: 1 m, (bis Gr. 50: 1,15 m), 140 cm breit.
Passende Vlieseline. Nähgarn.

Zuschneiden

- 1 (11) Vorderteil 1-mal im Stoffbruch
- 2 (12) Rückenteil 1-mal im Stoffbruch
- 3 (13) Vord. Besatz 1-mal im Stoffbruch
- 4 (14) Rückw. Besatz 1-mal im Stoffbruch



4050 Top

Größe:

36, 38, 40, 42;
(44, 46, 48, 50)



4051 A Shorts

Größe:

36, 38, 40, 42;
(44, 46, 48, 50)

4050 Top

Größe:

36, 38, 40, 42;
(44, 46, 48, 50)

Die Schnittteile für die Modelle können Sie in Originalgröße herunterladen auf www.weckverlag.de/naeh-atelier-0619

Gr. 36 (Gr. 44)

Gr. 38 (Gr. 46)

Gr. 40 (Gr. 48)

Gr. 42 (Gr. 50)

Die Schnittteil-Nummern und Angaben für die Größen 44 – 50 stehen in Klammern!

Vorbereiten

Den Besätzen Vlieseline aufbügeln.

Nähen

1 Am Vorderteil bei den Größen 38 bis 50 den Abnäher steppen (bei Größe 36 gibt es keinen Abnäher).

2 Die Schulternähte am Top und die Schulternähte an den Besätzen steppen.

3 Die Seitennähte steppen bis zu den Schlitzmarkierungen. An den Seitenschlitzen die Nahtzugaben innen eingeschlagen feststeppen.

4 Die Halsausschnittkante mit den Besätzen verstürzen. Armausschnittkanten säumen.

5 Untere Kanten säumen.


4051 B ¾s-Hose

Größe:

36, 38, 40, 42;
(44, 46, 48, 50)


Bis Gr. 42


Webkante



Bis Gr. 50

Webkante





Das benötigen Sie

Weich fließender Hosenstoff (zum Beispiel Baumwolle oder Viskose): Für die Shorts: 1,10 m, 140 cm breit. Für die 3/4-Hose: 2 m, 140 cm breit.

Für beide Varianten: 1 Nahtreißverschluss 22 cm lang. Passende Vlieseline für den Formbund. Nähgarn.

Zuschneiden

- 5 (15)** Vord. Hosenteil 2-mal
- 6 (16)** Vord. Hüftpass 2-mal
- 7 (17)** Taschenbeutel 2-mal
- 8 (18)** Vord. Formbund 1-mal im Stoffbruch und 1-mal im Stoffbruch als Besatz
- 9 (19)** Rückw. Hosenteil 2-mal
- 10 (20)** Rückw. Formbund 1-mal im Stoffbruch und 1-mal im Stoffbruch als Besatz

Nur für Modell A (Shorts):


a Für die Gürtelschlaufen ein Teil: 4 cm breit, 40 cm lang – dies wird später in fünf Stücke geschnitten.

b Für den Gürtel zwei Teile: je 8 cm breit, 80 cm lang (90 cm lang) – diese werden später zu einem Teil aneinander genäht.

Die Angaben für die Teile **a** und **b** sind inkl. Nahtzugaben.

Vorbereiten

Den Bundteilen Vlieseline aufbügeln.



Nähen

1 An den Vorderteilen die Bundfalten x auf o heften.

2 Die Taschenbeutel zwischen Nahtzahl 1 und 2 auf die Eingriffkanten der vord. Hosenteile steppen, nach innen wenden, bügeln und absteppen. Tascheneingriffe nahtzahlgemäß auf die Hüftpassen stecken, innen die Taschenbeutel aufeinandersteppen. Taschenbeutel an den vord. Hosenteilen unterheften.

3 Die rechte Seitennaht und die inneren Beinnähte steppen. Hosenhälften rechts auf rechts ineinanderziehen. Die Schrittnaht steppen.

4 An den Bundteilen und Bundbesatzteilen die rechte Seitennaht steppen. Den Bund an die obere Hosenkante steppen.

5 Links den Naht-Reißverschluss einarbeiten. Die restliche linke Seitennaht steppen. Hose säumen.

6 Die obere Bundkante mit dem Bundbesatz verstärken. Die inneren Besatzkanten eingeschlagen an die Ansatznähte bzw. die Reißverschlusskanten nähen.

Nur für Modell A (Shorts):

7 Die zwei Teile für den Gürtel an einer Schmalseite aneinandersteppen.

8 Gürtelteil und Gürtelschlaufenteil längs falten, an den Längsseiten aufeinandersteppen. Am Gürtelteil ebenfalls eine Schmalseite steppen. Die Teile nach rechts wenden, bügeln. Am Gürtelteil die offene Schmalseite von Hand schließen.

9 Das Schlaufenteil in fünf gleichlange Stücke schneiden. Diese jeweils an den Schmalseiten 1 cm nach innen bügeln. Die Schlaufen wie eingezeichnet und an der rückw. Mitte auf den Formbund aufsteppen.

