



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

148 Пальто для девочки •••

Размеры 128, 134, 140, 146, 152

Длина по спинке 70–74–77–81–85 см.

Вам потребуется:

Твид 1,80–1,85–1,90–2,00–2,05 м шириной 150 см; искусственный мех 0,20 м шириной 150 см для всех размеров; подкладочная ткань 1,05–1,10–1,15–1,20–1,25 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 пуговиц; 2 пряжки без шпеньков высотой по 3 см; 1 большая кнопка для пришивания.

Рекомендуемые ткани: шерстяные или смешанные пальтовые ткани в комбинации с искусственным мехом.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Деталь 22 удлинить на указанную величину. С детали 21 подборт и мешковину кармана перенести как отдельные детали. Мешковина кармана подходит для всех размеров.

На деталях 21 и 24 метки петель поставлены для размера 128. Для размеров 134–152 метку верхней петли поставить на таком же расстоянии от верхнего среза и среза борта, как у размера 128. Метка нижней петли одна для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из твида:

21 Полочка	2x
Подборт	2x
Мешковина кармана	2x
22 Спинка со сгибом	1x
23 Рукав	2x
24 Верхний воротник со сгибом 1x	
25 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x

а) завязывающийся пояс длиной 140–140–145–145–145 см и шириной 9 см, в готовом виде 4,5 см;



б) полоса для 6 шлевок общей длиной 50 см и шириной 4 см, включая припуски;

с) 2 паты рукавов длиной по 35 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Из искусственного меха:

24 Нижний воротник со сгибом 1x
Из подкладочной ткани: деталь 21 за вычетом ширины подборта, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облежание, деталь 23, а также мешковины карманов (деталь 21).

Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом. Также прокладкой дублировать припуски на подгибку низа.

Пошив:

- Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов разутюжить. Карманы в швах — см. модель 125. Выполнить плечевые швы. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам.

- Верхний воротник втачать в горловину пальто, нижний воротник — в горловину подборта и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротников разутюжить.

- Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне, срезы воротников сколоть. Проложить строчку вдоль срезов бортов, обтачать срезы воротника. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках — наискосок. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на



изнаночную сторону, воротник вывернуть. Края приутюжить. Точно сколоть швы втачивания воротников. Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх, припуски швов втачивания стачать близко к сколотым швам. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

- Низ подборта еще раз отвернуть вперед. Припуски на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, но пока не пришивать.

- Полосу для шлевок сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На расстоянии 1 см от сгиба проложить строчку. Вывернуть. От полосы отрезать 2 отрезка длиной по 8 см (= шлевки для пояса) и 4 отрезка длиной по 7 см (= шлевки рукавов). Шлевки для пояса пришить по разметке поверх боковых швов. Шлевки рукавов приколоть к рукавам по разметке, концы шлевок подвернуть и пришить.

- На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа ру-

кавов заутюжить на изнаночную сторону, пришить вручную.

- Рукава втачать.

- На спинке подкладки застрочить складку на свободное облежание вверх и вниз на длину по ок. 5 см, между швами складку заутюжить в одну сторону. На подкладке выполнить швы. Втачать рукава подкладки.


- К пальто пришить подкладку. Подгибка низа — см. модель 144.

- Каждую пату рукава сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Один конец паты срезать наискосок. Стачать продольные и косые короткие срезы. Пату вывернуть и отстрочить. Прямой конец паты продеть в пряжку и настрочить. Пату продеть через шлевки на рукаве так, чтобы пряжка лежала между шлевками. Пату притачать, проложив строчку точно в шов рукава.

- Завязывающийся пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. Срезы пояса стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть. Открытый участок шва зашить. Пояс отстрочить по контуру на расстоянии 7 мм.

- На правой полочке и на правом конце воротника обметать петли по разметке. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. Поставить метки для пуговиц соответственно петлям. Пуговицы пришить. Левый конец воротника закрепить кнопкой на правой полочке с изнаночной стороны.

Планы раскладки Твид шириной 150 см




Искусственный мех шириной 150 см

Ткань/искусственный мех сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса меха!



burda Download-Schnitt


Modell 148 Burda Style 11/2012





Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a







2d

1c

1d

Schlaufe
loop
ШЛЕВКА
23


2e

1d

1e



2f




1e

2a

4a

3a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



4c

4

4

3b

3c

2c

Fadenlauf
straight grain
ДОПЕВАЯ НИТЬ

4d

5


5

3d

3c

23

2d



4e

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

4


4

3d

Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОВИНА КАРМАНА

3e

2e




6a

22

5a

4a



6c

vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА

5c

$\frac{1}{28}$
24

2

5b


4c


6d

5c

5d

4d





21

6e

3

5

5


3

5d

5e

4e

Schlaufe
loop
ШЛЕВКА



7a 

1

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

1

6a



7a

einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

7b

burda[®]
www.burdastyle.de

6b

7c

7b

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

152


128

24


6c

7c

7d



6d



7e

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

