

127 Платье •••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52

Длина по спинке ок. 113 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный атлас 2,75–2,75–2,75–2,80–2,80 м шириной 140 см; флизелин G 785; 6 пуговиц.

Рекомендуемые ткани: легкие плательные ткани.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратить внимание на линии и данные именно для модели 127. Детали 1 и 1А, а также 3 и 3А склеить по линиям соединения. На детали 3 метки петель поставлены для размера 44. Для остальных размеров метка верхней петли поставить соответственно линиям выкройки. Метка нижней петли подходит для всех размеров. Метки остальных петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–е вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а–е припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

- | | |
|----------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| 2 Кокетка полочки | 4х |
| 3 Планка застежки | 2х |
| 4 Спинка со сгибом | 1х |
| 5 Кокетка спинки со сгибом | 2х |
| 6 Воротник со сгибом | 2х |
| 7 Рукав | 2х |
| 8 Боковая вставка | 2х |

а) 2 кармана длиной по 14–14,5–15–15,5–16 см и шириной по 16,5–17–17,5–18–18,5 см, включая припуски;


б) 2 планки карманов длиной по 12 см и шириной по 16,5–17–17,5–18–18,5 см, включая припуски;

в) 2 манжеты, цельнокроенные с завязками, длиной по 64–65–66,5–68–69,5 см и шириной по 11 см, включая припуски;

г) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 18 см и шириной по 3 см, включая припуски;

План раскладки

Хлопчатобумажный атлас шириной 140 см, размеры 44–52



WEBKANTEN

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



vk.com/burdaby

Детали 1–8


размер 44

размер 46

размер 48

размер 50

размер 52



е) 2 детали завязывающегося пояса длиной по 101–103–106–109–112 см и шириной по 15 см, включая припуски.

Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Дополнительно маленькие лоскутки прокладки приутюжить к уголкам полочек у контрольных меток 2 (изнаночная сторона).

Пошив:

■ На полочках стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз.

■ Накладные карманы. Припуски по боковым и нижнему срезам каждого кармана обметать. Каждую планку кармана притачать к верхнему срезу кармана лицевой стороной к лицевой сто-

роне. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу планки заутюжить на планку. Планку сложить по линии сгиба лицевой стороной внутрь, на концах планки стачать короткие срезы. Планку вывернуть и приутюжить, припуски по боковым и нижнему срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Внутренний срез планки приколоть поверх шва притачивания. С лицевой стороны планку отстрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 5 мм. Карман приколоть к полочке по линии совмещения и настрочить от верхнего края планки на расстоянии 5 мм.

■ Спинку сложить по линиям сгибов складок изнаночной стороной внутрь, сгибы отстрочить по разметке. Глубины складок заутюжить в стороны.

■ На внешней и внутренней кокетках выполнить плечевые швы, контрольная метка 4. Припуски швов разутюжить. Внешнюю кокетку приколоть к верхнему срезу спинки лицевой стороной к лицевой стороне, внутреннюю кокетку — лицевой стороной к изнаночной стороне. Кокетки притачать вместе и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек. Припуски швов заутюжить на кокетку. Срезы внутренней кокетки подвернуть и пришить над швами притачивания внешней кокетки. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания на расстоянии по 5 мм.

■ Выполнить боковые швы от срезов пройм до поперечных меток, контрольная метка 6. Припуски швов разутюжить.

■ Припуски на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины по 7 мм и застрочить.

■ Боковые вставки. Каждую вставку сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь и приутюжить, срезы сметать и обметать вместе. Вставку притачать к полочке от контрольной метки 9 до поперечной метки. Другой срез вставки притачать к спинке. Припуски швов заутюжить на полочку/спинку.

■ На полочках припуски по срезам бортов надсечь у швов притачивания кокетки. На планках застежки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить в одну сторону. Планки притачать к полочкам, контрольная метка 2, сверху и внизу припуски на концах планок выступают. Припуски швов срезать близко к строчкам и заутюжить на планки. Припуски по другим продольным срезам планок заутюжить на изнаночную сторону. Планки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. На верхних и нижних концах планок

стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчкам. Планки вывернуть, приутюжить. Внутренние заутюженные срезы планок приметать над швами притачивания. С лицевой стороны планки отстрочить по контуру в край/близко к швам притачивания.

■ Детали воротника сложить лицевыми сторонами, стачать передние и верхние срезы, начав/закончив строчку точно у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Внешнюю деталь воротника втачать в горловину, контрольная метка 5. Внутреннюю деталь воротника подвернуть и приметать над швом втачивания внешнего воротника. Воротник отстрочить по контуру в край/близко к шву втачивания.

■ Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (d) лицевой стороной к лицевой стороне. Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, затем отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания. Ширина окантовки в готовом виде 7 мм. С лицевой стороны окантовку отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать. Выполнить швы рукавов. Припуски швов разутюжить.

■ Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава, цельнокроенные завязки выступают за края разреза рукава на одинаковую длину. Припуски шва притачивания заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь, срезы завязок стачать. Припуски швов срезать близко к строчкам. Завязки вывернуть и приутюжить. Внутренний срез манжеты подвернуть и пришить над швом притачивания.

■ Рукава втачать, присадив их по окатам.

■ На правой планке застежки обметать продольные петли по разметке. Пуговицы пришить к левой планке.

■ Завязывающийся пояс. Детали пояса стачать лицевыми сторонами в одну длинную полосу. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Срезы стачать, оставив в шве открытым небольшой участок для выворачивания. Пояс вывернуть и приутюжить, открытый участок в шве зашить.