

116 Блузка •••

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина по спинке ок. 60 см.

Вам потребуется:

Креп стретч 1,50–1,50–1,55–1,55–1,55 м шириной 140 см; флизелин G 785; 5 маленьких обтяжных пуговиц; нитки для обметывания петель (отделочные стежки); 1 игла для вышивания с острым концом.

Рекомендуемые ткани: держащие форму блузочные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратить внимание на длину модели 116 (детали 21 и 22). Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы, по срезам и на подгибку низа — 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

21 Перед со сгибом 1х
22 Спинка 2х
23 Рукав 2х
24 Обтачка горловины переда со сгибом 1х
25 Обтачка горловины спинки 2х

а) 2 манжета длиной по 25–25,5–26–26,5–27 см и шириной по 15 см, включая припуски;
б) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 17 см и шириной по 4 см, включая припуски;

с) косая бейка для воздушной петли длиной 6 см и шириной 3 см, включая припуски


Прокладка: см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На передке стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Выполнить средний шов по спинке ниже метки разреза. Выполнить боковые швы выше меток разрезов, контрольная метка 1. Выполнить плечевые швы, контрольная метка 3. Припуски швов разутюжить, припуски по краям разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону.


■ Разрезы рукавов, швы рукавов и манжеты — см. модель 115.

План раскладки



Креп стретч
шириной 140 см
Размеры 34–42

Ткань сложить вдвое
лицевой стороной
внутрь.



vk.com/burdaby

Детали 21–25


размер 34

размер 36

размер 38

размер 40

размер 42



■ На манжетах параллельно продольным краям проложить по 5 рядов ручного шва «вперед иголку» с интервалами по 1 см: длина стежков — 5 мм, расстояние между стежками — 5 мм.

■ На расстоянии по 1,5 см от передних концов манжет и на расстоянии по 1 см от верхних и нижних краев манжет обметать по 2 петли, длина петель зависит от размера пуговиц. Пуговицы пришить к задним концам манжет.

■ Вдоль верхних срезов рукавов заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок. Верхние срезы рукавов дополнительно присборить между метками-звездочками.

■ Втачать рукава, контрольная метка 5. При этом сборку равномерно распределить между поперечными метками на передке и спинке.

■ Воздушная петля и горловина — см. модель 115.

■ Припуски по краям боковых разрезов еще раз разложить. Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, припуски по краям боковых разрезов снова отвернуть на изнаночную сторону. Нижние края передка и спинки, а также края разрезов отстрочить на расстоянии по 1,2 см, у верхних концов разрезов строчки проложить поперек.